



TP N°5

SUJET:

VIRTUALISATION DE SERVEURS

MODULE M2102

BRICE AUGUSTIN

Durée: 4 heures





Sommaire

1.	Intro	oduction	3
2.	Drán	paration de la maquette	3
۷.	2.1.	Réseau	
	2.2.	PC d'administration	
	2.3.	Hyperviseur	
	2.4.	Serveur de stockage	
3.	Prise	e en main	9
4.	Stoc	kage en réseau	11
	4.1.	Serveur de stockage	
	4.2.	Hyperviseur	
	4.3.	Transfert de la VM	
5.	Clus	ter d'hyperviseurs	16
	5.1.	Un peu de nettoyage	17
	5.2.	Préparation du deuxième hyperviseur	
	5.3.	Mise en cluster	
	5.4.	Stockage en réseau	20
6.	Mén	nos	22
٠.	6.1.	Divers	
	6.2.	VirtualBox	
	6.3.	Proxmox	
	6.4.	Wireshark	





1. Introduction

Vous êtes administrateur d'un datacenter composé d'une centaine de serveurs physiques, illustré par la Fig. 1. Chaque serveur est géré par un hyperviseur qui exécute un certain nombre de VM. Le disque de chaque VM est stocké sur un système dédié appelé NAS (network attached storage). Les hyperviseurs accèdent aux disques des VM via un protocole de stockage en réseau. Enfin, une console d'administration vous permet de gérer l'ensemble de manière centralisée.




Fig. 1 Contexte

2. Préparation de la maquette

Dans ce TP, vous allez créer une maquette, certes simplifiée par rapport à la Fig. 1, mais qui reste représentative de l'infrastructure.

Cette maquette est composée des éléments suivants (Fig. 2) :

- Un hyperviseur sous Proxmox.
 Il s'agit d'une solution de virtualisation basée sur Debian Linux
- Un serveur de stockage sous FreeNAS.
 Une solution de stockage basée sur l'OS FreeBSD





Un PC d'administration




Fig. 2 Maquette

Préparation :

- 1. Pourquoi utilise-t-on Proxmox en VM?
- 2. PC1 et PC3 ont-ils besoin d'une configuration IP?
- 3. Comment faire pour avoir internet sur PC2?
- 4. Quel est le port par défaut de HTTP?
- 5. Quel est le temps de transfert d'un fichier de 1,2 GiB en FastEthernet?

Sur une feuille, dessinez deux schémas de votre maquette :

- Une *vue physique* faisant apparaître les PC, les OS utilisés, la configuration IP des PC, le câblage physique
- Une vue logique faisant apparaître les différents éléments de la solution de virtualisation, les OS utilisés, la configuration IP et le câblage virtuel

Faites valider votre préparation par votre chargé de TP.





Sur PC1, commencez par télécharger le script proxmox_virtualbox.sh sur Eprel. Le rôle de ce script est de contourner un bug de VirtualBox qui empêche la communication entre les VM hébergées par Proxmox et l'extérieur (en l'occurrence, PC2 et PC3).

Téléchargez-le également sur PC3. Vous en aurez besoin beaucoup plus tard dans le TP.

Pour en savoir plus sur les causes et conséquences de ce bug, consultez l'exercice 4 du TD.

2.1. Réseau

Réalisez le câblage de la maquette. Vous aurez remarqué qu'aucun câble ne relie votre maquette au réseau de l'IUT. *A partir de maintenant, vos PC n'auront donc aucun accès à internet.* Prenez la précaution de télécharger le PDF du TP sur PC2, au lieu de l'afficher dans le navigateur!

2.2. PC d'administration

Configurez le PC d'administration en adressage statique persistant*, comme indiqué dans la Fig. 2.

2.3. Hyperviseur

Sur PC1, importez l'image OVA* Proxmox-Alpine.ova1.

B. Augustin – Université Paris-Est Créteil

¹ Rappel: les OVA sont disponibles dans la partition DATA de chaque PC.





Avant de démarrer la VM, exécutez le script proxmox_virtualbox.sh. Ce dernier prend en paramètre le nom de la VM. En cas de succès, il doit afficher :

```
etudiant@PC42:~$ ./proxmox_virtualbox.sh Hyperviseur1
Désactivation de eth0
Création du switch virtuel sw0
Ajout de la carte eth0 comme port du switch sw0
Activation de sw0
Activation de eth0
Configuration de la carte de la VM en mode Bridge sur sw0
```

Vous pouvez maintenant démarrer Hyperviseur1 et vérifier qu'il peut communiquer avec le PC d'administration. En effet, l'adresse IP indiquée sur la Fig. 2 est déjà configurée.

Si le curseur de PC1 est capturé par la VM, n'oubliez pas la touche magique*.

Vous allez maintenant accéder à la console d'administration de Hyperviseur1. Il s'agit d'une application Web, donc accessible depuis n'importe quel navigateur, sur n'importe quel PC (en l'occurrence, le PC d'administration).

Commencez par ajouter une exception* sur le proxy du PC d'administration, pour le réseau 198.51.100.0/24.

Demandez l'URL suivante dans le navigateur :

```
https://$ADRESSE HYPERVISEUR:8006
```

Notez l'utilisation de :

- Une connexion sécurisée (HTTPS)
- Un port TCP inhabituel (port 8006)

L'avertissement de la Fig. 3 s'affiche car le certificat de l'hyperviseur n'est pas de confiance. Ignorez cet avertissement et ajoutez une exception de sécurité pour vous en débarrasser.








Fig. 3 Avertissement de certificat invalide

Après vous être identifiés (root / vitrygtr), la GUI de Proxmox s'affiche (Fig. 4).




Fig. 4 GUI de Proxmox





2.4. Serveur de stockage

Sur PC3, importez l'image OVA* FreeNAS-ISCSI.ova et configurez-la en mode Bridge*.

Démarrez la VM et vérifiez qu'il peut communiquer avec le PC d'administration. *En effet, l'adresse IP indiquée sur la Fig. 2 est déjà configurée*.

Vous allez maintenant accéder à la console d'administration de Storage1. Il s'agit d'une application Web, donc accessible depuis n'importe quel navigateur, sur n'importe quel PC (en l'occurrence, le PC d'administration).

Demandez l'URL suivante dans le navigateur du PC d'administration :

http://\$ADRESSE SERVEUR STOCKAGE

Notez cette fois que:

- La connexion est non sécurisée (HTTP)
- C'est le port TCP réservé à HTTP (80) qui est utilisé

Après vous être identifiés (root / vitrygtr), la GUI de FreeNAS s'affiche (Fig. 5).








Fig. 5 GUI de FreeNAS

3. Prise en main

Le serveur Proxmox vous est fourni avec deux VM préinstallées. Leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1.

Nom	debian1	alpine1
os	Debian Stretch	Alpine Linux
RAM	512 Mo	128 Mo
DD	8 GiB	1,2 GiB
Identifiants	root/vitrygtr	root/vitrygtr
Adresse IP	198.51.100.100/24	198.51.100.101/24







Tableau 1 Caractéristiques des VM

Démarrez la VM alpine1 et affichez sa console* (Fig. 6).

Vérifiez qu'elle peut communiquer avec les autres PC de votre LAN (par exemple, le PC d'administration).

```
A CEMU (alpine1) - noVNC - Mozilla Firefox

| hine | https://198.51.100.42:8006/7console=kvm&novnc=1&vmld=101&vmname=vm2&node=hyp1&resize= |
| Proceeding from DUD/CD... |
| ISOLINUX 6.04 6.04-pre1 ETCD Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al reboot:
| OpenRC 0.39.2.7e1d41d609 is starting up Linux 4.19.18-0-vanilla (x86_64) |
| Vproceding already mounted | Mounting /run ... |
| * /run/openrc: creating directory |
| * /run/lock: correcting directory |
| * /run/lock: correcting owner |
| * Caching service dependencies ... | [ ok ] |
| * Mounting /dev/mqueue ... | [ ok ] |
| * Mounting modloop ... |
| * Uerifying modloop ... |
| * Uerifying modloop |
| * Mounting security filesystem ... | [ ok ] |
| * Mounting debug filesystem ... | [ ok ] |
| * Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... | [ ok ] |
| * Starting busybox mdev ... | [ ok ] |
| * Loading hardware drivers ... | [ ok ] |
| * Loading hardware drivers ... | [ ok ] |
| * Loading hardware drivers ... | [ ok ] |
| * Loading hardware drivers ... | [ ok ] |
| * Loading hardware drivers ... | [ ok ] |
| * **Correction |
| * **Correctio
```

Fig. 6 Console de la VM alpine1

Ajoutez un utilisateur* etudiant / vitrygtr, puis vérifiez que vous pouvez vous connecter en SSH* sur alpine1.





Synthèse 1 : Expliquez en 4-6 lignes les grandes étapes de réalisation de votre maquette.

Appelez votre chargé de TP et montrez-lui que la VM alpine1 peut communiquer avec les PC du LAN.

4. Stockage en réseau

Arrêtez* la VM alpine1.

Dans cette partie, vous allez transférer le disque dur virtuel de cette VM vers le serveur de stockage.

Vous allez réaliser les trois étapes suivantes :

- Préparer le serveur de stockage (Storage1) pour qu'il puisse accueillir le disque virtuel
- Configurer l'hyperviseur (Hyperviseur1) pour qu'il utilise Storage1 comme un disque en réseau
- Transférer le disque de la VM alpine1





4.1. Serveur de stockage

Malheureusement pour vous, la configuration d'un serveur ISCSI est un peu tarabiscotée et farcie de vocabulaire sibyllin². Nous avons déjà réalisé pour vous une bonne partie de la configuration. Il reste quelques détails à régler.

Dans la GUI de FreeNAS, cliquer sur Sharing > Block (ISCSI).




Fig. 7 Configuration ISCSI dans FreeNAS

Cliquer sur Extents > ADD

Indiquer les informations suivantes, puis validez :

Extent name : ext1
 Il s'agit du nom de l'extent à créer (pour la distinguer, si on en crée plusieurs).

² Bref, on n'y comprend rien.





• Extent type : Device

• Device: ada1

Il s'agit d'un disque dur sur le serveur de stockage. En effet, ce dernier a été créé avec deux disques : ada0 contient l'OS FreeNAS, tandis qu'ada1 servira de disque de stockage de données.




Fig. 8 Création d'un extent dans FreeNAS

Enfin, il faut *exporter* cet *extent*. En d'autres termes, le rendre accessible à travers le réseau, via le protocole ISCSI.

Pour cela, cliquer sur Associated Targets > ADD

Indiquer les informations suivantes, puis validez :

• Target: lun0

Un LUN désigne un volume de stockage accessible à travers le réseau.

• LUN ID: 0

L'identifiant du LUN

• Extent: ext1

L'extent créée précédemment








Fig. 9 Création d'une target dans FreeNAS

Le serveur de stockage est prêt à accueillir les VM de l'hyperviseur!

4.2. Hyperviseur

Passons à la seconde étape : configurer l'hyperviseur (Hyperviseur1) pour qu'il utilise l'extent ISCSI comme un disque en réseau.

Dans la GUI de Proxmox, ajoutez un disque en réseau*.

Comme n'importe quel disque, celui-ci doit être formaté avant d'être utilisé. Vous devez donc le formater en LVM*.

Affichez les volumes de stockage* disponibles sur Hyperviseur1. Si votre configuration est correcte, les volumes LUNO et LUNO-lvm doit maintenant apparaitre, comme dans la Fig. 10.




Fig. 10 Volumes de stockage disponibles

4.3. Transfert de la VM

Dernière étape : transférer la VM alpine1 sur le volume LUN0-lvm (donc, sur le serveur de stockage). Pour l'instant, elle est stockée sur le volume local-lvm (donc, directement sur Hyperviseur1).





Pour cela, clonez* la VM alpine1 : nommez le clone alpine2 et choisissez LUN0-lvm comme volume de destination), puis ... patientez un peu!

La VM alpine2 est maintenant stockée sur le serveur de stockage. *Il est temps de la tester!*

Démarrez-la, affichez sa console* et modifiez son adresse IP pour éviter un conflit avec alpine1³. Profitez-en également pour la renommer* dans l'OS.

Depuis le PC d'administration, vérifiez que vous pouvez vous connecter en SSH* sur alpine2.

Sur alpine2, lancez un ping continu vers le PC d'administration.

Lancez une capture de trafic* sur PC1 et observez le trafic avec les deux filtres* suivants :

- Sur le protocole icmp
- Sur le protocole iscsi (Fig. 11)

B. Augustin – Université Paris-Est Créteil

³ Pas de problème tant qu'alpine1 reste éteinte.





No.	Time	Source	Destination	Protocol Lengtl Info	
33503	41.549815116	198.51.100.43	198.51.100.42	iscsi 1514 Scsi: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33506	41.549944551	198.51.100.43	198.51.100.42	iSCSI 1114 SCSI: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33510	41.550254005	198.51.100.43	198.51.100.42	iSCSI 1314 SCSI: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33513	41.550560969	198.51.100.42	198.51.100.43	iSCSI 114 SCSI: Read(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x000a1eb8,
33517	41.550893924	198.51.100.43	198.51.100.42	iscsi 1314 scsi: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33519	41.551316394	198.51.100.42	198.51.100.43	iSCSI 114 SCSI: Read(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x000a1ec0,
33523	41.551700806	198.51.100.43	198.51.100.42	iscsi 1314 scsi: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33525	41.551746453	198.51.100.42	198.51.100.43	iSCSI 114 SCSI: Read(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x000a1ec8,
33529	41.552099686	198.51.100.43	198.51.100.42	iSCSI 1314 SCSI: Data In LUN: 0x00 (Re	ead(10) Response
33530	41.552260949	198.51.100.42	198.51.100.43	iSCSI 114 SCSI: Read(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x000a1ed0,

Fig. 11 Capture des échanges ISCSI

Synthèse 2 : En vous basant sur les observations précédentes, montrez que :

- La VM alpine2 s'exécute sur Hyperviseur1
- Son disque dur est stocké sur Storage1

Appelez votre chargé de TP et montrez-lui vos observations.

5. Cluster d'hyperviseurs

Pour le moment, votre solution de virtualisation est plutôt fragile, et est loin de ressembler à la Fig. 1, qui comporte une *centaine* d'hyperviseurs. L'étape suivante consiste donc à ajouter un second hyperviseur, et à faire le nécessaire pour le lier au premier.

Comme vous manquez de PC physiques pour héberger cette troisième VM, nous vous proposons de l'héberger sur PC3, comme illustré sur la Fig. 12.








Fig. 12 Maquette avec un deuxième hyperviseur

5.1. Un peu de nettoyage

Commencez par nettoyer un peu votre maquette avant de créer le cluster :

- Arrêtez* la VM alpine2
- Supprimez les volumes de stockage LUN0-lvm et LUN0
- Sur Storage1, supprimez l'extent ext1 et l'association

Mettez temporairement Hyperviseur1 en pause*.

5.2. Préparation du deuxième hyperviseur

Sur PC3, importez l'image OVA* Proxmox-Alpine.ova et renommez la VM Hyperviseur2 dans VirtualBox.

Exécutez le script proxmox virtualbox.sh.





Modifiez son adresse IP* comme indiqué sur la Fig. 12, pour éviter un conflit avec Hyperviseur1.

De même, renommez-le* dans l'OS : hyp2, et supprimez le dossier correspondant à l'ancien nom :

```
rm -r /etc/pve/nodes/hyp1
```

Après redémarrage, vous devez observer un prompt identique à celui de la Fig. 13.

```
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure this server – connect to:

https://198.51.100.44:8006/

hyp2 login:
```

Fig. 13 CLI de Hyp2 après redémarrage

Dans la GUI, vérifiez que l'ancien nom (hyp1) n'apparait plus :




Fig. 14 GUI de Hyp2 après redémarrage

Si le navigateur Web refuse de se connecter à la GUI à cause d'un problème de certificat, supprimez les certificats* installés par l'autorité PVE Cluster Manager CA.





5.3. Mise en cluster

Vous pouvez maintenant sortir Hyperviseur1 de sa pause.

Vous allez maintenant configurer Hyperviseur1 et Hyperviseur2 pour qu'ils fonctionnent en cluster. Ainsi, les deux hyperviseurs pourront être gérés et utilisés de manière interchangeable.

Sur Hyperviseur1, créez un cluster* nommé C1 et récupérez ses informations d'identification*.

Ajoutez* Hyperviseur2 au cluster C1.

Si, à nouveau, le navigateur Web refuse de se connecter à la GUI à cause d'un problème de certificat, supprimez les certificats* installés par l'autorité PVE Cluster Manager CA.

Les GUI de Hyperviseur1 et de Hyperviseur2 sont maintenant identiques et doivent ressembler à la Fig. 15. A partir de maintenant, vous pouvez gérer les deux hyperviseurs depuis une unique console d'administration.




Fig. 15 Cluster avec deux nœuds (Hyperviseur1 et Hyperviseur2)





Simulez une panne de Hyperviseur1 en le mettant sur pause. Sa GUI n'étant plus accessible, utilisez celle de Hyperviseur2.




Fig. 16 Hyperviseur1 ne répond plus

5.4. Stockage en réseau

Reconfigurez le stockage en réseau, *tel qu'il était avant la mise en cluster*. Pour rappel, il s'agit de réaliser les étapes suivantes :

- Préparer le serveur de stockage pour créer un disque ISCSI
- Configurer l'hyperviseur pour qu'il utilise ce disque en réseau




Fig. 17 Le disque en réseau est vu par les deux hyperviseurs

Démarrez alpine2. Depuis le PC d'administration, lancez un ping continu vers cette VM. Observez le temps d'aller-retour moyen.

Migrez* alpine2 vers hyp2.





Clonez* la VM alpine2 : nommez le clone alpine3 et créez-le sur hyp1.

Modifiez son adresse IP et son nom dans l'OS.

Vérifiez que les deux VM peuvent communiquer. Sur les trois PC physiques, observez le trafic* pendant les échanges de ping.

Synthèse 3 : Expliquez en 4-6 lignes les grandes étapes de réalisation de votre maquette.

Appelez votre chargé de TP et montrez-lui que votre cluster fonctionne.





6. Mémos

6.1. Divers

Configurer eth0 en adressage statique persistant (adresse 203.0.113.10/24):

1. Désactiver la carte* eth0

Ne **jamais** modifier la configuration d'une carte réseau sans la désactiver au préalable !

2. Modifier le fichier /etc/network/interfaces :

Effacer toutes les lignes correspondant à eth0 puis ajouter :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    # address en anglais s'écrit avec deux d
    address 203.0.113.10/24
```

3. Réactiver la carte* eth0

En cas de succès, la commande n'affiche rien.

Ajouter une exception sur le proxy :





Ouvrir les Préférences du navigateur > Proxy réseau				
Dans la zone Pas de proxy pour, ajouter le réseau IP vers lequel le proxy ne doit pas être utilisé (par exemple: 172.16.0.0/16).				
Pour communiquer avec les serveurs Web de ce réseau, le navigateur réalisera une connexion <i>directe</i> au lieu de faire appel au proxy.				
Pas de proxy pour				
localhost, 127.0.0.1, 172.16.0.0/16				
Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24				
Ajouter un utilisateur otabenga : adduser otabenga				
Arrêter un ordinateur Linux :				
poweroff				
Renommer un PC (ancien nom : www2, nouveau nom : web2)				





En	trois étapes :					
1.	Changer le nom :					
	hostnamectl set	-hostname web2				
İ						
2.	Éditer le fichier /etc/h web2 (deuxième ligne):	nosts et remplacer les deux (occurrences de www2 par			
	127.0.0.1 127.0.1.1	localhost www2.localdomain	www2			
3.	Redémarrer					
Observer le prompt du terminal* pour confirmer que les modifications ont été prises en compte.						
<u>Re</u>	Remarque : seul le root a le droit d'effectuer ces actions					


Supprimer les certificats de l'autorité PVE Cluster Manager CA:





Préférences > Vie privée et sécurité > Certificats > Afficher les certificats > Serveurs

Sélectionner le(s) certificat(s) de PVE Cluster Manager CA > Supprimer



6.2. VirtualBox

Importer une VM :	i





Fichier > Importer un appareil virtuel > Sélectionner le fichier OVA à importer > Suivant > Sélectionner Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau > Importer Vous devez systématiquement réinitialiser l'adresse MAC des cartes réseau d'une VM lors de l'importation. Dans le cas contraire, vous rencontrerez des problèmes de conflit d'adresses, et la communication entre VM ne pourra pas fonctionner! Paramètres de l'appareil virtuel Voici les machines virtuelles décrites dans l'appareil virtuel et les paramètres suggérés pour les machines importées Vous pouvez en changer certains en double-cliquant dessus et désactiver les autres avec les cases à cocher. Système virtuel 1 Nom debian-stretch Debian (64-bit) Système d'exploitation invité Processeur Mémoire vive 512 Mio Contrôleur USB \checkmark ICH AC97 Vous pouvez modifier le dossier de base qui hébergera toutes les machines virtuelles. Les dossiers d'accueil peuvent aussi être modifiés individuellement (par marchine virtuelle). /Users/stinaugu/VirtualBox VMs Politique d'adresse MAC : Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau Options supplémentaires : <a>Importer les disques durs comme VDI L'appareil n'est pas signé Valeurs par défaut Aller au précédent

Fig. 18 Importation d'une VM au format OVA

Configurer une carte en mode Bridge:





Ouvrir la fenêtre de configuration de la VM, onglet Réseau.

Configurer la première carte (Interface 1) en mode Accès par pont, puis choisir la carte réseau physique à laquelle elle doit être reliée.

Interface 1 Interface 2 Interface 3 Interface 4

Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau: Accès par pont Nom: en0: Wi-Fi (AirPort)

Touche magique :
Récupérer la souris si elle a été capturée dans la VM : Que ce soit VirtualBox ou VMware Workstation, la touche magique est toujours affichée dans la barre de statut, en bas de la fenêtre de la VM.

6.3. Proxmox

Afficher la console d'une VM :	
Cliquer sur le bouton Console	





Ajouter un disque en réseau :						
 Datacent	er > Stor	age > Add > iSCSI	Ι			
Indiquer les	s information	ons suivantes :				
• ID : :	LUN0					
	r distingue ieurs.	er les disques en	réseau da	ns Proxmox,	si on en utilise	
• Porta	al: \$ADRE	SSE_SERVEUR_STO	OCKAGE		I	
Dési	gne l'adres	sse IP du serveur IS	SCSI.		į	
• Targ	et:					
auto	Les disques ISCSI disponibles sur le serveur de stockage doivent apparaitre automatiquement. Dans votre cas, il n'y en a qu'un (celui qui vient d'être créé).					
	Add: iSCSI				\otimes	
į	ID:	LUN0	Nodes:	All (No restrictions)	$\overline{}$	
	Portal:	198.51.100.43	Enable:			
	Target: ✓ Use LUNs ✓					
	iqn.1993-08.org.debian:lun0					
Fig. 20 Ajout d'un disque en réseau						

Formater un disque en LVM :





Datacenter > Storage > Add > LVM						
ndiquer les informations suivantes :						
• ID : LUN0-1	D:LUN0-lvm					
Identifiant u	Identifiant unique dans Proxmox.					
 Base storage 	Base storage: LUN0 (iSCSI)					
Le disque e	en réseau ajouté précéd	demment.				
 Base volum 	ne:					
Sélectionne	er l'entrée qui apparait a	automatiqueme	ent			
 Volume gro 	oup:vg1					
Identifiant u	ınique dans Proxmox.					
 Cocher la c 	ase Shared					
Add: LVM				\otimes		
ID:	LUN0-lvm	Nodes:	All (No restrictions)	~		
Base storage:	LUN0 (iSCSI)	Enable:	\square			
Base volume:	CH 00 ID 0 LUN 0 ~	Shared:				
Volume group:	vg1					
Content:	Disk image, Container ~					
Help				Add		
<u></u>	Fig. 21 Formatage	du disque en	LVM			

Cloner une VM:





La VM doit être arrêtée avant de la cloner.
Dans le menu Datacenter, clic droit sur la VM > Clone
Indiquer les informations suivantes :
Target node :
L'hyperviseur qui accueillera le clone
Name :
Le nom du clone Vous pouvez vous montrer créatifs !
Target Storage :
Volume de destination (Le volume de stockage sur lequel le clone sera créé)
<u></u>
Modifier l'adresse IP de l'hyperviseur :





En trois étapes : 1. Datacenter > Sélectionner l'hyperviseur > Network Modifier l'adresse IP de l'interface vmbr0 Server View Node Typ1' PRébot Shutdown Shell Bulk Adlons Help Remove Active Adostant VLAN a... Ports/Sla... IP address Subnet mas enpôs 17 Network Device Yes No No enpôs 17 Network Device Yes No No enpôs 17 198,51,100.44 258,255,255 Fig. 22 Modification de l'adresse IP 2. Éditer le fichier /etc/hosts Remplacer l'ancienne IP par la nouvelle

3. Redémarrer pour prendre en compte les modifications


Créer un cluster : Dans la GUI de l'hyperviseur : Datacenter > Cluster > Create Cluster Indiquer le nom du cluster et valider. Une fenêtre s'affiche. Vérifier qu'elle affiche TASK OK à la fin.

Récupérer les informations d'identification du cluster :


















6.4. Wireshark

Lancer une capture de trafic sur la carte Ethernet 3:













TP Proxmox	N°5
[
Seuls les messages du protocole MPLS vont alors s'afficher.	
, 	
I 	- 1