


نرم افزار Prometheus یک سیستم قدرتمند مانیتورینگ می باشد که بیشتر قسمتهای آن با زبان برنامه نویسی Go نوشته شده است و به صورت Open Source منتشر می شود. با استفاده از نرم افزار مانیتورینگ Prometheus می توان قون مودت آنی و نمودارهای گرافیکی به نمایش بگذارید و با تنظیم قابلیت alert همواره سرویس های خود را کنترل و نظارت کنید.

: Prometheus معماري

روش کار Prometheus به این صورت می باشد که Prometheus Server تمامی metric ها را از exporter ها) برای سرویس های مختلف exporter های مختلف وجود دارد (یا push gateway های واسط دریافت (pull) می کند و داده های دریافت شده را به صورت محلی ذخیره می کند و قوانینی را بر روی آنها اجرا می کند تا مجموعه ای از داده های جدید را از داده های موجود ذخیره کند یا برای آنها alert ایجاد کند. سپس می توان با استفاده از Grafana یا دیگر API ها، داده های جمع آوری شده را به صورت نمودارهای گرافیکی به نمایش گذاشت.در تصویر پایین نمایی کلی از معماری Prometheus را مشاهده می کنید:



برای نصب نرم افزار Prometheus ابتدا کافیست تا یک کاربر با نام دلخواه جهت اجرای سرویس Prometheus بر روی سیستم ایجاد کرد که در این مثال ما کاربری با نام prometheus را با استفاده از دستور زیر ایجاد می کنیم:

useradd -m -s /bin/bash Prometheus

اکنون به کاربر prometheus وارد شوید و بسته ی prometheusرا در پوشه ی خانگی کاربر دانلود کنید:

su - Prometheus

\$ wget -c

https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.7.1/prometheus-2.7.1.linux-amd64.tar.gz

سپس فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید و نام پوشه ی آن را به prometheus تغییر دهید:

\$ tar -xzvf prometheus-2.7.1.linux-amd64.tar.gz

\$ mv prometheus-2.7.1.linux-amd64 prometheus

اکنون تمام فایل های prometheusدر مسیر زیر قرار دارند:

/home/prometheus/prometheus

: Systemd برای Prometheus پیکربندی

برای کنترل سرویس prometheus باید یک فایل سرویس Systemd باید یک فایل سرویس prometheus باید کرد که برای این کار کافیست تا با کاربر prometheus.service را ایجاد کرد:

vi /etc/systemd/system/prometheus.service

1 [Unit]
2 Description=Prometheus Server
3 Documentation=https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
4 After=network-online.target
5
6 [Service]
7 User=prometheus
8 Restart=on-failure
9 #Change this line if you download the

```
#Prometheus on different path user

11 ExecStart=/home/prometheus/prometheus/prometheus \
12 --config.file=/home/prometheus/prometheus/prometheus.yml \
13 --storage.tsdb.path=/home/prometheus/prometheus/data

14

15 [Install]

16 WantedBy=multi-user.target
```

اکنون یکبار systemdرا reload کنید:

systemctl daemon-reload

اکنون سرویس prometheus و enable کنید:

systemctl start prometheus

systemctl enable prometheus

برای بررسی وضعیت سرویس prometheusمی توان از دستور زیر استفاده کرد:

systemctl status prometheus

یا اینکه می توان از دستور زیر استفاده کرد:

netstat -plntu

یک نمونه خروجی از دستور گفته شده را در پایین مشاهده می کنید :

```
[root@prometheus ~]# netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                              Foreign Address
                                                                                    PID/Program name
tcp
                  0 0.0.0.0:22
                                              0.0.0.0:*
                                                                                    3271/sshd
                                              0.0.0.0:*
tcp
                  0 127.0.0.1:25
                                                                       LISTEN
                                                                                    3381/master
tcp6
                                                                       LISTEN
                                                                                    3271/sshd
                  0 ::1:25
tcp6
                                                                       LISTEN
                                                                                    3381/master
                  0 :::9090
                                                                       LISTEN
                                                                                    3793/prometheus
                  0 0.0.0.0:68
                                              0.0.0.0:*
                                                                                    3137/dhclient
[root@prometheus ~]#
```

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید سرویس prometheus بر روی پورت 9090 در حال اجرا می باشد.

پیکربندی: FirewallD

اگر بر روی سیستم خود از FirewallDاستفاده می کنید باید پورت 9090 که مربوط به سرویس prometheusمی باشد را باز کنید:

- 1 # firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp
- 2 # firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp --permanent

نصب پرومتئوس با داکر:

مسلما برای اینکار نیاز است که Docker بر روی سرور نصب شده باشد

برای راه اندازی Prometheusبا Dockerکافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

 $\begin{tabular}{ll} 1\#docker & run -d -p & 9090:9090 & --name & prometheus --restart & always -v \\ /path/to/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml & prom/prometheus & prometheus & prom/prometheus & pr$

برای تعیین یک مسیر جداگانه برای داده های Prometheus می توان یک پوشه با نام دلخواه در یک مسیر دلخواه ایجاد کرد:


سپس برای ایجاد کانتینر و معرفی آن مسیرها به عنوان volume دستور زیر را اجرا کنید:

1# docker run -d -p 9090:9090 --name prometheus --restart always -v /home/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml -v /opt/prometheus:/prometheus prom/prometheus

با هر روشی که Prometheusرا نصب کردید. اکنون یک مروگر وب باز کنید و آدرس سرور خود به همراه پورت 9090 را در آن وارد کنید:

http://192.168.56.35:9090/graph

: اکنون پنل وب prometheusرا باید مشاهده کنید



برای هر سرویس و هر منظوری exporter مخصوص وجود دارد که برخی از آنها رسمی و برخی دیگر غیر رسمی هستند. برای دیدن و دریافت exporter ها می توانید به لینک پایین مراجعه کنید:

https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/

در این قسمت قصد داریم تا node_exporter که یکی از exporter های prometheus های metric های سرور و سخت افزار می باشد و قابل نصب بر روی سیستم های یونیکسی و لینوکسی می باشد را نصب کنیم. ما قصد داریم تا prometheus اصب کنیم و metric های آن را دریافت و سرور prometheus را مانیتور کنیم. کاربران سیستم عامل ویندوز باید از WMI exporter استفاده کنند که لینک پروژه ی آن را در پایین مشاهده می کنید:

https://github.com/martinlindhe/wmi exporter

نصب و پیکربندی: node_exporter

به این منظور به کاربر prometheus وارد شود و node_exporter را دانلود کنید:

su – prometheus

\$ wget -c

 $\frac{https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.17.0/node_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz$

اکنون فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید و آن را به node_exporter تغییر نام دهید:

\$ tar -xzvf node_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz

\$ mv node_exporter-0.17.0.linux-amd64 node_exporter \$\ \text{postemd}\$ این منظور service فایل برای آن ایجاد کنیم.به این منظور منطور source فایل زیر را ایجاد کنید:

vi /etc/systemd/system/node_exporter.service

سپس خطوط زیر را درون فایل بنویسید:

[Unit]

Description=Node Exporter

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Service]

User=prometheus

ExecStart=/home/prometheus/node_exporter/node_exporter

[Install]

WantedBy=default.target

اکنون یکبار reload ارsystemd کنید:

systemctl daemon-reload

اکنون برای start و enable کردن سرویس node_exporter کافیست تا دستورهای زیر را اجرا کنید:

systemctl start node_exporter

systemctl enable node_exporter

ا برای بررسی وضعیت سرویس node_exporter می توانید از دستور پایین استفاده کنید:

systemctl status node_exporter

یا اینکه می توان از دستور زیر استفاده کرد:

netstat -plntu

نمونه ای از دستور اجرا شده را در تصویر پایین مشاهده می کنید:

```
[root@prometheus ~]# netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                              Foreign Address
                                                                       State
                                                                                   PID/Program name
                  0 0.0.0.0:22
                                              0.0.0.0:*
                                                                       LISTEN
                                                                                   3271/sshd
tcp
           0
                  0 127.0.0.1:25
                                                                                   3381/master
tcp
                                              0.0.0.0:*
                                                                       LISTEN
           0
                  0 :::9100
tcp6
                                                                       LISTEN
                                                                                    7193/node exporter
           0
                  0 :::22
                                                                                    3271/sshd
tcp6
                                                                       LISTEN
                  0 ::1:25
           0
tcp6
                                                                       LISTEN
                                                                                    3381/master
           0
                  0 :::9090
                                                                                    3793/prometheus
                                                                       LISTEN
                  0 0.0.0.0:68
                                              0.0.0.0:*
                                                                                    3137/dhclient
[root@prometheus ~]#
```

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید سرویس node_exporter بر روی پورت 9100 در حال اجرا می باشد.

اجرا كردن node_exporter با استفاده از:

برای اجرا کردن node-exporter با استفاده از Dockerمی توانید از دستور پایین استفاده کنید. نکته اینکه اجرای-Dockerمی اجرای اجرای احکام اجرای Docker بر روی Docker در محیط های عملیاتی (production) پیشنهاد نمی شود.

1# docker run -d --name node_exporter --restart always -v "/proc:/host/proc" -v
"/sys:/host/sys" -v "/:/rootfs" --net="host" prom/node-exporter --path.procfs /host/proc -path.sysfs /host/sys --collector.filesystem.ignored-mount-points
"^/(sys|proc|dev|host|etc) (\$|/)"

اکنون در این قسمت قصد داریم تا node_exporter را به Prometheus serverاضافه کنیم.

اضافه کردن node_exporter به:

ا برای اضافه کردن node_exporter به Prometheus Serverابتدا به کاربر prometheus

su - prometheus

اکنون فایل پیکربندی prometheus که نام آن prometheus.yml می باشد را باز کنید:

\$ vi prometheus/prometheus.yml

اکنون در زیر خط scrape_configs یک job_name به نام node_exporter ایجاد کنید. تنظیمات آن به صورت زیر می باشد:

```
1 - job_name: 'node_exporter'
2 static_configs:
3 - targets: ['localhost:9100']
```

نکته اینکه بجای localhost می توانید IPسرور را بنویسید و مسلما زمانی که node_exporter بر روی سرور دیگری می باشد باید IPآن سرور نوشته شود. در تصویر پایین نمونه ای از تنظیم گفته شده نمایش داده شده است:

```
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
# The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
- job_name: 'prometheus'

# metrics_path defaults to '/metrics'
# scheme defaults to 'http'.

static_configs:
- targets: ['localhost:9090']
- job_name: 'node_exporter'
static_configs:
- targets: ['localhost:9100']
```

اکنون کافیست تا سرویس prometheusرا یک بار restart کنید:

systemctl restart prometheus

نکته اینکه اگر Prometheus serverرا با استفاده از Docker اجرا کرده اید، کافیست تا یک بار Prometheus serverآن را restart کنید:


docker restart prometheus-server-container

آزمایش Prometheus و: rode_exporter

برای این منظور کافیست تا آدرس Prometheus Serverرا در مرور گر وب وارد کنید:

http://192.168.56.35:9090

اکنون عبارت node_memory_MemAvailable_bytes را در query field بنویسید و روی دکمه ی ode_memory بنویسید و روی دکمه کلیک کنید و چیزی مانند تصویر پایین را باید مشاهده کنید:



با اینکار شما باید میزان memory قابل دسترس در localhost:9100 را دریافت کنید.


اگر بخواهید به raw data از node_exporter دسترسی داشته باشید، باید پورت 9100 را بر روی FirewallDباز کنید:

```
1 # firewall-cmd --zone=public --add-port=9100/tcp
2 # firewall-cmd --zone=public --add-port=9100/tcp --permanent
```

اکنون کافیست تا آدرس زیر را در مرورگر وب خود وارد کنید:

http://192.168.56.35:9100/metrics

اكنون مانند تصوير پايين بايد raw data مربوط به node_exporter را مشاهده كنيد:




قصد داریم تا Prometheus Serverرا با Prometheus Serverبه هم متصل کنیم.


همانطور که می دانید Grafanaیک ابزار برای visualize کردن داده ها و یا metric ها می باشد که اکنون با اتصال آن به Prometheus می توانیم داده های Prometheus Serverرا در Grafanaبه صورت نمودارها و گراف های زیبا نمایش دهیم.

اتصال Prometheus server و: Grafana


برای اینکار به پنل مدیریتی تحت وب Grafanaوارد شوید و مانند تصویر پایین به قسمت Configuration و سپس Sources بروید، سپس جهت اضافه کردن Data Source روی دکمه ی Add data source کلیک کنید:




سپس وارد صفحه ی پایین می شوید که در این قسمت مانند تصویر پایین Prometheusرا انتخاب کنید:




اکنون پس از انتخاب Prometheusبه صفحه ای مانند تصویر پایین وارد خواهید شد که باید آدرس و اطلاعات مربوط به Prometheus خود را وارد کنید و سپس بر روی دکمه ی Save & Test کلیک کنید:







پس از انجام اینکارها همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید Prometheus serverبه عنوان یک Data Source پس از انجام اینکارها همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید. به Grafana کنید.



اضافه کردن پنل مانیتورینگ برای Node Exporter ها:

برای ایجاد پنل ها شما می توانید آنها را ایجاد کنید یا اینکه از پنل های آماده استفاده کنید که هر کدام برای اهداف و Exporter های خاصی کاربرد دارند. در این قسمت قصد داریم تا از یک پنل آماده برای Node Exporter استفاده کنیم. برای اضافه کردن پنل ابتدا مانند تصویر پایین بر روی دکمه ی Import کلیک کنید :





اکنون برای Import کردن پنل مورد نظر خود می توانید ID آن و یا Link آن را در قسمت مشخص شده وارد کنید و یا اینکه محتویات فایل JSON آن را وارد کنید. همواره شما می توانید پنل های خود را از مخزن وب سایت Grafanaپیدا کنید که در این مرحله ما قصد داریم تا از پنل زیر استفاده کنیم:

https://grafana.com/grafana/dashboards/11074

همچنین شما می توانید فایل پنل را دانلود و سپس آن را Import کنید. به هر حال پس از اضافه کردن پنل می توانید از آن استفاده کنید:

