Содержимое столбцов РЛ полей

В этом разделе:

Метка	Наименование		Индекс контекстной помощи	Режим ввода	Доп. инф-ция	ФЛК	<u></u>	Значение по умолчанию	Доп. инф-ция
-------	--------------	--	---------------------------------	----------------	-----------------	-----	---------	--------------------------	-----------------

ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ СТОЛБЕЦ УКАЗАТЕЛЕМ И АКТИВИРОВАТЬ ССЫЛКУ.

ввод на основе маски (шаблона)

РЛ полей содержит таблицу с элементами для ввода/корректировки, имеющую следующие столбцы:

Метка - числовая метка поля.

Вводится произвольно или выбирается из таблицы полного описания полей, вызываемой по кнопке или команде <F2>. Таблицу полного описания полей предварительно следует загрузить .

Наименование - наименование поля.

Вводится произвольно или выбирается из таблицы полного описания полей, вызываемой по кнопке или команде <F2>. Таблицу полного описания полей предварительно следует загрузить.

Повторяемость поля.

Выбирается из предлагаемого списка (1 - повторяющееся, 0 - неповторяющееся).

Индекс контекстной помощи

- ссылка на текст в Инструкции каталогизатора.

Режим ввода

- использование расширенных средств ввода. Выбирается из предлагаемого списка (см. ниже). Знак «!» перед значением расширенного средства ввода определяет его обязательное использование. Если указать в качестве режима ввода «!0», то это будет означать запрет на корректировку соответствующего поля.

Доп.инф

- дополнительная информация для Расширенных средств ввода (АРМ Каталогизатор).

Значение и структура данного параметра зависит от значения предыдущего параметра – РЕЖИМ ВВОДА, а именно:

0 - ДОП.ИНФ. не используется

- в этом случае параметр ДОП.ИНФ. не используется;

1 - ввод через простое меню (неиерархический справочник).

Параметр ДОП.ИНФ. имеет следующую структуру:

- <Menu_file_name>\<SYS|DBN>,<N>\<MnuSort> где:
 - < Menu_file_name> имя файла справочника (с расширением);

<SYS|DBN>,<N> - указывает путь, по которому находится файл справочника. Может принимать следующие значения: SYS,0 - директория исполняемых модулей; SYS,N - (N>0) рабочая директория (указываемая в параметре WORKDIR); DBN,N - директория БД ввода (N - любая цифра);

<MnuSort> - порядок сортировки справочника:

- 0-без сортировки;
- 1-по значениям (по элементам меню);
- 2-по пояснениям.

2 - ввод через словарь.

Параметр ДОП.ИНФ. имеет следующую структуру:

<dbname>,<prefix>,*|формат|@имя формата>, где:

- <dbname> имя БД словаря. По умолчанию используется словарь БД ввода;
- prefix> префикс для терминов словаря;
- <*|формат|@имя_формата> формат переноса данных (Приложение 4 п. 13), где:
 - * точно в соответствии со ссылкой:

формат - в соответствии с непосредственно указанным форматом;

имя формата - в соответствии с предварительно созданным форматом (имя указывается без расширения).

3 - ввод через Тематический рубрикатор (ГРНТИ).

В этом случае параметр ДОП.ИНФ. не используется.

4 - ввод через оконный редактор.

В этом случае параметр ДОП.ИНФ. не используется.

5 - ввод через вложенный РЛ (РЛ подполей),

т.е. ввод поля с подполями. В качестве ДОП.ИНФ. указывается имя соответствующего РЛ подполей (с расширением).

6 - ввод через иерархический справочник.

Параметр ДОП.ИНФ. имеет следующую структуру:

<Tree_file_name>\<SYS|DBN>,<N>\<TreeSep>, где:

- <Tree_file_name> имя файла иерархического справочника (с расширением). Для создания иерархических справочников служит специальная утилита GENTREE.EXE;
- <SYSIDBN>,<N> указывает путь, по которому находится файл иерархического справочника. То же, что и в случае обычного справочника (см. выше);
- - < TreeSep> символы-разделители, отделяющие собственно значение от пояснения в справочнике. По умолчанию вся строка справочника рассматривается как значение.

7 - ввод с использованием переключателей.

Предназначен для ввода через короткие меню, содержащие всего несколько значений (например, ДА/НЕТ). Параметр ДОП.ИНФ. имеет ту же структуру, что и для режима 1.

8 - ввод с использованием внешней программы.

Параметр ДОП.ИНФ. содержит имя внешней программы. Передача данных от внешней программы осуществляется через буфер обмена Windows, при этом передаваемые данные должны содержать префикс «IRBISIN».

9 - ввод на основе маски (шаблона).

В этом случае параметр ДОП.ИНФ. представляет собой маску ввода.

10 - ввод через авторитетный файл или АПУ к УДК/ББК.

Параметр ДОП.ИНФ. имеет следующую структуру:

<dbname>,,<p

- <dbname> Имя БД Авторитетного файла или АПУ;
- refix> префикс инверсии для основных элементов Авторитетного файла или АПУ;
- <option> опция, определяющая вид Авторитетного файла:
 - 0 «Коллективные авторы»;
 - 1 «Индивидуальные авторы»;
 - 2 «Заглавия»;
 - 3 «Предметные заголовки»;
 - 4 «АПУ к УДК/ББК»
- <имя групп.формата> имя специального группового формата (без расширения), состоящего из трех строк, каждая из которых представляет собой самостоятельный формат:
 - 1-я строка формат показа основного элемента;
 - 2-я строка формат переноса при отборе;
 - 3-я строка формат инверсии

11 - ввод через Тезаурус.

В этом случае параметр ДОП.ИНФ. не используется.

12 - ввод через обращение к внешнему файлу.

ДОП.ИНФ. принимает следующие значения:

- 0 в качестве данных для ввода берется имя выбранного файла с расширением;
- 1 в качестве данных для ввода берется полный путь и имя выбранного файла;
- 2 в качестве данных для ввода берется содержимое выбранного текстового файла;
- 3 в качестве данных для ввода берется содержимое выбранного двоичного файла.

13 - ввод на основе ИРБИС-Навигатора.

В качестве ДОП.ИНФ-ЦИИ указывается ИРБИС-ссылка.

Структура и параметры ИРБИС-ссылки описаны в \IRBIS64\Datai\Deposit\Irbis Navigator Help0.html (смотри режим ПОМОЩЬ в ИРБИС-Нвигаторе).

Для ИРБИС-Навигатора в качестве средства ввода используется специальный дополнительный параметр ИРБИС-ссылки – CHECKPFT, который содержит имя формата, применяемого для постобработки отобранных элементов. Смысл этой постобработки состоит в следующем: после завершения ввода с помощью данного средства (т.е. после нажатия кнопки ВВОД) создается

модельная запись, содержащая отобранные в результате навигации элементы ввода (по умолчанию в повторениях поля/подполя 1004^A), далее модельная запись подвергается форматированию с помощью формата, указанного в параметре CHECKPFT (если таковой задан), полученные в результате форматирования строки рассматриваются как элементы ввода.

Данное средство предлагается для ввода индексов УДК, ББК (на основе соответственно БД **RSUDC** и **RSBBK**) и предметных рубрик **MeSH** (на основе БД **MESH**).

14 - ввод с помощью режима (функции) пользователя.

В этом случае ДОП.ИНФ - **<имя DLL>,<имя функции>,<формат>** (аналогично передаче данных для **&unifor('+8...)**).

При этом <формат> может указываться тремя способами:

- @<имя формата>
- непосредственный формат
- * в этом случае в качестве исходного данного в функцию передается значение текущего поля/подполя ввода.

Предусмотрена передача в вызываемую функцию пользователя двух специальных опций:

- первой определяющей тип ввода: 2 индивидуальный (по клавише F2) или 3 групповой (по клавише F3), и
- второй определяющей номер текущего повторения текущего поля.

Опции передаются через выходной буфер buf2 (не путать с **buf1**, в котором передается результат форматирования – описание **&unifor('+8...)** в Приложении 4):

- в первом байте первая опция,
- начиная со второго байта вторая.

Предусматривается два кода возврата:

- 2 возвращаемая строка (первая или единственная) является новым значением текущего поля/подполя;
- 3 возвращаемые строки являются новыми повторениями текущего поля, если оно повторяющееся (в противном случае предполагается код возврата 2)

15 - ввод с помощью ДИНАМИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА.

15 - код РЕЖИМА ВВОДА в РЛ. (Release 2008 1).

Динамический справочник - это справочник, который создается не на основе файла типа .MNU, а "на лету", в момент ввода, с помощью соответствующего формата (который задается в качестве ДОП.ИНФОРМАЦИИ в РЛ), т.е текущая запись (которая находится на вводе) подвергается расформатированию с помощью данного формата и результат расформатирования рассматривается как справочник (т.е результат расформатирования должен имитировать структуру файла MNU)

Важно отметить, что расформатированию подвергается "живая" (т.е. еще до нажатия кнопки СОХРАНИТЬ) текущая запись. (Если помнить о том, что в формате можно использовать конструкции **ref, &uf('D...), &uf('7..**) и др., то понятно, что в динамическом справочнике можно использовать данные других записей и других БД).

16 - ввод с помощью файловых ресурсов системы ИРБИС.

16 - код РЕЖИМА ВВОДА в РЛ. (Release 14 1).

Доп. сведения для этого метода ввода имеют вид:

N,path,dbname,mask

где:

N - **вид обращения**, принимает следующие значения:

- 0 - в качестве исходных данных для ввода берется имя выбранного файла (с расширением)

- 2 - в качестве исходных данных для ввода берется содержимое выбранного текстового файла (в ANSI-кодировке)

- 3 - в качестве исходных данных для ввода берется содержимое выбранного двоичного файла (для ввода внутренних двоичных ресурсов); **path** - указывает **папку в файловой структуре** системы ИРБИС, в которой будет выбираться файл (вложенные папки не учитываются!); принимает следующие значения:

- 0 - основная папка системы (\IRBIS64\)

- 1 - папка баз данных (\IRBIS64\DATAI\)

- 2,3,10 - папка базы данных (\IRBIS64\DATAI\DBNAME\)

- 11 - папка, на которую указывает 11 параметр dbname.par;

dbname - имя БД, по умолчанию - текущая БД ввода, в случае path=0,1,11 не имеет значения;

mask - набор масок имен (разделенных запятой), в соответствии с которой формируется список файлов для выбора, по умолчанию - *.*

Пример: Пример ДОП.СВЕДЕНИЙ для метода ввода 16

0,11,,*.pdf,*.doc,*.avi



Данный способ ввода м.б. полезен при вводе данных в подполе **953^В** (внутренний двоичный ресурс) или подполе **951^А** (имя внешнего объекта) - в случае, когда соответствующие ресурсы находятся на сервере и не доступны клиенту через стандартный обзор Windows.

ФЛК

- формат ФЛК поля (Приложение 4 п. 12). Указывается в виде непосредственного формата или в виде имени предварительно созданного формата (без расширения) с предшествующим символом «@».

Подсказка

- текст помощи (инструкции), сопровождающий ввод в поле.

Значение по умолчанию (статическое)

- значение поля по умолчанию при создании новой записи (**статическое значение по умолчанию**). Указывается непосредственно или через параметр инициализационного файла в виде:

@<SECTION>,<NAME>,<DEFAULT>, где:

- <SECTION> секция инициализационного файла;
- <NAME> имя параметра;
- **<DEFAULT>** значение параметра по умолчанию.

Доп.инф. [резерв]

- используется при определенных режимах ввода (1, 2, 3, 6, 10, 11). Определяет правила объединения данных при групповом вводе в одно поле. Может иметь вид:
- RXXX вставлять разделители XXX справа от каждого отобранного элемента, кроме последнего;
- LXXX вставлять разделители XXX слева от каждого отобранного элемента;
- DXXYY каждый отобранный элемент заключать слева разделителями XX и справа YY.
- Если параметр остается пустым групповой ввод в одно поле запрещен.

См. также:

Расширенные средства ввода (АРМ Каталогизатор)

МАСКА ввода (Шаблон)

Редактирование РЛ полей

Форматы с переменными метками (Приложение 4)

Форматы для формально-логического контроля (ФЛК) (Приложение 4)

ИРБИС-Навигатор для ввода