

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیونر

درس شبکههای کامپیوتری پیشرفته

گزارش پروژهی نهایی

استاد درس:

جناب آقای دکتر مقصود عباسپور

توسط:

اميرمحمد پيرحسينلو 401443029

نيلوفر بهرامزاده 401443022

1401

برای ساخت و ایجاد پروژه ابتدا به تعریف مقادیر اولیه در تابع main میپردازیم. کاربر میتواند با استفاده از ترمینال، ۲ یارامتر را مقداردهی کند:

- متغیر p2pDataRateCmd: برابر است با میزان گذردهی لینکهای نقطه به نقطه.
- متغیر p2pDelayMSCmd: برای تعیین مقدار تاخیر لینکهای نقطه به نقطه بر حسب میلی ثانیه است.

```
void parseCMD(
  int argc,
  char *argv[],
  string &p2pDataRateCmd,
  uint64_t &p2pDelayMSCmd)
{
   CommandLine cmd;
   cmd.AddValue("p2pDataRate", "p2p data rate", p2pDataRateCmd);
   cmd.AddValue("p2pDelay", "p2p delay(ms)", p2pDelayMSCmd);
  cmd.Parse(argc, argv);
}
```

حال با کمک کتابخانهی NS3 به ساخت متغیر های تو یولوژی مییر دازیم:

```
NodeContainer p2pNodes,
    northCsmaNodes,
    southCsmaNodes,
    northStationNodes,
    southStationNodes;

Ptr<Node> northCsmaGateway,
    southCsmaGateway,
    northAccessPoint,
    southAccessPoint;

vector<NodeContainer> p2pLinks;

vector<NetDeviceContainer> p2pDevices,
    northCsmaDevices,
    southCsmaDevices,
    northWifiDevices,
```

```
southWifiDevices;

vector<Ipv4InterfaceContainer> p2pInterfaces,
    northCsmaInterfaces,
    southCsmaInterfaces,
    northWifiInterfaces,
    southWifiInterfaces;

MobilityHelper mobilityHelper;
```

حال کلاسی به نام Edge میسازیم. ویژگیهای این کلاس نمایانگر تنظیمات لینکهای نقطه به نقطه هستند. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

گرهی مبدا، گرهی مقصد، پیشوند شبکه و network mask.

```
class Edge
{
public:
    Ptr<Node> source, sink;
    string network, mask;

Edge(Ptr<Node> source, Ptr<Node> sink, string network, string mask)
{
    this->source = source;
    this->sink = sink;
    this->network = network;
    this->mask = mask;
}
};
```

کلاس دیگری به نام OnOffScenario برای ساخت رویدادهای بیان شده ایجاد میکنیم.

```
class OnOffScenario
{
public:
   Ptr<Node> source;
   Ptr<Node> sink;
   Ipv4Address sinkIP;
   uint16_t sinkPort;
```

```
StringValue onTime, offTime;
UintegerValue packetSize;
Time start, end;
OnOffScenario(
    Ptr<Node> source,
    Ptr<Node> sink,
    Ipv4Address sinkIP,
    uint16 t sinkPort,
    StringValue onTime,
    StringValue offTime,
    UintegerValue packetSize,
    Time start,
    this->source = source;
    this->sinkIP = sinkIP;
    this->sinkPort = sinkPort,
    this->onTime = onTime;
    this->offTime = offTime;
    this->dataRate = dataRate;
    this->packetSize = packetSize;
    this->start = start;
    this->end = end;
```

پس از تعریف متغیرهای انواع اپلیکیشنهای مورد نیاز (udpServerApps, sinkApps, udpClientApps) به سراغ ساخت توپولوژی می رویم.

```
vector<OnOffScenario> scenarios;
  vector<ApplicationContainer> sourceApps;
  vector<ApplicationContainer> sinkApps;
  vector<ApplicationContainer> udpClientApps;
  vector<ApplicationContainer> udpServerApps;
```

```
void create nodes(
  NodeContainer &p2pNodes,
  NodeContainer &northCsmaNodes,
  NodeContainer &southCsmaNodes,
  NodeContainer &northStationNodes,
  NodeContainer &southStationNodes,
  Ptr<Node> &northCsmaGateWay,
  Ptr<Node> &southCsmaGateWay,
  Ptr<Node> &northAccessPoint,
  Ptr<Node> &southAccessPoint,
  p2pNodes.Create(7);
  northCsmaNodes.Create(2);
  southCsmaNodes.Create(2);
  northStationNodes.Create(2);
  southStationNodes.Create(2);
  indexToNode.insert({
       {0, p2pNodes.Get(0)},
       {1, p2pNodes.Get(1)},
       {2, p2pNodes.Get(2)},
       {3, p2pNodes.Get(3)},
       {4, p2pNodes.Get(4)},
       {11, p2pNodes.Get(5)},
       {31, p2pNodes.Get(6)},
       {12, northCsmaNodes.Get(0)},
       {13, northCsmaNodes.Get(1)},
       {32, southCsmaNodes.Get(0)},
       {33, southCsmaNodes.Get(1)},
       {21, northStationNodes.Get(0)},
       {22, northStationNodes.Get(1)},
       {41, southStationNodes.Get(0)},
       {42, southStationNodes.Get(1)},
   });
```

```
northCsmaGateWay = indexToNode[11];
southCsmaGateWay = indexToNode[31];
northAccessPoint = indexToNode[2];
southAccessPoint = indexToNode[4];

InternetStackHelper inetStackHelper;
inetStackHelper.Install(p2pNodes);
inetStackHelper.Install(northCsmaNodes);
inetStackHelper.Install(southCsmaNodes);
inetStackHelper.Install(northStationNodes);
inetStackHelper.Install(southStationNodes);
inetStackHelper.Install(southStationNodes);
```

سپس با فراخوانی تابع create_edges تمامی لینکها را ایجاد و با کمک تابع setup_p2p پهنای باند و تاخیر لینکهای برگرفته از کلاس Edge را تعریف میکنیم و لینکها را به توپولوژی و شبکه می افزاییم.

```
oid create edges(vector<Edge> &edges, unordered map<int, Ptr<Node>>
&indexToNode)
  edges.push back(
      Edge (
           indexToNode[0],
           indexToNode[1],
  edges.push back(
      Edge (
           indexToNode[0],
           indexToNode[2],
           "255.255.255.0"));
  edges.push back(
      Edge(indexToNode[0],
            indexToNode[3],
            "255.255.255.0"));
  edges.push back(
      Edge (
           indexToNode[0],
```

```
indexToNode[4],
    "192.168.4.0",
    "255.255.255.0"));
edges.push_back(
    Edge(
        indexToNode[1],
        indexToNode[11],
        "192.168.5.0",
        "255.255.255.0"));
edges.push_back(
    Edge(
        indexToNode[3],
        indexToNode[31],
        "192.168.6.0",
        "255.255.255.0"));
}
```

پروتکل CSMA را با تابع setup_csma به زیرشبکه های LAN اعمال میکنیم.

```
void setup_csma(
   NodeContainer &nodes,
   Ptr<Node> &gateway,
   vector<NetDeviceContainer> &devices,
   vector<Ipv4InterfaceContainer> &interfaces,
   StringValue dataRate,
   TimeValue delay,
   string network,
   string mask)
{
   nodes.Add(gateway);

   CsmaHelper csmaHelper;
   csmaHelper.SetChannelAttribute("DataRate", dataRate);
   csmaHelper.SetChannelAttribute("Delay", delay);

   NetDeviceContainer device = csmaHelper.Install(nodes);

   Ipv4AddressHelper ipv4Helper;
```

```
ipv4Helper.SetBase(network.c_str(), mask.c_str());
Ipv4InterfaceContainer interface = ipv4Helper.Assign(device);

devices.push_back(device);
interfaces.push_back(interface);

string pcapFileNamePrefix = PATH_PREFIX + "csma/" + network + "-";
csmaHelper.EnablePcap(pcapFileNamePrefix, device, 0);

AsciiTraceHelper ascii;
csmaHelper.EnableAsciiAll(ascii.CreateFileStream(PATH_PREFIX + "csma/" + network + ".tr"));
}
```

به همین ترتیب به ساخت زیرشبکههای wifi از طریق تابع setup_wifi میپردازیم.

```
void setup wifi(
  NodeContainer &stationNodes,
  Ptr<Node> &accessPointNode,
  vector<NetDeviceContainer> &devices,
  vector<Ipv4InterfaceContainer> &interfaces,
  MobilityHelper &mobilityHelper,
  Ssid ssid,
  YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper::Default();
  YansWifiPhyHelper phy = YansWifiPhyHelper::Default();
  phy.SetChannel(channel.Create());
  WifiHelper wifiHelper;
  wifiHelper.SetRemoteStationManager("ns3::AarfWifiManager");
  WifiMacHelper macHelper;
  macHelper.SetType("ns3::StaWifiMac", "Ssid", SsidValue(ssid),
                     "ActiveProbing", BooleanValue(false));
  NetDeviceContainer stationDevice = wifiHelper.Install(phy, macHelper,
stationNodes);
```

```
macHelper.SetType("ns3::ApWifiMac", "Ssid", SsidValue(ssid));
  NetDeviceContainer accessPointDevice = wifiHelper.Install(phy,
macHelper, accessPointNode);
  Ipv4AddressHelper ipv4Helper;
  ipv4Helper.SetBase(network.c str(), mask.c str());
  Ipv4InterfaceContainer stationInterface =
ipv4Helper.Assign(stationDevice);
   Ipv4InterfaceContainer accessPointInterface =
ipv4Helper.Assign(accessPointDevice);
  mobilityHelper.Install(stationNodes);
  mobilityHelper.Install(accessPointNode);
  devices.push back(stationDevice);
  devices.push back(accessPointDevice);
  interfaces.push back(stationInterface);
  interfaces.push back(accessPointInterface);
  string stationPcapFileNamePrefix = PATH PREFIX + "wifi/" + network +
  phy.EnablePcap(stationPcapFileNamePrefix, stationDevice, 0);
  string accessPointPcapFileNamePrefix = PATH PREFIX + "wifi/" + network
  phy.EnablePcap(accessPointPcapFileNamePrefix, accessPointDevice, 0);
  AsciiTraceHelper ascii;
  phy.EnableAsciiAll(ascii.CreateFileStream(PATH PREFIX + "wifi/" +
network + ".tr"));
```

پس از تعریف و ساخت توپولوژی شبکه، در تابع fill_on_off_scenarios رویدادهای خواسته شده را ساخته و با تابع setup_on_off_application آنها را اجرا میکنیم. تابعی نیز به نام setup_link_failure تعریف میکنیم تا زمانهای قطعی لینکهای n0n1، n0n2 و n0n0را در شبکه مدیریت کن.

در نهایت خروجی را با توجه به انتخابهای اولیهی کاربر با استفاده از ترمینال، نمایش میدهیم.

```
p2pDataRateCmd = 2Mbps, p2pDelayMSCmd = 30
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.3.3
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
10.1.5.1
10.1.5.2
10.1.5.3
10.1.4.1
10.1.4.2
Remove n0 --- > n1: 192.168.1.1
Remove n1 --- > n0: 192.168.1.2
Remove n0 --- > n2: 192.168.2.1
Remove n2 --- > n0: 192.168.2.2
Remove n0 --- > n3: 192.168.3.1
Remove n3 --- > n0: 192.168.3.2
context, /NodeList/8/ApplicationList/0/$ns3::UdpEchoClient/Tx
udp echo client Tx Trace, 1
At time 1s client sent 1024 bytes to 10.1.4.2 port 5432
At time 1.11379s server received 1024 bytes from 10.1.2.2 port 49153
At time 1.11379s server sent 1024 bytes to 10.1.2.2 port 49153
At time 1.22385s client received 1024 bytes from 10.1.4.2 port 5432
context, /NodeList/8/ApplicationList/0/$ns3::UdpEchoClient/Rx
udp echo client Rx Trace, 1.22385
RTT = 0.223846 seconds
```

نکته مهم: برای اجرا کد، نیاز است در دایرکتوریای که waf قرار دارد، دایرکتوریهای زیر ایجاد شوند:

final-project-traces/

- final-project-traces/p2p/
- final-project-traces/csma/
- final-project-traces/wifi/

مانند شکل زیر:

```
:~/Downloads/ns-allinone-3.29/ns-3.29/final-project-traces$ tree
   csma
       - 10.1.2.0--5-2.pcap
       10.1.2.0--7-1.pcap
       - 10.1.2.0--8-1.pcap
       10.1.2.0.tr
       - 10.1.5.0--10-1.pcap
      - 10.1.5.0--6-2.pcap
      - 10.1.5.0--9-1.pcap
     - 10.1.5.0.tr
       - 0-1--0-1.pcap
       - 0-1--1-1.pcap
       - 0-2--0-2.pcap
       0-2--2-1.pcap
       - 0-3--0-3.pcap
       - 0-3--3-1.pcap
       - 0-4--0-4.pcap
       - 0-4--4-1.pcap
       - 1-5--1-2.pcap
       - 1-5--5-1.pcap
       - 3-6--3-2.pcap
       - 3-6--6-1.pcap
      - p2p.tr
   wifi
       10.1.3.0-accesspoint--2-2.pcap
       - 10.1.3.0-station--11-1.pcap
      - 10.1.3.0-station--12-1.pcap
      - 10.1.3.0.tr
      - 10.1.4.0-accesspoint--4-2.pcap
      - 10.1.4.0-station--13-1.pcap
       - 10.1.4.0-station--14-1.pcap
     — 10.1.4.0.tr
3 directories, 29 files
:~/Downloads/ns-allinone-3.29/ns-3.29/final-project-traces$
```

تعداد یکتهای ارسالی از n3 به n22:

command:

tcpdump -nn -tt -r p2p/0-3--3-1.pcap | grep '10.1.3.2'

output:

reading from file p2p/0-3--3-1.pcap, link-type PPP (PPP)

3.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

6.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

9.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

12.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

18.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

21.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

24.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

27.000000 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

با توجه به تنظیمات انجام شده برای اپلیکیشن n2 به n22 (نرخ ارسال 512Bps و اندازه ی بسته ی 512B)، هر ۳ ثانیه، باید یک بسته از n3 به n22 فرستاده شود. همانطور که دیده می شود، به دلیل قطعی لینک بین n0 و n3 بین زمان های ۱۵ تا ۱۸، در ثانیه ی ۱۵ بسته ای ارسال نشده است (بسته از بین رفته است). لینک بین n0 و n2 بین زمان های ده ثانیه تا ۱۲ ثانیه نیز قطع است منتهی اثری ندارد زیرا در این بازه، n3 بسته ای ارسال نمیکند. اتفاقات از دید n22:

command:

tcpdump -nn -tt -r wifi/10.1.3.0-station--12-1.pcap | grep '10.1.3.2'

output:

reading from file wifi/10.1.3.0-station--12-1.pcap, link-type IEEE802 11 (802.11)

3.064448 ARP, Request who-has 10.1.3.2 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 10.1.3.3, length 32

3.064491 ARP, Reply 10.1.3.2 is-at 00:00:00:00:00:14, length 32

3.065570 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

6.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

9.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

12.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

18.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

21.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

24.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

27.065128 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

همانطور که مشاهده می شود، در ثانیه ی ۱۵ بسته ای دریافت نشده است (از بین رفته است.). در نتیجه، در کل یک بسته drop شده است.

تعداد یکتهای رسیده به n2 در هر یک ثانیه:

command:

tcpdump -nn -tt -r p2p/0-2--2-1.pcap | grep -v '192.168.2.2'

output:

reading from file p2p/0-2--2-1.pcap, link-type PPP (PPP)

3.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

6.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

9.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

12.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

18.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

21.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

24.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

27.064335 IP 192.168.3.2.49153 > 10.1.3.2.5443: UDP, length 512

در هر کدام از فواصل زیر، ۵۱۲ بایت داده به n2 رسیدهاست:

3s-4s	6s-7s	9s-10s	12s-13-s	18s-19s
21s-22s	24s-25s		27s-28s	

این داده ها در نهایت به n22 می رسند.

در سایر فواصل، میزان دادهی دریافتی برابر صفر است.