باسمه تعالى

جزوه زبان ماشین و اسمبلی


مدرس: رضا سعیدی نیا

دانگاه صنعتے خواجہ نصیرالتین طو

	چېرس <i>ت</i>
3	مقدمه
4	فصل اول
4	تبدیل مبنا و عملیات روی اعداد
5	روش های ذخیره سازی اعداد صحیح در کامپیوتر
7	روش ذخیره سازی اعداد اعشاری در کامپیوتر (ممیز شناور)
7	محاسبات در مبنای R
8	فصل دوم
8	مقدمه ای بر سخت افزار
9	مجموعه ثبات پردازنده 8086
11	فصل سوم
11	تعريف سگمنت
11	قالب کلی برنامه اسمبلی
12	تعريف متغير
14	دستورات اسمبلي
16	انواع عملوند ها
18	فصل چهارم
18	وقفه
19	تشريح صفحه نمايش
21	مدل های حافظه
23	فصل پنجم
23	دستورات محاسباتي
27	فصل ششم
27	شرط و حلقه
27	مقايسه
27	پرش
29	حلقه
32	دستورات منطقى
33	دستورات شيفت



🛨 مقدمه



[رابطه سختافزار و زبانهای برنامه سازی]

دستور زیر به که به زبان C نوشته شده است را در نظر بگیرید:

این دستور به زبان اسمبلی شامل چند دستور خواهد شد که باید اعمال زیر را انجام دهد:

x = x * y + z - 2;

CPU <- x

CPU $\leftarrow x \times y$

CPU <- $x \times y + z$

CPU $\leftarrow x \times y + z - 2$

 $x \leftarrow x \times y + z - 2$

مقایسه زبان های سطح بالا و اسمبلی:

- 1. زبان های سطح بالا به نوشتار نزدیک است.
- 2. زبان های اسمبلی تعداد خطوط بیشتری دارد.
- 3. سرعت اسمبلی بعلت حذف سربار کامپایلر و کنترل مستقیم سخت افزار بیشتر است.
- 4. زبان های سطح بالا برای طراحی محیط های کاربر پسند و زبان اسمبلی برای کاربرد های نیازمند سرعت و کنترل سخت افزار کاربر دارد.



فصل اول

تبدیل مبنا و عملیات روی اعداد

تبدیل از مبنای 10 به r: قسمت صحیح را با تقسیم های متوالی بر r بدست می آوریم تا زمانی که خارج قسمت بر r قابل تقسیم نباشد. سپس از آخرین خارج قسمت به چپ باقی مانده ها را می نویسیم. قسمت اعشار را با ضرب متوالی در r و یادداشت قسمت صحیح حاصل ضرب بدست می آوریم تا زمانی که قسمت اعشار صفر شود یا به دقت مورد نظر برسیم. مثال:

مثال:

1.0

تبدیل از مبنای \mathbf{r} به \mathbf{r} قسمت صحیح را در توان های مثبت \mathbf{r} و قسمت اعشار را در توان های منفی \mathbf{r} ضرب می کنیم و حاصل را جمع کرده، بدست می آوریم.

 $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 \dots a_{-1} \dots a_{-m})_r = a_n \times r^n + a_{n-1} \times r^{n-1} \dots + a_1 \times r^1 + a_0 \times r^0 + a_{-1} \times r^{-1} \dots + a_{-m} \times r^{-m} = \sum_{i=-m}^n a_i r^i$

مثال:

$$(1110.01)_2 = (?)_{10} = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (14.25)_{10}$$

تبدیل از مبنای 2 به 16: از ممیز به سمت چپ در قسمت صحیح چهار بیت جدا می کنیم و به جای هر چهار بیت رقم معادل آن را در مبنای 16 می نویسیم. از ممیز به سمت راست در قسمت اعشار چهار بیت چهار بیت جدا می کنیم و به جای هر چهار بیت معادل آن را می نویسیم.

مثال:

```
(0110 1011.1101 0100)<sub>2</sub> = (6B.D4)<sub>16</sub>
(0100,1101,0001.0010)<sub>2</sub>=(4D1.2)<sub>h</sub>
(0010,1101,0011,1001.0110,1000)<sub>2</sub>=(2D39.68)<sub>16</sub>
```

در اسمبلی برای نمایش مبنای 16 بعد از عدد حرف h، مبنای 2 از حرف b و مبنای 8 از حرف 0 استفاده می کنیم. البته سمت چپ ترین رقم باید عدد باشد نه حرف.

مبنای 10	مبنای 2	مبنای 16	مبنای 8
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	Α	12
11	1011	В	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	Е	16
15	1111	F	17

[جدول تناظر سه مبنای 2، 10 و 16]

تبدیل از مبنای 16 به 2: به جای هر رقم مبنای 16 از جدول چهار بیت معادل آن را قرار می دهیم. مثال:

 $(2E05A.0F)_{16} = (0010 \ 1110 \ 0000 \ 0101 \ 1010.0000 \ 1111)_2$

تبدیل از مبنای 2 به 8: از ممیز به سمت چپ در قسمت صحیح سه بیت سه بیت جدا می کنیم و به جای هر سه بیت رقم معادل آنرا در مبنای 8 می نویسیم. از ممیز به سمت راست در قسمت اعشار سه بیت سه بیت جدا می کنیم و به جای هر سه بیت معادل آن را می نویسیم.

تبدیل از مبنای 8 به 2: به جای هر رقم مبنای 8 از جدول سه بیت معادل آن را قرار می دهیم.

تبدیل از مبنای 16 به 8 و بالعکس: ابتدا به مبنای 2 برده سپس به مبنای مقصد می بریم.

مثال:

```
(5EA23.1C)_{16} = (?)_2 = (?)_8

(5EA23.1C)_{16} = (0101\ 1110\ 1010\ 0010\ 0011.0001\ 1100)_2

= (001\ 011\ 110\ 101\ 000\ 100\ 011.000\ 111)_2 = (1365043.07)_8
```

مثال:

```
(1E250.21)_{16} = (?)_2 = (?)_8

(1E250.21)_{16} = (0001 1110 0010 0101 0000.0010 0001)_2

= (011 110 001 001 010 000.001 000 010)_2 = (361120.102)_8
```

5

روش های ذخیره سازی اعداد صحیح در کامپیوتر

برای ذخیره اعداد بدون علامت از نمایش مبنای 2 استفاده می شود. در این حالت در n بیت از 0 تا 1 جا می شود. برای ذخیره اعداد علامت دار سه روش داریم:

1. روش علامت – مقدار (sign-magnitude): سمت چپ ترین بیت عدد را علامت در نظر می گیریم برای اعداد مثبت صفر و برای اعداد منفی یک قرار می دهیم. باقی بیت های عدد مقدار آن است. مثال:

+12 = 00001100 -12 = 10001100 +0 = 0000000 -0 = 1000000

در این روش در n بیت از $(1 - 2^{n-1} - 1)$ - تا $(2^{n-1} - 1)$ جا می شود.

این روش دو اشکال دارد؛ اول آنکه برای 0 دو نمایش منفی (در هشت بیت: 10000000) و مثبت (در هشت بیت: 00000000) وجود دارد و دوم آنکه برای انجام عمل تفریق مدار جداگانه لازم است، زیرا بدون مدار جداگانه بعضی اعمال تفریق به درستی انجام نمی شود.

مثال:

+12 = 00001100 -12 = 10001100 + = 10011000 = -24

2. روش متمم یک (1's complement): در این روش عدد مثبت مثل قبل است ولی عدد منفی متمم یک عدد مثبت است. برای محاسبه متمم یک، یک ها به صفر و صفر ها به یک تبدیل می شوند.

مثال:

 $+12 = 0\underline{0001100}$ $-12 = 1\underline{1110011}$

در این روش در n بیت از $(2^{n-1}-1)$ تا $(2^{n-1}-1)$ جا می شود.

این روش نیز یک اشکال دارد؛ آنکه برای 0 هنوز هم دو نمایش منفی (در هشت بیت: 1111111) و مثبت (در هشت بیت: 00000000) وجود دارد. اشکال دوم روش اول با این روش رفع می شود.

3. روش متمم دو (2's complement): در این روش عدد مثبت مثل قبل می باشد و عدد منفی متمم دو عدد مثبت است. برای بدست آوردن متمم دو یک عدد از روش زیر استفاده می کنیم:

1 + متمم یک = متمم دو

و یا عدد را از راست به چپ پیمایش می کنیم تا به اولین یک برسیم تا اولین یک را نگه می داریم و از آنجا به بعد را not می کنیم.

مثال:

 $+12 = 00001\underline{100}$ -12 = 11110100

در این روش در n بیت از 2^{n-1} - تا 1 - 2^{n-1} جا می شود.

این روش هر دو اشکال روش های قبل را بر طرف می کند.

 δ تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

روش ذخیره سازی اعداد اعشاری در کامپیوتر (ممیز شناور)

ابتدا عدد اعشاری را نرمال می کنیم، یعنی ممیز را به سمت چپ ترین رقم مخالف صفر منتقل می کنیم. عدد به دست آمده شامل دو قسمت کسر و نما خواهد بود که بخش هایی هستند که در حافظه ذخیره می شوند. چون هر پردازنده از مبنای خاصی استفاده می کند نیازی به ذخیره آن نیست.

بیت علامت	هفت بیت	بیست و چهار بیت
کسر	نما	کسر
		_

[نمایشی از ذخیره عدد اعشاری در حافظه]

مثال:

$$+(154.212)_{10} = +(0.\underline{154212} \times 10^{+3})$$

 $-(2135.02)_{10} = -(0.\underline{213502} \times 10^{+4})$
 $+(0.00543)_{10} = +(0.\underline{543} \times 10^{-2})$
 $-(0.00012)_{10} = -(0.\underline{12} \times 10^{-3})$

در این روش بیت علامت مخصوص کسر است و نما علامت ندارد. برای تشخیص نمای مثبت و منفی از هم بطور پیش فرض یک عدد پایه در نما قرار می گیرد (مثلا 64 یا 32) و نما با آن جمع می شود.

مثال:

$$+(110100110.1101)_2 = +(0.1101001101101) \times 2^{+9}$$
0 | 1001001 | 110100110110100000000000

$$+(FE20.02)_{16} = +(0.FE2002) \times 16^{+5}$$
45 FE2002

محاسبات در مبنای r

محاسبات عددی در هر مبنایی مانند مبنای 10 انجام می شود. صرفا باید توجه داشت که در جمع رقم نقلی (رقمی که در جمع از مرتبه پایین به مرتبه پایین منتقل می شود) ارزشی برتبه پایین به مرتبه پایین منتقل می شود) ارزشی برابر با مبنای عدد یعنی ۲ دارند.

مثال: دو عدد 1A25Bh و 19FC6h در مبنای 16 داده شده اند. عمل جمع و تفریق را روی آنها انجام دهید.

1A25B	1A25B
<u>19FC6</u> -	<u> 19FC6</u> +
00295	34331




فصل دوم

مقدمه ای بر سخت افزار

اکثر پردازنده های فعلی یا Intel هستند و یا سازگار با آن. AMD نیز با Intel سازگار است، معماری کامپیوتر متفاوت دارند ولی دستورات مشابه اجرا می کنند.

سير پردازنده های Intel: 8086، 80186، 80286، 80386، 80486، 80486، 80586 يا III، II، II، Pentium، الك. III، III، II، Pentium، الك. wulti-Core ،V



[ساختار پردازنده]

کلاک (ساعت): تعیین سرعت پردازنده. این پایه بطور متناوب صفر و یک می شود. هر بار تناوب صفر و یک شدن را یک پالس ساعت می گویند. هر پردازنده می تواند در هر پالس ساعت یک دستور اجرا کند (بعضی ها کمتر بعضی بیشتر). واحد سرعت ساعت Hz است. Hz است و منطق وظیفه محاسبات ریاضی و منطقی را دارد.

واحد كنترل: وظايف ساير واحد ها را مشخص مىكند.

واحد مجموعه ثبات: ثبات یک حافظه موقت داخل پردازنده است. سریع ترین حافظه است.

گذرگاه آدرس: تعیین کننده آدرس خانه حافظه است. هر چه تعداد خطوط آدرس بیشتر باشد، حجم حافظه قابل پشتیبانی بیشتر است. مثلا 8 GB = 2^{33} بیشتر است. مثلا 8086، بیست خط آدرس داشت. یعنی MB = 2^{20} = 1 MB می کرد. 2^{30} = 2^{34} = .

گذرگاه داده: تعداد بیت های داده قابل انتقال در هر آن واحد (پالس ساعت) بین پردازنده و حافظه گذرگاه داده است. 8086، شانزده خط داده داشت.

مجموعه ثبات پردازنده 8086

این پردازنده چهار نوع ثبات 16 بیتی دارد:

- 1. ثبات های عمومی: در اکثر دستورات اسمبلی قابل استفاده اند:
- accumulator <u>register</u>) ax (accumulator <u>register</u>). معمولاً دستورات اسمبلی نتایج خود را در ثبات ax قرار می دهند. این
 ثبات از دو بخش 8 بیتی به نام al و ah تشکیل شده است.
- base <u>register)</u> bx): در آدرس دهی ها می تواند بخش آدرس یک متغیر را نگه دارد و از دو بخش 8 بیتی به نام b1 و bd تشکیل شده است.
- counter <u>register) cx)</u>: در حلقه ها نقش شمارنده را دارد و از دو بخش 8 بیتی به نام cl و ch تشکیل شده است.
- 8 قرار می گیرد و از دو بخش (\underline{d} ata $\underline{register}$) dx یدتی به نام \underline{d} قرار می گیرد و از دو بخش ازرگ قسمت با ارزش محاسبه در \underline{d} قرار می گیرد و از دو بخش بیتی به نام \underline{d} و \underline{d} تشکیل شده است.
- 2. **ثبات های سگمنت**: هر برنامه اسمبلی حداکثر چهار بخش دارد و آدرس شروع این بخش ها در ثبات های سگمنت قرار دارد:
 - code <u>s</u>egment) cs): آدرس شروع بخش کد را نگه می دارد.
 - data segment) ds): آدرس شروع بخش داده را نگه می دارد.
 - stack <u>s</u>egment) ss. آدرس شروع بخش پشته را نگه می دارد.
 - <u>e</u>xtra <u>s</u>egment) es): آدرس بخش اضافی را نگه می دارد.
 - 3. ثبات های کنترل و وضعیت: وضعیت سایر بخش ها را کنترل می کنند:
- instruction <u>p</u>ointer) ip –): شماره خطی که پردازنده باید در مرحله بعد اجرا کند را نگه می دارد. مقدار ip میتواند افزایش یا کاهش داشته باشد.

آدرس: مكان دقيق فيزيكي خط برنامه را مشخص مي كند.

آفست: تفاوت مكان نسبت به محل شروع مي باشد.

آدرس یک خط برنامه اسمبلی به صورت CS:ip مشخص می شود و با روش زیر محاسبه می شود:

نکته: مقدار ثبات CS در 10h ضرب می شود زیرا CS مقداری 16 بیتی را نگه می دارد و این در حالی است که گذرگاه آدرس، 20 بیتی است.

مثال: فرض کنید در cs عدد 12E0h و در ip عدد 200Ah را داریم آدرس خط برنامه چیست؟

$$cs0 = 12E00$$

 $ip = 200A + 14E0A$

- flags: به معنای پرچم است، وضعیت محاسبات ALU را نگه می دارد.

12-15	0	d	i	t	S	Z		а		р		С
[نمایشی از ثبات یرچم]												

. <u>carry flag</u>) cf. آخرین بیت خروجی از سمت چپ را نگه می دارد که به آن رقم نقلی می گویند.

- . parity flag) pf: توازن را مشخص مي كند و به منظور تشخيص خطا استفاده مي شود:
 - توازن زوج (even parity): تعداد یکها در داده و توازن زوج است.
 - توازن فرد (odd parity): تعداد یکها در داده و توازن فرد است.
- . <u>a</u>uxiliary carry <u>f</u>lag) af): رقم نقلی خروجی را چهار بیت پایین به چهار بیت بالا را نگه می دارد. نکته: به هر نیم بایت یک nibble می گویند.
 - . Zero <u>flag</u>) zf): اگر نتیجه محاسبات صفر شود، این بیت یک می شود و در غیر این صورت صفر است.
 - است. اگر نتیجه محاسبات منفی شود، این بیت یک می شود و در غیر این صورت صفر است. اگر نتیجه محاسبات منفی شود، این بیت یک می شود و در غیر این صورت صفر است.
 - . trap flag): اگر این بیت یک باشد اجرای برنامه خط به خط انجام می شود.
- . interrupt $\underline{f}lag$) if ناگر یک باشد پردازنده می خواهد به وقفه ها پاسخ دهد و در غیر این صورت صفر است.
- . direction flag) df: جهت پردازش رشته را مشخص می کند. اگر صفر باشد پردازش از چپ به راست و اگر یک باشد از راست به چپ است.
 - . overflow <u>flag</u>) of: اگر نتیجه محاسبات از محدوده خارج شود و سرریز رخ دهد این بیت یک می شود.
 - ثبات های اندیس: برای اندیس گذاری در آرایه ها و رشته ها استفاده می شود.
- Source index) si: در آدرس دهی ها می تواند نقش اندیس داشته باشد. در دستورات پردازش رشته آفست رشته منبع را نگه می دارد.
- destination <u>i</u>ndex) di): در آدرس دهی ها می تواند نقش اندیس داشته باشد. در دستورات پردازش رشته آفست رشته مقصد را نگه می دارد.
 - stack pointer) sp: آفست بالای پشته را نگه می دارد.
- base pointer) bp): در آدرس دهی ها می تواند نقش اندیس داشته باشد. همراه با sp برای ارسال (دریافت) پارامتر به (از) زیر برنامه استفاده می شود.
- در پردازنده های 32 بیتی به بعد، ثبات های 32 بیتی eax ،ebx ،ecx ،edx ،ebp ،esi ،edi ،esp به سیستم اضافه شدند.





فصل سوم: دستورات ساده اسمبلی

فایل اسمبلی با فرمت asm در سیستم ذخیره می شود.

تعریف سگمنت

ر پارامتر کلاس و segment [پارامتر ترکیب] [پارامتر تنظیم یا پارامتر ترکیب] بدنه سگمنت بدنه سگمنت نام سگمنت وnds

نام سگمنت، شناسه است. شناسه باید با رعایت اصول زیر همراه باشد:

- 1. اولین کاراکتر آن باید حرف باشد.
- 2. از کاراکتر های خاص مانند /، ?، \، * و ... در آن استفاده نشود.
 - 3. از کلمات رزرو نباشد.

پارامتر تنظیم: طریقه قرار گرفتن سگمنت در حافظه را مشخص می کند و یکی از مقادیر زیر را می تواند بگیرد:

- byte .1: سگمنت هر جای حافظه می تواند قرار بگیرد.
 - 2. word: آدرس شروع سگمنت باید زوج باشد.
- 2. para: آدرس شروع سگمنت باید بر 16 قابل تقسیم باشد. حالت پیش فرض.
 - 4. page: آدرس شروع سگمنت بر 256 قابل تقسیم باشد.

پارامتر ترکیب: طریقه ترکیب بخش های مشابه در حافظه را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

- none :1: سگمنت هم نام وجود ندارد.
- public .2: سگمنت های مشابه را در حافظه پشت سر هم قرار می گیرند. حالت پیش فرض.
 - 3. common: برای سگمنت های مشابه حافظه مشترک در نظر می گیرد.
 - stack .4: سگمنت نوع پشته است.

پارامتر کلاس: نوع سگمنت را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

- code' : از نوع سگمنتِ کد است.
- 2. 'data': از نوع سگمنت داده است.
- stack^{*}. از نوع سگمنت پشته است.
- 4. 'extra': از نوع سگمنتِ اضافی است.

قالب كلى برنامه اسمبلى

eseg segment 'extra'

puri disper

eseg ends

sseg segment 'stack'

sseg ends

dseg segment 'data'

puri disper

dseg ends

```
cseg segment 'code'
  main proc far
          بدنه تابع
  main endp
  تعریف توابع دیگر
  cseg ends
                  main
 نکته: در اسمبلی در هر خط یک دستور و یا یک تعریف متغیر نوشته می شود. برای اضافه کردن توضیحات از ز استفاده می شود.
          نکته: برای تعریف سگمنت روش دیگری هم وجود دارد که در فصل بعد، تحت عنوان مدل های حافظه معرفی می شود.
                                                                                             تعريف متغير
                          مقداریا ?
  نوع نام متغير
                                            نام متغیر نیز شناسه است و باید از اصول مذکور درباره شناسه تبعیت کند.
                                          نوع متغیر اندازه حافظه ای که به آن تخصیص داده می شود را تعیین می کند.
                                    مقدار متغیر می تواند مجهول و یا معلوم باشد؛ می تواند رشته، کاراکتر و یا عدد باشد.
                                                                           دستور تعریف انواع متغیر عبارتند از:
                                                            define <u>byte</u>) db .1: تعریف متغیر یک بایتی:
                                                                                                    مثال:
                                                                            x1
                                                                                  10
           db
                           10
  x1
                                                                            x2
                                                                                   ?
                           ?
  x2
           db
                                                                            x3
  x3
           db
                                                                                  'h'
                                                                            x5
  x4
           db
                          15, 10, 20, 30
                                                                                  'e'
                                                                         x5+1
                           "hello"
  x5
           db
                                                                                  '1'
                                                                         x5+2
                                                                                  '1'
                                                                         x5+3
                                                                                 ω,
                                                                         x5+4
نکته: تعریف رشته هایی بدون محدودیت طول فقط با دستور db امکان پذیر است. برای تعریف رشته در دستور های دیگر باید
                                           طول رشته برابر میزان حافظه ای باشد که به متغیر اختصاص داده می شود.

 2. define word) dw): تعریف متغیر دو بایتی:

                                                                                                  مثال:
  w1
          dw
                          5000
  w2
          dw
                          -500,400,120
  w3
          dw
                          1010111100001100b
                                                 3. <u>d</u>efine <u>d</u>ouble word) dd:: تعریف متغیر چهار بایتی:
                                                                                                   مثال:
                                                                          d2
                                                                                 20h
  d1
          dd
                          200000
                                                                                 A5h
          dd
  d2
                          1E20A520h
                                                                                 20h
          dd
  d3
                          0ABE200h
                                                                                 1Eh
```

12

d4

dd

-500,250000,345000

```
рi
      dd
             3.14
                                                           d4
                                                                 -500
                                                                250000
                                                         d4+4
                                                         d4+8
                                                                345000
                                  4. define quad word): تعریف متغیر هشت بایتی:
                                                                          مثال:
q1
      dq
                    0
q2
      dq
                                     5. define ten word): تعریف متغیر ده بایتی:
                                                                          مثال:
t1
      dt
                                                   6. equal) equ): تعریف مقدار ثابت:
                                                                          مثال:
                    3.14
р
      equ
                                        7. <u>text equ</u>al) textequ:
                                                                          مثال:
                  "hello students"
str1 textequ
                                                  8. <u>dup</u>licate): تعريف آرايه:
                  (مقدار اولیه یا ?) dup تعداد
نوع نام آرایه
                                                                          مثال:
                                                                        0
                                                                   a1
                    100 dup(0)
a1
      db
                                                                        0
                                                                a1+1
                    100 dup(?)
a2
      dw
                   50 \text{ dup}(0,1)
a3
      db
                                                               a1+99
                                                                        0
;repeat 0 and 1, 50 times
                    100 dup(0,5 dup(1))
                                                                   a3
;size a4 = 100 \times 2 \times 6 = 1200B
                                                                a3+1
      dd 50 dup(3 dup(1),4 dup(2))
                                                                a3+2
;size a5 = 50 \times 7 \times 4 = 1400B
                                                                a3+3
                                                               a3+98
                                                               a3+99
```

نکته: اگر سمت چپ ترین رقم مبنای 16 حرف باشد، باید قبل از آن 0 گذاشت تا اسمبلر فرق آن با متغیری با همین نام را درک کند.

نکته: برای ذخیره سازی اعداد در حافظه دو روش endian و big endian و little endian وجود دارد. نام گذاری این دو روش به نام های مذکور به داستان گالیوِر و لی لی پوت ها مربوط می شود که گروهی در آنها معتقد بودند سمت بزرگ تخم مرغ

```
سر آن است (big endian) و گروه دیگر معتقد بودند که سمت کوچک تخم مرغ سر آن است (little endian) و
به همین علت با هم جنگ داشتند. در حال حاضر از روش دوم استفاده می شود. در این روش، ذخیره سازی عدد در حافظه از
          بایت کم ارزش به بایت پر ارزش صورت می گیرد. در واقع بخش کوچکتر بالاتر و بخش بزرگتر پایین تر قرار می گیرد.
                                                                                        دستورات اسمبلي
                                                    1. <u>mov</u>e) mov): مقدار عملوند دوم را در عملوند اول می ریزد.
  mov
          عملوند دوم رعملوند اول
                                                                                                   مثال:
          ax, 10; ax = 10
  mov
          ax,bx
  mov
          x,20
  mov
                                                                            نکته: دستور mov استثنائاتی دارد:
                                                             - دو عملوند نمی توانند محل حافظه باشند.
                                                                     - طول دو عملوند باید برابر باشد.
                                                            - دو عملوند نمی توانند ثبات سگمنت باشند.
                                                     - با این دستور نمی توان ثبات flags را مقدار داد.
                             2. <u>l</u>oad <u>e</u>ffective <u>a</u>ddress) lea:
  lea
          متغیر (خانه حافظه) و ثبات
                                                                                                   مثال:
         bx,a2 ;bx = offset of a2
   نکته: دستور offset نیز آفست یک متغیر را مشخص می کند. ترکیب دستور offset و mov وظیفه lea را انجام می
              نکته: توجه داشته باشید که آدرس یک متغیر مقداری 16 بیتی است و حتما باید در ثبات 16 بیتی منتقل شود.
  mov bx, offset a2
assume .3: این دستور برای مقدار دهی به ثبات سگمنت استفاده می شود و در اولین خط بعد از main باید نوشته شود (در
                                                                                 روش فعلى تعريف سگمنت):
                  نام سگمنت اضافی: es و نام سگمنت پشته: ss و نام سگمنت داده: ds و نام سگمنت کد: cs
  assume
                        4. <u>inc</u>rement) inc): به عملوند یک واحد اضافه می کند. برابر با عملگر ++ در ++۱ است:
inc
        عملوند
                                                                                                   مثال:
       ax,10 ;store 10 in ax
mov
inc
       ax ; ax = 11
                           decrement) dec .5): از عملوند یک واحد کم می کند. برابر با عملگر -- در ++C است:
  dec
          عملوند
                                                                                                   مثال:
```

تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

dec

ax

```
dec

 exchange) xchg .6

  عملوند دوم رعملوند اول xchg
                                                                                         مثال:
  mov
         ax, 20
  mov bx,30
  xchg ax,bx; ax = 30 and bx = 20
                                                    push .7: مقدار عملوند را در بالای پشته قرار می دهد:
  عملوند push
                                                                                         مثال:
push ax
                                                      8. pop: مقدار بالای پشته را در عملوند قرار می دهد:
  pop andeic
                                                                                         مثال:
pop
       Х
            9. <u>push) (push)</u>: معادل هشت push. مقادیر ثبات های عمومی و اندیس را در پشته قرار می دهد.
            10. popa (pop <u>a</u>ll) popa): معادل هشت pop. مقادیر بالای پشته را در ثبات های عموم و اندیس قرار می دهد.
                             push flags) pushf .11): مقدار ثبات flags را در بالای یشته قرار می دهد.
                                pop flags) popf .12): مقدار بالای یشته را در ثبات flags قرار می دهد.
                     pushad .13: ثبات های eax ،ebx ،ecx ،edx ،esi ،ebp ،esp را در پشته قرار می دهد.
                                            popad .14: مقادیر بالای پشته را در ثبات های فوق قرار می دهد.
    poin<u>t</u>e<u>r</u>) ptr .15): برای دسترسی به قسمتی از متغیر و در سه حالت word ،byte و double word به کار
                                                                                         ميرود.
                                                                                         مثال:
         byte ptr d2,30h; access 1 byte
  mov
                                                            30h
                                                                        30h ->
                                                        ->
  mov al, byte ptr d2+1; al = 0A5h
                                                                        A5h | ->
                                                                                    0
                                                            A5h
        byte ptr d2+2,70h
  mov
                                                             20h
                                                                                   70h
                                                                       70h
         word ptr d2,0 ;access 2 byte
  mov
                                                            1Eh
                                                                                  1Eh
                                                                       1Eh
         ax, word ptr d2+2; ax = 1E70h
  mov
         eax,double ptr x ;access 4 byte
  mov
move zero extended) movzx .16): برای انتقال عملوند کوچک به بزرگ؛ این دستور قسمت کم ارزش عملوند
                                        بزرگ را با عملوند کوچک و قسمت پر ارزش آن را به صفر پر می کند.
                                                                                         مثال:
         al,10010011b
  movzx bx,al ;bx=000000010010011b
move sign extended) movsx .17): برای انتقال عملوند کوچک به بزرگ؛ این دستور قسمت کم ارزش عملوند
```

تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

بزرگ را با عملوند کوچک و قسمت پر ارزش آن را با علامت عملوند کوچک پر می کند.

```
مثال:
      al,10010011b
mov
movsx bx,al ;bx=1111111110010011b
                                                                         انواع عملوند ها
                                                                        1. عملوند بلا فصل
                                                                          مثال:
      ax,10
mov
      al, 'a'
mov
      bx,<u>02A4</u>h
mov
                                                                          2. عملوند ثبات
                                                                         مثال:
      ax,bx
mov
                                                                         3. عملوند حافظه
                                                                         مثال:
      eax, d2
mov
                                                                 4. عملوند غير مستقيم ثبات
                                                                         مثال:
     bx,a1
lea
mov
      [bx], 10; a1 = 10
inc
     [bx],25; a1+1 = 25
mov
                                                                  5. عملوند مستقيم + آفست
                                                                         مثال:
mov
      [a1+1],25
      [a1+2],25
mov
mov [a1+99],25
;al is direct operand and 1, 2, ..., 99 are offset

 عملوند مستقيم + پايه يا انديس
 مثال:

mov
      [a1+bx],25 ;a1 is direct operand, bx is base
mov
      a1[bx],25 ;same as top statement
mov
                                                                    7. عملوند پایه و اندیس
                                                                         مثال:
      bx,a1
lea
mov
      [bx+si],25 ;bx is base and si is index
mov
                                                              8. عملوند پایه + اندیس + آفست
```

مثال:

```
lea bx,a1
mov si,0
mov [bx+si+1],25
mov al,[bx+si+1]
```

نکته: بجای پایه از هر یک از ثبات های bx و dp می توان استفاده کرد، همچنین به جای اندیس از هر یک از ثبات های si و di می توان استفاده کرد؛ ولی هیچ گاه نمی توان دو ثبات پایه و یا دو ثبات اندیس را با یکدیگر به کار برد.

مثال: متغیر a1 که در زیر تعریف شده است چگونه در حافظه ذخیره می شود؟ تکه کدی بنویسید که بایت اول آن را در al قرار دهد و دو بایت دوم را در bx.

```
a1 dd 12E52052h
```

متغیر بر اساس روش little endian در حافظه ذخیره می شود:

```
mov al,byte ptr a1;al = 52h a1 52h bx,word ptr a1+2;bx = 12E5h a1+2 E5h a1+3 12h
```

 مثال: مقدار حافظه مورد تخصیص داده شده به متغیر a2 که به صورت زیر تعریف شده است چقدر است؟

 a2 dq
 100 dup (5 dup(0), 2 dup(1))

متغیر، از نوع هشت بایتی است. به تعداد 100 بار، 5 عدد 0 و 2 عدد 1 در حافظه قرار می گیرد؛ بنابراین:

 $100 \times (5 + 2) \times 8 = 5600 B$





فصل چهارم: وقفه و دستگاه های ورودی *اخروجی* ساده

قفه

پردازنده خانواده 80x86، تعداد 256 وقفه را پاسخ می دهد که با شماره های 0 تا 255 مقدار دهی شده اند. آدرس شروع برنامه های پاسخ به وقفه در جدولی به نام جدول بردار وقفه (interrupt vector table) قرار دارد. معمولاً این جدول در خانه صفر حافظه قرار می گیرد. آدرس شروع هر برنامه 4 بایت است؛ بنابراین KB اندازه جدول بردار وقفه است. وقتی یک شماره وقفه درخواست داده می شود مکان آدرس شروع برنامه آن بصورت زیر محاسبه می شود:

شماره وقفه × 4 + آدرس شروع

با دستور زير وقفه فراخواني مي شود:

int شماره وقفه

هر برنامه از تعدادی تابع تشکیل شده است. می توانیم شماره تابع را مشخص کنیم. شماره تابع در ثبات ah یا ax قرار می گیرد. مثال:

```
;call function 2 of interrupt 10h
mov ah,2
int 10h
```

قبل از فراخوانی وقفه باید ورودی های مورد نیاز را از طریق ثبات (ها) به وقفه ارسال کنیم. خروجی ها توسط تابع در ثبات (ها) برگردانده می شوند.

خواندن کاراکتر: تابع شماره 1h وقفه 21h یک کاراکتر را از صفحه کلید خوانده و در ثبات al قرار می دهد. کاراکتر مورد نظر در صفحه نمایش نشان داده می شود.

مثال:

```
mov ah,1h int 21h
```

نکته: تابع 8h وقفه 21h نیز همین عمل را انجام می دهد ولی کاراکتر در صفحه نمایش نشان داده نمی شود. مثال:

```
mov ah,8h int 21h
```

نمایش کاراکتر: تابع 2h وقفه 21h یک کاراکتر موجود در ثبات dl را نمایش می دهد. مثال:

```
mov d1, 'a
mov ah, 2h
int 21h
```

چاپ رشته: تابع 9h وقفه 21h رشته ای را چاپ می کند که آفست متغیر آن در dx است. تا زمانیکه به کاراکتر \$ برسد. مثال:

18

خواندن رشته: تابع ۵Ah وقفه 21h رشته ای را می خواند و در متغیری می ریزد که آفست آن در dx است. متغیر مورد نظر باید بصورت زیر تعریف شود:

```
حداكثر طول
            db
                   مقدار طول
            db
متغير طول
                   ( *$' يا ?) dup مقدار طول
نام آرایه
            db
str1 label byte
                   40
      db
max
                   ? ;store length
len
      db
                   40 dup (?) ;store string
str1 1
            db
      dx,str1
lea
mov
     ah,0Ah
int
      21h
```

label byte نام رشته

تشريح صفحه نمايش

مثال:

مانیتور در دو حالت کار می کند:

1. مد گرافیک: نقاط مانیتور pixel نامیده می شود.

2. مد متن: مانیتور شامل 25 سطر و 80 ستون است. در تقاطع هر سطر و ستون یک حرف نوشته می شود. بنابراین تعداد دویست حرف را نشان می دهد. هر حرف دو بایت اشغال می کند که یک بایت آن کد اسکی حرف و یک بایت آن صفت (رنگ) می باشد. پس هر صفحه 4 KB حافظه اشغال می کند. آدرس شروع مد متن در 88000(0) می باشد. مانیتور چهار صفحه دارد که در کل 16 KB فضا اشغال می کنند. شماره صفحات از 0 تا 0 مقدار می گیرند. همیشه بطور پیشفرض صفحه 0 نمایش داده می شود. آدرس نقاط از 0 0 0 تا 0 0 0 0 0 باشد.

صفت هر حرف یک بایت است که چهار بایت کم ارزش آن مشخص کننده رنگ کاراکتر و چهار بایت پر ارزش آن مشخص کننده رنگ زمینه و حالت چشمک زن است:

بیت چشمک زن	سه بیت رنگ	زان روشنایی	رنگ بیت می	سه بیت	
6101 1	صفت كاراكتر]	نمایش الگوی		-05	9
90 000	1 10 %	0101	بنفش	0000	سیاه
		0110	قهوه ای	0001	آبی
		0111	سفید	0010	سبز
		1000	خاكسترى	0011	كبود
		1001	آبی پررنگ	0100	قرمز
			Γι. //	t . 1	

[جدول کد رنگ ها]

جابجایی مکان نما: تابع 2h وقفه 10h باعث جابجایی مکان نما به مکان (x,y) میشود که مختصات آن به ترتیب در dh و dl dl و شماره صفحه در bh قرار گرفته باشد.

مثال:

```
dh, 20
  mov
         d1,20
  mov
          bh,0
  mov
  mov
          ah,2h
         10h
  int
پاک کردن مانیتور: تابع 6h وقفه 10h از مکان (x<sub>1</sub>,y<sub>1</sub>) تا مکان (x<sub>2</sub>,y<sub>2</sub>) را پاک می کند که مختصات نقطه شروع به
       ترتیب در dh و dh، مختصات نقطه پایان به ترتیب در ch و ch، تعداد خطوط در al و صفت در bh قرار گرفته باشد.
                                                                                               مثال:
         dh, 10
  mov
         dl,10
  mov
         ch, 20
  mov
         cl,20
  mov
         al,11
  mov
         bh,7
  mov
         ah,6h
  mov
  int
         10h
نمایش کاراکتر به صورت رنگی: تابع 9h وقفه 10h حرفی را که در al قرار گرفته، به صفت و تعدادی که به ترتیب در bl و
CX مشخص شده و در صفحه ای که شماره اش در bh قرار گرفته است، در مانیتور نشان می دهد. این تابع مکان نما را جابجا
                                                                                            نمی کند.
                                                                                               مثال:
         al, 'A'
  mov
         ah,9h
  mov
         cx, 20
  mov
         bl,11110100b
  mov
  mov
         bh.0
  int
         10h
نکته: تابع OAh وقفه 10h نیز یک حرف را به تعداد دلخواه به رنگی که در حال حاضر فعال شده است چاپ می کند. تمامی
                                                        ورودی ها مثل تابع 9h است ولی مشخصه رنگ ندارد.
مثال: برنامه ای بنویسید که ابتدا صفحه نمایش پاک کند سپس، با چاپ پیام مناسب یک حرف را از کاربر دریافت کند و آنرا در
                                           وسط مانیتور به تعداد بیست بار و به رنگ قرمز روی زمینه آبی چاپ کند.
  dseg segment 'data'
                                "please enter a character", "$"
          msg1 db
          harf db
  dseg ends
  cseg segment 'code'
  main proc far
          assume cs:cseg,ds:dseg
                         ax, dseg
          mov
                         ds, ax
          ;******clear screen*****
```

20

```
mov
                  dh,0
                  d1,0
      mov
                  ch, 24
      mov
                  c1,79
      mov
                  al, 25
      mov
                  bh, 7
      mov
                  ah,6h
      mov
      int
                  10h
      ;******print msg1******
      lea
                  dx,msg1
                  ah,9h
     mov
                  21h
      int
      ;****read character****
                  ah, 1h
      {\sf mov}
     int
                  21h
      mov
                  harf, al
      ;*****goto (12,40)**
                  dh, 12
      mov
                  d1,40
      mov
      mov
                  bh,0
                  ah,2h
      mov
                  10h
      int
      ;******print harf*****
                  al, harf
      mov
                  cx, 20
      mov
                  bl,00010100b
      mov
                  bh,0
      mov
      mov
                  ah,9h
      int
      *************
                  ah, 1h
      mov
                  21h
      int
      mov
                  ax,4C00h
      int
                  21h
main endp
cseg ends
      end main
```

مدل های حافظه

مدل های حافظه روشی است برای تعیین میزان حافظه مصرفی هر سگمنت:

.model نوع مدل

```
انواع مدل حافظه عبارتند از:
tiny .1 داده و کد کمتر 64 KB.
```

```
small .2: کد کمتر یا برابر 64 KB، داده کمتر یا برابر 64 KB.
                                            medium:3 کد بزرگتر KB، داده کمتر یا برابر 64 KB.
                                          4. compact: کد کمتر یا برابر 64 KB، داده بزرگتر 64 KB.
                                                  5. large: کد بزرگتر KB، داده بزرگتر Large .5
               6. huge: کد بزرگتر KB، داده بزرگتر KB 64 (یک داده به تنهایی میتواند KB باشد).
                                           7. flat: سگمنت ندارد، وارد مد حفاظت شده سیستم می شود.
                                               با استفاده از این روش می توان سگمنت ها را به شیوه زیر تعریف کرد:
  نوع سگمنت.
                                                                                                   مثال:
  .stack 1000
  .data
  .code
  main proc far
                         ax,@data
          mov
                        ds,ax
          mov
  main endp
          end main
  نکته: برای استفاده از دستورات یک پردازنده خاص (بالاتر از 8086) باید از دستور زیر پیش از شروع سگمنت کد استفاده کرد:
شماره پردازنده .
                       مثال: برای استفاده از دستورات پردازنده 80386 باید کد زیر پیش از شروع سگمنت کد قرار گیرد:
.386
```



فصل پنجم: دستورات محاسباتی

دستورات محاسباتي

تمامی دستورات محاسباتی بر ثبات flags تاثیر می گذارند.

دستورات محاسباتی عبارتند از:

1. <u>add</u>ition): دو عملوند را جمع می کند و حاصل را در عملوند اول می ریزد:

add وعملوند دوم وعملوند اول

مثال:

mov ax,200 mov bx,300 add ax,bx; ax = 500

2. <u>ad</u>dition with <u>c</u>arry) adc): دو عملوند و مقدار cf را جمع می کند و حاصل را در عملوند اول می ریزد:

عملوند دوم رعملوند اول adc

3. <u>sub</u>tract) sub): عملوند دوم را از عملوند اول کم می کند و حاصل را در عملوند اول می ریزد:

عملوند دوم رعملوند اول Sub

مثال:

mov ax,200 mov bx,300 sub ax,bx;ax = -100

4. $\underline{\underline{sub}tract}$ with $\underline{\underline{b}arrow}$) sbb. او حاصل را در عملوند او می $\underline{\underline{sub}tract}$ with $\underline{\underline{b}arrow}$).

ریزد:

عملوند دوم رعملوند اول sbb

:(<u>mul</u>tiply) mul .5

mul عملوند

اگر عملوند یک بایتی باشد آن را در ${\sf a1}$ ضرب کرده و حاصل را در ${\sf ax}$ قرار می دهد.

مثال:

mov al,20
mov bl,50
mul bl;ax = 1000

- اگر عملوند دو بایتی باشد آن را در ax ضرب کرده و حاصل را در dx:ax قرار می دهد.

مثال:

mov ax,200 mov bx,500 mul bx :dx:

nul bx ;dx:ax = 100000

- اگر عملوند چهار بایتی باشد آن را در eax ضرب کرده و حاصل را در edx:eax قرار می دهد. مثال:

x dd 240000 y dd 351545

```
?
          dq
  Z
          eax,y
  mov
  mul
          double ptr z,eax
  mov
          double ptr z+4,edx
  mov
نکته: dx:ax مقادیر را به صورت چهار بایتی ذخیره می کند، بنابراین باید دقت داشت ارقامی که در dx قرار خواهند گرفت، رقم
16 تا 32 را تشكيل مي دهند و در محاسبات ارزش آنها بايد در نظر گرفته شود. اين مسئله درباره edx:eax بعنوان محل
                                                                          ذخيره هشت بايتي نيز صادق است.
     نکته: دستور convert <u>b</u>yte to <u>w</u>ord) cbw) ثبات ax را به ax تبدیل می کند (ضرب یک بایت در دو بایت).
                                                                                                  مثال:
       al,25
mov
       bx,300
mov
cbw
mul
       bx; dx:ax = 7500
نکته: دستور ax:ax را به convert word to double word) cwd) ثبات می کند (ضرب دو بایت در
                                                                                             چهار بایت).
                                                                                                  مثال:
        dw
                       2450
Χ
У
        dd
                       100000
Z
        dq
        ax, x
cwd
mu1
نکته: دستور integer <u>mul</u>tiply) imul) برای انجام عمل ضرب صحیح در یک مقدار ثابت به کار می رود و علاوه بر
                                       سه روش گفته شده برای دستور \mathsf{mul} می تواند به شکل های زیر نیز به کار رود:
عملوند (ثابت) imul
عملوند دوم × عملوند اول = عملوند اول ز عملوند دوم (ثابت) رعملوند اول (ثبات)
عملوند سوم × عملوند دوم = عملوند اول 🕻 عملوند سوم (ثابت) رعملوند دوم (ثبات 16 بیتی) رعملوند اول (ثبات 32بیتی)
نکته: دستورات گفته شده برای imul در پردازنده 80386 اضافه شده اند و برای استفاده از آنها باید این نکته را در نظر داشت.
                                                                                                مثال:
imul ax,10
imul ebx,cx,200
                                                                            :(divide) div .6
  div
          عملوند
  - اگر عملوند یک بایتی باشد، مقسوم در ax قرار می گیرد. خارج قسمت را در al و باقی مانده در ah قرار می دهد.
                                                                                                  مثال:
        ax, 2520
mov
       b1,25
mov
        bl; al = 100, ah = 20
div
```

24

مثال: db 130 Х db 13 . . . al,x mov cbw y ; al = 10, ah = 0div - اگر عملوند دو بایتی باشد، مقسوم در dx:ax قرار می گیرد. خارج قسمت را در ax و باقی مانده در dx قرار می دهد. مثال: dx,0 mov ax,2000 mov bx,120 mov div bx ; ax = 16, dx = 80- اگر عملوند چهار بایتی باشد، مقسوم در edx:eax قرار می گیرد. خارج قسمت را در eax و باقی مانده در edx قرار می مثال: 12FAC55014A0142Ah У dq dd 241E0014h Χ eax,double ptr y ;eax = 14A0142Ah edx, double ptr y+4 ; edx = 12FAC550hmov div نکته: دستور integer divide) idiv) برای انجام عمل تقسیم صحیح بر یک مقدار ثابت به کار می رود و علاوه بر سه روش گفته شده برای دستور div می تواند به شکل های زیر به کار رود: عملوند (ثابت) idiv عملوند دوم / عملوند اول = عملوند اول : عملوند دوم (ثابت) رعملوند اول (ثبات) نکته: دستورات گفته شده برای idiv در پردازنده 80386 اضافه شده اند و برای استفاده از آنها باید این نکته را در نظر داشت. مثال: مثال idiv ax,20 مثال: فرض کنید 150 bx = 1500 ،bx و dx = 2 باشد. آنگاه با اجرای دستور زیر مقادیر ax و dx چه تغییری می کند؟ باید توجه داشت که dx:ax حاوی عدد 21500 نیست، زیرا 2 موجود در dx رقم 16 ام عدد بوده و باید ارزش آن نیز مد نظر باشد، عدد موجود در dx:ax برابر است با: $2 \times 2^{16} + 1500 = 132572$ بنابراین 132572 بر مقدار bx یعنی 150 تقسیم می شود که در نتیجه آن خارج قسمت در ax و باقی مانده در dx ذخیره مى شود؛ يس ax = 883 و dx = 122.



فصل ششم: پرش، شرطها، حلقه ها و دستورات منطقی

شرط و حلقه

در C یا ++ داریم:

if (شرط)

{دستورات}

در واقع دستور شرطی if به این صورت عمل می کند که اگر شرط مورد نظر برقرار نباشد به بیرون if پرش می شود و گرنه دستورات اجرا می شود.

while (شرط)

{دستورات }

در یک حلقه while اگر شرط برقرار نباشد به بیرون while پرش می شود و گرنه دستورات اجرا می شود و در انتها به ابتدای while پرش می شود.

if (شرط)

{دستورات اول}

else

{دستورات دوم}

در یک دستور شرطی if else اگر شرط برقرار نباشد به ابتدای else پرش می شود و دستورات مربوطه اجرا می شود و گرنه دستورات if اجرا می شود، سپس به بیرون if else پرش می شود.

حال باید دستورات شرطی، کنترلی و حلقه را به همین ترتیب در زبان اسمبلی پیاده سازی کنیم.

مقايسه:

در دستور مقایسه عملوند اول از عملوند دوم کم می شود، ولی حاصل ذخیره نخواهد شد و صرفا ثبات flags تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در مقایسه نتایج بر روی zf،sf و یا cf تاثیر می گذارد و نتیجه بسته به علامت دار بودن و نبودن عملوند ها در نظر گرفته می شود:

عملوند دوم رعملوند اول Cmp

داده بدون علامت

Above

equal to

داده علامتدار

greater than >

less than <

equal to

[جدول مقايسه]

پرش

برای پرش نیازمند برچسب هستیم:

:نام برچسب

دو نوع پرش وجود دارد:

1. پرش بدون شرط (unconditional jump): بدون بررسی کردن هیچ شرطی به برچسب پرش می کند:

imp برچسب

```
2. پرش شرطی (conditional jump): یک شرط را چک می کند، اگر شرط درست بود پرش اتفاق میافتد و گرنه خط
     بعد اجرا میشود. پرش های شرطی بر دو نوع میباشند. پرش برای داده های بدون علامت و پرش برای داده های علامت دار.
                                        - پرش داده های علامت دار: هر جفت دستوری که با هم آمده اند، هم ارز اند:
                          1. اگر عملوند اول از عملوند دوم بزرگتر است، به برچسب پرش میکند و گرنه خط بعد:
               نام برچسب; jump if greater than
  jg
  jnle
               iump if not less than or equal to زام برچسب
                   2. اگر عملوند اول از عملوند دوم بزرگتر مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                        ; jump if greater than or equal to
        نام برچسب
  jge
                        <u>;iump if not less than</u>
  jnl
        نام برچسب
                       3. اگر عملوند اول از عملوند دوم کوچکتر است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                        ;jump if less than
  jl 
         نام برچسب
  inge نام برچسب
                        <u>;iump if not greater than or equal to</u>
                  4. اگر عملوند اول از عملوند دوم کوچکتر مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                       ; jump if less than or equal to
 jle نام برجسب
                      ; jump if not greater than
 ing نام برچسب
                        5. اگر عملوند اول با عملوند دوم مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
  je
         نام برچسب
                       ; jump if equal to
                       ; jump if <u>z</u>ero
  jz
        نام برچسب
                       6. اگر عملوند اول با عملوند دوم نامساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jne
                       ; jump if not equal to
        نام برچسب
                       <u>;jump if not zero</u>
  jnz
        نام برچسب
                                       - پرش داده های بدون علامت: هر جفت دستوری که با هم آمده اند، هم ارز اند:
                          1. اگر عملوند اول از عملوند دوم بزرگتر است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
  ja
                       ;<u>j</u>ump if <u>a</u>bove
         نام برچسب
                        ; jump if <u>n</u>ot <u>b</u>ellow or <u>e</u>qual to
  jnbe نام برچسب
                    2. اگر عملوند اول از عملوند دوم بزرگتر مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                        <u>jump</u> if <u>a</u>bove or <u>e</u>qual to
          نام برچسب
  jae
         jump if <u>n</u>ot <u>b</u>ellow نام برچسب
  jnb

    اگر عملوند اول از عملوند دوم کوچکتر است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:

                       ;<u>i</u>ump if <u>b</u>ellow
  jb
          نام برچسب
                        ; jump if not above or equal to
  inae نام برچسب
                  4. اگر عملوند اول از عملوند دوم کوچکتر مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                       <u>;iump</u> if <u>b</u>ellow or <u>e</u>qual to
  jbe
         نام برچسب
                      ; jump if not above
  jna
        نام برچسب
                        5. اگر عملوند اول با عملوند دوم مساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
```

```
; jump if equal to
  je
         نام برچسب
                       ; jump if <u>z</u>ero
  jz
        نام برچسب
                       6. اگر عملوند اول با عملوند دوم نامساوی است به برچسب پرش می کند و گرنه خط بعد:
                       ; <u>j</u>ump if <u>n</u>ot <u>e</u>qual to
  jne
        نام برچسب
                       ; jump if <u>n</u>ot <u>z</u>ero
  jnz
        نام برچسب
                                                                                    - دیگر دستورات پرش:
                                                       1. اگر cf = 1 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jc
        نام برچسب
                                                       2. اگر cf = 0 پرش مي کند و گرنه خط بعد:
  inc برچسب
                                                       3. اگر sf = 1 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  js
          نام برچسب
                                                       4. اگر Sf = 0 پرش مي كند و گرنه خط بعد:
  jns
          نام برچسب
                                                       5. اگر Of = 1 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jo
          نام برچسب
                                                       6. اگر of = 0 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jno
          نام برچسب
                                                       7. اگر pf = 1 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jр
          نام برچسب
                                                       8. اگر pf = 0 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  نام برچسب jnp
                                                       9. اگر CX = 0 پرش می کند و گرنه خط بعد:
  jcxz نام برچسب
حلقه: دستور loop برای پیادهسازی حلقه بکار میرود و از CX بعنوان شمارنده استفاده می کند. این دستور ابتدا از CX یکی کم
                             می کند، اگر حاصل صفر شد از حلقه خارج می شود و گرنه به برچسب مورد نظر پرش می کند.
                                                                                مثال: حلقه با ده بار تکرار.
  mov cx, 10
  for1:
  بدنه حلقه
  loop for1
      مثال: حلقه زیر با وجود صفر بودن CX دستورات را اجرا می کند، چرا که ابتدا از آن کم کرده و بعد آن را بررسی می کند.
mov cx,0
for2:
بدنه حلقه
loop for2
                   ;perform loop for 65536 times
```

28

مثال: كد اصلاح شده حلقه فوق. حلقه اجرا نمى شود. mov cx, 0for3: jcxz efor3 بدنه حلقه loop for3 efor3: مثال: حلقه بي نهايت. mov cx,1 for4: بدنه حلقه inc cx loop for4 مثال: برای کار کردن با CX در حلقه نیاز به push و pop کردن مقدار CX داریم که روی شمارش تاثیر گذاشته نشود. mov cx, number for5: icxz efor5 push cx بدنه حلقه pop cx loop for5 efor5: نکته: برای حلقه های بزرگتر از دستور loopd و از ecx بعنوان شمارنده استفاده می شود. مثال: mov ecx, 1000000 for6: ىدنە حلقە loopd for6 مثال: برنامه ای بنویسید که با چاپ پیام رشته ای را دریافت کرده و حروف کوچک آن را به بزرگ تبدیل و چاپ کند. dseg segment "please enter a string:\$" msg1 db msg2 db 10,13, "upper case is:\$" str1 label byte max1 db 40 len1 db db 40 dup('\$'),'\$' str1 1 pkey db 10,13,"press any key...\$" dseg ends sseg segment 128 dup(0) dw

sseg ends

```
cseg segment
main proc far
              cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
     assume
     mov
          ax, dseg
     mov
          ds,ax
     ;**** print msg1 ********
          dx,msg1
     mov ah,9h
     int
          21h
     ;***** read str1 *********
     lea
         dx,str1
          ah, 0Ah
     mov
          21h
     int
     ;**** print msg2 ********
     lea
           dx,msg2
          ah,9
     mov
     int
          21h
     ;**** convert to uppercase ***
          cl,len1
     mov
     mov
          ch,0
          si,0
     mov
for1: jcxz efor1
     cmp
          str1_1[si], 'a'
     jb
          11
         str1_1[si], 'z'
     cmp
     ja
     sub
          str1_1[si],32
 11: inc
          si
     loop for1
efor1:
     ;***** print uppercase ******
          dx, str1 1
     lea
           ah,9h
     mov
     int 21h
     ;**** press any key ****
           dx, pkey
     lea
          ah,9h
     mov
     int
          21h
     mov
          ah,1h
          21h
     int
          ax,4C00h
     mov
     int
           21h
main endp
cseg ends
```

```
end
                  main
                                                                                       دستورات منطقي
                                                          تمامی دستورات منطقی روی ثبات flags تاثیر دارند.
                                                                                دستورات منطقی عبارتند از:
                   and: بیت های متناظر دو عملوند را and منطقی می کند و نتیجه را در عملوند اول ذخیره می کند:
  and
          عملوند دوم رعملوند اول
                                                                                                  مثال:
       al,11001010b
mov
       bl,11110000b
mov
       al,bl ;al = 11000000b
and
 نکته: اگر بخواهیم بخشی از بیت های یک عملوند را صفر کنیم آن را با صفر and می کنیم. and با یک تاثیری روی بیت ندارد.
  test .2: عمل دستور and را انجام مي دهد ولي نتيجه ذخيره نمي شود بلكه صرفا ثبات flags تحت تاثير قرار مي گيرد.
                      or: بیت های متناظر دو عملوند را or منطقی می کند و نتیجه را در عملوند اول ذخیره می کند:
  or
          عملوند دوم رعملوند اول
                                                                                                  مثال:
       al,11001010b
mov
mov bl,11110000b
       al,bl ;al = 11111010b
    نکته: اگر بخواهیم بخشی از بیت های یک عملوند را یک کنیم آن را با یک or می کنیم. or با صفر تاثیری روی بیت ندارد.
                       4. XOr: بیت های متناظر دو عملوند را با هم XOr می کند و نتیجه را در عملوند اول قرار می دهد:
  xor
          عملوند دوم رعملوند اول
                                                                                                  مثال:
       al,11001010b
mov
       bl,11110000b
mov
       al,bl ;al = 00111010b
xor
نکته: اگر بخواهیم بخشی از بیت های یک عملوند را not کنیم آن را با یک xor می کنیم. xor با صفر تاثیری روی بیت ندارد.
                                                                       not: 5. متمم یک عملوند را می سازد:
not
       al,11001010b
mov
       al ; al = 00110101b
not
                                                                    6. neg: عملوند را در منفى ضرب مى كند:
       عملوند
neg
                                                                                        دستورات شيفت
                                                                                      دو نوع شیفت داریم:
                                                                   1. شيفت منطقى (logical shift):
         - shift to right) shr): شیفت منطقی به راست. برای شیفت بیشتر از یک بار تعداد در cl قرار می گیرد:
```

```
shr عملوند
shr عملوند, cl
                                  [نمایشی از شیفت منطقی به راست]
                                                                                         مثال:
      al,11001010b
shr al,1; al = 01100101b and cf = 0
shr al,1; al = 00110010b and cf = 1
                                          نکته: بعد از n بار شیفت به راست یک عملوند n بیتی صفر خواهد شد.
     نکته: هر بار شیفت به راست معادل تقسیم صحیح بر 2 است و r بار شیفت به راست معادل تقسیم صحیح بر 2^r می باشد.
                                    نکته: در داده های علامت دار شیفت منطقی به راست علامت را مثبت می کند.
                                                                                         مثال:
  mov al,16; al = 00010000b
  shr al,1; al = 00001000b = 8
  shr al,3; al = al / 8
          - shift to left) shl): شیفت منطقی به چپ. برای شیفت بیشتر از یک بار تعداد در cl قرار می گیرد:
1, عملوند
cl وعملوند
                               [نمایشی از شیفت منطقی به چپ]
                                           نکته: بعد از n بار شیفت به چپ یک عملوند n بیتی صفر خواهد شد.
                   نکته: هر بار شیفت به چپ معادل ضرب در 2 است و r بار شیفت به چپ معادل ضرب در 2^r می باشد.
                                                                                         مثال:
  mov al,11001010b
         al,1; al = 10010100b and cf = 1
         al,16
  mov
  shl al, 1; al = 32
                                                        2. شیفت ریاضی (arithmetic shift):
- shift <u>a</u>rithmetic to <u>r</u>ight) sar): شیفت ریاضی به راست. برای شیفت بیشتر از یک بار تعداد در sl قرار
                                                                                      می گیرد:
  5ar عملوند
  cl وعملوند
                                  [نمایشی از شیفت ریاضی به راست]
                                                                                         مثال:
```

32

```
al,11001010b
  mov
          al,1 ;al = 11100101b and cf = 0
  sar
- <u>Shift arithmetic to left</u>) sal: شیفت ریاضی به چپ. همانند شیفت منطقی به چپ است. برای شیفت
                                                                 بیشتر از یک بار تعداد در cl قرار می گیرد:
  رعملوند sal عملوند
  sal عملوند cl
                                                                                       دستورات دوران
             1. \frac{ro}{tate} to \frac{right}{ror} ror: دوران به راست. برای دوران بیشتر از یک بار تعداد در
         1 رعملوند
  ror
  ror
        رعملوند {\sf cl}
                                                                                                مثال:
          al,11001010b
  mov
          al,1 ;al = 01100101b and cf = 0
  ror
          al,1; al = 10110010b and cf = 1
  ror
                                    نکته: بعد از n بار دوران به راست یک عملوند n بیتی مقدار اولیه آن بدست می آید.
                دوران به چپ. برای دوران بیشتر از یک بار تعداد در c1 قرار می گیرد: (\underline{ro}tate to \underline{l}eft) rol .2
  rol
        1 رعملوند
  rol
        رعملوند {\sf cl}
                                      [نمایشی از دوران به چپ]
                                                                                              مثال:
  mov al,11001010b
          al,1 ;al = 10010101b and cf = 1
  rol
          al,1 ;al = 00101011b and cf = 1
cl دوران به راست با رقم نقلی. برای دوران بیشتر از یک بار تعداد در \underline{r}otate with \underline{c}arry to \underline{r}ight) rcr .3
                                                                                          قرار می گیرد:
  rcr عملوند
  rcr وعملوند cl
                                    [نمایشی از دوران به راست با رقم نقلی ]
```

cl دوران به چپ با رقم نقلی. برای دوران بیشتر از یک بار تعداد در <u>r</u>otate with <u>c</u>arry to <u>l</u>eft) rcl .4 قرار می گیرد: 1 رعملوند rcl rcl cl **ر**عملوند [نمایشی از دوران به چپ با رقم نقلی] مثال: عبارت ax = 8bx - 16cx + 5 را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه كنيد. shl bx,3; bx = 8bxshl cx,4; cx = 16cxbx,cx sub add bx,5 ax,bx mov مثال: عبارت ax = 7bx + 17cx - 5 را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه كنيد. ;7bx = 8bx - bx;17cx = 16cx + cxsi,bx mov bx,3 sh1 bx,si;bx = 7bxsub mov si,cx cx,4; cx = 16cxshl add cx, si; cx = 17cxadd bx,cx sub bx,5 mov ax,bx **مثال**: برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و معادل آن را در مبنای 2 نمایش دهد. dseg segment "please enter a digit:\$" msg1 db 10,13,"binary is:\$" msg2 db str1 label byte max db 1en db 6 dup('\$') str1 1 db number dw ten pkey db 10,13, "press any key...\$" dseg ends sseg segment 128 dup(0) dw sseg ends

تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

cseg segment

```
main proc far
                 cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
     assume
           ax, dseg
     mov
     mov
           ds,ax
     lea
           dx, msg1
           ah,9h
     mov
     int
           21h
     lea
           dx,str1
           ah, 0Ah
     mov
     int
           21h
     lea
           dx,msg2
     mov
           ah,9h
           21h
     int
     ;*convert string to number
           cl,len
     mov
           ch,0; cx = 1en
     mov
     mov
           ax,0
           si,0
     mov
for1: jcxz efor1
           bl,str1_1[si]
     mov
     sub
           b1,48
           bh,0
     mov
     mul
           ten
     add
           ax,bx
     inc
           si
loop for1
efor1: mov number, ax ;*convert to binary******
           cx,16
     mov
for2: rol
           number, 1
     jс
           11
           dl, '0'
     mov
           ah,2h
     mov
     int
           21h
           12
     jmp
  11: mov
           dl, '1'
     mov
           ah, 2h
     int
           21h
  12:
loop for2
     lea
           dx, pkey
           ah,9h
     mov
     int
           21h
     mov
           ah,1h
     int
           21h
```

35

```
mov ax,4C00h
int 21h
main endp
cseg ends
end main
```



فصل هفتم: توابع و زیربرنامه ها

توابع و زیر برنامه

تعریف تابع به صورت زیر انجام می پذیرد:

```
نام تابع proc near/far
بدنه تابع
ret/retf
نام تابع endp
```

برای فراخوانی یک تابع از دستور call استفاده می شود:

نام تابع call

تابع نوع near: تابع در سگمنت جاری قرار دارد. ثبات CS آدرس شروع سگمنت کد را نگه می دارد. ثبات ip شمارنده برنامه می باشد و تعیین کننده خط بعدی است که باید اجرا شود. دستور call را در پشته قرار می دهد. و دستور ret دو بایت باشد و تعیین کننده خط بعدی است که باید اجرا شود. دستور push ها باید در داخل یک تابع برابر باشند.

تابع نوع far: تابع در سگمنت دیگری است. بنابراین دستور call چهار بایت cs:ip را در پشته قرار می دهد. و دستور retf مقدار چهار بایت بالای پشته را بر می دارد و در cs:ip قرار می دهد.

توابع ممکن است نیازمند ورودی و دارای خروجی باشند، دو روش برای ارسال/دریافت پارامتر به/از تابع وجود دارد:

1. استفاده از ثباتها: قبل از فراخوانی تابع پارامترها را توسط ثبات به تابع میفرستیم و تابع نیز نتیجه کار را در ثباتها برمی گرداند. متغیرهای تعریف شده در سگمنت داده سراسری هستند (near).

2. استفاده از پشته: قبل از فراخوانی تابع متغیر ها را در پشته قرار می دهیم. در داخل تابع بدون برداشتن پارامتر ها از پشته بطور غیر مستقیم و توسط ثبات های sp و bp به پارامترها دسترسی پیدا می کنیم.

مثال: برنامه ای بنویسید که با استفاده از توابع ابتدا صفحه نمایش را پاک کند. سپس با چاپ یک پیام یک رشته دریافت کند و با استفاده از تابع حروف کوچک رشته را به بزرگ و بزرگ را به کوچک تبدیل کند و سپس نتیجه را چاپ کند.

```
dseg segment
                      10,13, "please enter a string:$"
     msg1 db
     msg2 db
                      10,13, "reverse is:$"
     str1 label byte
           max1 db
           len1 db
                            40 dup('$')
     str1 1
                 db
     pkey db
                      10,13, "press any key...$"
dseg ends
cseg segment
main proc far
          cs:cseg,ds:desg
           ax, dseg
     mov
          ds,ax
     mov
     mov
           es,ax
     call clrscr
```

تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

```
************
     lea
          dx,msg1
     call print
     ***********
     lea
          dx,str1
     call read
     lea
          dx,msg2
     call print
          cl,len1
     mov
          ch,0; cx = len1
     mov
          si,str1_1
     lea
     call revrs
     *******
          dx,str1_1
     call print
     lea
          dx, pkey
     mov
          ah,9h
     int
          21h
          ah,1h
     mov
     int
          21h
          ax,4c00h
     mov
     int
          21h
cseg ends
print
          proc near
     mov
          ah,9h
     int
          21h
     ret
print
          endp
read proc near
     mov
          ah, OAh
     int
          21h
     ret
read endp
clrscr
          proc near
          ch,0
     mov
          c1,0
     mov
          dh, 24
     mov
          d1,79
     mov
          al,25
     mov
          bh,7
     mov
     mov
          ah,6h
```

```
10h
        int
        ret
  clrscr
              endp
  revrs proc near
        frev:
        jcxz efrev
        cmp [si], 'A'
        jb
              11
             [si], 'Z'
        cmp
        ja
              12
        add
             [si],32
        jmp
              11
        12:
             [si], 'a'
        cmp
        jb
              11
             [si], 'z'
        cmp
        ja
              11
              [si],32
        sub
        11:
        inc
        loop frev
        efrev:
        ret
  revrs endp
        end main
                                                         چگونگی ارسال/دریافت پارامتر به/از پشته:
پارامتر n ام push
پارامتر (n−1) ام push
پارامتر دوم push
پارامتر اول push
نام تابع call
pop
      پارامتر اول
پارامتر دوم pop
پارامتر (n-1) ام pop
      پارامتر n ام
pop
```

```
proc near نام تابع
push bp
       bp,sp
mov
                                                                bp
                                                                         <- sp
      [bp+4],10
mov
                                                                ip
add
      [bp+6],10
                                                             پارامتر اول
                                                             پارامتر دوم
عملوند ر [bp+2n+2] دستور
       bp
pop
ret
                                                               - n) ام
endp نام تابع
                                                              يارامتر (1
                                                              پارامتر nام
                                                                          و اگر تابع از نوع far باشد:
proc far نام تابع
                                                                         <- sp
                                                                bp
                                                                CS
push bp
                                                                ip
mov
       bp,sp
       [bp+6],10
mov
                                                              پارامتر اول
      [bp+8],10
add
                                                             پارامتر دوم
عملوند , [bp+2n+4] دستور
                                                               - n) ام
     bp
pop
                                                              پارامتر (1
ret
                                                              یار امتر nام
endp   نام تابع
```

مثال: برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و اعداد زوج کوچکتر از آن را چاپ کند.

```
dseg segment
                            10,13, "please enter a digit:$"
     msg1
                 db
     str1
                 label byte
                 db
                            6
     max1
     len1 db
                            6 dup('$')
     str1 1
                 db
                      6 dup('$')
     str2 db
```

```
10
     ten
           dw
           dw
     n
     pkey db
                       10,13, "press any key...$"
dseg ends
sseg segment
           128 dup(0)
     dw
sseg ends
cseg segment
main proc far
           cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
assume
           ax, dseg
     mov
           ds,ax
     mov
           es,ax
     mov
     lea
           dx,msg1
     call print
           dx,str1
     lea
     call
                 read
      ****
           cl,len1
     mov
           ch,0; cx = len1
     mov
     lea
           si, str1 1
     call atoi
     mov
           n, ax
     mov
           ax,2
w1:
     cmp
           ax,n
     jge
           ew1
     push ax
           si,str2
     lea
     call itoa
     lea
           dx,str2
           print
      call
      pop
           ax
     add
           ax,2
           w1
      jmp
ew1: lea
           dx, pkey
           ah,9h
     mov
     int
           21h
     mov
           ah,1h
           21h
     int
           ax,4C00h
     mov
     int
           21h
main endp
print proc near
```

```
ah,9h
     mov
           21h
     int
     ret
print endp
read proc near
           ah, 0Ah
     mov
     int
           21h
     ret
read endp
atoi proc near
     mov
          ax,0
     fatoi:
     jcxz efatoi
          bl,[si]
     mov
     sub
           bl,48
          bh,0
     mov
     mul
           ten
           ax,bx
     add
     inc
     loop fatoi
     efatoi:
     ret
atoi endp
itoa
           proc near
           cx,0
     mov
     witoa:
     cmp
           ax,0
           ewito
     je
          dx,0
     mov
     div
           ten
     add
           dx,48
     push dx
     inc
           CX
     jmp witoa
     ewito:
     fitoa:
     jcxz efitoa
     pop
          dx
     mov
           [si],dl
     inc
          si
     loop fitoa
     efitoa:
          [si], '$'
     mov
     ret
```

itoa endp
cseg ends
 end main

فصل هشتم: مقايسه فايل هاى COM وفصل هشتم:



فایل های اجرایی

تفاوت بین فایل های exe و com:

- 1. هر دو فایل قابل اجرا توسط CPU هستند.
- 2. اولویت فایل com از exe بیشتر است.
- 3. فایل exe چهار سگمنت دارد ولی فایل com یک سگمنت. حجم فایل com کمتر از exe می باشد.
- 4. در ابتدای فایل com جدول 256 بایتی بنام جدول وضعیت برنامه (PSW) قرار دارد که مشخصات فایل مثل اندازه،

نسخه سیستم عامل و ... در آن ذخیره می شود.

5. برنامه كاربر از خط 256 شروع مى شود.

برای تعیین شماره خط از دستور زیر استفاده می شود:

شماره خط org

مثال:

org 256



فصل نهم: مديريت صفحه كليد

مديريت صفحه كليد

به ازای هر کلید دو بایت در بافر صفحه کلید ذخیره می شود که یک بایت آن کد اسکی و بایت دیگر آن کد پیمایش است. خواندن کلید از بافر: تابع 10h وقفه 16h دو بایت را از بافر صفحه کلید خوانده و در ثبات های ah و ah قرار می دهد.

Ah	Al	نوع كليد
کد پیمایش	کد اسکی کلید	کلید معمولی
کد پیمایش	0	كليد توسعه يافته
کد پیمایش	0E0h	کلید توسعه یافته تکراری

[جدول تنظیمات دو بایت بافر صفحه کلید]

مثال:

mov ah,10h
int 16h
cmp al,0
jz keyE
cmp al,0E0h
je keyER
کلید معمولی
keyE:

کد پیمایش و cmp

je key
keyER:

کد پیمایش **ah**

je keyR

بافر صفحه کلید: بافر یک حافظه موقت برای ذخیره سازی داده ها است. این بافر یک آرایه 32 بایتی است و به صورت صف حلقوی سازمان دهی شده است. متغیر های front و rear به ترتیب سر صف و ته صف را نگه می دارند. در داخل بافر صفحه کلید پانزده عدد کلید ذخیره می شود.

آرایه ای با شانزده خانه در اختیار داریم و از آن بعنوان صف نام میبریم. هنگامی که پردازنده در حال پردازش و انجام عملیات باشد، کلید های وارد شده توسط کاربر در این صف ذخیره می شود. هنگامی که صف خالی است اشاره گر های rear و front که به ترتیب با r و f مشخص شده اند به خانه 0:

n_f

فرض کنید کاربر ده کلید از صفحه کلید را می فشارد، هر کلید در جلوی کلید دیگر و در محلی که ۲ به آن اشاره می کند قرار می گیرد؛ همچنین f به محل خروج و یا همان سر صف اشاره می کند:

Α	F	G	G	J	R	Q	V	N	В				
f										R			

در نظر بگیرید که پردازش های فعلی پردازنده به اتمام میرسد و چهار حرف از حروف قرار گرفته را از صف خارج می کند و مشغول به پردازش دیگری می شود. در این حالت چهار خانه ابتدایی صف خالی خواهد شد:

				J	R	Q	V	N	В				
F									r				

این بار کاربر شش کلید را می فشارد، در این صورت اگر صف مانند یک آرایه معمولی باشد، دیگر کاربر قادر نخواهد بود که کلیدی را وارد کند، چرا که اشاره گر ته صف به انتهای صف یا به بیشترین مقدار مجاز رسیده است و این در حالیست که چهار خانه ابتدایی صف در حال حاضر خالی است. بنابراین پس از رسیدن به انتهای صف، اشاره گر ۲ به خانه ابتدایی اشاره خواهد کرد:

		J	R	Q	٧	N	В	Α	C	J	S	U	0
r		f					la constitution of the same						

اگر این صف شانزده حرف را بپذیرد با ورود چهار حرف دیگر پر خواهد شد، ولی مشکلی که وجود دارد این است که مقدار هر دو اشاره گر برابر می شود و این همان شرط خالی بودن صف است، در واقع پردازنده نمی تواند تشخیص دهد که صف پر است و یا خالی است:

D	R	Н	М	J	R	Q	V	N	В	Α	С	J	S	U	0
				f_r											

به همین دلیل در این صف فقط تا پانزده کاراکتر می پذیرد تا شرط پر و خالی بودن صف یکی نباشد:

D	R	Н		J	R	Q	V	N	В	Α	C	J	S	U	0
			R	f											

کلید ها	کد مبنای 16	کد مبنای 10
Shift + Tab	0fh	15
Alt + Q (W,E,R,T,Y,U,I,O,P)	10h-19h	16-25
Alt + A (S,D,F,G,H,J,K,L)	1eh-26h	30-38
Alt + $Z(X,C,V,B,N,M)$	2ch-32h	44-50
F1 - F10	3bh-44h	59-68
Mome	47h	71
up arrow	48h	72
Page Up	49h	73
left arrow	4bh	75
right arrow	4dh	77
End	4fh	79
down arrow	50h	80
Page Down	51h	81
Insert	52h	82
Delete	53h	83
Shift + F1 (F2,,F10)	54h-5dh	84-93
Ctrl + F1 (F2,,F10)	5eh-67h	94-103
Alt + F1 (F2,,F10)	68h-71h	104-113
Ctrl + Prt Scr	72h	114
Ctrl + left arrow	73h	115

Ctrl + right arrow	74h	116
Ctrl + End	75h	117
Ctrl + Page Down	76h	118
Ctrl + Home	77h	119
Alt + 1	78h-83h	120-131
(2,3,4,5,6,7,8,9,0,')		
Ctrl + Page Up	84h	132

[جدول كد هاى صفحه كليد توسعه يافته]

zf = 3 تست وجود کاراکتر: تابع 11h وقفه 16h تست می کند که آیا کلیدی در بافر وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشته باشد zf = 1 . zf = 1 قرار می گیرد (کلید را از صف بر نمی دارد) و اگر بافر کلید نداشته باشد zf = 1 . zf

نکته: بایت های وضعیت در BIOS ذخیره شده اند، آدرس 40:17h بایت وضعیت صفحه کلید 83 کلیدی و 40:18h بایت وضعیت صفحه کلید 101 کلیدی است.

خواندن بایت وضعیت صفحه کلید: تابع 12h وقفه 16h بایت وضعیت صفحه کلید 101 کلیدی را خوانده و در al قرار می دهد. دهد. همچنین تابع 2h وقفه 16h بایت وضعیت صفحه کلید 83 کلیدی را خوانده در al قرار می دهد.

Insert	Capslock	NumLock	Scrolllock	Alt	Ctrl	L.shift	R.Shift
7	6	5	4	3	2	1	0
		ی]	لفحه کلید 83 کلید	ت وضعیت ص	[بای		

Insert	Capslock	NumLock	Scrolllock	Ctrl+Numlock	SysRq	Alt	Ctrl		
7	6	5	4	3	2	1	0		
[بایت وضعیت صفحه کلید 101 کلیدی]									

مثال:

```
mov ah,12h
int 16h
test al,10000000b;10000000b = 80h
jz caps
;*print insert pressed*
...
cap:
test al,01000000b;01000000b = 40h
jz num
;*print caps lock is on
...
num:
test al,20h
jz scr
```

```
;*print num lock is on*
  scr:
  test al, 10h
  jz
         برچسب بعد
  ;test can be done for 8h, 4h, 2h, 1h
نکته: برای خواند از دستگاه ورودی می توان از دستور in و برای نوشتن در دستگاه خروجی می توان از دستور out استفاده کرد.
                                                              این دو دستور به صورت زیر به کار میروند:
         شماره پورت وعملوند
  in
  عملوند رشماره پورت out
                                                                                        مثال:
      al,2F8h
in
out 2F8h, al
;61h speaker system
```

تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

فصل دهم: پردازش دادههای رشتهای

پردازش رشته

به این خاطر که رشته ها در اسمبلی بسیار کاربردی بوده و بسیار از آنها استفاده می شود، دستوراتی مختص رشته ها به این زبان اضافه شده است. برای استفاده از این دستورات پیش نیاز های زیر وجود دارد:

 متغیر ها باید در سگمنت اضافی تعریف شوند؛ بنابراین یا باید سگمنت اضافی را تعریف کنیم یا آدرس مشترک به هر دو سگمنت داده و اضافی اختصاص دهیم، برای این منظور از مجموعه سه دستور زیر استفاده می کنیم:

```
mov ax,data
mov ds,ax
mov es,ax
```

2. آفست رشته مبدأ باید در Si و آفست رشته مقصد باید در di ذخیره شود.

3. توسط df باید جهت پردازش رشته مشخص شود؛ اگر df = 0 باشد پردازش از چپ به راست و اگر df = 1 باشد پردازش از راست به چپ است. برای تغییر مقدار این بیت، دو دستور در اسمبلی وجود دارد:

```
std ;set df, df = 1
cld ;clear df, df = 0
```

4. شبه دستور rep (<u>rep</u>eat) که به منظور تکرار دستورات رشته ای قبل از آنها قرار می گیرد و به تعداد مشخص شده در CX دستور را تکرار می کند:

```
        mov
        cx, sale

        rep
        دستور رشته ای
```

دستورات پردازش رشته

همه دستورات پردازش رشته می توانند در سه حالت word ،byte و double word استفاده شوند:

1. movsd استفاده می شود و 1، 2 یا 4 بایت از رشته مبدأ movsd یا movsd استفاده می شود و 1، 2 یا 4 بایت از رشته مبدأ شده 0 movs است آن در 0 است آن در 0 است 0 باشد به 0 مقدار 0 باشد به همین مقدار 0 باشد به همین مقدار 0 باشد به همین مقدار از آنها کم می کند.

مثال:

str1 db 100 dup('*')	
str2 db 100 dup(?)	tr1 (**)
;for(i = 0,i < 100 ,i++) style str	1+1 (*)
lea si,str1 str	1+2 (*)
lea di,str2	•
cld	
mov $cx,100$; or $cx,50$ or $cx,25$ str1	+99 (**)
rep movsb ;*or movsw or movsd	•
;now str2 = str1 = '****'	•
	tr2 ?
for(i = 100, i > 0, i) style str	2+1 ?
lea si,str1 str	2+2 ?
add si,99	
lea di.str2	

```
di,99
add
std
                                                   str2+99
mov
     cx,100
rep
     movsb
     مثال: برنامه ای بنویسید که دو رشته را دریافت کند و رشته دوم را به انتهای رشته اول چسبانده و نتیجه را چاپ کند.
dseg segment
                        10,13,"please enter a string:$"
     msg1 db
      str1 label byte
                        80
      max1 db
      len1 db
                        80 dup('$')
      str1 1
                  db
      str2 label byte
                        40
      max2 db
      len2 db
                        ?
                        40 dup('$')
      str2 2
                 db
                        10,13, "merge of two strings is:$"
      msg2 db
                        10,13, "press any key...$"
      pkey db
dseg ends
cseg segment
main proc far
assume
           cs:cseg,ds:dseg,es:dseg
            ax, dseg
      mov
           ds,ax
      mov
           es,ax
      mov
      lea
            dx, msg1
            ah,9h
      mov
      int
            21h
      lea
            dx,str1
            ah,0ah
      mov
      int
            21h
      lea
            dx, msg1
      mov
           ah,9h
      int
            21h
      lea
           dx,str2
           ah,0Ah
      mov
      int
            21h
      lea
            si,str2 2
      lea
            di,str1 1
      mov
           cl,len1
           ch,0
      mov
            di,cx
      add
           cl,len2
      mov
            movsb
      rep
      lea
            dx,msg2
```

```
mov
            ah,9h
      int
            21h
      lea
            dx, str1_1
            ah,9h
      mov
      int
            21h
            dx, pkey
      lea
            ah,9h
      mov
      int
            21h
            ah,1h
      mov
      int
            21h
            ax,4C00h
      mov
      int
            21h
main endp
cseg ends
      end main
```

2. cmpsw ،cmpsb یا cmpare string) cmps یا $\frac{comp}{comp}$ در $\frac{comp}{comp}$ در $\frac{comp}{comp}$ به سه صورت $\frac{comp}{comp}$ در $\frac{comp}{comp}$ استفاده می شود و $\frac{comp}{comp}$ در $\frac{comp}{comp}$ است آن در $\frac{comp}{comp}$ است $\frac{comp}{comp}$ در $\frac{comp}{comp}$ است آن در $\frac{comp}{comp}$ است $\frac{comp}{comp}$ ا

repe جهت بررسی برابری یا نابرابری دو رشته دو دستور repe و repe جایگزین دستور rep می شود. دستور repe می شود. دستور repe مقایسه را تا زمانی تکرار می کند که کاراکتر ها برابر باشند و CX برابر صفر نباشد. به محض غلط شدن یکی از این دو شرط، حلقه تمام می شود. اگر CX = 0 شود و حلقه تمام شود، یعنی دو رشته با هم کاملا برابرند. دستور repne نیز مقایسه را تا زمانی تکرار می کند که کاراکتر ها برابر نباشند و CX برابر صفر نباشد. به محض غلط شدن یکی از این دو شرط، حلقه تمام می شود.

مثال:

```
lea si,str1
lea di,str2
mov cx,100
repe cmpsb
```

8. Scasd (scash): به سه صورت Scasd یا Scasd استفاده می شود و ax ، a1 یا eax یا eax و ابا رشته scasd استفاده می شود و ax ، a1 یا eax یا eax یا scasd است، مقایسه می کند. اگر ax واگر ax باشد به مقدار ax یا ax واحد اضافه می کند و اگر ax و اگر ax واحد اضافه می کند. اگر ax باشد به همین مقدار از آن کم می کند.

مثال: برنامه ای بنویسید که دو رشته را دریافت کرده، آنها را مقایسه کند و در انتها پیام مناسبی چاپ کند.

```
len1 db
                      40 dup('$')
     str1 1
                 db
     str2 label byte
     max2 db
                      40
     len2 db
     str2 2
                      40 dup('$')
                 db
.code
main proc far
     mov
           ax,@data
     mov
           ds,ax
     mov
           es,ax
     lea
           dx, msg1
     mov
           ah,9h
     int
           21h
     lea
           dx,str1
     mov
           ah, 0Ah
     int
           21h
           dx, msg1
     lea
     mov
           ah,9h
     int
           21h
     lea
           dx, str2
     mov
           ah, 0Ah
     int
           21h
     *********
           cl,len1
     mov
           cl,len2
     cmp
     jne
           11
           si,str1_1
     lea
     lea
           di,str2_2
           ch,0
     mov
     repe cmpsb
     jne
           11
     1ea
           dx,msg2
     mov ah,9h
     int
           21h
     jmp
           12
     11:
     lea
           dx,msg3
     mov
           ah,9h
           21h
     int
     12:
     ***********
     mov
           ax,4C00h
           21h
     int
```

main endp end main

4. lodsw ،lodsb یا 100 یا

eax یا ax ،al استفاده می شود و stosw ،stosb یا stosd یا stosd یا eax یا eax یا eax و او $store \ \underline{store} \ \underline{string}$) stos .5 رشته ای که آفست آن در $store \ \underline{di} \ \underline{di} \ \underline{di}$ باشد به si به مقدار si یا 4 واحد اضافه می کند و اگر si باشد به همین مقدار از آن کم می کند. si



تهیه کننده: رضا سعیدی نیا

چند نمونه تمرین:

1- برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند مشخص کند اول هست یا خیر

```
data segment
                                  10,13,"please enter a digit:$"
    msg1
                 db
                 label byte
        str1
        max1
                 db
                                  6
          len1
                 db
        str1 1
                                  6 dup('$')
                 db
        str2
                 db
                                  10,13,"digit is prime:$"
                                   10,13,"digit is not prime$"
        str3
             db
        ten
                 dw
                                  10
                 dw
                                  0
        n
        sum dw 0
                                  10,13,"press any key...$"
        pkey
                 db
ends
stack segment
  dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
                 ax, data
        mov
                 ds,ax
        mov
                 es,ax
        mov
        *******
        lea
                 dx,msg1
        call
                 print
        lea
                 dx,str1
        call
                 read
        ***********
                 cl,len1
        mov
        mov
                 ch,0; cx = len1
                 si,str1_1
        lea
        call
                 atoi
        mov
                 n,ax
        ********
                 di,2
        mov
  w1:
        cmp
                 di,n
        jge
                 ew1
        mov ax,n
        mov dx,0
        div di
        cmp dx,0
```

```
jne aval
         jmp naval
         aval: inc di
  jmp
         w1
         ew1:
         lea dx,str2
         call print
         jmp 111
         naval:
         lea dx, str3
         call print
         111:
                  dx,pkey
         lea
                  ah,9h
         mov
         int
                  21h
         mov
                  ah,1h
         int
                  21h
                  ax,4C00h
         mov
                  21h
         int
ends
print
         proc near
         mov
                  ah,9h
         int
                  21h
         ret
print
         endp
read
         proc near
         mov
                  ah,0Ah
         int
                  21h
         ret
read
         endp
         proc near
atoi
                  ax,0
         mov
         fatoi:
                  efatoi
         jcxz
                  bl,[si]
         mov
                  bl,48
         sub
                  bh,0
         mov
         mul
                  ten
         add
                  ax.bx
         inc
                  si
         loop
                  fatoi
         efatoi:
         ret
atoi
         endp
itoa
         proc near
```

```
mov
                   cx,0
         witoa:
         cmp
                   ax,0
         je
                   ewito
         mov
                   dx,0
         div
                   ten
         add
                   dx,48
         push
                   dx
         inc
                   cx
         jmp
                   witoa
         ewito:
         fitoa:
         jcxz
                   efitoa
                   dx
         pop
         mov
                   [si],dl
         inc
                   si
                   fitoa
         loop
         efitoa:
                   [si],'$'
         mov
         ret
itoa
         endp
end start; set entry point and stop the assembler.
                          1 مثال برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند مشخص کند کامل است یا خیر -1
data segment
                                      10,13,"please enter a digit:$"
    msg1
                   db
                   label byte
         str1
                                      6
           max1 db
           len1
                  db
         str1 1
                   db
                                      6 dup('$')
                                      10,13,"digit is complete:$"
         str2
                   db
                                      10,13,"digit is not complete$"
         str3 db
         ten
                   dw
         n / 2
                   dw
         sum dw 0
                                      10,13,"press any key...$"
         pkey
                   db
ends
stack segment
  dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
         mov
                   ax,data
                   ds,ax
         mov
```

```
mov
                es,ax
        **********
        lea
                dx,msg1
        call
                print
        lea
                dx,str1
        call
                read
        *******
                cl,len1
        mov
        mov
                ch,0; cx = len1
                si,str1_1
        lea
        call
                atoi
        mov
                n,ax
        ********
                di,1
        mov
  w1:
        cmp
                di,n
                ew1
        jge
        mov ax,n
        mov dx,0
        div di
        cmp dx,0
        jne rep1
        add sum,di
        rep1:inc di
  jmp
        w1
        ew1:
        mov ax,n
        cmp ax,sum
        je comp
        lea dx,str3
        call print
        jmp 111
        comp:
        lea dx, str2
        call print
111:
                dx,pkey
        lea
        mov
                ah,9h
        int
                21h
                ah,1h
        mov
        int
                21h
                ax,4C00h
        mov
                21h
        int
ends
print
        proc near
                ah,9h
        mov
```

```
21h
         int
         ret
print
         endp
         proc near
read
         mov
                  ah,0Ah
         int
                  21h
         ret
read
         endp
atoi
         proc near
         mov
                  ax,0
         fatoi:
                  efatoi
         jcxz
                  bl,[si]
         mov
                  bl,48
         sub
         mov
                  bh,0
         mul
                  ten
         add
                  ax,bx
         inc
                  si
                  fatoi
         loop
         efatoi:
         ret
atoi
         endp
itoa
         proc near
                  cx,0
         mov
         witoa:
                  ax,0
         cmp
         je
                  ewito
                  dx,0
         mov
         div
                  ten
         add
                  dx,48
         push
                  dx
         inc
                  CX
         jmp
                  witoa
         ewito:
  fitoa: jcxz
                  efitoa
         pop
                  dx
         mov
                  [si],dl
         inc
                  si
         loop
                  fitoa
                            [si],'$'
  efitoa:
                  mov
         ret
itoa
         endp
end start; set entry point and stop the assembler.
```

3-مثال: برنامه ای بنویسید که یک عدد و یک مبنا را دریافت کند و عدد را به مبنای مورد نظر برده و نشان دهد.

```
data segment
  msg1 db 10,13,"please enter a digit:$"
  s1 label byte
     max1 db 6
     len1 db?
  str1 db 6 dup('$')
  msg2 db 10,13,"convert is:$"
  msg3 db 10,13,"please enter a base number:$"
  sign dw 0
  n dw 0
  ten dw 10
  r dw 0
  pkey db 10,13,"press any key...$"
ends
stack segment
  dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov es, ax
  ; print msg1
  lea dx,msg1
  mov ah,9
  int 21h
  ; read string s1=number
  lea dx,s1
  mov ah,0ah
  int 21h
  ;*****************convert string to number ******
  mov cl,len1
  mov ch,0 ;cx=len1
  lea si, str1
  call atoi
  mov n,ax
  lea dx,msg3
  mov ah,9
  int 21h
  lea dx,s1
  mov ah,0ah
  int 21h
```

```
;*****************convert base string to number ***********
  lea si,str1
  mov cl,len1
  mov ch,0
  call atoi
  mov r,ax
  ************
  lea dx,msg2
  mov ah,9
  int 21h
  mov ax,n
  ;***********convert digit to base r****
  mov cx,0
  w1: cmp ax,0
    je ew1
    mov dx,0
    div r
    add dx,48
    cmp dx,58
    jb 11
    add dx,7
11: push dx
    inc cx
  jmp w1
  ew1:
f2:jcxz ef2
    pop dx
    mov ah,2
    int 21h
  loop f2
  ef2:
  lea dx, pkey
  mov ah, 9
           ; output string at ds:dx
  ; wait for any key....
  mov ah, 1
  mov ax, 4c00h; exit to operating system.
  int 21h
ends
atoi proc near
  mov ax,0
  cmp [si],'+'
  je m1
  cmp [si],'-'
```

```
jne m3
  mov sign,1
  m1: inc si
     dec cx
  m3:
  f1: jcxz ef1
     mov bl,[si]
     sub bl,48
     mul ten
     mov bh,0
     add ax,bx
     inc si
   loop f1
  ef1:
  cmp sign,1
  jne m2
  neg ax
  m2:mov sign,0
  ret
atoi endp
end start; set entry point and stop the assembler.
                  4-مثال برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته تمامی اعداد کامل کوچکتر از آن را چاپ کند.
data segment
  msg1 db 10,13,"please enter a digit:$"
  s1 label byte
    max1 db 6
    len1 db?
  str1 db 6 dup('$')
  str2 db 6 dup('$')
  ten dw 10
  n dw 0
  temp dw 0
  sum dw 0
  pkey db 10,13,"press any key...$"
ends
stack segment
  dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov es, ax
  ; add your code here
```

```
lea dx,msg1
  call print
  lea dx,s1
  call read
  lea si,str1
  mov cl,len1
  mov ch,0 ; cx=le1
  call atoi
  mov n,ax
  mov di,2
  w2: cmp di,n
    jge ew2
  mov sum,0
  mov bx,1
  mov temp,di
  shr temp,1
  w1:cmp bx,temp
    jg ew1
    mov ax,di
    mov dx,0
    div bx
    cmp dx,0
    jne 11
    add sum,bx
  11:inc bx
    jmp w1
  ew1:
   mov ax,di
   cmp sum,ax
   ine 12
   lea si,str2
   call itoa
  lea dx,str2
   call print
   12: inc di
  jmp w2
ew2: lea dx, pkey
  mov ah, 9
              ; output string at ds:dx
  int 21h
  ; wait for any key....
  mov ah, 1
  int 21h
  mov ax, 4c00h; exit to operating system.
  int 21h
ends
```

```
print proc near
  mov ah,9
  int 21h
  ret
print endp
read proc near
  mov ah,0ah
  int 21h
  ret
read endp
atoi proc near
  mov ax,0
  fatoi:jcxz efatoi
      mov bl,[si]
      sub bl,48
      mov bh,0
      mul ten
      add ax,bx
      inc si
  loop fatoi
  efatoi:
  ret
atoi endp
itoa proc near
  mov cx,0
  witoa: cmp ax,0
      je ewitoa
      mov dx,0
      div ten
       add dx,48
      push dx
      inc cx
  jmp witoa
  ewitoa:
  fa:jcxz efa
     pop dx
     mov [si],dl
     inc si
   loop fa
efa: mov [si],''
  inc si
  mov [si],'$'
  ret
itoa endp
end start; set entry point and stop the assembler.
```



ضميمه

منابع مطالعه بيشتر

- 1. زبان کامپیوتر های شخصی IBM و برنامه نویسی ماشین پیتر ایبل
 - 2. برنامه نویسی اسمبلی در کامپیوتر های سازگار با x86 مزیدی
- 3. مرجع كامل برنامه نويسي به زبان اسمبلي از 8086 تا پنتيوم. مهندس عين الله جعفر نژاد قمي

