

Arad ITC

Arad SMS Restful API

راهنمای توسعه دهندگان



www.arad-itc.com شرکت آراد

راهنمای توسعه دهندگان



نهرس*ت*

1	نىروع بە كار :نىروع بە كار :
2	غاهيم پايه :
2	ىتدها و پارامترها :
3	متد send : برای ارسال پیامک
5	ارسال از طریق URL
6	متد send : برای ارسال پیامک ارزش افزوده
8	متد GetMessage: دریافت پیامک های ورودی
9	متد GetPhoneBook : دریافت دفترچه تماس
10	متد AddGroup : افزودن گروه به دفترچه تماس
11	متد RemoveGroup : حذف گروه دفترچه تماس
11	متد Register : ثبت شماره در گروه دفترچه تماس
12	متد UnSubscribe : حذف شماره از گروه دفترچه تماس
12	متد GetPagedNumbers : دریافت شماره های گروه دفترچه تماس
13	متد GetCredit : دریافت اعتبار
14	کد های خطا



شروع به کار:

مستند حاضر جهت توسعه دهندگانی طراحی شده است که قصد ارسال و دریافت پیامک در نرم افزارهای خود، از طریق سیستمهای پیام دهی آراد را دارند. در این راهنما کلیه متدها و دستورات موردنیاز توسعه دهندگان شرح داده شده است.

جهت استفاده از متدهای وب سرویس، ابتدا لازم است از طریق عقد قرارداد با واحد سیستم های پیام دهی شرکت، حساب خود را فعال نمایید. پس از فعالسازی، نام کاربری (username) و کلمه عبور (password) در اختیار شما قرار خواهد گرفت که جهت استفاده در نرم افزار شخصی و نیز برای وارد شدن به صفحه اختصاصی کاربر بر روی سایت http://yourdomain.com مورد استفاده قرار می گیرد.

مفاهیم پایه:

• متن هر پیامک فارسی شامل ۷۰ کاراکتر و پیامک انگلیسی ۱۶۰ کاراکتر است. اگر تعداد کاراکتر ها بیش از تعداد مذکور باشد پیامک به ۲ پیامک یا بیشتر تقسیم می شود.

در هنگام مقدار دهی پارامترها به نکات زیر توجه فرمایید:

- تمام یارامترها Case Sensitive هستند.
- شماره همراه باید به فرمت ******** 989 باشد .
 - شماره فرستنده بدون هیچگونه پیشوندی باشد.
- در ارسال پیامک، پیامک ها به صورت بسته های ۲۰۰ تایی ارسال می شوند. به این صورت که میتوان در هر درخواست ۲۰۰ تقسیم بر تعداد ارسال کرد. درخواست های ۲۰۰ پیامکی بنا به اینکه متن پیامک چند پارتی است تغییر میکند، به این صورت که ۲۰۰ تقسیم بر تعداد پارت های پیامک می شود و تعداد شماره ها در هر درخواست بدست می آید سپس تعداد کل شماره هایی که پیامک به آنها باید ارسال شود بر تعداد شماره های هر درخواست تقسیم میشود و تعداد درخواست ها بدست می آید. برای مثال اگر متن پیامک ۲ پارت باشد، مدرخواست تقسیم بر ۲ می شود و به ۱۰۰ شماره میتوان در هر درخواست پیامک را فرستاد. سپس تعداد کل شماره ها بر تعداد شماره ها(برای مثال ۱۰۰۰) بر ۱۰۰ تقسیم می شود و تعداد درخواست ها بدست می آید. اگر تعداد شماره ها بیشتر از تعداد قابل ارسال باشد با کد خطای ۹ مواجه خواهید شد.
 - جهت استفاده از متد ها باید آی پی های مجاز در پنل کاربری ست شود.

راهنمای توسعه دهندگان



متدها و پارامترها :

```
متد Send : برای ارسال پیامک
                                   أدرس متد: http://your-server-ip:8080/Messages/Send أدرس متد
       در متد موردنظر درخواست در قالب XML و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود. در ادامه نمونه ای از ارسال به همراه
                                     شرح هر کدام از ورودی ها و همچنین خروجی دریافتی از سیستم ذکر گردیده است.
                                                                             ورودي XML :
       <Sms>
          <CheckId>C63DEE7C-7CD9-453F-8B58-357526D8A824 </CheckId>
          <SmsText>hi</SmsText>
          <Receivers>98912xxxxxxxx,98913xxxxxxxx,... 
          <SenderId>6500</SenderId>
          <IsFlash>true</IsFlash>
          <UDH></UDH>
       </Sms>
                                                                            ورودي JSON:
{"SmsText":"salam", "Receivers":"98913xxxxxxx,98912xxxxxxx,...",
              "SenderId":"6500", IsUnicode:true, IsFlash:false, UDH: " ""CheckId":"", }
```





		Send		نام متد	
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر		
شماره فرستنده	اختيارى	string		SenderId	
متن پیامک	اجباری	string		SmsText	
شماره گیرندگان پیامک با جداکننده کاما	اجباری	string	Receivers		
شناسه درنظر گرفته شده در سیستم کاربر	اختيارى	Guid	CheckId		
سرآيند تعريف شده توسط كاربر	اختياري	string	udh		
نمایش بصورت فلش	اختياري	bool	isflash		
توضیح : پارامترهای username و password از روی header ارسالی خوانده می شود.					
	خروجی				
توضيح			نوع پارامتر	نام پارامتر	
نتیجه درخواست			bool	IsSuccessful	
كد وضعيت			int	StatusCode	
ت	ر سیستم پیام دهی شرک	شناسه ثبت شده در	Guid	BatchId	

• در صورتی که پارامتر SenderId خالی باشد ارسال شما از طریق شماره پیش فرضی که برروی حساب کاربری تعریف شده است انجام میشود.

راهنمای توسعه دهندگان



ارسال از طریق URL

در متد موردنظر پارامترها از طریق متد GET به اَدرس زیر ارسال شود.

http://your-server-ip:8080/Messages/SendViaURL

SendViaURL				نام متد	
توضیح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر		نام پارامتر	
نام کاربری	اجباری	string		Username	
كلمه عبور	اجباری	string		Password	
شماره فرستنده	اختيارى	string		SenderId	
متن پیامک	اجباری	String		SmsText	
شماره گیرندگان پیامک با جداکننده کاما	اجباری	String	Receivers		
شناسه درنظر گرفته شده در سیستم کاربر	اختيارى	Guid	CheckId		
سرآیند تعریف شده توسط کاربر	اختيارى	string	udh		
نمایش بصورت فلش	اختيارى	bool	isflash		
				خروجی	
	توضيح			نام پارامتر	
نتيجه درخواست			bool	IsSuccessful	
کد وضعیت			int	StatusCode	
شناسه ثبت شده در سیستم پیام دهی شرکت			Guid	BatchId	

به طور مثال:

http://your-server-

ip:8080/Messages/SendViaURL?Username=username&password=password&Sender
Id=6500&SmsText=salam&Receivers=989111111111,98911111111

راهنمای توسعه دهندگان



متد Send : برای ارسال پیامک ارزش افزوده

أدرس متد : http://your-server-ip:8080/VASMessages/Send أدرس متد المناس

در متد موردنظر درخواست از طریق متد POST ارسال شود. در ادامه نمونه ای از ارسال به همراه شرح هر کدام از ورودی ها و همچنین خروجی دریافتی از سیستم ذکر گردیده است.

ورودى XML :

<VAS>

<CheckId>C63DEE7C-7CD9-453F-8B58-357526D8A824</CheckId>

<ServiceId>1234

<SmsText>salam

<Receiver>[9891*******]

<GroupId>1100</GroupId>

</VAS>

		Send	نام متد
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
متن پیامک	اجبارى	string	SmsText
شناسه درنظر گرفته شده در سیستم کاربر	اختيارى	Guid	CheckId
شناسه سرویس ارزش افزوده	اجبارى	string	ServiceId
کد گروه ارزش افزوده	اجبارى	int	GroupId
شماره گیرنده (در صورت خالی بوده کل گروه در نظر گرفته	اختياري	string	Receiver
میشود)	.	2 3. 21.8	

توضیح : پارامترهای username و password از روی header ارسالی خوانده می شود.

غرو <i>جی</i>		
توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نتيجه درخواست	bool	IsSuccessful
كد وضعيت	int	StatusCode
شناسه ثبت شده در سیستم پیامدهی شرکت	Guid	BatchId

راهنمای توسعه دهندگان



در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود خروجی بشکل زیر خواهد بود

<SendSms>

<IsSuccessful>true</IsSuccessful>
<StatusCode>0</StatusCode>
<BatchId>4cbac7e3-5b24-489c-96cf-057639e87c01</BatchId>
</SendSms>

پارامتر IsSuccessful : نتیجه عملیات را اعلام میکند در صورتی که با موفقیت انجام شده باشد True و در غیر اینصورت False برگردانده می شود.

پارامتر StatusCode : در صورتی که عملیات با شکست مواجه شود کد خطا در این پارامتر در دسترس خواهد بود. لیست کد خطاها در انتهای مستندات قرار دارد.

پارامتر BatchId : در صورتی که عملیات باموفقیت انجام شود شناسه درخواست شما بازگشت داده میشود.

در صورتی که عملیات با شکست مواجه شود خروجی به شکل زیر خواهد بود

<ResponseMessage>

<IsSuccessful>false</IsSuccessful> <StatusCode>7</StatusCode> <Message>محداقل طول گیرندگان ۱۲ کاراکتر میباشد</Message> <StackTrace>محداقل طول گیرندگان ۱۲ کاراکتر میباشد</StackTrace> </ResponseMessage>

لازم به ذكر است فرمت صحيح گيرنده به صورت 98913xxxxxxx مي باشد.

راهنمای توسعه دهندگان



متد GetMessage: دریافت پیامک های ورودی

أدرس متد : http://your-server-ip:8080/Receive/GetMessage

در متد موردنظر درخواست از طریق متد POST ارسال شود. در ادامه نمونه ای از ارسال به همراه شرح هر کدام از ورودی ها و همچنین خروجی دریافتی از سیستم ذکر گردیده است.

ورودى XML :

<ReceiveInfo>

<Date>20150812</Date> < Receiver>30005086</Receiver> </ReceiveInfo>

		GetMessage	نام متد
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
تاریخ موردنظر جهت دریافت پیامک های ورودی می باشد.			
تاریخ شامل تاریخ میلادی بدون هیچگونه کاراکتر جداکننده	اجبارى	string	Date
ای میباشد بطور مثال 20150812			
شماره خط	اختيارى	string	Receiver
			خروجى
توضيح	نوع پارامتر		نام پارامتر
نتيجه درخواست	bool		IsSuccessful
کد وضعیت	int		StatusCode
آرایه ای از آبجکت Sms	Array		ReceivedMessages

کلاس Sms شامل پارامترهای زیر می باشد:

۹۸۹۱۳۱۱۱۲۲۳۳ شماره فرستنده پیام بطور مثل : From

To: شماره گیرنده که همان شماره خط می باشد.

Text : متن پيام

: ReceiveDateTime : زمان دقیق دریافت پیامک

راهنمای توسعه دهندگان



متد GetPhoneBook : دریافت دفترچه تماس

أدرس متد : http://your-server-ip:8080/PhoneBook/GetPhoneBook

در متد موردنظر درخواست از طریق متد POST ارسال شود. در ادامه نمونه ای از ارسال به همراه شرح هر کدام از ورودی ها و همچنین خروجی دریافتی از سیستم ذکر گردیده است.

ورودى XML :

<PhoneBookInfo>

<PhoneBookGuid>[PhoneBook Guid]<PhoneBookInfo/>

در درخواست جهت دریافت لیست گروه های دفترچه تماس می بایست مقدار guid مربوط به گروه دفترچه تماس لحاظ شود، در صورتی که این مقدار تعیین نشود و با مقدار empty ارسال گردد لیست کلیه گروه ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خروجى XML

<ResponseMessage>

	ļ	AddGroup	نام متد
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
Guidگروه دفترچه تماس	اجبارى	Guid	PhoneBookGuid
			خروجى
توضيح	نوع پارامتر		نام پارامتر
نتيجه درخواست	bool		IsSuccessful
كد وضعيت	int		StatusCode
آرایه ای از آبجکت PhoneBook	Array		PhoneBooks

کلاس PhoneBook شامل پارامترهای زیر می باشد:

PhoneBookGuid : شناسه گروه ثبت شده.

Name : نام گروه ثبت شده٠

راهنمای توسعه دهندگان



متد AddGroup : افزودن گروه به دفترچه تماس

أدرس متد : http://your-server-ip:8080/PhoneBook/AddGroup

در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود.

ورودي XML :

<PhoneBookInfo>
 <Name>[PhoneBook Name]</Name>
<PhoneBookInfo/>

خروجی XML

<ResponseMessage>

		AddGroup	نام متد
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام گروه	اجبارى	string	Name
			خروجى
توضيح	پارامتر	نوع	نام پارامتر
نتيجه درخواست	bool		IsSuccessful
کد وضعیت	int		StatusCode
آرایه ای از آبجکت PhoneBook که تنها شامل گروه ثبت شده می باشد	Arra	ay	PhoneBooks

کلاس PhoneBook شامل پارامترهای زیر می باشد:

PhoneBookGuid : شناسه گروه ثبت شده.

• انام گروه ثبت شده : Name

راهنمای توسعه دهندگان



```
متد RemoveGroup : حذف گروه دفترچه تماس
                  أدرس متد: http://your-server-ip:8080/PhoneBook/RemoveGroup
                     در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود.
                                                                 ورودي XML :
<PhoneBookInfo>
  <PhoneBookGuid>[PhoneBook Guid]/PhoneBookGuid>
<PhoneBookInfo/>
                     جهت حذف گروه میبایست guid گروه موردنظر در در قالبت xml به فرمت بالا ارسال شود.
                                            متد Register : ثبت شماره در گروه دفترچه تماس
                     أدرس متد: http://your-server-ip:8080/PhoneBook/Register أدرس متد
                     در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود.
                                                                 ورودي XML :
<PhoneBookInfo>
  <PhoneBookGuid>[PhoneBook Guid]
   <Numbers>
      <Number>
         <FirstName>[Ali]</FirstName>
         <LastName>[Ahmadi]
         <BirthDate>[2016-06-06]</BirthDate>
         <Telephone>03131111111</Telephone>
         <Mobile>9891xxxxxxxxx</Mobile>
         <FaxNumber>021XXXXXX
         <Job>[job]</Job>
         <Address>[Tehran]</Address>
         <ZipCode>8179</ZipCode>
         <Email>[youremail]</Email>
         <Gender>[1/2]</Gender>
         <ZoneGuid>[Guid of zone]</ZoneGuid>
      </Number>
   </Numbers>
<PhoneBookInfo/>
```





```
حداکثر تعداد شماره در هر بار فراخوانی متد مذکور ۱۰۰ عدد می باشد.
            فیلد Gender مربوط به جنسیت مخاطب می باشد برای جنسیت مذکر عدد ۱ و مونث عدد ۲ لحاظ می شود.
                                          درصورتی که لیست شماره ها خالی باشد با خطا مواجه خواهید شد.
                                              متد UnSubscribe : حذف شماره از گروه دفترچه تماس
                    أدرس متد: http://your-server-ip:8080/PhoneBook/UnSubscribe
                        در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود.
                                                                          ورودى XML :
<PhoneBookInfo>
  <PhoneBookGuid>[PhoneBook Guid]</PhoneBookGuid>
   <Numbers>
       <Number>
          <Mobile>9891xxxxxxxx</Mobile>
       </Number>
   </Numbers>
<PhoneBookInfo/>
                                    متد GetPagedNumbers : دریافت شماره های گروه دفترچه تماس
                أدرس متد : http://your-server-ip:8080/PhoneBook/GetPagedNumbers
                        در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود.
                                                                          ورودي XML :
<PhoneBookInfo>
  <PhoneBookGuid>[PhoneBook Guid]</PhoneBookGuid>
  <PageId>[Page Number]
<PhoneBookInfo/>
```

راهنمای توسعه دهندگان



خروجي XML

```
<ResponseMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
 <StatusCode>0</StatusCode>
 <PhoneBookGuid>[Guid]</PhoneBookGuid>
 <TotalCount>[Total Count Number]</TotalCount>
   <Numbers>
      <Number>
         <FirstName>[Ali]</FirstName>
         <LastName>[Ahmadi]</LastName>
         <BirthDate>[2016-06-06]</BirthDate>
         <Telephone>03131111111</Telephone>
         <Mobile>9891xxxxxxxx</Mobile>
         <FaxNumber>021XXXXXX//FaxNumber>
         <Job>[job]</Job>
         <Address>[Tehran]</Address>
         <ZipCode>8179</ZipCode>
         <Email>[youremail]</Email>
         <Gender>[1/2]</Gender>
         <ZoneGuid>[Guid of zone]</ZoneGuid>
      </Number>
   </Numbers>
</ResponseMessage>
                                                      متد GetCredit : دريافت اعتبار
                    أدرس, متد: http://your-server-ip:8080/Messages/GetCredit
در متد موردنظر درخواست در قالب xml و یا JSON و از طریق متد POST ارسال شود. در ادامه نمونه ای از خروجی دریافتی
                                                               ذکر گردیده است.
<UserCredit>
  <IsSuccessful>false</IsSuccessful>
  <StatusCode>0</StatusCode>
  <Credit>9954975744.84</Credit>
</UserCredit>
```

راهنمای توسعه دهندگان



کد های خطا

لیست کدهای خطا به شرح زیر می باشد

StatusCode				
توضيحات	شرح	عنوان	کد خطا	
در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود این مقدار در statuscode	بدون خطا	None	0	
	حساب غيرفعال مي باشد	AccountIsInactive	1	
	حساب منقضى شده است	AccountIsExpired	2	
	حساب نامعتبر است	AccountIsInvalid	3	
	درخواست نامعتبر ميباشد	BadRequest	3	
	خطای سرور	InternalServerError	4	
لازم بذکر است فرمت صحیح گیرنده به صورت 98913xxxxxxx	لیست گیرندگان خالی می باشد	ReceiversIsEmpty	5	
شماره فرستنده نامعتبر یا خالی می باشد	فرستنده نامعتبر است	SenderIsInvalid	6	
خطاهای موجود بر روی پارامترها	اطلاعات ورودی صـحیح نمی باشد	ValidationNotValid	7	
	آی پی نامعتبر می باشد	IPInvalid	8	
تعداد گیرندگان باید با طول پیامک همخوانی داشته باشد حداکثر ۲۰۰ پیامک	شماره گیرندگان نامعتبر می باشد	ReceiverCountNotValid	9	
	شماره فرستنده نامعتبر است	ServiceIdIsInvalid	10	
	شماره گیرنده نامعتبر است	ReceiverIsInvalid	11	
در متد GetMessage زمانی که دریافتی وجود نداشـــته باشد	بدون خطا	ReceiveSmsIsEmpty	12	