

BODA APP API 가이드

Ver. 823.002



(주)새하컴즈

본 문서의 저작권은 (주)새하컴즈에게 있으며, 사전 서면 승인 없이, 제공된 목적 이외의 다른 목적으로 사용 또는 복사되거나, 제 3 자에게 제공될 수 없습니다.

개정 이력

버전	작성일	변경내용	작성자
823.001.1			
823.001.4	2025.11.03	BodaAppApi.bodaOpen, BodaAppApi.bodaJoin 입장 파라미터 변경 BodaAppApi.setErrorCallback 추가	김범식
823.001.5	2025.11.11	에러 타입 추가, 기존 WAS 에러 처리 방식 변경	김범식
823.001.8	2025.11.19	앱 자동 실행 옵션 추가	김범식
823.002	2025.12.08	meetKey 입력 타입 Integer 에서 String 으로 변경	김범식

목차

1	개요	3
1.1	연동 구조	3
1.2	지원 플랫폼	3
1.3	고려사항	3
2	연동 API	4
2.1	JAVASCRIPT 추가 방법	4
2.2	디버깅 방법	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.2.1	Edge	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.2.2	Chrome	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.3	API 명세	5
2.3.1	bodaOpen()	5
2.4	처리 결과 CALLBACK FUNCTION	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.4.1	[okCB] Function 정의	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.4.2	[errCB] Function 정의	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3	코드 정의	0
3.1	입장 사용자 유형 (USERTYPE)	9
3.2	언어 코드 (LANGUAGE)	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
4	오류 코드	11

1 개요

이 문서는 고객사의 웹화면에서 BODA 클라이언트 관련 기능을 사용하는 방법에 대해 설명한다.
고객사의 웹에 BodaAppApi.js 파일을 추가하고 정의된 Function 을 호출하여 사용한다.

- ※ 이 연동 API 는 BODA 에서만 사용 가능하다.
- ※ 세부 기능은 BODA APP 의 버전에 따라 동작하지 않을 수 있습니다.
(지원하는 SPEC Build 버전을 확인해 주세요.)

※ **BODA APP API 버전: 823.001.01**

1.1 연동 구조

1. 고객사 시스템에 javascript 파일을 추가한다.
2. 고객사 시스템에서 API 에 정의된 기능에 따라 BodaAppApi 의 function 을 호출한다.
3. 룸 개설/입장 등 호출한 작업을 수행한다. (Windows, Mobile 등 플랫폼을 구분하여 처리된다.)

1.2 지원 플랫폼

- Windows (Windows 10 이상)
- Mobile (Android, iOS)
- Mac
- ChromeOS (Android 로 처리)
- WebRTC (Chrome Browser 권장)

1.3 고려사항

- API 를 사용하기 위하여 필수 정보를 설정해야 한다. (관련 정보는 담당자와 협의)
- BODA Client 프로그램이 설치되어 있지 않은 경우 프로그램 설치 파일을 다운로드 받아 설치해야 한다.
(Windows 는 설치 확인이 가능하나, **Mobile 과 Mac 은 설치 확인이 되지 않아 고객사에서 별도의 처리가 필요하다.**)
- IE Browser 는 지원하지 않습니다.

2 연동 API

Javascript Function 호출 연동 방식을 제공하며 제공하는 연동 API 는 아래와 같다.

2.1 Javascript 추가 방법

사용하는 웹 페이지에 아래와 같이 Javascript 파일을 추가한다.

```
<script type="text/javascript" src="BodaAppApi.js"> </script>
```

2.2 API 명세

2.2.1 bodaOpen()

bodaOpen()함수는 룸을 개설하고 해당 룸으로 입장하는 기능을 제공한다.

- Function: **BodaAppApi.bodaOpen**(bodaWeb: string, joinUser: JoinUser, { roomCode: string, roomTitle: string, roomPwd: string, dup: number, meetKey: number, opStr?: string });

Name	Type	Opt	Length	Description
bodaWeb	String			Backend api 주소
joinUser	Object			입장 사용자 정보
UI	Integer			사용자 인덱스 (0)
UId	String	○	<=32	등록할 사용자 아이디 공란으로 두면 임시 사용자로 입장 (최대 길이 초과 시 오류)
UNm	String		<=32	사용자 이름 (최대 길이 초과 시 절삭)
UTy	Integer			사용자 타입 <u>3.1. 입장 사용자 유형 (userType)</u>
CCd	Integer	○		회사 인덱스
CId	String	○		회사 아이디
AuCd	Integer	○		인증키
roomOpt	Object			입장에 필요한 기본 정보
roomCode	String			룸 코드 (제공되는 정보로 사용)
roomTitle	String		<=100	룸 제목 (최대 길이 초과 시 절삭)
roomPwd	String		<=8	입장 비밀번호 (룸 비밀번호) (영문, 숫자, 특수문자, 최대 8 자리)
dup	Integer			중복 개설 허용 여부 (0 : 중복 개설 불가, 1 : 중복 개설 허용)
meetKey	String		<=255	회의 키, 입장 시 필요한 고유 문자열 "+" 문자열 사용 불가
appOpt	Object			앱 옵션 문자열 (앱 옵션 정의 참조)
joinOpt				
lang	String	○		다국어 설정 ('ko, en)
hide	Boolean	○		True 이면 윈도우 앱 자동실행, false 기본

- 예시

```
BodaAppApi.bodaOpen(
  'https://서비스주소', // bodaWeb
```

```

{
    Ul: 0,
    Uld : 'test1',
    UNm: '참석자 1',
    UTy: 10,
    CCd: 11,
    Cld: 'ebs',
    AuCd: 0
}, // joinUser
{
    roomCode : '1, // roomCode
    roomTitle : '테스트 회의', // roomTitle
    roomPwd : '', // roomPwd
    dup : 1, // dup
    meetKey : 123456789 // meetKey
}, // roomOpt
{
    UpUrl: 'https://captureURL ...', // 생략 가능
}, // appOpt
{
    lang: 'ko', // 생략 가능
    hide: true, // 입장 여부를 물어보지 않고 자동 실행(윈도우)
} // joinOpt
);

```

2.2.2 bodaJoin()

bodaJoin()함수는 룸을 입장하는 기능을 제공한다.

- Function: **BodaAppApi.bodaJoin**(bodaWeb: string, joinUser: JoinUser, { meetIdx?: number, meetKey?: number, inviteCode?: string });

Name	Type	Opt	Length	Description
bodaWeb	String			Backend api 주소
joinUser	Object			입장 사용자 정보

Name	Type	Opt	Length	Description
UI	Integer			사용자 인덱스 (0)
UId	String		<=32	등록할 사용자 아이디 공란으로 두면 임시 사용자로 입장 (최대 길이 초과 시 오류)
UNm	String		<=32	사용자 이름 (최대 길이 초과 시 절삭)
UTy	Integer			사용자 타입 <u>3.1. 입장 사용자 유형 (userType)</u>
CCd	Integer	○		회사 인덱스
CId	String	○		회사 아이디
AuCd	Integer	○		인증키
roomOpt	Object			
meetKey	String	○	<=255	bodaOpen 에서 지정한 회의키 meetIdx 값 보다 우선해서 사용되어 짐
meetIdx	Integer	○		서버에서 발급한 회의실 번호
inviteCode	String	○		초대 코드
appOpt	Object			앱 옵션 문자열 (앱 옵션 정의 참조)
joinOpt				
lang	String	○		다국어 설정 ('ko, en)
hide	Boolean	○		True 이면 윈도우 앱 자동실행, false 기본

● 예시

BodaAppApi.bodaJoin(

'https://서비스주소', // bodaWeb

{

UI: 0,

UId : 'test2',

UNm: '참석자 2',

UTy: 11,

CCd: 11,

CId: 'ebs',

AuCd: 0

}, // joinUser

{

meetIdx : 0,


```
meetKey : 123456789,  
inviteCode : '',  
}, // roomOpt  
{  
  UpUrl: 'https://captureURL ...', // 생략 가능  
}, // appOpt  
{  
  lang: 'ko', // 생략 가능  
  hide: true, // 입장 여부를 물어보지 않고 자동 실행(윈도우)  
} // joinOpt  
);
```

2.2.3 setErrorCallback()

setErrorCallback 함수는 에러 발생시 에러코드를 리턴한다

- Function: BodaAppApi.setErrorCallback(callback: Function(errorCode: string, reason: string));

3 코드 정의

Parameter 에 입력되는 값 중 코드성 정보에 대한 설명을 기술한다. 정의된 코드 값이 아닌 경우 기본값으로 처리한다.

3.1 입장 사용자 유형 (userType)

Value	Description	Note
10	참석자	
11	강사	
12	학생	
13	운영자	

3.2 앱 옵션 정의

옵션 명	내용
공유모드 설정	"openOption": "8960=0 0,1,6,2,0,0,1,0 1,1,6,0,0,0,1,0 6,1,6,2,0,0,1,0" 0 = 초기 공유 모드 (0 : 영상공유, 1 : 문서공유) = 구분 0 = 영상 공유 모드 설정 (고정) 1 = 영상 공유 멀티 레이아웃 (고정) 6 = 영상 공유 초기 레이아웃 아이디 2 = 영상 공유 화질 인덱스 0 = 영상 공유 레이아웃 동기화 (고정) 0 = 영상 공유 품질 사용 (고정) 1 = 모드 전환 시 공유 상태 유지 (고정) 0 = 모드 전환자만 공유 가능 (고정) = 구분 1 = 문서 공유 모드 설정 (고정) 1 = 문서 공유 멀티 레이아웃 (고정) 6 = 문서 공유 초기 레이아웃 아이디 0 = 문서 공유 화질 인덱스 (고정) 0 = 영상 공유 레이아웃 동기화 0 = 영상 공유 품질 사용 (고정) 1 = 모드 전환 시 공유 상태 유지 (고정) 0 = 모드 전환자만 공유 가능 (고정) = 구분 6 = 좌측창 영상 모드 설정 (고정)

옵션 명	내용
	1 = 좌측창 영상 멀티 레이아웃 (고정) 6 = 좌측창 영상 초기 레이아웃 아이디 2 = 좌측창 영상 화질 인덱스 0 = 영상 공유 레이아웃 동기화 0 = 영상 공유 품질 사용 1 = 모드 전환 시 공유 상태 유지 (고정) 0 = 모드 전환자만 공유 가능 (고정)
수업 증빙 화면 캡처	<pre>"AO_AuthQrInfo":{ "notifyAtList":[수업 시작 후 노출 시작 (단위 : 분)], }</pre>
스크린샷 업로드	<pre>"AO_ScCap": { "CapSec" : 캡처 주기(Integer, 단위 : 초), "CapArea" : 캡처 영역(Integer, 1 : 본인 비디오, 2 : App 화면), "UpUrl" : 업로드 Url (String) }</pre>
대면 승인 입장	<pre>"AO_JC": { "UPtDnUrl" : 사용자 사진 다운로드 주소 (String), "FaceApiUrl" : 일치율 비교 주소(String), "RetApiUrl" : 일치율 결과 송신 주소(String) }</pre>
공유 자료 등록	<pre>"agendaAdd": { "A": [{ "JDocUI": 제공할 다운로드 URL (String), "agendaName": 자료명을 다른 이름으로 등록하고자 할 때 (String) "JSON_RECV": { 대상자를 설정할 때, 비어 있으면 모두가 대상자 "recvType": [10], 대상자 타입(UTy) 으로 지정 "recvId": ["id01", "id02", ...], 대상자 유저 아이디를 지정 "recvTypeExcept": [10], 대상자 타입(UTy) 으로 공유 제한 } // "JSON_RECV": }, ...] // "A"</pre>

옵션 명	내용
	}
입장 안내문	<pre> "AO_JOpenUI" : { "Url": "www.naver.com", "WndTI" : 제목(String) ** BrwTy 0 일때 사용 "BrwTy": 브라우저 타입(Int) ** 0: 앱 브라우저, 1: 시스템 브라우저 "WndW" : 브라우저 폭(int) "WndH" : 브라우저 높이(int) } </pre>

4 오류 코드

Javascript Function 호출 결과의 errorCallback의 오류 코드이다.

Code	Description
BODA-NONE_REQUIRED_VALUE	필수 입력 값이 없음
BODA-INVALID_VALUE	입력 값이 유효하지 않음
BODA-NONE_TCPS_INFO	TCPS 설정 정보 없음
BODA-NONE_WEB	웹 주소 정보 없음
BODA-NONE_COMPANY_INFO	회사 설정 정보 없음
BODA-NOT_SUPPORTED_DEVICE	지원하지 않는 단말
BODA-NOT_CONNECTED_AGENT	Agent 접속 실패 (프로그램이 설치되어 있지 않음)
BODA-WIN_CALL_ERROR	PC Client 호출 오류
BODA-APP_CALL_ERROR	모바일, Mac 앱 내 호출 시 오류
BODA-NOT_INSTALLED	프로그램이 설치되어 있지 않음
BODA-ALREADY_EXECUTE_PROGRAM	PC Client 프로그램이 이미 실행 중
BODA-UPDATE_PROGRAM	PC Client 프로그램 업데이트 중
BODA-MSG_MAX_LENGTH_EXCEED	Client 호출 메시지 길이 초과
BODA-SCHEME_MSG_LENGTH_EXCEED	Agent Scheme 호출 메시지 길이 초과
BODA-UNDEFINED_ERROR	정의되지 않은 오류
요청 실패 (WAS Error)	
WB-400-205	Request parameter의 'companyId' 값이 올바르지 않음
WB-400-220	Request parameter의 'inviteCode' 값이 올바르지 않음
WB-400-221	Request parameter의 'meetIdx' 값이 올바르지 않음

Code	Description
WB-400-184	Request parameter 의 'meetKey' 값이 올바르지 않음
WB-403-101	입장이 금지된 회의실입니다
WB-500-108	DB 에 해당 회사가 존재하지 않음
WB-500-122	개설된 룸 정보가 없음
WB-500-123	개설할 룸 정보가 없음
WB-500-999	JSON 변환 실패 (에러 처리 중 발생)