
Υποδικτύωση (subnetting)

- Ο χωρισμός των δικτύων σε υποδίκτυα δημιουργεί μικρότερες ομάδες συσκευών και υπηρεσιών προκειμένου:
 - Να ελέγχεται η κίνηση περιορίζοντας την broadcast κίνηση εντός του υποδικτύου
 - Να μειώνεται η συνολική κίνηση δικτύου και επομένως να βελτιώνεται η απόδοση του δικτύου
- Ειδικά, τα υποδίκτυα:
 - Δημιουργούν μικρότερα broadcast domains.
 - Περιορίζουν το μέγεθος της κίνησης σε άλλα τμήματα του δικτύου.
 - Παρέχουν ασφάλεια χαμηλού επιπέδου.
 - Μπορούν να δημιουργηθούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την φυσική διάταξη ή διοικητική δομή του οργανισμού.
 - Μπορούν να διατηρηθούν για μελλοντική αύξηση του δικτύου.



Subnets

- Για να δημιουργήσουμε ένα subnet, δανειζόμαστε bits από το τμήμα host της IP διεύθυνσης.
- Για παράδειγμα:
 - 1000 0000: Εάν δανειστεί 1 bit, δημιουργούνται 2 subnets
 - 1100 0000: Εάν δανειστούν 2 bits, δημιουργούνται 4 subnets
 - 1110 0000: Εάν δανειστούν 3 bits, δημιουργούνται 8 subnets
 - 1111 0000: Εάν δανειστούν 4 bits, δημιουργούνται 16 subnets
 - 1111 1000: Εάν δανειστούν 5 bits, δημιουργούνται 32 subnets
 - 1111 1100: Εάν δανειστούν 6 bits, δημιουργούνται 64 subnets

Avadogia: 1 unodiurua V Hosts

- Για παράδειγμα:
 - Μία εταιρεία έχει μια δημόσια διεύθυνση 30.30.30.0 /24
 - Έχει τρία τμήματα και για λόγους ασφαλείας κάθε τμήμα πρέπει να είναι χωρισμένο από τα άλλα.
- Πόσα υποδίκτυα χρειάζεται να δημιουργήσετε;

Subnetting Πρόβλημα 2

- Network 7.2.16.0.0/16
- Χρειάζεστε 600 hosts σε κάθε υποδίκτυο subnet.
- Ποια είναι η subnet mask;

Subnetting Πρόβλημα 3

- Network I.D.: 172.16.0.0/16
- Χρειάζεστε 500 subnets, ικανά να υποστηρίξουν 100 hosts το καθένα.
- Ποιά είναι η subnet mask;

Παράδειγμα 1, Διαθέσιμες ΙΡ

Διεύθυνση ΙΡ:

10.100.128.0

Μάσκα δικτύου:

255.255.255.128 /25

Χώρος	Περιγραφή	Ανάγκες για ΙΡ	Μέγεθος υποδικτύου
L1	Lab 1	15 5 b its	32-5 = /27
R1	Αίθουσα 2	606 bits	32-6= /26
01	Γραμματεία	8 4 bits	32-4= / 28
02	Γραφείο Καθηγητών	43 bits	32-3=129


10. 300. 328. 64 10.400.128.0 10.100.128.96 10. 100. 128. 112

Mεθοδολογία: - Σε μάθε επαυάλημη υποδιαγούνων το δίαγο με το αμέσως μιαρόσερο prefix. Π.χ: Από την υποδιαγόωση του /26, προμίπτα το /27.

- Ότου μεταβρίνω σε νέα επονάλημη αυξάνω το subnet portion της προμγούμενης επονάλημης αυδάνω το subnet portion

	/25/26/2= N& 109	
RJ	10.100.128.00000000	1= Enavodnyn Ynosiuziwons
13	<u> 0 <u> -</u></u>	22 Enavoluda
0]	[3]3 0	3 = Enavaluu
02	1116	4º Enavaluya

3. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένας δρομολογητής όπου σε κάθε διεπαφή του (Ethernet interface) συνδέονται οι συσκευές που αναφέρονται στη στήλη "Πλήθος συσκευών" του πίνακα.



Έχετε στη διάθεσή σας το δίκτυο 10.1.64.0/19 και σας ζητείται να το χωρίσετε σε υποδίκτυα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διευθυνσιοδότηση όλων των συσκευών. Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.

Διεπαφή	Πλήθος συσκευών	ΙΡ δικτύου	Μάσκα	Broadcast IP
Eth0	2 2	10.1.94.16	/30	
Eth1	3 6	10.1.94.0	/29	
Eth2	12 ²⁰⁵⁰	10.1.64.0	/20	
Eth3	10 960	10.1.90.0	/22	
Eth4	3 4	JO.1. 90. 8	/29	

	/1	3
	/2	0
	/2	2
/		
/29	/	2 9

	/19	/20 /22	/29 /30	
E+h2	10.1.0100	0000.00	000000	In Enavalnyh
E+h3	1	0 0		2n Enavalnyh
Eths	9	0 1	00	3n Enavalnyh
F+14	1	0]	03	~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
E+h0	ĺ	0 3	100	In Enavalnyh
- 1.1.	1 1	* 1	~	•