



المقدمة:

هل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال SMS ؟

Mobily.ws لرسائل الجوال تقدم لك خدمة بوابات الإرسال SMS Gateway أو ما يعرف بـ SMS API ، والتي يمكنك من خلالها بكل سهولة ربط خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS مع برنامجك أو موقعك أو نظامك مهما كانت لغة البرمجة المستخدمة فيه. بوابات الإرسال الخاصة بنا فيها العديد من المميزات الخاصة برسائل الجوال SMS وهي آمنة وذات موثوقية عالية ويمكنك ربطها مع نظامك من خلال فريق المبرمجين الخاص بك ووفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة ... هذه البوابات عبارة عن روابط يمكنك الإتصال معها من خلال بروتوكولات HTTPS/HTTP مباشرة.

قبل البدء!

- 1. من المهم المعرفة ببعض الأمور البرمجية، قبل البدأ بالتعامل مع بوابات الإرسال.
- 2. Mobily.ws تقدم عددا من الرسائل المجانية عند فتح حساب جديد ، حرصا منا على تخفيف تكاليف عملية الفحص.
- عند عمل الفحص يفضل إرسال رسالة بتاريخ ووقت لاحق، بحيث تتأكد من وصول الرسالة إلى حسابك في موقع Mobily.ws وتحديدا أرشيف الرسائل المؤقتة ، وبعدها يمكنك حذفها وبذلك لن تخصم تكلفة الرسائل من الرصيد الخاص بك.
 - 4. عند الإرسال يجب كتابة الأرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصفار وبدون الرمز (+).
- 5. يمكنك تحديد اسم مرسل لرسائلك ، ويجب أن يكون معرف من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات "وسوف يتم توضيح طريقة تفعيل رقم الجوال أو أي إسم كإسم مرسل لاحقاً". إسم المرسل يجب أن يتكون من أحرف أو أرقام أو كليهما معا (بدون رموز خاصه) ولايتجاوز طوله 12 خانة في حال كان إسم المرسل مكون من أحرف وأرقام معا و لا يتجاوز طوله 12 خانة في حال كان إسم المرسل هو رقم الجوال الخاص بك.

ميزات Mobily.ws SMS API

الإتصال ببوابة Mobily.ws سهل وبسيط ، ويمكن عمله من خلال HTML Forms (نماذج لغة HTML) بحيث ترسل البيانات على شكل POST ، أو يمكنك إرسال البيانات مباشره على رابط البوابة API URL من خلال Query String بحيث ترسل على شكل GET. عند الحاجة لإرسال كمية كبيرة من البيانات نوصي باستخدام الطريقة الأولى POST ، وذلك لأن الطريقة الثانية GET لا تدعم إرسال البيانات الكبيرة.

كذلك يتيح موقع Mobily.ws إرجاع البيانات بأكثر من تنسيق، والأكثر شيوعاً هو تنسيق ال JSON.

عند الإتصال ببوابة الإرسال عن طريق بروتوكولات HTTPS/HTTP يجب أن تكون البيانات المرسلة للبوابات مجهزة بالترميز المطلوب، وهو كالتالي: إسم المرسل يجب أن يكون على تشفير خاص وهو URL-Encoded، وكذلك نص الرسالة يجب أن يكون ضمن أحد الترميزات التاليه: UTF-8 أو Windows-1256 أو التشفير الخاص Unicode.

ملاحظه بخصوص إسم المرسل: كما ذكرنا سابقا يجب الإرسال بإستخدام إسم مرسل معرف، ويجب التقيد بحالة الحروف من حيث Lowercase أو Uppercase، قبل تشفيرها إلى URL-Encoded، أي كما تم تعريف إسم المرسل في حسابك الخاص.





دعنا نبدأ:

من أجل إستخدام بوابات الإرسال الخاصة بموقع Mobily.ws، فإنه يجب الحصول على حساب خاص بك في موقعنا أولا، وفيما يلي شرح لكيفية التسجيل في موقعنا، ومعرفة رصيدك الحالي وطلب شحن الرصيد و الحصول على الـ apiKey لإستخدامه بدل من معلومات الحساب عند الإتصال مع بوابات الإرسال.

1. التسجيل في موقعنا:

يمكنك التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://mobily.ws/sms/index.php ، ومن ثم الذهاب إلى صفحة "سجل الآن مجانا" وستحصل على رصيد مجاني مباشرة ومن ثم يمكنك طلب تفعيل إسم المرسل الخاص بك من أجل إرسال رسائل الجوال SMS من خلال بوابة الإرسال.

ملاحظه: رقم الجوال المستخدم في عملية الإشتراك يتم تفعيل تلقائيا كإسم مرسل للحساب.

2. معرفة رصيدك الحالى:

يمكنك معرفة رصيدك مباشرة من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، ومن ثم الذهاب إلى صفحة الإرسال حيث يُعرض الرصيد أعلى الصفحة بالشكل التالى رصيدك في الرسائل النصيه هو 100 نقطة، كذلك يمكنك معرفة رصيدك من خلال بوابة الرصيد وسيتم توضيحها لاحقا.

ملاحظه: تخصم النقاط بناء على طول الرسائل المرسلة، وتحسب طول الرسالة كالتالى:

- الرسائل باللغة الإنجليزية: طول الرسالة 160 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة الإنجليزية طولها أكثر من 160 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 153 حرفا، والثانيه 153 حرفا، وهكذا...
- d. الرسائل باللغة العربية: طول الرسالة 70 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة العربية طولها أكثر من 70 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 67 حرفا، والثانيه 67 حرفا، وهكذا...

3. طلب شحن الرصيد:

بعد الدخول على حسابك في موقعنا، فإنه يمكنك طلب شحن رصيدك، من خلال رابط شحن الرصيد الموجود في القائمة الجانبيه، وبعد الضغط على الرابط تظهر لك مجموعة من الأوامر، ويجب إختيار الأمر: اضافة طلب شحن، ومن ثم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، من أجل تقديم طلب الشحن، مع العلم أنه يتم شحن الرصيد خلال ساعتين على الأكثر، وذلك بعد التحقق من الإشتراك والإيداع التابع لطلب الشحن.

4. إستخدام ال apiKey بدل من معلومات الحساب (إسم المستخدم/كلمة المرور):

الـ apiKey: له قيمة خاصة يتم توليدها في حساب المستخدم في موقع Mobily.ws، ويمكنك إستخدام الـ apiKey بدل من معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) password (كلمة المرور)، لأنه يوفير إتصال أكثر أمانً مع الـ API.

يمكنك الحصول على الـ apiKey، من خلال الدخول على حسابك في موقع Mobily.ws ومن ثم الدخول على قسم أدوات المبرمجين ومن ثم الدخول على رابط أحصل على API KEY ، والضغط على زر توليد الـ API KEY، كذلك يمكنك توليد apiKey جديد وقتما تشاء.









العمليات الرئيسيه من خلال API:

يقدم موقعنا مجموعة من البوابات الرئيسية التي تقوم بعملية الإرسال بشكل كامل بالإضافة إلى إمكانية التحقق من قيمة الرصيد الحالي، وتفعيل إسم المرسل، وتغيير كلمة المرور أو إسترجاعها، وجميع البوابات تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي على الشكل التالي:

- 1. الرابط الخاص بالبوابة.
- 2. معلومات المستخدم: اسم المستخدم وكلمة المرور أو مفتاح الحساب: apiKey.
 - 3 المعلومات المطلوبة من البوابة.

فيما يلى أمثلة على الروابط الخاصة بالـ API:

1- بوابة الإرسال:

https://mobily.ws/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&numbers=966555555555&sender=NEW%20S MS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E007 70073&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&domainName=mySite.com&msgId=15176

2- بوابة الإستعلام عن الرصيد:

https://mobily.ws/api/balance.php?mobile=9665555555\$&password=123456

يمكن إرسال البيانات إلى الـ API بطريقة GET أو POST.

ملاحظة: عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة في شريط العنوان Address Bar في متصفح الإنترنت بالإضافة للبيانات المطلوبة لعمل البوابة ، يتم إرسال البيانات بطريقة GET ، وغي هذه الحالات تقوم إرسال البيانات بطريقة GET ، وفي هذه الحالات تقوم البوابة بإرجاع قيم محددة تدل على نتيجة العملية المطلوبة، و أيضا يمكنك إسترجاع المعلومات بتنسيق ISON من خلال إرسال المتغير returnJson بالقيمة 1 كما في المثال التالي:

https://mobily.ws/api/balance.php?mobile=966555555558password=123456&returnJson=1

```
وسوف تكون النتيجة بالشكل التالى:
```

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "success",
    Data:
    {
        result: 1,
        MessageAr: " آمت العملية بنجاح" ,
        MessageEn: " The operation completed successfully"
    },
    Error: null
}
```









شرح المتغيرات العامة في صيغة الـ JSON:

المعنى	القيمة
حالة الاتصال بالبوابة	Status
1 – متصل	
2 – لم يتم الإتصال	
حالة العملية Success: تمت العملية بنجاح، fail: فشلت العملية.	ResponseStatus
النتائج في حال تمت العملية بنجاح:	Data
- result: ناتج العملية بشكل عددي.	
- MessageAr: ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية.	
- MessageEn: ناتج العملية بشكل نصي باللغة بالإنجليزية.	
النتائج بشكل نصي معرفَّة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة"	
النتائج في حال فشلت العملية:	Error
- ErrorCode: ناتج العملية بشكل عددي.	
- MessageAr: ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية.	
- MessageEn: ناتج العملية بشكل نصي باللغة بالإنجليزية.	
النتائج بشكل نصى معرفة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة"	
سيتم شرح المتغيرات الأخرى في البوابات الخاصة بها.	*

شرح البوابات الرئيسيه الموجودة في موقع Mobily.ws:

1. بوابة التحقق من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة إمكانية التحقق المباشر من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/sendStatus.php

هذه البوابة لا تستقبل أي قيمة.

أمثلة:

```
https://mobily.ws/api/sendStatus.php
https://mobily.ws/api/sendStatus.php?returnJson=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

يمكنك الإرسال الآن.
 غير ذلك: الإرسال متوقف الآن.

النتيجة بصيغة JSON:

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "success",
    Data:
    {
        result: 1,
        MessageAr: "يمكنك الإرسال الآت",
        MessageEn: "You can send the message now"
    },
    Error: null
}
```









2. بوابة تغيير كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Mobily.ws

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/changePassword.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) password (كلمة المرور) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
 - newPassword : كلمة المرور الجديدة.

أمثلة:

https://mobily.ws/api/changePassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&newPassword=987654 https://mobily.ws/api/changePassword.php?mobile=966501111111&password=Efg12&newPassword=Abc9854&returnJson=1

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

```
    رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
    كلمة المرور القديمة غير صحيحة.
    عملية تغيير كلمة المرور تمت بنجاح.
    كلمة المرور الجديده غير صحيحة.
```

```
status: 1,
ResponseStatus: "success",
Data:
{
    result: 3,
    MessageAr: "تمت عملية تغير كلمة المرور بنجاح",
    MessageEn: "Your password has been changed successfully"
},
Error: null
}
```









3. بوابة إسترجاع كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية إسترجاع كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Mobily.ws

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/forgetPassword.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
- 2. type: لتحديد كيفية إرسال كلمة المرور (1: إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2: إرسال كلمة المرور على الإيميل، ويجب أن يتم تعريف الإيميل مسبقا وبالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصية في موقعنا).

أمثلة:

https://mobily.ws/api/forgetPassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&type=1 https://mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=9665555555&type=1

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
 - 2: الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر.
- 3: تم إرسال كلمة المرور على الجوال بنجاح.
 - 4: رصيدك غير كافي لإتمام عملية الإرسال.
- 5: تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح.
- 6: الإيميل الخاص بالحساب غير صحيح.
- 7: رقم الجوال الخاص بالحساب غير صحيح.

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "success",
    Data:
    {
        result: 5,
        MessageAr: "تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح",
        MessageEn: "The password has been sent to your email successfully"
    },
    Error: null
}
```

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "fail",
    Data: null,
    Error:
    {
        ErrorCode: 2,
        MessageAr: "الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر",
        MessageEn: "account email not available"
    }
}
```









4. الإستعلام عن الرصيد

توفر هذه البوابة خدمة الإستعلام عن رصيدك في موقع Mobily.ws

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/balance.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

معلومات الحساب: يمكنك إستخدام ال apiKey أو mobile: رقم الجوال (إسم المستخدم) مع الـ password: كلمة المرور الخاصة بالحساب.

أمثلة:

```
https://mobily.ws/api/balance.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea
https://mobily.ws/api/balance.php?mobile=966501111111&password=Abc9854&returnJson=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة بشكل خاطئ، ومعنى كل منها:

```
    رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
    كلمة المرور غير صحيحة.
```

.- عند العرور عير عرد عدد ا

في حال كانت القيم صحيحة سوف تكون نتيجة الإستعلام على الشكل التالي (كمثال): 100/70 حيث 70 يمثل الرصيد الحالي بالنقاط و 100 يمثل الرصيد الكلي بالنقاط.

```
status: 1,
ResponseStatus: "success",
Data:
{
    balance: "70:100",
    MessageAr: "deads من اصل 100 نقطه من اصل 100 نقطة" ,
    MessageEn: "Your balance is 70 point(s) from 100 point(s)"
},
Error: null
}
```

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "fail",
    Data: null,
    Error:
    {
        ErrorCode: 2,
        MessageAr: "كممة المرور غير صحيحه",
        MessageEn: "Invalid Password"
    }
```









5. الإرسال

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رسائل نصية من خلال موقع Mobily.ws

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/msgSend.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب (إجباري): يمكنك إستخدام ال apiKey أو mobile: رقم الجوال (إسم المستخدم) مع الـ password : كلمة المرور
- 2. numbers (إجباري): الرقم أو الأرقام التي سيتم الإرسال لها، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويفصل بين كل رقم وآخر الرمز (,) "موجود فوق حرف الواو"، مع الإنتباه إلى أن أقصى عدد يمكن الإرسال له خلال المرة الواحدة في حال تم إرسال البيانات بطريقة GET هو 120 رقم فقط.
 - sender (إجباري): إسم المرسل.
 ملاحظة: في حال تم الإرسال إلى أرقام شب

ملاحظة: في حال تم الإرسال إلى أرقام شبكات الجوال السعودية أو شبكات الجوال الإماراتية ، فإنه يجب الإرسال من خلال الأسماء المفعلة لك فقط.

- 4. msg (إجباري): نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام 8-UTF ، غير ذلك يجب تشفير نص الرسالة بصيغة Unicode ، ويمكنك تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode الموجودة في كل الأمثلة البرمجية الخاصه ببوابات الإرسال.
 - ملاحظة: بوابة الإرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية والإنجليزية فقط.
- 5. lang: يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام 8-UTF ، و تمرير نص الرسالة كما هو، غير ذلك في حال تم تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعى لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
- 6. dateSend: تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون التاريخ بالشكل التالي mm/dd/yyyy.
- ملاحظة: في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة ، وفي حال إرسال قيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو تاريخ قديم فإن سيتم إرسال الرسالة فوراً .
- 7. timeSend: وقت إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى وقت معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون الوقت بالشكل التالي hh:mm:ss.

ملاحظات:

- في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة.
- في حالة إرسال القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير مع تحديد قيمة للمتغير dateSend فإن الوقت الذي سيتم إرسال الرسالة به هو الساعة 00:00:00 في التاريخ المحدد.
- في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالي سيتم إرسال الرسالة فوراً.
 8. deletekey: مفتاح حذف الرسائل المؤقتة (اختياري) ، ويمكنك من خلال هذه القيمة حذف الرسالة (المؤقتة فقط) قبل إرسالها من موقع Mobily.ws من خلال بوابة حذف الرسائل. كل رسالة مؤقتة يجب أن يكون لها قيمة خاصه لهذا المتغير، بحيث يتم ربط هذه القيمة بالرسالة المؤقته التي أرسل معها، أي انه يجب إستخدام قيمة مختلفة في كل عملية إرسال للرسائل المؤقتة التابعة لهذا الرقم دفعة واحدة في حال تم إستخدام نفس القيمة مع أكثر من الله اللهدة.
- 9. msgld: رقم الرسالة (اختياري) ، يمكنك إستخدامه في حال رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة (نفس إسم المرسل ونفس النص ونفس الأرقام المرسل لها) خلال ساعة من وقت إرسال الرسالة الأولى ، حيث أننا في Mobily.ws لانسمح بتكرار عملية إرسال نفس الرسالة إلا بعد مرور ساعه من إرسال الرسالة الأولى، وعليه عند رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة خلال ساعه من إرسال الرسالة الأولى قم بتمرير قيمة معينة مع الرسالة المكررة من خلال هذا المتغير إلى بوابة الإرسال، طبعا في حال كنت تريد تكرار الرسالة أكثر من مرة قم بتمرير قيمة مختلفة مع كل عملية إرسال.
- applicationType (إجباري): متغير ثابت و قيمته (68) ويجب تمريره دائما عند الإرسال من خلال البوابة، وهو خاص بالأمور الإحصائية في موقع Mobily.ws.
- domainName : إسم الموقع (اختياري) ، ويمكنك إرسال إسم الموقع الذي يتم منه الإرسال إلى بوابة الإرسال من خلال هذا المتغبر.
- 12. notRepeat: حذف تكرار الأرقام (اختياري) ، عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 إلى بوابة الإرسال سيتم حذف الأرقام المكررة من الإرسالية قبل إرسالها.
 - returnJson : عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 يتم إرجاع النتيجة بصيغة JSON.









أمثلة:

رابط الإرسال بالقيم المطلوبه فقط

https://mobily.ws/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&numbers=96655555555&sender=NEW%20S 70073&applicationType=68

رابط الإرسال بجميع القيم الموجودة

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=966555555558sender=NEW%20SMS &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E007700 73&timeSend=0&dateSend=0&deleteKey=4T&msgld=15174&applicationType=68&domainName=localhost&lang=0¬Repeat=1&

رابط الإرسال في حال الترميز UTF-8 واستخدام المتغير lang بالقيمة 3

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558.password=123456&numbers=96655555558.sender=NEW%20SMS applicationType=68&lang=3&السلام عليكم=

الإرسال لاحقا (في وقت محدد)

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=966555555558sender=NEW+SMS&m &timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2009&applicationType=68

إستخدام deleteKey مع الإرسال لاحقا، وقيمته 4T لحذف الرساله باستخدام نفس القيمة، ومن خلال بوابة حذف الرسائل.

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558.password=123456&numbers=966555555558.sender=NEW+SMS&m sg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073 &timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2009&deleteKey=4T&applicationType=68

طلب حذف الأرقام المكررة

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=966555555558sender=NEW%20SMS &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E007700 73&applicationType=68¬Repeat=1

تكرار الإرسال خلال نفس الساعه (باستخدام دالة: msgld)

https://mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558 password=123456 & numbers=966555555558 sender=NEW%20SMS16 password=123456 and the sender of the sen&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E007700 73&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&msgld=15175

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافي.
- و. الرحاية عير أيو. رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 5: كلمة المرور خاطئة.
- د. نتمة المرور حاصة.6: بوابة الإرسال لا تستجيب، حاول الارسال مرة أخرى.
 - 13: إسم المرسل غير مقبول.
 - 14: إسم المرسل المستخدم في الإرساليه غير معرف.
 - 15: الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.
 - 16: إسم المرسل فارغ. 17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
 - 18: تم القاف الارسال من المزود.
- 19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.









القيم الناتجة بصيغة JSON:

- سيتم إرجاع النتيجة كما تم شرحها في المقدمة ، بالإضافة إلى المتغيرات التالية:
- 1. msgld: رقم خاص بالرسالة ، يمكنك إستخدامه من أجل تتبع تقرير الإستلام الخاص بالرسالة.
 - 2. msgLength: طول الرسالة (بالنقاط).
 - 3. countNumber: عدد الارقام التي تم ارسالها للبوابة.
 - 4. point: تكلفة الرسالة بالنقاط.
 - 5. rejectedNumber: مجموعة الارقام التي تم رفضها من عملية الارسال.
 - 6. acceptedNumber: مجموعة الارقام التي تم قبولها من عملية الارسال.

```
{
    status: 1,
        ResponseStatus: "success",
        Data:
    {
            msgld: "6585459085",
            result: 1,
            MessageAr: "ما الإرسال",
            MessageEn: "SMS sent successfully",
            msgLength: 1,
            countNumber: 1,
            point: 1,
            rejectedNumber: "[]",
            acceptedNumber: "[966555555555]"
        },
        Error: null
}
```









6. الإرسال باستخدام قالب رساله موحد

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رسالة ذات قالب موحد لأرقام مختلفة.

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/msgSendWK.php

مثال على الإرسال باستخدام قالب للرساله:

نص الرساله "القالبُ العام": مرحبا بك أخي (1)، ينتهي إشتراكك بتاريخ: (2).

عند الإرسال إلى مجموعة من الأرقام يتم تعريف قيمة خاصة بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين (1) و (2) بالقيم الخاصة بالإرقام، وهذه القيمة تسمى msgkey.

msgKey = "(1),*, name,@,(2),*, name2 ***";

شرح الرموز:

- 1. (1)، (2)،...: للدلاله على الرموز التي يجب التعويض عنها
- 2. * تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
 - شصل بين تعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثاني وقيمته.
 - 4. *** تفصل بين قيم الرساله الأولى وقيم الرساله الثانيه.

تطبيق مثال:

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخى (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2)

. msgKey (1), *, محمد, @, (2), *, *2018/10/12, * أحمد, @, (2), * , أحمد (20, *, *, 10/10/10, *)

اللون الأخضر: قيم الرسالة الأولى

اللون الأحمر: قيم الرسالة الثانية

الأرقام: عدد الأرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في msgKey، وبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب المثال الموجود:

966444444444 6 966555555555

سوف تصل الرسالة إلى الأرقام بالشكل التالى:

الرقم 9664444444444 مرحبا بك أخى أحمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2018/10/10

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب (إجباري): mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
 - . numbers (إجباري).
 - sender (إجباري).
- 4. msg (إجباري): نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشفير نص الرسالة بصيغة Unicode ، ويمكنك تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode الموجودة في كل الأمثلة البرمجية الخاصه ببوابات الإرسال.
 - ملاحظه: بوابة الإرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية والإنجليزية فقط.
- 5. lang: يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام 8-UTF وتم تمرير نص الرسالة كما هو، غير ذلك في حال تم تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعى لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
 - .dateSend .6
 - ·timeSend .7
 - .deleteKey .8
 - ·msgld .9
- 10. msgKey: مجموعة القيم التعويضية في نص الرسالة، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب أن يساوي عدد الرموز في نص الرسالة، كذلك عدد مجموعات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد الأرقام، أيضا كما هو الحال في نص الرسالة يمكن تمرير هذا المتغير كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام 8-UTI ، غير ذلك يجب تشفير هذا المتغير بصيغة Unicode.
- applicationType (إجباري): متغير ثابت وقيمته (68) ويجب تمريره دائما عند الإرسال من خلال البوابة، وهو خاص بالأمور الإحصائية في موقع Mobily.ws.
 - returnJson : عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 يتم إرجاع النتيجة بصيغة JSON.









أمثلة:

رابط يحتوي على كل القيم.

https://mobily.ws/api/msgSendWK.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=96655555555,96644444 4444&sender=NEW%20SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200623062E064A0020002800310029060C00 20064A0646062A0647064A002006250634062A063106270643064300200628062A06270631064A062E003A00200028003 20029&dateSend=0&timeSend=0&msgKey=002800310029002C002A002C0645062D0645062F002C0040002C0028003200 29002C002A002C00330031002F0032002F0032003000310038002A002A002A002800310029002C002A002C0623062D 0645062F002C0040002C00280032002C002A002C00330031002F00310032002F0032003000310038&applicationType =68&domainName=localhost&msgId=15178&returnJson=1sasd

رابط الإرسال مع قيمة 3-lang و القيم المطلوبه فقط

https://mobily.ws/api/msgSendWK.php?mobile=9665555555\$password=123456&numbers=96655555555,96644444 4444&sender=NEW%20SMS&msg=(1)، پنتهي إشتراكك بتاريخ=20&dateSend=0&timeSend=0&msgKey= (1),*,2018/12/31,*,(2),@محمد,9,(2),***2018/12/31,*,(2),**,أحمد,9,(2),**,

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

```
1: تم الإرسال.
```

2: الرصيد = 0.

3: الرصيد غير كافي.

4: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.

5: كلمة المرور خاطئة.

6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاوله لاحقا.

10: عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل.

13: إسم المرسل غير مقبول.

14: إسم المرسل المستخدم في الإرساليه غير معرف.

15: الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.

16: إسم المرسل فارغ.

17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.

18: تم ايقاف الارسال من المزود.

19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.

النتائج بصيغة JSON:

سيتم إرجاع النتيجة كما تم شرحها في المقدمة ، بالإضافة إلى المتغيرات التالية:

- 1. msgld: رقم خاص بالرسالة ، يمكنك إستخدامه من أجل تتبع تقرير الإستلام الخاص بالرسالة.
 - 2. countNumber: عدد الارقام التي تم ارسالها من البوابة
 - 3. point: تكلفة الرسالة بالنقاط
 - 4. rejectedNumber: مجموعة الارقام التي تم رفضها من عملية الارسال.

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "success",
    Data:
    {
        msgld: 158494023,
        result: 1,
        MessageAr: "تمت عملية الإرسال بنجاح",
        MessageEn: "SMS sent successfully",
        countNumber: 1,
        point: 1,
        rejectedNumber: "[9664444444444,]"
    },
    Error: null
}
```









```
status: 1,
ResponseStatus: "fail",
Data: null,
Error:
     ErrorCode: 10,
     MessageAr: "عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل."
     MessageEn: "Number count does not equal message count"
}
```

7. حذف الرسائل

توفر هذه البوابة خدمة حذف الرسائل الموقته قبل أن يحين موعد إرسالها.

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/deleteMsg.php

ملاحظه: فقط في حال إرسال المتغير deletekey مع معلومات الرسالة الموقته على بوابة الإرسال، يمكنك حذفها من خلال هذه البوابة.

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
 - 2. deleteKey: مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة التي تم إرسالها مع الرسالة.

مثال:

https://mobily.ws/api/deleteMsg.php?mobile=9665555555&password=123456&deleteKey=758423

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

```
1: تمت عملية الحذف بنجاح.
```

2: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.3: كلمة المرور خاطئة.

4: deleteKey خاطئ أو غير متوفر.

```
status: 1,
ResponseStatus: "success",
Data:
     msgld: "",
     result: 1,
     MessageAr: "تمت عملية الحذف بنجاح",
     MessageEn: "Deleted successfully"
},
Error: null
```

```
status: 1,
ResponseStatus: "success",
Data:
     msgld: "",
     result: 4,
     MessageAr: "deleteKey.خاطئ أو غير متوفر.
     MessageEn: "DeleteKey is wrong or not available."
},
Error: null
```









8. طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

يمكنك ترخيص رقم جوال كإسم مرسل (غير الذيّ قمت بالتسجيل به) ، من خلال موقع Mobily.ws وكذلك من خلال شركات الإتصالات ، وتوفر هذه البوابة جدمة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل. وعند طلب الترخيص تقوم البوابة بإرجاع قيمة عددية على الشكل التالي (xXXX)) ، بالإضافة إلى إرسال كود التفعيل على رقم الجوال ، وسوف تستخدم هذه المعلومات في البوابة التي تليها والتي تقوم بترخيص رقم الجوال كإسم مرسل.

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/addSender.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
- 2. sender: رقم الجوال المراد ترخيصه للإرسال "الرقم بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو (+)".

مثال:

https://mobily.ws/api/addSender.php?mobile=966555555558password=123456&sender=966511111111

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

```
1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
```

2: كلمة المرور خاطئة.

3: إسم المرسل 'الرقم الدولي' غير صحيح.

4: إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل.

5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.

senderId: وهي قَيمه عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: #100

وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز "#' من الرقم.

النتائج بصيغة JSON:

يتم إرجاع البيانات كما تم شرحها في المقدمة ، وفي حال كانت result تساوي 6 (أي تم طلب إسم المرسل بنجاح) ، و سيتم إرجاع المتغير id وهي القيمة العددية التي سوف تحتاجها في عملية الترخيص ، وسوف تكون بدون الرمز #

```
{
    result: "#207707",
    errorMsg: ""
}
```









9. ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال) الذي تم طلبه في بوابة "طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل".

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/activeSender.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
- 2. senderId: قيمه عددية ناتجة من عملية طلب ترخيص رقم الجوال ويجب إرسالها بدون الرمز '#'.
 - activeKey: كود التفعيل الذي تم إستلامه على رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل.

مثال:

https://mobily.ws/api/activeSender.php?mobile=96655555558password=123456&senderId=100&activeKey=9801

```
القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة
```

```
1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
2: كلمة المرور خاطئة.
3: تم تفعيل إسم المرسل.
4: كود التفعيل غير صحيح.
5: senderId
```









10.التحقق من ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال)، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص رقم الجوال، للتحقق من حالة إسم المرسل قبل إستخدامه في عملية الإرسال.

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/checkSender.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
 - senderId : القيمه العددية الناتجة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز '#'.

مثال:

https://mobily.ws/api/checkSender.php?mobile=96655555555&password=123456&senderId=100

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 0: اسم المرسل غير مفعل.
 - 1: إسم المرسل مفعل.
- 2: إسم المرسل مرفوض.
- 3: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 4: كلمة المرور خاطئة.
 - senderId :5 غير متوفر.

ملاحظات هامة بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:

- 1. عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مرة واحد فقط لكل رقم جديد، وفي حال تكرار عملية الترخيص لنفس الرقم أكثر من مرة، فإنه سيتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيصه، ويجب مراجعة الدعم الفني لموقع Mobily.ws للتأكيد على ملكية الرقم لإعادة الترخيص.
- 2. عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التالي: 9665111111111 ، فإنه في حال قبول الرقم يتم ترخيصه في موقع Mobily.ws

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "fail",
    Data: null,
    Error:
    {
        ErrorCode: 5,
        MessageAr: "senderId."
        MessageEn: "senderId is not available."
    }
```









11. طلب ترخيص إسم مرسل (نصي) في موقع Mobily.ws

عند إستخدامك إسم مرسل "مكون من أحرّف إنجلّيزية أو أحرف إنجليزية وأرقام" في عملية الإرسال، فإن هذا الإسم يجب أن يكون مرخص من خلال موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص إسم المرسل.

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/addAlphaSender.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
 - sender: إسم المرسل المراد ترخيصه.

مثال:

https://mobily.ws/api/addAlphaSender.php?mobile=9665555555&password=123456&sender=senderName

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

```
1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.2: كلمة المرور خاطئة.
3: طول اسم المرسل المطلوب أكبر من 11 خانة.
```

4: تم إضافة الطلب بنجاح.

النتيجة بصيغة JSON:

```
ResponseStatus: "success",
     Data:
           result: 4,
           MessageAr: "تم إضافة الطلب بنجاح",
           MessageEn: "Your request has been added successfully"
     Error: null
}
```

```
status: 1,
ResponseStatus: "fail",
Data: null,
Error:
{
          ErrorCode: 3,
          "يجب ان يكون طول اسم المرسل ما بين 4 الى 11 حرف",
          MessageEn: "The length of the sender name must be between 4 and 11 char"
}
```









12. التحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل، وكذلك التحقق من حالة جميع أسماء المرسل (إسم المرسل المكون من رقم جوال أو إسم المرسل المكون من أحرف إنجليزية).

رابط البوابة: https://mobily.ws/api/checkAlphasSender.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.

مثال:

https://mobily.ws/api/checkAlphasSender.php?mobile=96655555558password=123456

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.

غير ذالك : [pending] [active] ، وبعد كل قيمة مجموعة من أسمال المرسل، وهذه القيم تدل على التالى:

- a. pending: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة بإنتظار الترخيص من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ولا يمكنك الإرسال بها الآن.
- d. jactive المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة قد تم ترخيصها من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات،
 ويمكنك الإرسال بها الآن.
- c. notActive: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة مرفوضة من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ولايمكنك الإرسال بها.

النتائج بصيغة JSON:

يتم إرجاع البيانات كما تم شرحها في المقدمة، بالإضافة إلى المتغيرات التالية: pending و active و notActive والتي تم توضيحها سابقا.

```
{
    status: 1,
    ResponseStatus: "fail",
    Data: null,
    Error:
    {
        ErrorCode: 2,
        MessageAr: "كلمة المرور غير صحيحه",
        MessageEn: "Invalid Password"
    }
```







الدعم الفني:

Mobily.ws لرسائل الجوال تضمن لك خدمة رسائل جوال من الإنترنت دون إنقطاع وفي حال واجهتك أي مشاكل في إرسال رسائل الجوال فإن فريق الدعم الفني في خدمتك على مدار الساعة. هناك أكثر من طريقة يمكنك إستخدامها لحل مشكلتك وفي حال رغبت بالتحدث مباشرة مع موظفي الدعم الفني أو فتح تذكره لفريق الدعم الفني فقط إضغط على الرابط التالي: https://Mobily.ws/Support.html

إتصل بنا:

خدمة Mobily.ws لرسائل الجوال تبقيك على تواصل دائم مع عملائك وموظفيك وعائلتك، ولأن نظام إرسال رسائل الجوال لدى Mobily.ws يعمل على مدار الساعة فنحن أيضا متواجدون على مدار الساعة لخدمتك دون إنقطاع وبكل طرق الإتصال المتاحة نجيب على إستفساراتك ونلبي إحتياجاتك ونرحب بإقتراحاتك.

للتواصل مع الفروع الرقم الموحد: **920009440**

فروع المملكة العربية السعودية:

1) الرياض:

ھاتـف: 114120537-966+

جـوال: 569114788-966+ فاكس: 14141052-966+

عنوان المكتب على خرائط جوجل

2) جده:

ھاتىف: 122755505-966+

جوال: 542756069+966-542756069

ھاتـف وفاكـس: 126395917-966+

عنوان المكتب على خرائط جوجل

3) الخبر:

ھاتف: 138944255-966+

جوال: 558211125-966+

جوال: 543117677+966+

فاكس: 138944255-966+

المبيعات: 559379471+966-5593794+

عنوان المكتب على خرائط جوجل

فرع مملكة البحرين:

المنامه:

ھاتف: 13650176-973+

جوال: 973-35514981+

فاكس: 13611661-973+

عنوان المكتب على خرائط جوجل

فرع المملكة الاردنية الهاشمية:

عمان:

ھاتف: 4202770 -6-962+

فاكس: 4202770 -6-962+

عنوان المكتب على خرائط جوجل