

دليل تصوير الملابس

APPAREL PHOTOGRAPHY GUIDELINE

مرجع موحّد لفريق التصوير والمونتاج — من تجهيز القطعة في الاستوديو وحتى تسليم الملفات النهائية للموقع والسوشيال ميديا. الهدف: أن تبدو كل صورة وكأنها من نفس الجلسة، مهما اختلف المصوّر أو الموسم.

النطاق	الاستخدام	الإصدار
صور المنتج + الفيديو	المتجر، إنستجرام، الإعلانات	v2.0

المحتويات

CONTENTS

01	الأسلوب البصري	الإحساس العام، الألوان، الثوابت
02	المعدات وإعدادات الكاميرا	كاميرا أو موبايل
03	الإضاءة والخلفية	مخطط الاستوديو
04	تجهيز القطعة والموديل	الكي، الستايلنج، الوضعيات
05	قائمة اللقطات الإلزامية	٨ لقطات لكل منتج
06	التأطير وارتفاع الكاميرا	المقاسات والهوامش
07	الألوان المتعددة وصور الفلات لاي	بدون موديل
08	الفيديو	ريلز وستوري وصفحة المنتج
09	ما بعد التصوير والتسليم	التعديل، التصدير، تسمية الملفات
10	قائمة المراجعة النهائية	قبل وأثناء وبعد الجلسة

القاعدة الذهبية

العميل لا يستطيع لمس القطعة — الصورة هي التي تلمسها نيابةً عنه. كل لقطة يجب أن تجيب عن سؤال: كيف يبدو المنتج؟ كيف يلبس؟ ما خامته؟ ما حجمه على الجسم؟ أي لقطة لا تجيب عن سؤال واضح لا داعي لها.

01 الأسلوب البصري

شخصية البراند: دافئة، هادئة، واثقة. الصورة نظيفة وبسيطة والبطل دائمًا هو القطعة — لا الخلفية ولا الإكسسوارات.



لوحة ألوان الجلسة

خلفية بيج
#D8BC98

أوف وايت
#F6F2EA

جينز فاتح
بنطلون ثابت

حذاء أبيض
بدون لوجو ظاهر

الثوابت في كل جلسة

- نفس لون الخلفية ونفس مسافة الموديل منها
- نفس إعداد الإضاءة — يُصوَّر مرة ويُحفَظ
- نفس البعد البؤري ونفس ارتفاع الكاميرا لكل نوع لقطة
- نفس البنطلون والحذاء لكل الموديلات
- تعبير وجه هادئ وطبيعي — بدون ابتسامة مبالغ فيها

المزاج العام

إضاءة ناعمة ودافئة، ظلال خفيفة جدًا، ألوان حقيقية بدون فلاتر. أقرب إلى كتالوج متجر عالمي منه إلى صورة إعلانية صاخبة.

02 المعدات وإعدادات الكاميرا

الثبات أهم من غلاء المعدات. ثبّت الإعدادات من أول لقطة ولا تغيّرها خلال الجلسة حتى تتطابق كل الصور في الألوان والإضاءة.

كاميرا احترافية

العدسة	**50mm / 85mm / 24-70mm**
صيغة الملف	**RAW + JPG**
الحساسية	**ISO 100–200**
فتحة العدسة — موديل	**f/5.6 – f/8**
فتحة العدسة — تفاصيل	**f/8 – f/11**
سرعة الغالق — فلاش	**1/160 – 1/200**
توازن الأبيض	يدوي من بطاقة رمادية
التركيز	على العينين أو على الطباعة

استخدم الحامل الثلاثي للقطات التفاصيل والفلات لاي، ويُفضَّل التصوير الموصول باللابتوب لمراجعة الصور فورًا.

تصوير بالموبايل

العدسة	العدسة المقرّبة ×٢ أو ×٣
الوضع	احترافي أو يدوي
صيغة الملف	**RAW / ProRAW**
الحساسية	أقل قيمة ممكنة
توازن الأبيض	ثابت وليس تلقائي
الفلاتر وتحسين الوجه	مغلقة تمامًا
وضع البورتريه	ممنوع — يشوّه الحواف


العدسة الواسعة تشوّه أبعاد الجسم والقطعة؛ ابتعد خطوتين واستخدم التقريب البصري بدلًا منها. امسح العدسة قبل كل جلسة.

قائمة معدات الاستوديو

- ٢ سوفت بوكس كبير
- عاكس أبيض أو فوم بورد
- إضاءتان للخلفية
- خلفية ورق بيج بعرض ٢٫٧ متر
- حامل ثلاثي
- بطاقة رمادية للون
- مكواة بخار
- مشابك وشريط لاصق
- فرشاة إزالة الوبر

03 الإضاءة والخلفية

مخطط ثابت يُعاد بنفس المسافات في كل جلسة. التقط صورة لإعداد الاستوديو في أول يوم واحتفظ بها كمرجع.



الإضاءة الرئيسية

سوفت بوكس كبير بزاوية ٤٥° وأعلى من رأس الموديل قليلًا. الضوء الناعم يُظهر ملمس القماش بدون لمعان.

إضاءة الخلفية

إضاءتان على الخلفية لإلغاء ظل الموديل وتوحيد اللون. الخلفية أفتح من الموديل بنصف درجة تقريبًا.

المسافة من الخلفية

الموديل يقف على بعد ٢–٣ متر من الخلفية — يمنع الظل عليها ويمنع انعكاس لونها البيج على القطع الفاتحة.

تنبيه للقطع البيضاء والسوداء

الأبيض: خفّض التعريض قليلًا حتى لا تختفي الخياطة والتفاصيل. الأسود: أضف عاكسًا من الجانب الآخر لإظهار ملمس القماش. راجع المدرّج التكراري بعد كل لون.

04 تجهيز القطعة والموديل

٨٠٪ من جودة صورة الملابس تُحسَم قبل الضغط على زر التصوير. القطعة المكوية جيدًا توفّر ساعات من التعديل.

تجهيز القطعة

- كيّ بالبخار من الداخل والخارج — خصوصًا الأكمام والكابيشو
- إزالة الوبر والشعر بالفرشاة قبل كل لقطة
- إزالة التيكيت الخارجي والخيوط الزائدة
- اختيار المقاس الصحيح للموديل — القطعة لا تكون مشدودة ولا مكوّمة
- شد الزيادة من الخلف بالمشابك في اللقطات الأمامية فقط
- ترتيب أربطة الكابيشو بشكل متساوٍ ومتماثل

ستايلنج الموديل

- شعر مرتب ولحية محددة قبل الجلسة
- بدون ساعات أو سلاسل أو إكسسوارات تشتت العين
- تيشيرت أبيض تحت الهودي إذا ظهرت فتحة الرقبة
- بنطلون وحذاء ثابتان من لوحة ألوان الجلسة
- تجنّب أي لوجو لبراند آخر في الإطار
- أظافر ويدين نظيفة — تظهر في لقطات التفاصيل

الوضعيات

افعل


- وقفة مسترخية والوزن على قدم واحدة
- يد في الجيب ويد طبيعية بجانب الجسم
- نظرة للكاميرا ونظرة جانبية في كل وضعية
- حركة خفيفة بين اللقطات: خطوة، لفّة، رفع الكابيشو
- كتفان مستويان لإظهار القصّة الحقيقية

لا تفعل

- وضع اليدين أو الذراعين فوق الطباعة
- تكتيف الذراعين — يجعّد القماش ويخفي القصّة
- انحناء الظهر في اللقطة الخلفية
- وضعيات مبالغ فيها أو بعيدة عن طابع البراند
- نظارات شمس أو قبعات تخفي الوجه

05 قائمة اللقطات الإلزامية

لكل منتج ولكل لون: ٨ لقطات بنفس الترتيب. الترتيب نفسه هو ترتيب الصور في صفحة المنتج على الموقع.



أمامي كامل

من الرأس للقدم، وقفة مستقيمة والطباعة ظاهرة بالكامل


صورة الغلاف



خلفي كامل

الظهر مستقيم والقماش مفرود، والتصميم الخلفي واضح


صورة التبديل عند المرور



جانبي ٤٥°

يوضح عرض القطعة وطولها ووقعتها على الجسم


للقصّة والمقاس



نصف جسم

من الخصر لأعلى بزاوية خفيفة لإظهار القصّة والطباعة


للسوشيال ميديا



تفاصيل الطباعة

لقطة قريبة جدًا والطباعة موازية للعدسة وبدون انحناء


ماكرو أو قريبة



الخامة والخياطة

ملمس القماش، الأساور، الحواف، والخياطة الداخلية

إضاءة جانبية



الليبل والمقاس

التيكيت الداخلي ولوجو البراند — يعزّز الثقة بالأصالة

لقطة ثابتة على حامل



لقطة حركة

خطوة للأمام أو رفع الكابيشو — تُظهر القطعة في الاستخدام


للإعلانات والريلز

لقطات إضافية حسب نوع القطعة

هودي: الكابيشو مرفوع ومنزّل، الجيب الأمامي. جاكيت: مفتوح ومغلق، السوستة، البطانة. تيشيرت: فتحة الرقبة والكم. بنطلون: الحزام، الجيوب الخلفية، نهاية الرجل.

06 التأطير وارتفاع الكاميرا

ارتفاع الكاميرا يغيّر أبعاد الجسم. التزم بالارتفاع المحدد لكل لقطة حتى تتطابق صور كل المنتجات في المتجر جنبًا إلى جنب.



المتجر وإنستجرام

4:5

المقاس الأساسي لكل الصور.
2000×2500 px

ستوري وريلز

9:16

اترك مساحة فارغة أعلى وأسفل للنصوص والأزرار. 1080×1920 px

الإعلانات والكتالوج

1:1

يُقص من صورة ٤:٥ — لذلك صوّر بهامش جانبي كافٍ. 1080×1080 px

قواعد الهوامش

- الموديل في منتصف الإطار تمامًا
- هامش أعلى الرأس ثابت: ٥–٧٪ من الارتفاع
- هامش أسفل القدم مساوٍ لهامش الرأس
- لا تقص عند المفاصل: الركبة أو الكوع أو الرسغ
- الكاميرا مستوية — بدون ميل للأعلى أو الأسفل
- صوّر أوسع قليلًا من المطلوب واترك القص للتعديل

07 الألوان المتعددة والفلات لاي

إذا كانت القطعة بأكثر من لون، يجب أن تبدو صور كل الألوان متطابقة في الزاوية والوضعية والإضاءة — الفرق الوحيد هو اللون.



صورة جماعية

كل الألوان معًا بترتيب ثابت من الفاتح للغامق — لصفحة المجموعة والإعلانات



صورة لكل لون

نفس اللقطات الثماني لكل لون، بنفس الزاوية والارتفاع والوضعية



لقطة الخامة

قطع الألوان متراكبة أو قريبة جدًا لإظهار الفرق الحقيقي بين درجات الألوان

الفلات لاي

- الكاميرا فوق القطعة تمامًا بزاوية ٩٠°
- القطعة مكوية ومفرودة على ورق أوف وايت
- الأكمام مطوية بشكل متماثل
- نفس المسافة بين الكاميرا والأرض لكل القطع
- إضاءة ناعمة من الجانبين بدون ظل حاد

مطابقة اللون

- صوّر البطاقة الرمادية في أول لقطة لكل لون
- قارن الصورة بالقطعة الحقيقية تحت ضوء النهار
- لون الشاشة ليس مرجعًا — المرجع هو القطعة نفسها
- أكثر سبب للمرتجعات: لون مختلف عن الصورة

08 الفيديو

فيديو قصير لكل منتج يرفع التحويل في صفحة المنتج والإعلانات. يُصوَّر في نفس الجلسة وبنفس الإضاءة والخلفية.

الإعدادات

الأبعاد	**9:16 vertical**
الدقة	**4K**
عدد الإطارات	**25 / 30 fps**
للتصوير البطيء	**60 fps**
سرعة الغالق	ضعف عدد الإطارات
المدة لكل لقطة	٤–٨ ثوانٍ
الثبات	حامل أو جيمبال

استخدم إضاءة مستمرة وليس فلاشًا. ثبّت التركيز والتعريض وتوازن الأبيض قبل التسجيل.

المقاطع المطلوبة لكل منتج

- **لفّة ٣٦٠°** — الموديل يلف ببطء في مكانه، الكاميرا ثابتة
- **مشي نحو الكاميرا** — ٣ إلى ٤ خطوات بإيقاع طبيعي
- **حركة تفاصيل** — تقريب بطيء على الطباعة والخياطة
- **حركة القطعة** — رفع الكابيشو، إدخال اليد في الجيب، شد الكم
- **ملمس القماش** — يد تمر على القماش بتصوير بطيء
- **تبديل الألوان** — نفس الحركة بكل لون للمونتاج المتتابع

صفحة المنتج

٦–١٠ ثوانٍ بدون موسيقى أو نص — لفّة ٣٦٠° وتفاصيل.

ريلز وتيك توك

١٥–٣٠ ثانية بإيقاع سريع، أول ثانيتين يجب أن تجذب الانتباه.

الإعلانات

٦–١٥ ثانية، المنتج ظاهر من أول إطار والسعر أو العرض في النهاية.

09 ما بعد التصوير والتسليم

مسموح في التعديل

- تصحيح اللون ليطابق القطعة الحقيقية
- توحيد لون الخلفية في كل الصور
- إزالة الوبر والخيوط والتجاعيد البسيطة
- تنظيف البشرة الخفيف — مع الحفاظ على الملمس
- القص والمحاذاة حسب قواعد الهوامش

ممنوع في التعديل

- تغيير لون القطعة أو تشبيعه
- تنحيف الموديل أو تعديل شكل القطعة
- فلاتر أو تأثيرات لونية
- إخفاء عيوب حقيقية في المنتج
- تعديل نسخة دون الاحتفاظ بالأصل

مواصفات التصدير

الموقع	
المقاس	2000×2500
الصيغة	JPG / WebP
الحجم	أقل من ٥٠٠ كيلو

إنستجرام	
البوست	1080×1350
الستوري	1080×1920
الصيغة	JPG

الأرشيف	
المقاس	الأصلي كاملًا
الصيغة	RAW + TIFF
الألوان	sRGB

تسمية الملفات وتنظيم المجلدات

```
SKU_COLOR_SHOT_NUMBER.jpg

HD-024_BURGUNDY_01-FRONT.jpg
HD-024_BURGUNDY_02-BACK.jpg
HD-024_BURGUNDY_05-PRINT.jpg
HD-024_BLACK_01-FRONT.jpg
```

```
2026-11_COLLECTION/
├── 01_RAW/
├── 02_SELECTS/
├── 03_EDITED/
│   ├── WEB/
│   └── SOCIAL/
└── 04_VIDEO/
```

التسليم خلال ٣ أيام عمل من الجلسة، مع ملف قائمة يوضح عدد اللقطات المسلّمة لكل منتج ولون.

CHECKLIST

10 قائمة المراجعة النهائية

تُطبع هذه الصفحة وتُعلَّق في الاستوديو. لا تنتهي الجلسة قبل التأشير على كل البنود.

قبل الجلسة

- ☐ قائمة المنتجات والألوان والمقاسات جاهزة
- ☐ كل القطع مكوية ومعلّقة بالترتيب
- ☐ الإضاءة مضبوطة حسب المخطط
- ☐ صورة اختبار مع البطاقة الرمادية
- ☐ البطاريات مشحونة وكروت الذاكرة فارغة
- ☐ الموديل جاهز بالبنطلون والحذاء الثابتين

أثناء الجلسة

- ☐ اللقطات الثماني لكل لون
- ☐ الطباعة لا تخفيها اليد أو التجاعيد
- ☐ التركيز حاد على الوجه أو الطباعة
- ☐ نفس ارتفاع الكاميرا لكل نوع لقطة
- ☐ إزالة الوبر قبل كل لقطة تفاصيل
- ☐ مقاطع الفيديو المطلوبة مسجلة

بعد الجلسة

- ☐ نسخة احتياطية في مكانين مختلفين
- ☐ اللون مطابق للقطعة الحقيقية
- ☐ الخلفية موحدة في كل الصور
- ☐ القص حسب قواعد الهوامش
- ☐ الملفات مسمّاة بالصيغة المعتمدة
- ☐ التصدير بالمقاسات الثلاثة

الأخطاء الأكثر شيوعًا

١ — لون الصورة مختلف عن المنتج الحقيقي

٢ — تجاعيد وقماش غير مكوي

٣ — اليد فوق الطباعة في اللقطة الأمامية

٤ — اختلاف ارتفاع الكاميرا بين المنتجات

٥ — ظل الموديل على الخلفية

٦ — نسيان اللقطة الخلفية أو لقطة الخامة