# Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Kierunek: Informatyka

# Adrian Mularczyk

# Stworzenie wydajnego wzorca wstrzykiwania zależności dla złożonych grafów zależności

Praca wykonana pod kierunkiem dr. Wiktora Zychli

# Spis treści

1	Wst	ęp		3
	1.1	Cel pr	acy	3
	1.2	Układ	pracy	3
2	Wst	rzykiw	anie zależnosci	4
	2.1	Wstęp	)	4
		2.1.1	Wstrzykiwanie przez konstruktor	4
		2.1.2	Wstrzykiwanie przez metodę	5
		2.1.3	Wstrzykiwanie przez właściwość	5
	2.2	Imple	mentacje przemysłowe	6
3	Imp	lement	acja	7
	3.1	Środo	wisko pracy	7
	3.2	Wstęp	·	7
		3.2.1	Microsoft Intermediate Language	7
		3.2.2	Reflection.Emit	8
	3.3	Opis .		8
		3.3.1	Register	ç
		3.3.2	Resolve	10
		3.3.3	BuildUp	10
	3.4	Rozwi	iązanie	11
		3.4.1	Krok pierwszy	12
		3.4.2	Rozwiązanie 1 - PartialEmitFunction	14
		3.4.3	Rozwiązanie 2 - FullEmitFunction	17
4	Test	y wyda	ajnościowe	23
		4.0.1	Register as Singleton	23
		402	Register as Transient	23

	4.0.3	Register as TransientSingleton	23
	4.0.4	Register as PerThread	24
	4.0.5	Register as FactoryMethod	24
4.1	Przyp	adek testowy A	24
	4.1.1	Opis	24
	4.1.2	Wyniki dla Singleton	26
	4.1.3	Wyniki dla Transient	26
	4.1.4	Wyniki dla TransientSingleton	27
	4.1.5	Wyniki dla PerThread	28
4.2	Przyp	adek testowy B	28
	4.2.1	Opis	28
	4.2.2	Wyniki dla Singleton	30
	4.2.3	Wyniki dla Transient	31
	4.2.4	Wyniki dla TransientSingleton	31
	4.2.5	Wyniki dla PerThread	32
4.3	Przyp	adek testowy C	33
	4.3.1	Opis	33
	4.3.2	Wyniki dla Singleton	34
	4.3.3	Wyniki dla Transient	34
	4.3.4	Wyniki dla TransientSingleton	35
	4.3.5	Wyniki dla PerThread	35
4.4	Przyp	adek testowy D	36
	4.4.1	Opis	36
	4.4.2	Wyniki dla Singleton	38
	4.4.3	Wyniki dla Transient	38
	4.4.4	Wyniki dla TransientSingleton	39
	4.4.5	Wyniki dla PerThread	39

# 1 Wstęp

# 1.1 Cel pracy

Wstrzykiwanie zależnośc jest wzorcem projektowym, który pozwala na tworzenie kodu o luźniejszych powiązaniach, łatwiejszego w testowaniu i modyfikacji. Najbardziej popularnymi implementacjami tego wzorca w języku C# są Unity i Ninject. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest stworzenie wydajnej implementacji tego wzorca dla złożonych grafów zależności. Do tego celu zostanie wykorzystana funkcjolanosci z przestrzeni nazw Reflection.Emit. W tej pracy zostaną przedstawione dwa rozwiązania.

# 1.2 Układ pracy

Poza wstępem i podsumowaniem praca składa się jeszcze z trzech rozdziałów. W pierwszym znajduje się opis teoretyczny czym jest wstrzykiwanie zależności. Drugi rozdział opisuje moją implementację tego wzorca. Trzeci rozdział skupia się na testach wydajnościowych, w którym porównuję moją implementację z kilkoma najbardziej popularnym i kilkoma najszybszymi implementacjami.

# 2 Wstrzykiwanie zależnosci

## 2.1 Wstęp

Jest to zbiór zasad projektowania oprogramowania i wzorców, które pozwalają nam rozwijać luźno powiązany kod.

Jakiemu celowi ma służyć wstrzykiwanie zależności? Wstrzykiwanie zależnóści nie jestem celem samym w sobie, raczej jest to środek do celu. Ostatecznie celem większości technik programowania jest dostarczenie jak najwydajniej działającego oprogramowania. Jednym z aspektów tego jest napisanie utrzymywalnego kodu.

O ile nie pisze się prototypu lub aplikacji, które nigdy nie mają kolejnych wersji (kończą się na wersji 1), to wkrótce będzie trzeba zająć się utrzymaniem i rozwijaniem istniejącego kodu. Aby być w stanie pracować wydajnie z takim kodem bazowym, musi on być jak najlepiej utrzymywalny.

Wstrzykiwanie zależności jest niczym więcej niż techniką, która umożliwia luźne powiązania, a luźne powiązania sprawiają, że kod jest rozszerzalny i łatwy w utrzymaniu.[1] Wstrzykiwanie zależności może odbywać się na 3 sposoby:

- wstrzykiwanie przez konstruktor
- wstrzykiwanie przez metodę
- wstrzykiwanie przez właściwość

## 2.1.1 Wstrzykiwanie przez konstruktor

Jest to główny i najbardziej popularny sposób wstrzykiwania zależności. Niektóre klasy mają kilka konstruktor i atrybut "DependencyConstructor" przydaje się wtedy do oznaczenia, który z nich ma zostać wybrany przy tworzeniu nowego obiektu. Jednakże nie zawsze jest on potrzebny. W większości przypadków klasy mają tylko jeden konstruktor, a także rozwiązania przemsysłowe mają logikę, która wybierze odpowiedni konstruktor (np. ten oznaczony atrybutem, albo ten co ma najwięcej parametrów, albo ten co ma najmniej parametrów).

#### 2.1.2 Wstrzykiwanie przez metodę

```
public class SampleClass
{
    [DependencyMethod]
    public void SetEmptyClass(EmptyClass emptyClass)
    {
        EmptyClass = emptyClass;
    }
    public EmptyClass EmptyClass { get; private set; }
}
```

W przemysłowych rozwiązaniach to wstrzykiwanie z reguły odbywa się albo poprzez oznaczenie metody przez którą chcemy wstrzyknąć zaleźności odpowiednim atrybutem, albo przy rejestracji danej klasy definijumey przez jakie metody chcemy wstrzyknąć zależności.

#### 2.1.3 Wstrzykiwanie przez właściwość

```
public class SampleClass
{
    [DependencyProperty]
    public EmptyClass EmptyClass { get; set; }
}
```

Tutaj podobnie jak dla wstrzykiwania przez metodę w przemysłowych rozwiązaniach to wstrzykiwanie z reguły odbywa się albo poprzez oznaczenie właściwoci przez którą chcemy wstrzyknąć zaleźności odpowiednim atrybutem, albo przy rejestracji danej klasy definijumey przez jakie właściwości chcemy wstrzyknąć zależności.

# 2.2 Implementacje przemysłowe

Na rynku jest wiele implementacji wstrzykiwania zależności. Przedstawię tutaj kilka najbardziej popularnych (według ilości pobrań z NuGet) oraz kilka najszybszych (według rankingu na stronie: http://www.palmmedia.de/Blog/2011/8/30/ioc-container-benchmark-performance-comparison). Dane zostały wzięte z dnia 21-02-2017. W nawiasie znajduje się wersja implementacji, która została użyta w testach (najnowsza na ten dzień).

#### Najbardziej popularne:

- Unity (4.0.1) ponad 5.2 mln pobrań
- NInject (3.2.2) ponad 4.0 mln pobrań
- Autofac (4.3.0) ponad 3.7 mln pobrań
- StructureMap (4.4.3) ponad 1.6 mln pobrań
- Windsor (3.4.0) ponad 1.4 mln pobrań

#### Najszybsze:

- Grace (5.1.0)
- DryIoc (2.10.1)
- LightInject (5.0.1)
- SimpleInjector (3.3.2)

# 3 Implementacja

Kod źródłowy programu jest dostępnym w repozytorium pod adresem:

https://github.com/amularczyk/NiquIoC

Znajduje się tam również kod programu, który posłużył do wykonania testów wydajnościowych, a także ta praca napisana w języku LateX i wszystkie obrazki.

# 3.1 Środowisko pracy

Prac oraz wszystkie testy powstały na komputerze z parametrami:

- Intel Core i7-4720HQ (2.60GHz)
- 12 GB pamięci RAM
- Dysk SSD

Narzędzia użyte do stworzenia pracy i testów:

- System operacyjny Windows 10 Pro
- .Net Framework w wersji 4.6.1
- Visual Studio 2017 Comunnity
- MSTest
- ReSharper
- dotCover
- Dia

# 3.2 Wstęp

Na początku chciałbym pokrótce opisać dwie rzeczy, które są istotne dla mojego rozwiązania. Pierwszą z nich jest Microsoft Intermediate Language, a drugą przestrzeń nazw Reflection.Emit.

## 3.2.1 Microsoft Intermediate Language

Microsoft Intermediate Language - MSIL (w skrócie IL) to język pośredni do którego kod C# jest kompilowany. Język ten pozwala na komunikację między aplikacjami napisanymi na platformie .Net, a systemem operacyjnym. Jest on jądrem tej platformy.

#### 3.2.2 Reflection.Emit

Przestrzeń nazw Reflection.Emit pozwala w języku C# na stworzenie ciągu operacji w języku IL, a następnie zapamiętaniu ciągu tych operacji jako delegat. Za każdym razem, gdy ten delegat zostanie wywołany, to wykona się ciąg wczeniej zdefiniowanych operacji IL.

## 3.3 Opis

Aplikacja składa się z 1 projektu i 8 projektów na potrzeby testów. Rozwiązanie jest skomplikowana i aby mieć pewność, że działa w pełni dobrze zostało stworzone ponad 1200 testów jednostkowych, a pokrycie kodu testami wynosi ponad 97%.

W wykonanej implementacji został stworzony interfejs IConatiner, który definiuje operacje, jakie powinny się znaleźć w każdym kontenerze:

```
public interface IContainer
{
    IContainerMember RegisterType<T>()
        where T : class;

    IContainerMember RegisterType<TFrom, TTo>()
        where TTo : TFrom;

    IContainerMember RegisterType<T>(Func<object> objectFactory)
        where T : class;

    IContainerMember RegisterInstance<T>(T instance);

    T Resolve<T>(ResolveKind resolveKind);

    void BuildUp<T>(T instance, ResolveKind resolveKind);
}
```

Pierwsze cztery metody służą do rejestracji typów w kontenerze. Metoda piąta (Resolve) służy do tworzenia i zwracania obiektów wczeniej zarejestrowanych typów. Ostatnia metoda (BuildUp) do uzupełnienia istniejącej istancji obiektu z wykorzystaniem wstrzykiwania zależności przez metodę i właściwość - jest to metoda opcjonalna i nie każde przemysłowe rozwiązanie ją zawiera.

Poniżej znajduje się dokładniejszy opis każdej z metod.

#### 3.3.1 Register

W pierwszej metodzie możemy zarejestrować zwykłe klasy. W drugiej interfejsy i klasy, które implementują dany interfejs lub klasy i klasy po nich dziedziczące. W trzeciej metodzie rejestrujemy klasę jako fabrykę obiektów - funkcję, która ma nam zwrócić pożądany obiekt. W czwartej natomiast możemy zarejestrować konkretną instancję danego typu.

W moim rozwiązaniu każdy typ może być zarejestrowany tylko raz - ponowna rejestracja tego samego typu nadpisuje istniejącą rejestrację.

Każda z tych czterech metod rejestracji zwraca interfejs IContainerMember, który umożliwia nam zarejestrowanie danego typu z określonym menadżerem czasu życia (czyli implementacją interfejsu IObjectLifetimeManager). Jest to po to, ponieważ dla różnych przypadków biznesowych możemy potrzebować, aby obiekt danego typu miał konretny czas życia. Interfejs IContainerMember wygląda następująco:

```
public interface IContainerMember
{
    void AsSingleton();
    void AsTransient();
    void AsPerThread();
    void AsPerHttpContext();
    void AsCustomObjectLifetimeManager(IObjectLifetimeManager objectLifetimeManager);
}
```

Pierwsze cztery metody tego interfejsu to wbudowane implementacje interfejsu IObjectLifetimeManager. Piąta metoda dostarcza możliwoć podania przez użytkownika jego własnej implementacji tego interfejsu. W moim rozwiązaniu każdy typ domyślnie ma czas życia Transient.

Wyjaśnienie rozdajów czasu życia:

- Singleton za każdym razem zwracany jest ten sam obiekt
- Transient za każdym razem zwracany jest nowy obiekt
- PerThread wewnątrz danego wątku zwracany jest ten sam obiekt, ale dla innego wątku zwracany jest nowy (inny) obiekt
- PerHttpContext wewnątrz danego żądania Http zwracany jest ten sam obiekt, ale dla innego żądania zwracany jest nowy (inny) obiekt

Interfejs IObjectLifetimeManager prezentuje się tak:

```
public interface IObjectLifetimeManager
{
    Func<object> ObjectFactory { get; set; }
    object GetInstance();
}
```

Właściwość ObjectFactory służy do ustawienia funkcji, która zwraca obiekt. Metoda GetInstance służy do pobrania obiektu.

W zależności od implementacji tego interfesju, to obiekt zwracany z metody GetInstance może być zawsze taki sam, zawsze różny albo taki sam tylko dla określonych sytuacji (np. taki sam dla tego samego wątku albo tego samego żądania http).

#### 3.3.2 Resolve

Metoda piąta - Resolve, jest to główna operacja. Register można nazwać sercem kontenera, a Resolve mózgiem. Odpowiada ona za stworzenie i zwrócenie obiektu odpowiedniego typu.

W mojej pracy zaproponowałem dwa rozwiązania - PartialEmitFunction i FullEmit-Function, dlatego ta metoda jako parametr przyjmuje wartość enuma ResolveKind (dzięki temu w przyszłości może być ona w łatwy sposób rozszerzona o kolejne rozwiązania).

#### 3.3.3 BuildUp

Szósta metoda to taki dodatek - gdy mamy stworzony obiekt, ale nie jest w pełni uzupełniony, wtedy możemy go zbudować (używająć odpowiedniej wartości z enuma ResolveKind). Z tą metodą są powiązane bezpośrednio dwa pojęcia - wstrzykiwanie przez metodę i wstrzykiwanie przez właściwość. Do tego celu w moim rozwiążaniu stworzyłem dwa atrybuty:

- DependencyMethod (dla metod)
- DependencyProperty (dla właściwości)

Podczas operacji BuildUp wywoływane są wszystie metody i uzupełniane są wszystkie właściwości, które mają te atrybuty. Ta operacja jest również wykonywany podczas operacji Resolve.

Warto tutaj odnotować, że ze względu na szczegóły implementacyjne tylko jedno z moich rozwiązań wspiera operację BuildUp - jest to rozwiązanie PartialEmitFunction. W rozwiązaniu FullEmitFunction ta funckonalność nie została zaimplementowana. Jest to spowodowane skomplikowaniem tego rozwiązania i małą potrzebą biznesową używania tej operacji. Jednakże w przyszłości istnieje możliwość dodania implementacji tej funkcjonalności.

W aplikacji istnieje również atrybut DependencyConstrutor. Można go użyć przy definicji konstruktora danej klasy. Obiekt każdej klasy jest tworzony przy użyciu konstruktora. Klasa może mieć kilka konstruktorów. W moim rozwiązaniu stworzyłem logikę wyboru odpowiedniego konstruktora, przy pomocy którego ma zostać stworzony obiekt. Wygląda ona następująco:

- Jeśli jest jeden konstruktor, to go wybierz.
- Jeśli jest kilka konstruktorów, to odpowiedni wybierz w poniższej kolejności:
  - Konstruktor z atrybutem DependencyConstrutor
  - 2. Konstruktor z największą liczbą parametrów
- Jeśli jest kilka konstrutkrów z atrybutem DependencyConstrutor albo nie ma żadnego konstruktora z tym atrybutem i jest kilka z największą liczbą parametrów, to rzuć wyjątek.

## 3.4 Rozwiązanie

Stworzenie nowego obiektu zajmuje czas. Gdy graf zależności dla jakiegoś typu jest bardzo rozbudowany, to stworzenie obiektu takiego typu zajmuje dużo czasu. Proces ten można podzielić na trzy etapy:

- Uzyskanie informacji jakich typów obiekty są potrzebne do stworzenia danego obiektu.
- Stworzenie tych pomocnicznych obiektów.
- Stworzenie docelowego obiektu.

Gdy mamy rozbudowane grafy zależności, to często zdaża się, że niektóre typy się powtarzają. Zatem pewne informacje możemy uzyskać raz, a następnie je zapamiętać. Aby implementacja wzorca wstrzykiwania zależności działała wydajnie dla złożonych grafów zależności, należy jak najwięcej informacji przechowywać w pamięci podręcznej i należy to robić mądrze.

W mojej implementacji stworzyłem dwie strategie, które realizują te założenia. Pierwszy krok jest taki sam dla obu rozwiązań (uzyskanie informacji jakich typów obiekty są potrzebne do stworzenia danego obiektu), natomiast kolejne kroki już się różnią. W pierwszym rozwiązaniu, które nazwałem PartialEmitFunction całym process tworzenia nowego obiektu został rozbity na mniejsze części (docelowy obiekt jest tworzony

po kawałku). Każda taka osobna część jest zapisywana w pamięci podręcznej. W drugim rozwiązaniu w pamięci podręcznej jest zapisana tylko jedna operacja. Zawiera ona listę wszystkich kroków, które są niezbędne do stworzenia docelowego obiektu. Więc finalnie docelowy obiekt jest tworzony przy pomocy jednej operacji (kroki drugi i trzeci są połączone). To rozwiązanie nazwałem FullEmitFunction.

W obu rozwiązaniach do zapamiętania kroków potrzebnych do stworzenia obiektu danego typu wykorzystałem operacje z przestrzeni nazw Reflection.Emit.

#### 3.4.1 Krok pierwszy

Na początku algorytmu znajdujemy odpowiedni kontstruktor, przy pomocy którego ma zostać stworzony nowy obiekt. Jeśli robimy to poraz pierwszy dla danego typu, to informację o tym konstruktorze zapisujemy w pamięci podręcznej. Do tego celu została użyta struktura danych Dictionary, gdzie kluczem jest typ obiektu, a wartością obiekt klasy ContainerMember (w którym przechowujemy wszystkie zapamiętane informacje dla danego typu). Następnym krokiem, jest rekurencyjne wywołanie tej operacji dla wszystkich typów, których obiekty są niezbędne do stworzenia obiektu docelowego typu.

W tej operacji jest kilka wyjątków - są nimi typy zarejestrowane jako Instance albo FactoryObject. Dla pierwszego przypadku nie musimy uzyskiwać informacji o tym jak stworzyć obiekt takiego typu, ponieważ mamy już taki obiekt stworzony i go po prostu wykorzystamy. Dla drugiego przypadku obiekt tworzony jest przy użyciu wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, której wywołanie spowoduje stworzenie obiektu oczekiwanego typu.

#### Klasa Container Member prezentuje się następująco:

```
internal class ContainerMember : IContainerMemberPrivate
{
   public ContainerMember(IObjectLifetimeManager objectLifetimeManager)...
   internal ConstructorInfo Constructor { get; set; }
   internal List<ParameterInfo> Parameters { get; set; }
   internal List<PropertyInfo> PropertiesInfo { get; set; }
   internal List<MethodInfo> MethodsInfo { get; set; }
   internal bool? IsCycleInConstructor { get; set; }
   internal bool ShouldCreateCache { get; set; }
   #region IContainerMemberPrivate
   public Type RegisteredType { get; set; }
   public Type ReturnType { get; set; }
   public IObjectLifetimeManager ObjectLifetimeManager { get; private set; }
   #endregion IContainerMemberPrivate
   IContainerMember
```

#### Ta klasa przechowuje:

- Informacje o konstruktor, przy pomocy którego należy utworzyć obiekt danego typu.
- Informacje o parametrach tego konstruktora.
- Informacje o właciwościach danego typu (na potrzeby operacji BuildUp).
- Informacje o metodach danego typu (na potrzeby operacji BuildUp).
- Czy występuję cykl w konstruktorze.
- Przy należy zapamiętać infrmacje dla danego typu (domyślnie tak, dla typóW zarejestrowanych jako Instance albo ObjectFactory - nie).
- Zarejestrowany typ (ta sama wartoć, co klucz ze słownika).
- Zwracany typ.
- Informacje o menadżerze cyklu życia.

#### 3.4.2 Rozwiązanie 1 - PartialEmitFunction

Cały algorytm jest zawarty w metodzie Resolve. Sama ta metoda jest dość krótka, ale wywołuje ona kolejne metody (które już są dłuższe).

Docelowy obiekt jest tworzony przy pomocy funkcji. Na początku sprawdzamy, czy już wcześniej utworzyliśmy taką funkcję (jeśli tak, będzie on zapisany w klasie ContainerMember we właściwoci ObjectLifetimeManager). Wywołanie funkcji kończy działanie algorytmu. Jeśli funkcja nie została jeszcze wcześniej utworzona, to ją tworzymy. Funkcja ta nie przyjmuje żadnych parametrów, a jej typem wynikowym jest obiekt. Ciało tej funkcji jest bardzo proste - po prostu ma ona wykonać metodę i zwrócić jej rezultat, którym jest nasz docelowy obiekt.

Metoda GetObject jest trochę bardziej rozbudowana. Na początku pobieramy informacje o parametrach konstruktora danego typu. Następnie dla każdego z tych parametrów tworzomy obiekt (o docelowym typie) przy pomocy funkcji Resolve (opisanej wyżej). Korzystamy tutaj z rekurencji. Gdy już mamy stworzone obiekty dla każdego z parametrów konstruktora, to listę tych parametrów przekazujemy do metody Create-InstanceFunction, która zwróci nam instancję obiektu oczekiwanego typu. Na koniec wywołujemy callback afterObjectCreate i zwracamy nasz obiekt.

Na początku metody CreateInstanceFunction sprawdzamy, czy mamy utworzoną funkcję, która umie zwrócić obiekt docelowego typu. Jeśli tak, to przy pomocy tej funkcji tworzymy obiekt i go zwracamy. Ta funckja jako argument przyjmuje listę obiektów w kolejności zgodnej z listą parametrów konstruktora. Jeśli nie, to przy pomocy metody CreateObjectFunction tworzymy taką funkcję, a następnie zapisujemy ją w pamięci podręcznej (również w strukturze Dictionary, której kluczem jest type, a wartością jest funkcja).

CreateObjectFunction jest najbardziej zaawansowaną metodą w tym algorytmie. To w niej korzystamy z metod z przestrzeni nazw Reflection.Emit.

Na początku pobieramy informacje o konstruktorze. Następnie tworzymy Dynamic-Method i z niej pobieramy ILGenerator. W nim będziemy przechowywać listę kroków niezbędnych do utworzenia docelowego obiektu.

Dla każdego z parametrów konstruktora wykonujemy następujące operacje:

- 1. Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu pierwszy parametr (będzie nim lista obiektów zgodna z parametrami konstruktora).
- 2. Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu indeks parametru (który to jest parametr z kolei).
- 3. Dodaj do listy kroków operację, która zdejmie ze szczytu stosu listę i indeks, a umieści na jego szczycie element znajdujący się pod danym indeksem na liście.
- 4. Pobieramy typ parametru.
- 5. Dodaj do listy kroków operację, która zrzutuje obiekt ze szczytu stosu na odpowiedni typ.

Po wykonaniu kroków z listy na stosie będziemy mieli wszystkie obiekty, które są wymagane przez konstruktor do utworzenia danego typu. Teraz więc do listy kroków dodajemy operację, która stworzy obiekty przy pomocy danego konstruktora i umieści

go na szczycie stosu. Na koniec dodajemy krok, który zwróci nam obiekt ze szczytu stosu.

Wszystkie kroki niezbędne do stworzenia nowego elementu są zapisane w zmiennej typu DynamicMethod. Jako ostatnią operację w metodzie CreateObjectFunction, ze zmiennej typu DynamicMethod, tworzymy i zwracamy delegata, który jako parametr będzie przyjmował tablicę obiektów (nasza lista obiektów zgodna z parametrami konstruktora), a zwracał obiekt (nasz docelowy obiekt).

```
private static Func<object[], object> CreateObjectFunction(ContainerMember containerMember)
   var ctor = containerMember.Constructor;
   var dm = new DynamicMethod($"Create_{ctor.DeclaringType?.FullName.Replace('.', '_')}",
        typeof(object), new[] {typeof(object[])}, true);
   var ilgen = dm.GetILGenerator();
   var parameters = ctor.GetParameters();
    for (var i = 0; i < parameters.Length; i++)</pre>
        ilgen.Emit(OpCodes.Ldarg 0);
        EmitHelper.EmitIntOntoStack(ilgen, i);
       ilgen.Emit(OpCodes.Ldelem_Ref);
       var paramType = parameters[i].ParameterType;
       ilgen.Emit(
            paramType.IsValueType ? OpCodes.Unbox Any : OpCodes.Castclass,
            paramType);
   ilgen.Emit(OpCodes.Newobj, ctor);
    ilgen.Emit(OpCodes.Ret);
   return (Func<object[], object>) dm.CreateDelegate(typeof(Func<object[], object>));
```

#### 3.4.3 Rozwiązanie 2 - FullEmitFunction

Tutaj podobnie jak dla PartialEmitFunction cały algorytm zawarty jest w metodzie Resolve. Wygląda ona identycznie jak w rozwiązaniu 1 - docelowy obiekt jest tworzony przy pomocy funkcji, która woła w sobię metodę GetObject. Jeśli funkcji nie ma w zapisanej w pamięci, to ją tworzymy i zapisuje. Na końcu ją wywołujemy.

Metoda GetObject wygląda trochę inaczej. Nie pobieramy tutaj żadnych dodatkowych informacji, tylko od razu wywołujemy metodę CreateInstanceFunction, która zwróci nam instancję obiektu oczekiwanego typu. Na koniec również wywołujemy callback afterObjectCreate i zwracamy nasz obiekt.

```
private object GetObject(ContainerMember containerMember,
    Action<object, ContainerMember> afterObjectCreate)
{
    var obj = CreateInstanceFunction(containerMember);
    afterObjectCreate(obj, containerMember);
    return obj;
}
```

CreateInstanceFunction ma jeden dodatkowy krok względem rozwiązania 1. Na początku również sprawdzamy, czy mamy utworzoną funkcję, która umie zwrócić obiekt docelowego typu. Jeśli nie, to przy pomocy metody CreateObjectFunction tworzymy taką funkcję, a następnie zapisujemy ją w pamięci podręcznej (również w strukturze Dictionary, której kluczem jest type, a wartością jest typ pomocniczy FullEmitFunction-Result, który ma tylko jedną właściwość - Result typu funkcja). Następnym krokiem jest zwalidowanie zapisanych danych dla typów przy pomocy metody ValidateTypesCache. Na końcu funkcji tworzymy obiekt i go zwracamy. Tutaj funckja jako argument przyjmuje dwa słowniki. Pierwszy zawiera informacje o typie (kluczem jest typ, a wartością obiekt ContainerMember), a drugi informacje o indeksie typu (kluczem jest liczba oznaczając hasz danego typu, a wartością typ).

Najpierw opiszę metodę ValidateTypesCache, ponieważ nie wywołuje ona w sobie żadnych innych metod.

W pierwszym kroku metody ValidateTypesCache sprawdzamy, czy od ostatniego zapisywania danych o typach w pamięci podręcznej jakiś typ został zarejestorwany w kontenerze (lub czy jest to pierwsze zapisanie tych danych). Jeśli tak, to tworzymy z

zarejestrowanych typów tworzymy słownik, w którym kluczem jest hasz typu, a wartością typ. Potem aktualizujemy liczbę aktualnie zarejestrowanych typów.

Metoda CreateObjectFunction jest dużo bardziej rozbudowana niż w rozwiązaniu 1. W niej również korzystamy z metod z przestrzeni nazw Reflection.Emit.

Na początku tworzymy DynamicMethod i z niej pobieramy ILGenerator, w którym będziemy przechowywać listę kroków niezbędnych do utworzenia docelowego obiektu. Dla każdego z parametrów konstruktora wywołujemy metodę CreateObjectFunction-Private, która uzupełni listę kroków o tworzenie pośrednich obiektów. To w tym miejscu jest główna różnica między oboma rozwiązaniami - w pierwszym rozwiązaniu w liście kroków nie przejmowaliśmy się utworzeniem pośrednich obiektów, ponieważ przychodziły one jako parametr. W tym rozwiązaniu lista kroków będzie również zawierać kroki do utworzenia wszystkich obiektów pośrednich (obiektów wymaganych przez konstruktory).

Dalsze operacje są takie same jak w rozwiązaniu 1 - do listy kroków dodajemy operację, która stworzy obiekty przy pomocy danego konstruktora i umieści go na szczycie stosu, a następnie dodajemy operację, który zwróci nam obiekt ze szczytu stosu.

Na końcu ze zmiennej typu DynamicMethod tworzymy delegata i go zwracamy. Delegat będzie przyjmował dwa parametry - oba typu Dictionaty. Jeden z informacjami o type, a drugi z informacjiami o indeksie typu.

```
private FullEmitFunctionResult CreateObjectFunction(ContainerMember containerMember,
    IReadOnlyDictionary<Type, ContainerMember> registeredTypesCache)
   var dm = new DynamicMethod(
        $"Create {containerMember.Constructor.DeclaringType?.FullName.Replace('.', '_')}",
        typeof(object),
        new[] {typeof(Dictionary<Type, ContainerMember>), typeof(Dictionary<int, Type>)},
        typeof(Container).Module, true);
    var ilgen = dm.GetILGenerator();
    foreach (var parameter in containerMember.Parameters)
        CreateObjectFunctionPrivate(parameter.ParameterType, registeredTypesCache, ilgen,
           new Dictionary<Type, LocalBuilder>());
    ilgen.Emit(OpCodes.Newobj, containerMember.Constructor);
    ilgen.Emit(OpCodes.Ret);
    var func = dm.CreateDelegate(
        typeof(Func<Dictionary<Type, ContainerMember>, Dictionary<int, Type>, object>));
    return new FullEmitFunctionResult
        Result =
           (Func<Dictionary<Type, ContainerMember>, Dictionary<int, Type>, object>)func
```

W metodzie CreateObjectFunctionPrivate mamy trzy przypadki. W pierwszych dwóch przypadkach pomijamy obiekty, które zostały zarejestrowane jako Instance albo FactoryObject (określa to parametr ShouldCreateCache z obiektu typu ContainerMember). Pierwszy przypadek, to gdy typu jest Transient (obiekt został zarejestrowany jako Transient).

Wtedy dla każdego z parametrów konstruktora wywołujemy rekurencyjnie tę metodę (CreateObjectFunctionPrivate), a na koniec do listy kroków dodajemy operację, która stworzy obiekty przy pomocy danego konstruktora i umieści go na szczycie stosu.

W drugim przypadeku typ musi być singletonem (został on zarejestrowany jako Singleton, PerThread lub PerHttpContext).

Na początku sprawdzamy czy już wcześniej natrafiliśmy na ten typ. Jeśli tak, to z pamięci podręcznej pobieramy zmienną lokalną dla danego typu, a następnie do listy kroków dodajemy operację, która doda na szczyt stosu obiekt z tej zmiennej. Jeśli nie, to najpierw tworzymy nową zmienną lokalną dla danego typu i zapisuje ją w pamięci podręcznej (wykorzystujemy do tego słownik, gdzie kluczem jest typ, a wartością obiekt typu LocalBuilder). Następnie wywołujemy metodę AddObjectCreatedBy-ObjectLifetimeManager. Na końcu dodajemy dwie operacje. Pierwsza z nich zdejmie obiekt ze szczytu stosu i zapisze go w zmiennej lokalnej, a druga umieści na szczycie stosu obiekt z tej zmiennej lokalnej. Jest to po to, ponieważ na szczycie stosu chcemy mieć dany obiekt, ale również chcemy zapamiętać sobie dany obiekt, aby nie trzeba było go tworzyć, jeśli będzie potrzebny poraz drugi (obiekt jest singletonem, więc za każdym razem będziemy chcieli mieć ten sam obiekt - w kontekście tworzenia danego

```
private void CreateObjectFunctionPrivate(Type type,
    IReadOnlyDictionary<Type, ContainerMember> registeredTypesCache, ILGenerator ilgen,
    IDictionary<Type, LocalBuilder> localSingletons)
   var containerMember = registeredTypesCache.GetValue(type);
    if (IsTransient(containerMember) && containerMember.ShouldCreateCache)
        foreach (var parameter in containerMember.Parameters)
            CreateObjectFunctionPrivate(parameter.ParameterType, registeredTypesCache,
                ilgen, localSingletons);
        ilgen.Emit(OpCodes.Newobj, containerMember.Constructor);
    else if (IsSingleton(containerMember) && containerMember.ShouldCreateCache)
        if (localSingletons.ContainsKey(type))
            ilgen.Emit(OpCodes.Ldloc, localSingletons[type]);
        }
        else
            var localSingleton = ilgen.DeclareLocal(type);
            localSingletons.Add(type, localSingleton);
            AddObjectCreatedByObjectLifetimeManager(type, ilgen, containerMember);
            var localVariable = localSingletons[type];
            ilgen.Emit(OpCodes.Stloc, localVariable);
            ilgen.Emit(OpCodes.Ldloc, localVariable);
    }
    else
    {
        AddObjectCreatedByObjectLifetimeManager(type, ilgen, containerMember);
}
```

typu, czyli jednej operacji Resolve).

Metoda AddObjectCreatedByObjectLifetimeManager, za wyjątkiem pierwszej operacji jaką jest stworzenie zmiennej lokalnej typu Type, zawiera jedynie operacje, które dodają kolejne kroki do listy kroków:

- 1. Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu drugi parametr (będzie nim słownik z indeksami typów).
- 2. Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu hasz danego typu.
- Dodaj do listy kroków operację, która pobierze ze szczytu stosu słownik i indeks, a umieści na jego szczycie element znajdujący się pod danym kluczem w słowniku.

```
private static bool IsTransient(ContainerMember containerMember)
{
    return containerMember.ObjectLifetimeManager is TransientObjectLifetimeManager;
}

private static bool IsSingleton(ContainerMember containerMember)
{
    return containerMember.ObjectLifetimeManager is SingletonObjectLifetimeManager ||
        containerMember.ObjectLifetimeManager is ThreadObjectLifetimeManager ||
        containerMember.ObjectLifetimeManager is HttpContextObjectLifetimeManager;
}
```

- 4. Dodaj do listy kroków operację, która zdejmie obiekt ze szczytu stosu i zapisze go w zmiennej lokalnej.
- 5. Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu pierwszy parametr (będzie nim słownik z informacjami o typach).
- Dodaj do listy kroków operację, która umieści na szczycie stosu obiekt ze zmiennej lokalnej.
- 7. Dodaj do listy kroków operację, która zdejmie ze szczytu stosu słownik i typ, a umieści na jego szczycie element znajdujący się pod danym kluczem w słowniku.
- 8. Dodaj do listy kroków operację, która zdejmie obiekt ze szczytu stosu (będzie to obiekt typu ContainerMember), wywoła na nim metodę, która zwróci menadżer czasu życia obiektu i na szczycie stosu umieści rezultat tej metody.
- 9. Dodaj do listy kroków operację, która zdejmie obiekt ze szczytu stosu (będzie to obiekt typu IObjectLifeTimeManager), wywoła na nim metodę, która zwróci instancję obiektu i na szczycie stosu umieści rezultat tej metody.
- 10. Dodaj do listy kroków operację, która zrzutuje obiekt ze szczytu stosu na odpowiedni typ.

Po wykonaniu tych 10 operacji na szczycie stosu znajdzie się obiekt danego typu utworzony przy pomocy menadżera czasu życia.

Trzeci przypadek zachodzi gdy typ został zarejestrowany jako Instance, FactoryObject lub przy pomocy własnego menadżera czasu życia (implementacji interfejsu IObjectLifetimeManager).

W tej sytuacji wywołujemy po prostu metodę AddObjectCreatedByObjectLifetimeManager.

```
private void AddObjectCreatedByObjectLifetimeManager(Type type, ILGenerator ilgen,
   ContainerMember containerMember)
   if (containerMember.ObjectLifetimeManager.ObjectFactory == null)
        containerMember.ObjectLifetimeManager.ObjectFactory =
            () => CreateInstanceFunction(containerMember);
   var localTypeVariable = ilgen.DeclareLocal(typeof(Type));
    ilgen.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
    EmitHelper.EmitIntOntoStack(ilgen, containerMember.GetHashCode());
    ilgen.Emit(OpCodes.Call, typeof(Dictionary<int, Type>).GetMethod("get_Item"));
    ilgen.Emit(OpCodes.Stloc, localTypeVariable);
    ilgen.Emit(OpCodes.Ldarg 0);
    ilgen.Emit(OpCodes.Ldloc, localTypeVariable);
    ilgen.Emit(OpCodes.Call,
        typeof(Dictionary<Type, ContainerMember>).GetMethod("get_Item"));
    ilgen.Emit(OpCodes.Call,
        typeof(ContainerMember).GetMethod("get_ObjectLifetimeManager", Type.EmptyTypes));
    ilgen.Emit(OpCodes.Call,
        typeof(IObjectLifetimeManager).GetMethod("GetInstance", Type.EmptyTypes));
    ilgen.Emit(type.IsValueType ? OpCodes.Unbox_Any : OpCodes.Castclass, type);
```

# 4 Testy wydajnościowe

Do przeprowadzania testów wydajnościowych stworzyłem osobną aplikację w której utworzyłem 4 przypadki testowe:

- Przypadek testowy A,
- Przypadek testowy B,
- Przypadek testowy C,
- Przypadek testowy D.

Dla każdego z przypadków sprawdzany jest czas wykoniania operacji "Resolve" dla różnych rodzajów rejestracji (operacji Register). Testy zostały wykonane dla następujących wariantów rejestracji:

- Register as Singleton,
- Register as Transient,
- Register as TransientSingleton,
- Register as PerThread (dla niektórych przemysłowych rozwiązań PerScope),
- Register as FactoryMethod.

Każdy z testów dla każdego rozwiązania był uruchamiany w osobnym procesie. Każdy test był uruchamiany 100 razy, a w wynikach zostały przedstawione następujące czasy: minimalny, maksymalny i średni.

#### 4.0.1 Register as Singleton

Każdy typ jest zarejestrowany jako "Singleton", czyli obiekt jest tworzony raz, a następnie cały czas zwracany.

#### 4.0.2 Register as Transient

Każdy typ jest zarejestrowany jako "Transient", czyli za każdym razem jest tworzony nowy obiekt.

#### 4.0.3 Register as TransientSingleton

Każdy typ jest zarejestrowany jako "Transient" za wyjątkiem typów, które maja konstruktor bezparametrowy - są one zarejestrowane jako "Singleton".

#### 4.0.4 Register as PerThread

Każdy typ jest zarejestrowany jako "PerThread", czyli obiekt jest tworzony raz dla każdego wątku, a następnie w obrębie tego wątku cały czas zwracany.

#### 4.0.5 Register as FactoryMethod

Typ główny jest zarejestrowany jako "FactoryMethod", czyli jako funkcja, która zwraca nam obiekt danego typu.


## 4.1 Przypadek testowy A

#### 4.1.1 Opis

W tym teście mamy zdefiniowanych 11 typów. Każdy z nich przymuje w konstruktorze o jeden parametr mniej niż typ poprzedni (czyli przyjmują one kolejno od 10 do 0 parametrów w konstruktorze). Typem głównym, a zarazem typem o największej liczbie parametrów, jest typ "TestA". Przyjmuje on w konstruktorze 10 parametrów następujących typów: "TestA0", "TestA1", "TestA2", "TestA3", "TestA4", "TestA5", "TestA6", "TestA7", "TestA8", "TestA9". Każdy z tych 10 typów w konstruktorze przyjmuje tyle parametrów, jaki ma numerek w nazwie (czyli obiekt typu "TestA0" ma konstruktore bezparametrowy, obiekt typy "TestA1" ma konstuktor z jednym parametrem; i tak dalej aż do typu "TestA9", który ma konstruktor z dziewięcioma parametrami). Wszystkie typy jako parametry w konstruktorze przyjmuje obiekty typów z niższymi numerkami (czyli obiekt typu "TestA1" w konstruktorze przyjmuje obiekt typu "TestA0", obiekt typu "TestA2" przymuje w konstruktorze obiekty typów "TestA0" i "TestA1"; i tak dalej aż do typu "TestA9", który w konstruktorze przyjmuje obiekty z typami od "TestA0" do "TestA8"). Graf zależności poszczególnych typów został przedstawiony na Rys. 1.

Łatwo wywnioskować, że tworząc obiekty poszczególnych typów ilość tworzonych obiektów rośnie dwukrotnie:

- TestA0 1 obiekt,
- TestA1 2 obiekty (obiekt typu TestA1 i obiekt typu TestA0),
- TestA2 4 obiekty (obiekt typu TestA2, obiekt typu TestA1 2 obiekty, obiekt typu TestA0 1 obiekt),
- TestA3 8 obiektów (obiekt typu TestA3, obiekt typu TestA2 4 obiekty, obiekt typu TestA1 - 2 obiekty, obiekt typu TestA0 - 1 obiekt),
- TestA4 16 obiektów,



Rys. 1: Graf zależności dla testu A.

- TestA5 32 obiektów,
- TestA6 64 obiektów,
- TestA7 128 obiektów,
- TestA8 256 obiektów,
- TestA9 512 obiektów,
- TestA 1 024 obiektów.

Zatem tworząc nasz główny obiekt typu TestA, tworzymy: 1 obiekt typu TestA, 1 obiekt typu TestA9, 2 obiekty typu TestA8, 4 obiekty typu TestA7, 8 obiektów typu TestA6, 16 obiektów typu TestA5, 32 obiektów typu TestA4, 64 obiektów typu TestA3, 128 obiektów typu TestA2, 256 obiektów typu TestA1 i 512 obiektów typu TestA0 - co w sumie daje 1024 obiekty.

### 4.1.2 Wyniki dla Singleton

Ilość	1 min may aya				10			100		1000		
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
LightInject	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ninject	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	7	6
NiquIoCPartial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NiquIoCFull	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
SimpleInjector	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
StructureMap	9	10	9	9	10	9	9	10	9	10	11	10
Unity	7	8	7	7	8	7	7	8	7	8	8	8
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dla tego testu najlepiej poradziły sobie dwa z najpopularniejszych rozwiązania - Windsor i Aurofac. Rozwiązanie NiquIoCPartial uplasowało się na 3 miejscu. Najsłabiej poradził sobie pozostałę najpopularniejsze rozwiązania: StructureMap, Unity oraz Ninject. Pozostałe rozwiązania miały zbliżone czasy.

#### 4.1.3 Wyniki dla Transient

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	6	7	6	58	63	59	584	609	587
DryIoc	14	14	14	14	15	15	16	16	16	29	30	29
Grace	15	16	15	15	16	16	18	19	18	37	38	37
LightInject	10	10	10	10	10	10	11	12	11	19	20	19
Ninject	10	12	11	88	95	90	864	1035	882	8745	9610	8934
NiquIoCPartial	1	1	1	3	3	3	19	22	19	171	198	173
NiquIoCFull	8	9	8	8	9	8	9	10	9	18	19	18
SimpleInjector	13	14	13	13	14	14	15	15	15	28	30	29
StructureMap	10	10	10	13	14	14	53	55	54	414	457	417
Unity	8	9	8	16	17	16	88	91	88	803	961	813
Windsor	1	2	1	16	21	16	152	192	155	1511	1799	1529

W tym teście jest już spora rozbieżność czasów. Gdy mamy tylko 1 operację najlepiej radzi sobie Autofac, a zaraz za nim NiquIoCPartial i Windsor. Najsłabiej natomiast SimplyInjector, DryIoc i Grace. Pozostałe rozwiązania wypadły przeciętnie i bliżej im było do czasów najgorszych, niż najlepszych.

Dla 10 operacji sytuacja zaczyna się lekko zmieniać. Tym razem znacząco najlepiej radzi

sobie NiquIoCPartial (ponad dwa razy lepiej niż drugi Autofac). Kolejne miejsca należą do NiquIoCFull i LightInject. Pozostałe rozwiązania miały podobne, trochę słabsze czasy. Wyjątkiem jest jedynie Ninject, który poradził sobie najgorzej i jego czas jest ponad 5 razy większy niż dla rozwiązania z przedostatnim czasem (Windsor).

Przy 100 operacji na prowadzenie wysuneły się mniej popularne rozwiązania. Na pierwszym miejscu jest NiquIoCFull, a kolejne miejsca to LightInject i SimpleInjector. Do grona najsłabszych (Unity, Windsor, Ninject) w tym przypadku dołączył również Autofac, który z drugiego miejsca spadł na ósme. StructureMap miał czasy tylko trochę lepszy niż Autofac. DryIoc, Grace i NiquIoCPartial wypadły akceptowalnie - poradziły sobie trochę gorzej niż trzeci SimpleInjector.

Już dla 1000 operacji od czołówki oddalił się NiquIoCPartial. Na pierwszym miejscu wciąż pozostaje NiquIoCFull, a zaraz za nim LightInject i SimpleInjector. DryIoc i Grace wciąż tochę słabiej, ale wciąż zadowalająco. Pozostałe rozwiązania mają czasy od kilku do kilkunastu razy gorsze.

Warto tutaj zaznaczyć, że najmniejszy wzorst czasu miały kolejno rozwiązania: LightInject, NiquIoCFull, SimpleInjector, DryIoc oraz Grace.

#### 4.1.4 Wyniki dla TransientSingleton

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	6	7	6	53	62	54	531	561	535
DryIoc	18	19	18	19	19	19	20	21	20	31	32	32
Grace	9	10	10	10	10	10	10	11	11	18	19	18
LightInject	14	15	14	14	14	14	14	15	15	20	21	20
Ninject	9	10	10	65	82	67	626	743	641	6297	7218	6463
NiquIoCPartial	1	1	1	2	3	2	14	15	14	120	123	121
NiquIoCFull	5	6	5	5	6	5	6	6	6	10	12	11
SimpleInjector	9	9	9	9	10	9	10	11	10	17	19	17
StructureMap	9	10	10	12	12	12	35	40	36	252	306	256
Unity	8	9	8	14	15	14	73	82	74	659	753	663
Windsor	1	2	1	12	14	12	117	140	119	1161	1302	1177

Przy tym teście dla 1 operacji również najlepiej poradziły sobie Autofac, NiquIoCPartial i Windsor. Trochę gorzej NiquIoCFull. Czasy dla Unity, SimpleInjector, Grace, StructureMap i Ninject są zbliżone, jednak duże. Najgorzej wypadły natomiast LightInject i DryIoc.

Gdy mamy 10 operacji na drugie miejsce wskoczył NiquIoCFull. Na pierwsze przesunął się NiquIoCPartial, a Autofac spadł na miejsce trzecie. Kolejne miejsce zajmują SimpleInjector i Grace. Trochę gorzej poradził sobie Windsor, który z podium spadł na 6 miejsce. Zaraz za nim jest StrutureMap, Unity i LightInject. DryIoc nadal słabo, a ostatnie miejsce zajął Ninject. Dla 100 operacji na pierwszym miejscu znalazł się NiquIoCFull. NiquIoCPartial spadł poza podium i ma czasy zbliżone do LightInject. Na

podium znaleźli się za to SimpleInjector i Grace. DryIoc ma jeszcze akceptowalny czas. Pozostałe rozwiążań bardzo słabo, a ranking zamykają Unity, Windsor i Ninject. Test dla 1000 operacji nie spowodował żadnych zmiań z rankingu. Jedynie różnica czasów pomiędzy pierwszą 5, a pozostały miejscami znacząco się zwiększyła. Dla pierwszej piątki czasy zwrosły około dwukrotkie, a dla pozostały miejsc ponad siedmiokrotnie.

#### 4.1.5 Wyniki dla PerThread

Ilość		1			10			100			1009	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	71	73	71	71	72	71	71	73	72	72	74	72
Grace	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LightInject	50	53	50	50	51	50	50	54	51	50	52	51
Ninject	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	7	6
NiquIoCPartial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NiquIoCFull	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
SimpleInjector	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
StructureMap	9	10	9	9	10	9	9	10	9	10	10	10
Unity	7	8	7	7	8	7	7	8	7	8	9	8
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Czasy dla tego przypadku powinny być zbliżone do czasów dla Singleton, ponieważ wszystko było uruchamiane w jednym wątku. Niestety częć rozwiązań sobie z tym nie poradziła. Czasy zbliżone do czasów dla Singletona posiadają: Autofac, Grace, Ninject, NiquIoCPartial, NiquIoCFull, StructureMap, Unity i Windsor, a dla DryIoC, LightInject i SimpleInjector czasy są od kilka do nawet kilkadziesiąt razy większe.


Jeśli chodzi o najlepsze rozwiązania, to wyglądają one tak samo jak dla Singleton. Pierwsze trzy miejsca to Windsor, Aurofac i NiquIoCPartial. Najsłabiej poradziły sobie LightInject i DryIoc. W drugiej połowie rankingu znalazły się również Unity, Simple-Injector i StructureMap, a tuż za czołówką NiquIoCFull, Grace i Ninject.

# 4.2 Przypadek testowy B

### 4.2.1 Opis

Ten test jest bardzo podobny do przypadku testowego A, tylko dochodzi nam 1 dodatkowy poziom, który wygląda trochę inaczej. W głównym obiekcie "TestB" konstruktor przyjmuje 3 parametry następujących typów: "TestBa10", "TestBb10", "TestBc10". Każdy z tych 3 typów odpowiada typowi "TestA", więc przyjmuje on w konstruktorze 10 parametrów. Dla "TestBa10" są to parametry typów od "TestBa0" do "TestBa9", dla

"TestBb10" są to parametry typów od "TestBb0" do "TestBb9", a dla "TestBc10" są to parametry typów od "TestBc0" do "TestBc9". Zależności tych typów wyglądają tak samo, jak dla typów z przypadku testowego A - rys. 2 przedstawia te zależności.



Rys. 2: Graf zależności dla testu B.

Łatwo wywnioskować, że tworząc obiekty poszczególnych typów ilość tworzonych obiektów rośnie dwukrotnie (tak jak dla testu A):

- TestBa0 1 obiekt,
- TestBa1 2 obiekty (obiekt typu TestBa1 i obiekt typu TestBa0),
- TestBa2 4 obiekty (obiekt typu TestBa2, obiekt typu TestBa1 2 obiekty, obiekt typu TestBa0 1 obiekt),
- TestBa3 8 obiektów (obiekt typu TestBa3, obiekt typu TestBa2 4 obiekty, obiekt typu TestBa1 2 obiekty, obiekt typu TestBa0 1 obiekt),
- TestBa4 16 obiektów,
- TestBa5 32 obiektów,

- TestBa6 64 obiektów,
- TestBa7 128 obiektów,
- TestBa8 256 obiektów,
- TestBa9 512 obiektów,
- TestBa10 1 024 obiektów,
- ...(dla typów od TestBb0 do TestBb10 i od TestBc0 do TestBc10 sytuacja wygląda dokłądnie tak samo jak dla typów od TestBa0 do TestBa10),
- TestB 3 073 obiektów.

Zatem tworząc obiekt typu TestB, tworzymy: 1 obiekt typu TestB, 1 obiekt typu TestBa10, TestBb10 i TestBc10, 1 obiekt typu TestBa9, TestBb9 i TestBc9, 2 obiekty typu TestBa8, TestBb8 i TestBc8, 4 obiekty typu TestBa7, TestBb7 i TestBc7, 8 obiektów typu TestBa6, TestBb6 i TestBc6, 16 obiektów typu TestBa5, TestBb5 i TestBc5, 32 obiektów typu TestBa4, TestBb4 i TestBc4, 64 obiektów typu TestBa3, TestBb3 i TestBc3, 128 obiektów typu TestBa2, TestBb2 i TestBc2, 256 obiektów typu TestBa1, TestBb1 i TestBc1, 512 obiektów typu TestBa0, TestBb0 i TestBc0 - co daje w sumie 3 073 obiektów.

### 4.2.2 Wyniki dla Singleton

Ilość	1 min may aya				10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	8	8	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8
Grace	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
LightInject	6	7	6	6	7	6	6	7	6	6	7	6
Ninject	9	10	9	9	10	9	9	11	10	12	13	12
NiquIoCPartial	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
NiquIoCFull	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SimpleInjector	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
StructureMap	32	33	33	32	33	33	32	34	33	33	34	33
Unity	23	24	23	23	24	23	23	24	24	24	25	24
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dla tego przypadku testowego również najlepiej poradziły sobie najpopularniejsze rozwiązania - Aurofac i Windsor. NiquIoCPartial uplasował się tutaj również na 3 miejscu, jednak z czasemi gorszymi niż dla testu A. Koniec rankingu jest taki sam, czyli StructureMap, Unity oraz Ninject. Tutaj też pozostałe rozwiążania miały zbliżone do siebie czasy, ale ponad 3 razy gorsze niż dla testu A.

#### 4.2.3 Wyniki dla Transient

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	2	2	2	21	25	21	189	201	191	1890	2044	1903
DryIoc	43	44	43	44	45	44	51	52	51	97	100	98
Grace	50	59	51	51	55	52	57	59	58	122	128	124
LightInject	31	33	32	32	33	32	37	38	37	70	73	71
Ninject	36	38	36	276	337	284	2733	3595	2790	28220	29976	28720
NiquIoCPartial	5	5	5	10	10	10	59	79	61	543	633	550
NiquIoCFull	26	27	26	26	27	26	32	33	32	66	68	66
SimpleInjector	40	41	40	40	42	41	47	48	47	95	97	96
StructureMap	33	34	33	45	46	45	167	175	168	1333	1565	1346
Unity	28	29	28	49	50	49	260	271	262	2355	2419	2366
Windsor	6	7	6	49	69	50	476	610	484	4726	5665	4799

W tym teście sytuacja wygląda niemal identycznie jak w teście A, z tą różnica, że czasy są około 3 razy większe.

Dla 1 operację najlepiej radzi sobie Autofac, a tuż za nim NiquIoCPartial i Windsor. Ostatnie trzy miejsca to: SimplyInjector, DryIoc i Grace. Pozostałe rozwiązania wypadły słabo i jeszcze bliżej im do czasów najgorszych.

Gdy mamy 10 operacji najlepiej radzi sobie NiquIoCPartial (również ponad dwa razy lepiej niż drugi Autofac). Kolejne miejsca należą do NiquIoCFull i LightInject. Tutaj również Ninject ma ponad 5 razy gorszy czas niż miejsce przedostatnie, jednakże zajmuje je Grace, a nie Windsor, który jest miejsce wyżej. Tylko trochę lepiej od Windsor poradziły sobie StructureMap, DryIoc i Unity.

Przy 100 operacji pierwsze trzy miejsca zajmują NiquIoCFull, LightInject i SimpleInjector. Tutaj nic się nie zmieniło w stosunku do testu A. Grace z miejsca przedostatniego dla 10 operacji, awansował na miejsce szóste i jego czasy w tym przypadku wyglądają zadowalająco. Trochę lepiej od niego poradziły sobie DryIoc i NiquIocPartial. Grono najsłabszych to: StructureMap, Autofac, Unity, Windsor i Ninject.

Jak można się było spodziewać dla 1000 operacji sytuacja wygląda identycznie jak dla testu A - od czołówki oddalił się NiquIoCPartial, a na pierwszym miejscu wciąż pozostaje NiquIoCFull. LightInject i SimpleInjector są zaraz za nim. DryIoc i Grace słabiej, ale wciąż akceptowalnie. Pozostałe rozwiązania mają czasy o rząd lub dwa większe, niż NiquIocPartial..

Tutaj również najmniejszy wzorst czasu miały rozwiązania: LightInject, NiquIoCFull, SimpleInjector, DryIoc oraz Grace.

#### 4.2.4 Wyniki dla TransientSingleton

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	1	2	1	18	20	18	172	206	173	1698	1832	1709
DryIoc	56	57	56	57	58	57	64	65	64	108	110	109
Grace	30	32	31	31	32	31	35	37	35	69	72	69
LightInject	48	50	48	48	50	48	51	53	51	80	82	80
Ninject	29	34	30	214	239	219	2013	2426	2063	20440	22891	20858
NiquIoCPartial	4	5	5	8	9	8	41	57	42	365	406	368
NiquIoCFull	16	16	16	16	17	16	18	19	18	37	39	38
SimpleInjector	28	28	28	28	29	28	32	34	32	61	62	61
StructureMap	33	34	33	40	46	40	112	123	113	797	915	805
Unity	27	28	27	46	47	46	226	263	228	2016	2305	2032
Windsor	3	5	3	37	46	37	355	435	362	3543	4824	3637

«opis»

### 4.2.5 Wyniki dla PerThread

Ilość	min may aya				10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	246	250	247	246	250	247	246	248	247	246	249	247
Grace	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	14	13
LightInject	409	419	412	409	432	413	409	416	412	409	420	413
Ninject	9	10	9	9	10	9	9	10	10	12	13	13
NiquIoCPartial	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
NiquIoCFull	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SimpleInjector	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	23
StructureMap	32	34	33	32	38	33	33	35	33	33	34	33
Unity	23	25	23	23	24	23	23	24	23	24	25	24
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tutaj również nie wszystkie rozwiązania mają czasy zbliżone do Singleton. Są to te same rozwiązania co dla przypadku testowego B, czyli: Dryloc, Grace, LightInject, SimpleInjector.

Tak samo jak w przypadku Signleton czołówka wygląda następująco: Aurofac, Windsor i NiquIoCPartial. Kolejne miejsca to NiquIoCFull, Ninject i Grace. Najsłabiej poradził sobie rozwiążania LightInject i DryIoc.

## 4.3 Przypadek testowy C

#### 4.3.1 Opis

W tym teście mamy zdefiniowanych 26 typów. 5 z tych typów ma konstruktor bezparametrowy, a pozostałe 21 ma konstuktor z pięcioma parametrami. Typem głównym jest typ "TestC". Obiekt tego typy w konstruktorze przymuje 5 innych obiektów, kolejno następujących typów: "TestC40", "TestC41", "TestC42", "TestC43" i "TestC44". Każdy z tych pięciu typów ma taki sam konstruktor - przyjmuje w nim 5 obiektów o typach z pierwszym numerkiem o 1 mniejszym (czyli przyjmują w konstruktorze obiekty typów od "TestC30" do "TestC34"). Dla typów od "TestC30" do "TestC34" zasad z konstruktorami wygląda tak samo. Na końcu dochodzimy do typów od "TestC00" do "TestC04", które mają konstruktor bezparametrowy. Rys. 3 przedstawia graf zależności typów dla tego przypadku testowego.



Rys. 3: Graf zależności dla testu C.

Łatwo wywnioskować, że tworząc obiekty poszczególnych typów ilość tworzonych obiektów rośnie ponad dziesięciokortnie:

- typy od TestC00 do TestC04 1 obiekt,
- typy od TestC10 do TestC14 6 obiektów (obiekt danego typu plus 5 obiektów typów od TestC00 do TestC04),

- typy od TestC20 do TestC24 31 obiektów (obiekt danego typu plus 5 obiektów typów od TestC10 do TestC14),
- typy od TestC30 do TestC34 156 obiektów,
- typy od TestC40 do TestC44 781 obiektów,
- TestC 3 906 obiektów.

Zatem tworząc obiekt typu TestC, tworzymy: 1 obiekt typu TestC, 5 obiektów typów od TestC40 do TestC44, 25 obiektów typów od TestC30 do TestC34, 125 obiektów typów od TestC20 do TestC24, 625 obiektów typów od TestC10 do TestC14, 3 125 obiektów typów od TestC00 do TestC04 - co daje w sumie 3 906 obiektów.

#### 4.3.2 Wyniki dla Singleton

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Grace	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LightInject	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ninject	6	6	6	6	6	6	6	7	6	9	10	9
NiquIoCPartial	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NiquIoCFull	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SimpleInjector	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
StructureMap	22	23	22	22	23	22	22	23	22	23	24	23
Unity	15	16	15	15	16	15	15	16	15	16	17	16
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

«opis»

#### 4.3.3 Wyniki dla Transient

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	2	2	2	23	25	24	229	250	231	2274	2419	2288
DryIoc	39	41	39	40	41	40	47	48	47	98	100	99
Grace	61	63	61	62	65	62	73	74	73	153	163	155
LightInject	36	37	36	36	39	37	43	49	44	86	88	86
Ninject	38	42	39	345	375	353	3430	4043	3511	36072	42914	37642
NiquIoCPartial	3	4	4	10	11	10	72	80	74	683	781	690
NiquIoCFull	31	33	31	31	33	32	38	41	38	81	83	82
SimpleInjector	40	42	41	41	43	41	49	51	49	115	117	116
StructureMap	26	27	26	40	42	40	178	207	181	1520	1810	1540
Unity	18	19	19	47	51	47	315	369	318	2995	3359	3015
Windsor	7	8	7	61	82	62	594	769	608	5898	7708	6037

«opis»

# 4.3.4 Wyniki dla TransientSingleton

Ilość	1			10		100			1000			
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	1	2	2	19	20	20	184	198	187	1810	1898	1831
DryIoc	58	70	58	59	62	59	65	68	65	105	107	106
Grace	23	24	23	23	24	23	25	26	25	44	45	44
LightInject	52	54	52	52	55	53	55	57	56	82	85	83
Ninject	25	30	26	199	231	203	1903	2364	1951	19137	22595	19626
NiquIoCPartial	3	3	3	6	7	6	38	46	39	347	359	349
NiquIoCFull	12	13	12	12	13	12	13	14	14	25	26	25
SimpleInjector	21	22	21	21	22	21	23	24	24	44	45	44
StructureMap	23	23	23	30	31	30	80	84	80	549	593	553
Unity	18	18	18	39	41	40	242	258	243	2258	2428	2272
Windsor	3	3	3	34	41	35	338	400	343	3368	4115	3429

«opis»

# 4.3.5 Wyniki dla PerThread

Ilość		1			10			100			1000	
	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DryIoc	157	162	158	157	160	158	157	160	158	158	161	158
Grace	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8
LightInject	525	556	529	525	551	530	525	558	530	525	550	529
Ninject	6	7	6	6	6	6	6	7	6	9	10	9
NiquIoCPartial	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NiquIoCFull	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SimpleInjector	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	16
StructureMap	22	23	22	22	23	22	22	23	22	23	73	24
Unity	15	16	15	15	16	15	15	16	15	16	17	16
Windsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

«opis»


# 4.4 Przypadek testowy D

#### 4.4.1 Opis

W tym teście mamy zdefiniowanych 51 typów. 10 z tych typów ma konstruktor bezparametrowy, a pozostałe 41 ma konstuktor z dziesięcioma parametrami. Typem głównym jest typ "TestD". Obiekt tego typy w konstruktorze przymuje 10 innych obiektów, kolejno następujących typów: "TestD40", "TestD41", "TestD42", "TestD43", "TestD44", "TestD45", "TestD46", "TestD47", "TestD48", "TestD49". Każdy z tych 10 typów w konstruktorze przyjmuje 10 obiektów o takich samych typach, ale z pierwszym numerkiem o 1 mniejszym (czyli obiekty typów od "TestD40" do "TestD49", przyjmują w konstruktorze obiekty typów od "TestD30" do "TestD39"). Dla typów od "TestD30" do "TestD39" zasad z konstruktorami wygląda tak samo. Na końcu dochodzimy do typów od "TestD00" do "TestD09", które mają konstruktor bezparametrowy. Rys. 4 przedstawia graf zależności typów dla tego przypadku testowego.

Łatwo wywnioskować, że tworząc obiekty poszczególnych typów ilość tworzonych obiektów rośnie ponad dziesięciokortnie:

- typy od TestD00 do TestD09 1 obiekt,
- typy od TestD10 do TestD19 11 obiektów (obiekt danego typu plus 10 obiektów typów od TestD00 do TestD09),
- typy od TestD20 do TestD29 111 obiektów (obiekt danego typu plus 10 obiektów typów od TestD10 do TestD19),
- typy od TestD30 do TestD39 1 111 obiektów,



Rys. 4: Graf zależności dla testu D.

- typy od TestD40 do TestD49 11 111 obiektów,
- TestD 111 111 obiektów.

Zatem tworząc obiekt typu TestD, tworzymy: 1 obiekt typu TestD, 10 obiektów typów od TestD40 do TestD49, 100 obiektów typów od TestD30 do TestD39, 1 000 obiektów typów od TestD20 do TestD29, 10 000 obiektów typów od TestD10 do TestD19, 100 000 obiektów typów od TestD00 do TestD00 do TestD09 - co daje w sumie 111 111 obiektów..

#### 4.4.2 Wyniki dla Singleton

Ilość		1			10	
	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0
DryIoc	10	10	10	10	10	10
Grace	16	17	16	16	17	16
LightInject	14	14	14	14	15	14
Ninject	21	22	21	21	22	21
NiquIoCPartial	8	9	9	8	9	8
NiquIoCFull	18	19	18	18	19	18
SimpleInjector	11	12	11	11	12	11
StructureMap	49	50	49	49	50	49
Unity	52	53	52	52	54	52
Windsor	0	0	0	0	0	0

Podobnie jak dla przypadku testowego A, tutaj również najlepiej poradziły sobie najpopularniejsze rozwiązania - Windsor i Aurofac. Na trzecim miejscu znajduje się rozwiązanie NiquIoCPartial. Najsłabiej poradził sobie rozwiązania StructureMap i Unity.

#### 4.4.3 Wyniki dla Transient

Ilość		1			10	
	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	136	160	147	1161	1279	1188
DryIoc	979	996	982	1013	1025	1015
Grace	1413	1472	1426	1465	1558	1495
LightInject	797	831	812	841	878	853
Ninject	1016	1179	1039	10072	11599	10307
NiquIoCPartial	36	38	37	285	291	287
NiquIoCFull	566	576	569	619	661	631
SimpleInjector	177	179	178	205	212	206
StructureMap	102	110	103	586	603	591
Unity	150	200	152	1073	1183	1080
Windsor	177	261	182	1797	2421	1827

Dla tego testu rozbierzność czasów jest dość duża.

Gdy mamy tylko 1 operację najlepiej radzi sobie NiquIoCPartial. Czasy pozostały są znacząco większe. Najsłabiej poradziły sobie Grace, Ninject, DryIoc i LightInject. Dla 10 operacji znacząco najlepiej radzi sobie SimplyInjector i NiquIoCPartial. Czołówkę zamykają StrucutreMap i NiquIoCFull. Pozostałe rozwiązania miały podobne, dużo słabsze czasy. Wyjątkiem jest ponownie Ninject, którego czasy są kilkukrotnie większe. W tym przypadku najmniejszy wzorst czasu miały kolejno rozwiązania: DryIoc, SimpleInjector, LightInject, Grace oraz NiquIoCFull.

#### 4.4.4 Wyniki dla TransientSingleton

Ilość		1			10	
	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	77	84	78	893	964	910
DryIoc	905	922	910	936	983	942
Grace	374	386	376	381	396	383
LightInject	1285	1358	1310	1297	1360	1316
Ninject	503	572	511	4732	5620	4818
NiquIoCPartial	17	18	17	100	104	101
NiquIoCFull	144	151	145	151	159	152
SimpleInjector	85	87	86	91	93	91
StructureMap	60	69	61	165	173	167
Unity	115	140	116	683	771	689
Windsor	85	102	87	852	965	864

«opis»

#### 4.4.5 Wyniki dla PerThread

Ilość		1			10	
	min	max	avg	min	max	avg
Autofac	0	0	0	0	0	0
DryIoc	1042	1051	1045	1042	1051	1044
Grace	28	28	28	28	28	28
LightInject	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ninject	21	22	21	21	22	21
NiquIoCPartial	8	9	9	8	10	9
NiquIoCFull	18	18	18	18	18	18
SimpleInjector	46	48	46	46	48	46
StructureMap	49	51	49	49	51	49
Unity	52	53	52	52	53	52
Windsor	0	0	0	0	0	0

Tutaj tak samo jak dla przypadku testowego A czasy powinny być zbliżone do czasów dla Singleton. Niestety dla tego testu również nie wszystkie rozwiązania sobie z tym poradziły. Dużo słabsze czasy niż w przypadku Singleton miały rozwiązania: Dryloc, Grace, LightInject, SimpleInjector.

Zarówno dla 1 jak i 10 powtórzeń najlepiej radzi sobie Autofac i Windsor. Podium ponownie zamyka NiquIoCPartial.

Najgorzej poradził sobie tutaj LightInject, który trwał ponad 20 minut (stąd w rozwiążaniu czas "-1"). Dryloc również poradził sobie bardzo słabo - czasy ponad 20 raz gorsze niż rozwiążanie na miejscu o 1 wyższym (Unity).

# 5 Podsumowanie

<parę słów na koniec>

# Literatura

- [1] Mark Seemann, Dependency Injection in .NET, 2012
- [2] Serge Lidin, Expert .NET 2.0 IL Assembler, 2006