#### Introducció:

Existeixen moltes maneres d'autenticar usuaris: consultant els logins/passwords locals dins la parella d'arxius /etc/passwd i /etc/shadow, o bé consultant-los en un servidor LDAP, o en una base de dades relacional convencional, o bé a través de tarjetes hardware, o via reconeixement d'empremtes dactilars, etc.

Això pels desenvolupadors és un problema, perquè per a què els seus programes (com ara *login, gdm, sudo, su, ftp, nfs, ssh,...)* suportin tots aquests diferents mètodes d'autenticació, han de programar explícitament cada mètode per separat (a més de què si aparegués un altre mètode nou, s'hauria de recompilar el programa per a què el suportés -en el cas que fos possible-, o bé reescriure de nou el programa sencer.

PAM és un conjunt de llibreries (bàsicament "libpam.so" però no només) que fan d'intermediàries entre els mètodes d'autenticació i els programes que els fan servir, permetent la possibilitat de desenvolupar programes de forma independent a l'esquema d'autenticació a utilitzar. La idea és que un programa, gràcies a haver estat desenvolupat mitjançant les llibreries PAM, pugui fer servir un/s determinat/s mòdul/s binaris (o un/s altre/s, segons el que interessi) que s'encarregui/n de la "feina bruta" d'autenticació. El/s mòdul/s concret/s a utilitzar pel programa en un determinat moment l'escollirà l'administrador del sistema, el qual podrà canviar de mòdul (de /etc/shadow a LDAP per exemple), si així ho desitgés, sense que el programa corresponent notés la diferència.

Resumint: PAM facilita la vida als desenvolupadors perquè en comptes d'escriure una complexa capa d'autenticació pels seus programes simplement han d'escriure un "hook" a PAM, i també facilita la vida als administradors perquè poden configurar l'autenticació dels programes que la necessiten d'una forma centralitzada i comú sense necessitat de recordar cada model separat per cada programa.

Els fitxers relacionats amb PAM són:

- **1.**-Els mòduls, ubicats a "/lib/security" (a Fedora) o a "/lib/x64\_64-linux-gnu/security" (a Ubuntu). Molts s'instal.len "de sèrie" juntament amb les llibreries PAM però també poden ser "de tercers". En qualsevol cas, cada mòdul implementa un mètode d'autenticació diferent i bàsicament pot retornar dos valors: "èxit" (PAM SUCCESS) o "fallada" (PAM PERM DENIED o altres equivalents).
- 2.-Els fitxers de configuració dels mòduls anteriors (si és que en tenen), ubicats a "/etc/security".
- **3.**-Els fitxers de configuració proporcionats per cada aplicació, encarregats d'establir quins mètodes d'autenticació utilitzarà aquesta. Són fitxers de text que tenen com a nom el nom de l'aplicació associada i estan ubicats dins del directori /etc/pam.d.

### **Mòduls:**

Respecte el punt **1.** , dir que alguns dels mòduls oficials més importants són els següents (consulteu <a href="http://www.linux-pam.org/Linux-PAM-html/sag-module-reference.html">http://www.linux-pam.org/Linux-PAM-html/sag-module-reference.html</a> o bé la pàgina del manual anomenada "pam\_xxx" per saber-ne més):

NOTA: A Ubuntu aquests mòduls -i molts altres- es troben dins del paquet "libpam-modules" (instal.lat per defecte al sistema). A Fedora es troben al paquet "pam" (també instal.lat per defecte).

pam_unix.so  Realitza l'autenticació mitjançant el mèrode tradicional (/etc/passwd i /etc/shadow). Si es vol realitzar l'autenticació contra usuaris/contrasenyes guardats a bases de dades BerkeleyDB es pot fer servir llavors el mòdul pam_userdb.so si es vol realitzar l'autenticació contra un altre arxiu qualsevol que contingui una llista d'usuaris, es pot fer servir pam_listfle.so  pam_permit.so  Sempre retorna fallada. Generalment s'executa si cap altre mòdul ha tingut èxit  Sempre retorna èxit (per tant, no hi ha autenticació, usant-se llavors l'usuari nobody)  pam_cracklib.so  Només és un mòdul de tipus "password" (veure més avall). S'assegura que la contrasenya emprada tingui un nivell de seguretat suficient segons les regles establertes (longitud, variabilitat, etc).Hi ha un altre mòdul similar anomenat pam_pwquality.so una mica més modern (però no ve dins del paquet "oficial"). Un altre encara és pam_passwdqc.so (programat per la gent del John The Ripper).  pam_succeed_if.so  Comprova que, en canviar una contrasenya, no hagi sigut utilitzada prèviament algun cop anteriorment  pam_succeed_if.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el valor d'una o més característique específicades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  pam_time.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinad/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinad/s terminal/s local/s o bé determinad/se amàquina/es remota/es -comprovant el seu nom o la seva IP  pam_tally2.so  Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix  pam_salogs.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  pam_finitis.so  DEPRECATED  pam_securetty.so  Exableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes erroines (menys del qual sempre retornarà "fallado" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qua		
pam_permit.so  Sempre retorna èxit (per tant, no hi ha autenticació, usant-se llavors l'usuari nobody)  pam_cracklib.so  Només és un mòdul de tipus "password" (veure més avall). S'assegura que la contrasenya emprada tingui un nivell de seguretat suficient segons les regles establertes (longitud, variabilitat, etc).Hi ha un altre mòdul similar anomenat pam_pam_puquality.so una mica més modern (però no ve dins del paquet "Oricial"). Un altre encara és pam_passwdqc.so (programat per la gent del John The Ripper).  pam_succeed_if.so  Comprova que, en canviar una contrasenya, no hagi sigut utilitzada prèviament algun cop anteriorment  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el valor d'una o més característiques especificades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinad/se màquina/es remota/es-comprovant el seu nom o la seva IP  pam_time.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix pam_faildelay.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  pam_limits.so  DEPRECATED  pam_limits.so  DEPRECATED  (n° maxim de processos permesos, n° maxim de fixers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de System (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (n'existentiva l'existentiva l'intifixXx" a man system.d.exec)  pam_necuretty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al rotot Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de rotot des de qualsevol terminal pam_notok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a	pam_unix.so	Si es vol realitzar l'autenticació contra usuaris/contrasenyes guardats a bases de dades BerkeleyDB es pot fer servir llavors el mòdul <b>pam_userdb.so</b> Si es vol realitzar l'autenticació contra un altre arxiu qualsevol que contingui una llista
pam_cracklib.so Només és un mòdul de tipus "password" (veure més avall). S'assegura que la contrasenya emprada tingui un nivell de seguretat suficient segons les regles establetes (longitud, variabilitat, etc).Hi ha un altre mòdul similar anomenat pam_pwquality.so una mica més modern (però no ve dins del paquet "oficial"). Un altre encara és pam_passwdqc.so (programat per la gent del John The Ripper).  Comprova que, en canviar una contrasenya, no hagi sigut utilitzada prèviament algun cop anteriorment  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el valor d'una o més característiques especificades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinada/es màquina/es remota/es -comprovant el seu nomo o la seva IP  pam_time.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet  pam_tally2.so  Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix  pam_lastlog.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  pam_faildelay.so  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la cont. escribi indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemActions als usuaris (nº màxim de processos permessos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemActional su varia de proma paraction de roto des de qualsevol terminal pam_nologi	pam_deny.so	Sempre retorna fallada. Generalment s'executa si cap altre mòdul ha tingut èxit
contrasenya emprada tingui un 'nivell de seguretat suficient segons les 'regles establertes (longitud, variabilitat, etc).Hi ha un altre mòdul similar anomenat pam_pwquality.so una mica més modern (però no ve dins del paquer "oficial"). Un altre encara és pam_passwdqc.so (programat per la gent del John The Ripper).  pam_pwhistory.so  Comprova que, en canviar una contrasenya, no hagi sigut utilitzada prèviament algun cop anteriorment  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el valor d'una o més característiques especificades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinad/se màquina/es remota/es -comprovant el seu nom o la seva IP  pam_time.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet  pam_tally2.so  Conta el n° seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix  pam_faildelay.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  pam_limits.so  DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (n° màxim de processos permesos, n° màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuradio indicada a l'arxiu /etc/secutivy/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_nologin.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/secutyety, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal Pam_nologin.so  Permet l'autenticació autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_notok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxi	pam_permit.so	Sempre retorna èxit (per tant, no hi ha autenticació, usant-se llavors l'usuari <i>nobody</i> )
pam_succeed_if.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el valor d'una o més característiques especificades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinal/s local/s o bé determinada/es màquina/es remota/es -comprovant el seu nom o la seva IP  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so  DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (n" màxim de processos permesos, n" màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxi /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal pam_nologin.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_notd.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòd	pam_cracklib.so	contrasenya emprada tingui un nivell de seguretat suficient segons les regles establertes (longitud, variabilitat, etc).Hi ha un altre mòdul similar anomenat <b>pam_pwquality.so</b> una mica més modern (però no ve dins del paquet "oficial"). Un
especificades (uid, nom, ruta de carpéta personal, shell per defecte, grup al que pertany) que tingui el compte d'usuari autenticat  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons si un/s determinat/s usuari/s o grup/s accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinada/es màquina/es remota/es -comprovant el seu nom o la seva IP  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (n' màxim de processos permesos, n' màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile="") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un	pam_pwhistory.so	
accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinada/es màquina/es remota/es -comprovant el seu nom o la seva IP  pam_time.so  Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet pam_tally2.so  Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix  pam_lastlog.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so  DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  Executa una comanda externa  Executa una comanda externa	pam_succeed_if.so	especificades (uid, nom, ruta de carpeta personal, shell per defecte, grup al que
pam_tally2.so  Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix  pam_lastlog.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so  DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_access.so	accedeixen des d'un/s determinat/s terminal/s local/s o bé determinada/es màquina/es
pam_faildelay.so  Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login  Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile="") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_time.so	Dóna per vàlida una autenticació (o no) segons el moment (hora, dia) en que s'ha fet
pam_faildelay.so Estableix el temps d'espera mínim entre introduccions seguides de contrasenyes errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_tally2.so	Conta el nº seguits d'intents d'autenticació per tal de bloquejar l'accés si s'excedeix
errònies (menys del qual sempre retornarà "fallada" sigui quina sigui la contr. escrita)  pam_limits.so DEPRECATED  Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Assigna determinades limitacions als usuaris (nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  Pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra un missatges personalitzats a pantalla.  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_lastlog.so	Bloqueja el logueig d'un usuari depenent de la data del seu darrer login
(nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve incorporada dins de Systemd (veure les directives "LimitXXX" a man systemd.exec)  pam_securetty.so  Excepte en els terminals llistats a l'arxiu /etc/securetty, prohibeix l'autenticació al root Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra missatges personalitzats a pantalla.  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_faildelay.so	
Si aquest arxiu no existeix, es permetrà l'autenticació de root des de qualsevol terminal  pam_nologin.so  Si existeix l'arxiu /etc/nologin (el contingut del qual es mostrarà a pantalla), prohibeix l'autenticació a tothom excepte root  Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  Mostra missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	<del>-</del>	(nº màxim de processos permesos, nº màxim de fitxers oberts, etc), segons la configuració indicada a l'arxiu /etc/security/limits.conf. Actualment, no obstant, aquesta funcionalitat ve
l'autenticació a tothom excepte root  pam_wheel.so Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"  pam_rootok.so Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  pam_echo.so Mostra missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so Executa una comanda externa  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_securetty.so	
pam_rootok.so  Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"  pam_env.so  Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  pam_echo.so  Mostra missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  pam_mkhomedir.so  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_nologin.so	
pam_env.so Permet fer servir variables d'entorn definides dins de /etc/security/pam_env.conf (o a l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  pam_echo.so Mostra missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so Executa una comanda externa  pam_mkhomedir.so Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_wheel.so	Només permet actuar com a root (mitjançant su/sudo) als usuaris del grup "wheel"
l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors o també pel sistema.  pam_echo.so  Mostra missatges personalitzats a pantalla.  pam_motd.so  Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat  pam_exec.so  Executa una comanda externa  pam_mkhomedir.so  Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema.  Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_rootok.so	Permet l'autenticació/autorització de l'aplicació en qüestió com a usuari "root"
pam_motd.soMostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejatpam_exec.soExecuta una comanda externapam_mkhomedir.soCrea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_env.so	l'arxiu indicat amb "envfile=") i que poden ser utilitzades per altres mòduls posteriors
pam_exec.so Executa una comanda externa pam_mkhomedir.so Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_echo.so	Mostra missatges personalitzats a pantalla.
pam_mkhomedir.so Crea la carpeta personal d'un usuari quan es logueja per primera vegada en el sistema. Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_motd.so	Mostra un missatge (per defecte l'inclós a /etc/motd) un cop l'usuari s'ha loguejat
Útil per quan l'usuari no és local sinò que es troba en alguna BD remota o serv. LDAP	pam_exec.so	Executa una comanda externa
pam_systemd.so Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Dóna suport al servei systemd-login	pam_mkhomedir.so	
	pam_systemd.so	Només és un mòdul de sessió (veure més avall). Dóna suport al servei systemd-login

També existeixen altres mòduls no oficials però molt interessants que poden instal.lar al nostre sistema com paquets estàndar (per trobar aquests i molts d'altres, podeu executar *apt search libpam* -a Ubuntu- o bé *dnf search pam* -a Fedora-):

pam_captcha.so	Mostra un text gràfic mitjançant <i>figlet</i> a mode de captcha. La seva pàgina oficial és <a href="https://github.com/jordansissel/pam_captcha">https://github.com/jordansissel/pam_captcha</a> Atenció: <a href="https://github.com/jordansissel/pam_captcha">No està empaquetat a les distribucions més importants</a>
pam_oath.so	Implementa sistema d'autenticació amb contrasenyes d'un sol ús (OTP). La seva pàgina oficial és <a href="http://www.nongnu.org/oath-toolkit">http://www.nongnu.org/oath-toolkit</a>
pam_google_authenticator.so	Utilitza els servidors de Google para realitzar el logueig en dos passos (amb contrasenyes d'un sol ús, les OTP). La seva pàgina oficial és <a href="https://github.com/google/google-authenticator-libpam">https://github.com/google/google-authenticator-libpam</a>
pam_ldap.so	Realitza l'autenticació contra usuaris/contrasenyes guardats a un servidor Ldap. La seva pàgina oficial és <a href="http://www.padl.com/OSS/pam_ldap.html">http://www.padl.com/OSS/pam_ldap.html</a>
pam_mariadb.so	Realitza l'autenticació contra usuaris/contrasenyes guardats a un servidor MariaDB.La seva pagina oficial és <a href="https://mariadb.com/kb/en/pam-authentication-plugin">https://mariadb.com/kb/en/pam-authentication-plugin</a> .
pam_mysql.so	Realitza l'autentiació contra usuaris/contrasenyes guardats a un servidor MySQL. La seva pàgina oficial és <a href="https://github.com/NigelCunningham/pam-MySQL">https://github.com/NigelCunningham/pam-MySQL</a> . D'altra banda, dir que existeix un mòdul PAM de MySQL oficial, però és comercial ( <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/pam-pluggable-authentication.html">https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/pam-pluggable-authentication.html</a> )
pam_pgsql.so	Realitza l'autentiació contra usuaris/contrasenyes guardats a un servidor PostgreSQL. La seva pàgina és <a href="https://github.com/pam-pgsql/pam-pgsql">https://github.com/pam-pgsql/pam-pgsql</a>
pam_sqlite3.so	Realitza l'autentiació contra usuaris/contrasenyes guardats a un servidor SQLite3. La seva pàgina oficial és <a href="https://github.com/HormyAJP/pam_sqlite3">https://github.com/HormyAJP/pam_sqlite3</a>

### Fitxers de configuració de les aplicacions:

Al punt **3.** ja hem dit que dins de /etc/pam.d trobem els fitxers de configuració que controlen el comportament de les aplicacions homònimes que utilitzen els mòduls PAM (*login*, *gdm*, *ssh*, *sudo*,...). Aquests fitxers consten de línies formades per tres camps (explicats a continuació), on cal tenir en compte que l'ordre de les línies és molt important (es llegeixen de dalt a baix):

NOTA: Si es vol saber quines aplicacions fan servir un mòdul PAM concret, es pot executar simplement la comanda *grep "nomModul" /etc/pam.d/\** i això ja ho mostra

**1<sup>r</sup> camp:** Defineix el tipus d'acció que realitza el mòdul PAM. Bàsicament hi ha quatre tipus, tres dels quals sempre se solen executar amb el següent ordre: "auth", després "account" i després "session"; l'acció "password" s'executa sota demanda:

<u>auth</u> : autentica l'usuari. És a dir, comprova si és un usuari vàlid i reconegut pel sistema i que tingui una contrasenya (o el mètode d'autenticació emprat) igual a la proporcionada per l'aplicació.

<u>account</u> : autoritza l'usuari. És a dir, un cop autenticat,li dóna accés -o no- a certs recursos del sistema seguint les restriccions indicades:nºmàxim d'usuaris, localització de l'usuari, horari, expiració de la contrasenya, etc

password: acció activada en actualitzar contrasenyes

<u>session</u>: aplica accions sobre l'usuari ja autoritzat que estan relacionades amb l'inici i final de sessió (com muntar carpetes, utilitzar el correu del sistema, habilitar els logs, executar algun script, definir variables d'entorn, crear carpetes personals, etc)

**2<sup>n</sup> camp:** Indica com ha de reaccionar el mòdul davant l'èxit (valor retornat PAM\_SUCCESS) o l'error (diferents valors possibles depenent del tipus d'error) en l'autenticació. Concretament pot valer:

<u>requisite</u>: es necessita l'èxit d'aquest mòdul. Si falla no se segueix llegint (i es notifica 'error); si s'obté èxit, es continuen llegint les següents línies "requisite" corresponents a la mateixa acció (valor 1<sup>r</sup> camp). En conclusió: només hi ha èxit si tots els mòduls "requisite" de la mateixa acció han obtingut èxit

<u>required</u>: igual que amb *requisite*, es necessita l'èxit d'aquest mòdul. La diferència està en que tant si s'obté èxit com si falla, se segueix llegint la resta de línies "required" corresponents a la mateixa acció(valor 1<sup>r</sup> camp) i no es notifica a l'aplicació el resultat final fins llegir l'última d'aquestes línies. Això es fa per seguretat, per a què un "hacker" no sàpiga quin mòdul ha fallat. En conclusió: només hi ha èxit si tots els mòduls "required" de la mateixa acció han obtingut èxit

<u>sufficient</u>: si el seu resultat és èxit (i els required/requisite anteriors també), no se segueix llegint. Si falla, sí se segueix llegint la resta de línies corresponents a la mateixa acció (valor 1<sup>r</sup> camp). En conclusió: hi ha èxit simplement amb què un sol mòdul "sufficient" d'una determinada acció hagi obtingut èxit.

<u>optional</u> : el seu valor de retorn (èxit o fallada) no influeix en l'èxit per a què l'autenticació/autorització/... s'efectui. Simplement s'executa el mòdul per realitzar una determinada tasca i ja està. Aquest valor se sol fer servir amb mòduls de tipus "session".

<u>include</u>: inclou el contingut d'un altre fitxer, el nom del qual s'ha d'indicar al 3<sup>r</sup> camp (i la seva ubicació serà igualment /etc/pam.d).

[opcio1=valor2 opcio2=valor2] : permet un control més granular de les condicions d'èxit i fracàs. Les "opcions" corresponen als diferents valors de retorn del mòdul en qüestió i els "valors" representen l'acció que s'executarà en detectar aquest retorn concret. Per exemple, d'entre les "opcions" podem tenir:

success : el mòdul retorna PAM SUCCESS

ignore : el mòdul diu que s'ignori qualsevol línia "account" posterior

... : multitud d'errors diferents retornats pel mòdul (veure

http://www.linux-pam.org/Linux-PAM-html/sag-configuration-file.html)

default : qualsevol valor de retorn no indicat explícitament mitjançant una "opció"

# I d'entre els "valors" podem tenir:

Un n°: indica el número de línies dins de l'arxiu que s'hauran de saltar per continuar

llegint la configuració a la línia just després del salt

bad : indica que el mòdul retornarà "fallada" a l'aplicació i es continuarà llegint
die : indica que el mòdul retornarà "fallada" a l'aplicació i es deixarà de llegir
ok : indica que el mòdul retornarà "èxit" a l'aplicació i es continuarà llegint
done : indica que el mòdul retornarà "èxit" a l'aplicació i es deixarà de llegir

ignore : indica que l'"opció" corresponent no es té en compte (com si no hagués

passat)

En aquest sentit, podem concloure que les paraules "requisite", "required", "sufficient" i "opcional" no són més que dreceres dels següents valors, respectivament:

```
success=ok new_authok_reqd=ok default=die ignore=ignore
success=ok new_authok_reqd=ok default=bad ignore=ignore
success=done new_authok_reqd=done default=ignore
success=ok new_authok_reqd=ok default=ignore
```

**3**<sup>r</sup> **camp:** Nom (o ruta absoluta si és diferent de /lib/security) del fitxer corresponent al mòdul PAM utilitzat, seguit dels possibles paràmetres que pot rebre. En el cas de què el 2<sup>n</sup> camp sigui la palabra "include", llavors serà el nom del fitxer de configuració ubicat a /etc/pam.d el contingut del qual es vol "copiar-pegar".

NOTA: Si es vol veure el contingut d'algun d'aquests fitxers de configuració sense les línies de comentaris ni les línies buides (és a dir, només les línies efectives), un truc és executar, en comptes de cat o less, la comanda grep - vE "( $^{/\#}$ | $^{\$}$ )" nomFitxer

NOTA: L'arxiu /etc/pam.d/other serveix per definir les directives "auth", "account", "password" i "session" de qualsevol aplicació que no incorpori cap fitxer de configuració PAM propi. Normalment, aquest arxiu ho denega tot...és recomanable la seva consulta.

Hi ha moltes aplicacions que comparteixen el mateix esquema d'autenticació. Les distribucions més populars faciliten la tasca d'administrar de forma centralitzada aquestes aplicacions (*login,su,ssh...*) concentrant la configuració comuna en els arxius "common-auth", "common-account", "common-password", "common-session" (Debian/Ubuntu) o "system-auth" i "password-auth" (Fedora/Suse). Per tant, moltes vegades només caldrà modificar aquests arxius per canviar el mode d'autenticació de moltes de les aplicacions del sistema de cop. Per saber quines aplicacions fan servir aquests fitxers comuns (concretament, per exemple el "common-auth") basta amb fer *grep common-auth /etc/pam.d/*\*.

NOTA: A Debian/Ubuntu també existeix l'arxiu "common-session-noninteractive", el qual serveix a totes aquelles aplicacions que no proporcionen interactivitat (com ara cron, cups, samba, ppp, etc)

NOTA: Aquesta configuració comuna present en els arxius "common-\*" o "\*-auth" (segons sigui Debian/Ubuntu o Fedora/Suse, respectivament) es pot modificar mitjançant aplicacions específiques que eviten el haver d'editar directament els fitxers de text. Concretament, a Debian/Ubuntu aquesta aplicació s'anomena *pam-auth-config*, a Fedora s'anomena *authconfig* i a Suse s'anomena *pam-config*. No obstant, no les estudiarem.

Tal com ja hem dit, hi ha mòduls que poden utilitzar-se pels quatre valors possibles del 1<sup>r</sup> camp i altres que només poden utilitzar-se per algun valor determinat. En concret tenim que (aquesta informació es pot obtenir de la pàgina del manual de cada mòdul):

- \*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se amb els quatre valors són: pam\_unix, pam\_listfile, pam\_succeed\_if, pam\_permit/deny, pam\_echo, pam\_rootok, pam\_exec
- \*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb els valors "auth" i "account" són: pam\_userdb, pam\_tally2, pam\_lastlog, pam\_nologin, pam\_wheel
- \*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb els valors "auth" i "session" són: pam env
- \*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb el valor "auth" són: pam\_securetty, pam\_faildelay, pam\_captcha, pam\_google\_authenticator, pam\_usb, pam\_oath
- \*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb el valor "account" són: pam\_time, pam\_access

\*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb el valor "session" són: pam limits, pam motd, pam mkhomedir, pam systemd

\*Els mòduls de les llistes anteriors que poden usar-se només amb el valor "password" són: pam\_pwquality, pam\_pwhistory

Per més ajuda sobre PAM, veure *man pam* i *man pam.d* i (a Fedora només), *man authconfig.*També és interessant la guia <a href="http://www.rjsystems.nl/en/2100-pam-debian.php">http://www.rjsystems.nl/en/2100-pam-debian.php</a>

# **Exemples generals:**

Un exemple pot ser el següent fitxer (un /etc/pam.d/login simplificat), associat a la comanda *login* (comanda responsable de demanar usuari i contrasenya als terminals virtuals):

```
auth required pam_securetty.so
auth required pam_env.so
auth sufficient pam_ldap.so
auth required pam_unix.so try_first_pass
```

Primer de tot, el mòdul "pam\_securetty" comprova l'arxiu /etc/securetty i mira si el terminal virtual utilitzat està llistat en aquest fitxer; si no és així, els logins amb l'usuari root no estaran permesos perquè aquest mòdul fallarà. Notar que un arxiu /etc/securetty buit farà que l'usuari "root" no pugui iniciar sessió en cap terminal (i, pel contrari, la inexistència de l'arxiu /etc/securetty farà que l'usuari "root" pugui iniciar sessió a qualsevol terminal).

Seguidament, el mòdul "pam\_env" establirà variables d'entorn basades.en el què l'administrador ha establert a /etc/security/pam\_env.conf. Aquest mòdul en circumstàncies normals sempre hauria de retornar "èxit" (és per això que s'estableix com "required").

A continuació, el mòdul "pam\_ldap" (no oficial) demanarà un usuari i contrasenya i els compararà amb els emmagatzemats en un servidor de tipus Ldap convenientment configurat; si l'autenticació té èxit, ja s'ha acabat el procés; en canvi, si aquest pas falla, l'autenticació encara pot tenir èxit perquè es continuarà llegint.

Concretament, la darrera línia fa intenta que el mòdul "pam\_unix" aconsegueixi autenticar l'usuari en local via /etc/passwd i /etc/shadow; això és molt útil per poder iniciar sessió a la màquina encara que el servidor Ldap no estigui funcionant. El paràmetre "try\_first\_pass" indica al mòdul "pam\_unix" que utilitzi la contrasenya donada al mòdul anterior (en aquest cas, "pam\_ldap") per no haver de demanar-la un altre cop. Si, finalment, "pam\_unix" falla, l'usuari no podrà iniciar sessió.

```
#Comprova l'existència de l'arxiu /etc/nologin per, si és el cas, prohibir l'accés a tots els usuaris excepte root
auth
                                    pam_nologin.so
                required
#El paràmetre nullok indica que es permeten contrasenyes buides. Un altre paràmetre similar és nullok secure
auth
                required
                                    pam_unix.so nullok
#Declarant-se pam unix de tipus "account", aquesta aplicació concreta (login) podrà usar pam unix per obtenir
#informació sobre els comptes d'usuaris (com per exemple si la contrasenya ha expirat)
account
                required
                                    pam_unix.so
#Si la contrasenva ha expirat, pam pwquality demana una nova contrasenva i l'evalua per veure si pot ser fàcilment
#determinada mitjançant diccionaris. El paràmetre retry=3 especifica que si la prova falla la primera vegada, l'usuari té
#dues opcions més per crear una contrasenya millor. El paràmetre minlen indica la longitud mínima obligatòria.
password
                                    pam_pwquality.so retry=3 minlen=6
                required
#Per canviar la contrasenya de l'usuari, s'ha d'utilitzar pam_unix.so. El paràmetre shadow indica que creï contrasenyes
#de tipus shadow (les que estan a /etc/shadow),nullok indica que es permet indicar contrasenyes buides i use_authtok
#fa que no es demani cap contrasenya en canviar l'antiga sinò que s'utilitzi la que s'hagi introduït en mòduls anteriors
#(és a dir, que hagin superat pam pwquality)
                                    pam_unix.so shadow nullok use_authtok
password
                required
#Declarant-se pam_env de tipus "session", s'assegura la seva execució (i, per tant, la declaració de variables) a la
#sessió de l'usuari. El paràmetre envfile indica la ruta d'un fitxer que conté un conjunt de parelles clau<->valor per
definir com a variables i el paràmetre readenv activa la capacitat de llegir aquest fitxer
                                    pam_env.so readenv=1 envfile=/etc/default/locale
session
                required
```

## Exemples de mòduls concrets:

Les condicions que el mòdul pam\_succeed\_if ha de comprovar s'escriuen en forma de paràmetres amb una sintaxi detallada a continuació. Es poden indicar més d'una condició (una rera l'altra, entre espais) però l'autenticació llavors només tindrà èxit si es compleixen totes les condicions sense excepció. Les condicions possibles són les següents (on "camp" pot ser algun dels següents valors: user, uid, gid, shell, home o tty):

```
camp < número
camp <= número
camp eq número
camp ne número
camp >= número
camp > número
camp > número
camp = cadena
camp != cadena
camp =~ expr. Reg.
camp !~ expr. Reg.
camp in item:item:...
camp notin item:item:...
user ingroup undeterminatgrup
user notingroup undeterminatgrup
```

El mòdul pam\_time permet restringir l'accéss a un determinat servei del sistema (o al sistema en sí) en base a un horari. És a dir, permet denegar, depenent del dia i de la hora, l'accés a determinats programes a determinats usuaris. La configuració de tot això es realitza a l'arxiu /etc/security/time.conf.

Cada línia (que ha d'acabar obligatòriament amb un salt de línia) és una regla (a no ser que comenci amb #, que serà un comentari). La sintaxi d'una regla és la següent: *aplicacions;ttys;usuaris;temps* on "aplicacions" és una llista d'aplicacions PAM (les existents a /etc/pam.d) -separades per "|"- a les que afectarà aquest mòdul, "ttys" és la llista de terminals virtuals on tindrà efecte aquest mòdul, "usuaris" és la llista d'usuaris als que els afectarà aquest mòdul -separats per "|"- i "temps" especifica els horaris -separats per "|"- en què les aplicacions indicades pels usuaris indicats (i als terminals indicats) estaran **PERMESES** -prohibint-les a la resta de l'horari que quedi fora- . Per indicar el contrari (l'horari en què estaran prohibides, permetent-les a la resta de l'horari), s'ha d'afegir el símbol "!" al començament de l'horari. El format de l'horari és especificar primer el/s dia/es de la setmana (així: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) i després l'hora d'inici i final així: (hhmm-hhmm).Per exemple, la línia...:

```
login ; * ; !pepe ; MoTuWeThFr0800-2030 #"!" significa "tots excepte"
```

...permet a tots els usuaris excepte l'usuari pepe loguejar-se a qualsevol terminal virtual entre les 08:00 i 20:30. Un altre exemple: la línia...:

```
* ; * ; pepe ; Al1320-1520|Al1600-2030 #"Al" significa "tots els dies"
```

...permet a l'usuari pepe autenticar-se a la màquina (amb qualsevol mètode: login, gdm, etc) tots els dies però només entre 13:20-15:20 i 16:00-20:30. Un altre exemple és...:

```
* ; * ; pepe ; !Al0000-2400
* ; * ; pepa ; We1300-1600
```

...on pepe mai pot conectar amb la màquina i pepa pot conectar només els dimecres de 13:00 a 16:00.

Hi ha un detall, no obstant, que cal tenir en compte: el rang d'hores especifica l'horari en què l'usuari pot ser autenticat, però un cop ho sigui, no hi hauria limitació temporal en el sentit que podria estar connectat tot el temps que volgués. Si volem tallar la connexió un cop arribat a una hora concreta, haurem de fer servir algun altre mètode, com ara una tasca programada que matés tots els programes oberts per l'usuari en concret (i així, obligar-lo automàticament a tancar sessió); és a dir, executar: *kill -s 9 -u pepe* 

Un cop configurat, per tal d'activar el mòdul pam time, hem d'afegir la línia

account required pam\_time.so

al principi de l'arxiu "/etc/pam.d/common-account" (o a Fedora, al principi de la secció "account" de l'arxiu "/etc/pam.d/system-auth") o bé a l'arxiu corresponent a l'aplicació concreta que volguem configurar.

El mòdul pam\_pwquality permet establir la "qualitat" desitjada per les contrasenyes del sistema. Per tal d'activar-lo, hem d'afegir (si no ho està ja) la línia

```
password required pam_pwquality.so ...
```

al principi de l'arxiu "/etc/pam.d/common-password" (o a Fedora, al principi de la secció "password" de l'arxiu "/etc/pam.d/system-auth") o bé a l'arxiu corresponent a l'aplicació concreta que volguem configurar

Els punts suspensius d'han de substituir pels paràmetres adients a cada cas, els quals poden ser alguns dels següents (entre altres):

<u>local users only</u>: Ignora usuaris que no estiguin a /etc/passwd (per exemple a un servidor LDAP o altres) <u>retry=nº</u>: Estableix el número d'intents per establir contrasenya abans de deixar-ho còrrer <u>authtok type=</u> Al missatge que es mostra en canviar la contrasenya s'afegirà allò escrit després de l'igual

El mòdul pam\_pwquality realitza una sèrie de comprovacions per defecte com són que la nova contrasenya sigui igual a l'anterior -indiferentment de majúscules/minúscules-, o que estigui revertida ("asdf"->"fdsa") o que estigui rotada ("asdf"->"fasd") a més de comprovar que no estigui en un dictionari propi de paraules comunes (gestionat per la llibreria cracklib). Però pot fer moltes altres coses si s'hi indiquen els paràmetres adients, com ara:

<u>minlen=nº</u> : Longitud mínima admisible per la contrasenya.

<u>ucredit=-n°</u>: El número indicat és el número mínim de lletres majúscules que ha de tenir la contrasenya <u>lcredit=-n°</u>: El número indicat és el número mínim de lletres minúscules que ha de tenir la contrasenya <u>dcredit=-n°</u>: El número indicat és el número mínim de dígits que ha de tenir la contrasenya <u>ocredit=-n°</u>: El número indicat és el número mínim d'altres caràcters (símbols) que ha de tenir la "
<u>maxrepeat=n°</u>: Rebutja contrasenyes que tinguin més de n° vegades seguides el mateix caracter
<u>maxclassrepeat=n°</u>: Rebutja "
que tinguin més de n° vegades seguides n° o minús o majus o símbols <u>difok=n°</u>: Indica el número de caràcters mínims que han de ser diferents entre la contrasenya nova i l'antiga <u>dictpath=/ruta/carpeta</u>: Estableix una ruta diferent de l'estàndar pels diccionaris cracklib

És important tenir en compte que el mòdul pam\_pwquality només comprova la qualitat de la contrasenya però no fa cap tasca d'actualització real. És per això que el mòdul pam\_unix.so se sol escriure just després d'ell (també emprant l'acció "password") per tal de, si és el cas, gravar la nova contrasenya si aquesta compleix els requisits. D'aquesta manera, una configuració típica pot ser la següent:

```
password requisite pam_pwquality.so local_users_only retry=3
password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
```

Com es pot veure, en aquest cas el mòdul pam\_unix també té uns paràmetres propis complementaris, com:

<u>sha512</u> : Indica que quan es canvïi la contrasenya s'haurà de fer servir l'algoritme d'encriptació SHA512 (si no s'indica res es farà servir el que està indicat a /etc/login.defs)

<u>shadow</u>: Indica que la nova contrasenya s'emmagatzemarà a l'arxiu /etc/shadow (i no a /etc/passwd).
 <u>nullok</u>: Indica que la nova contrasenya pot estar buida. Un paràmetre similar és "nullok\_secure" try first pass: Indica que es reutilitzi la contrasenya que es va introduïr en alguna línia anterior (en aquest cas, la demanada per pam\_pwquality). Això es fa per a què no es demani a l'usuari la contrasenya dues vegades. El paràmetre "use\_authtok" és similar...de fet són redundants

La "qualitat" definida pels paràmetres de pam\_pwquality es pot definir per defecte dins de l'arxiu /etc/security/pwquality.conf (per no haver així d'escriure paràmetres específics). Cada línia d'aquest arxiu equival a un dels paràmetres ja vistos.

El mòdul pam\_access permet restringir l'accés al sistema a determinats usuaris/grups des de determinats terminals/hosts. La configuració es realitza a l'arxiu /etc/security/access.conf.

Cada línia és una regla (a no ser que comenci amb #, que serà un comentari) i la seva sintaxi és la següent : permís:usuaris/grups:origen on "permís" pot ser un "+" (per permetre) o un "-" (per denegar), "usuaris/grups" ha de ser o bé la paraula ALL o bé una llista d'usuaris i/o grups (separats per espais i el nom dels grups escrits entre parèntesi) als quals els afectarà el permís i "origen" ha de ser o bé la paraula ALL o bé una llista de terminals (tty1,tty2, :0, :1...) i/o direccionsIP/mask i/o noms de màquines, etc separats per espais des dels quals s'hauran de conectar els usuaris/grups indicats per a què els afecti el permís.

També es pot fer servir tant a "usuaris/grups" com a "origen" l'expressió ALL EXCEPT ...

L'arxiu es deixa de llegir quan es troba la <u>primera</u> ocurrència de usuari<->origen coincident amb l'intent detectat, aplicant-se llavors el permís existent en aquesta ocurrència. És per això que normalment, la darrera línia d'aquest arxiu és "-:ALL:ALL" per denegar l'accés a qualsevol usuari que no hagi coincidit amb cap línia anterior.

Un cop configurat, per tal d'activar el mòdul pam\_access, hem d'afegir (si no ho està ja) la línia

account required pam\_access.so

al principi de l'arxiu "/etc/pam.d/common-account" (o a Fedora, al principi de la secció "account" de l'arxiu "/etc/pam.d/system-auth") o bé a l'arxiu corresponent a l'aplicació concreta que volguem configurar.

El mòdul pam\_motd, a més de servir per mostrar el contingut estàtic de /etc/motd als inicis de sessió en mode text, en sistemes Ubuntu també concatena els scripts ubicats a /etc/update-motd.d (per ordre segons el número indicat al començament del nom de cadascun d'aquests scripts) en un de sol anomenat /run/motd.dynamic per seguidament executar-lo; la sortida per pantalla d'aquesta execució es veurà igualment a l'inici de sessió

El mòdul pam\_env carrega a memòria les variables d'entorn que s'hagin definit al fitxer /etc/security/pam\_env.conf i, si el paràmetre readenv d'aquest mòdul val 1, també al fitxer /etc/environment (o bé un altre fitxer si a més de readenv=1 s'especifica la seva ruta completa el paràmetre envfile=/ruta/altre/fitxer). Aquests fitxers es llegeixen abans de tots els altres (/etc/bash.bashrc, ~/.profile ,etc). Les línies del primer fitxer tenen el format VARIABLE DEFAULT=valor i les del segon tenen el format VARIABLE=valor.

Si es vol indicar el valor d'una variable definida prèviament en el fitxer pam\_env.conf (i fer-lo servir en la definició d'una altra variable posterior, per exemple) s'ha d'emprar la notació \${VARIABLE}. Existeixen, d'altra banda, dos variables ja predefinides especials, que són @{HOME} i @{SHELL}, les quals tenen el valor corresponent present dins de l'arxiu /etc/passwd.

Aquest mòdul és de tipus "session" i normalment s'escriu com a "required" perquè no hauria de fallar mai