

Variáveis Condicionais - API e exemplo

Este ficheiro destina-se a ser projetado e, portanto, tem um formato e tamanho de letra diferente do habitual.

Tópicos

- 1. Compilação de programas com uso de variáveis condicionais
- 2. Ficheiros header usados
- 3. Conceito de variáveis condicionais
- 4. API
- 5. Exemplo

1. Compilação de programas com variáveis condicionais:

As variáveis condicionais são usadas no contexto de threads e o API está incluído no das threads.

gcc etcetc.c _pthread

2. Ficheiros header diretamente envolvidos

pthread.h

3. Conceito de Variáveis condicionais

- Permitem eliminar um teste de espera activa em situações onde uma thread aguarda um dado acontecimento.
 - O ciclo de espera e sinalização já implicaria, normalmente, um mutex para a variável de controlo (para sinalização) e eventuais outros dados partilhados associados

Variáveis condicionais permitem transformaro padrão de código:

Thread que aguarda

```
while (1) {
   pthread_mutex_lock(Mutex_A);
   // ... dentro de secção crítica
   if (flag_partilhada == 1)
       break;
   pthread_mutex_unlock(Mutex_A);
} // break->precisa sair da sec.c
pthread_mutex_unlock(Mutex_A);
```

Thread que assinala

```
//...

pthread_mutex_lock(Mutex_A);

// ... dentro de secção crítica

flag_partilhada = 1;

// ... dentro de secção crítica

pthread_mutex_unlock(Mutex_A);

// ...
```

(-> Espera activa na thread que aguarda -> ocupa o processador inutilmente)

Em

Thread que aguarda

```
// ...
pthread_mutex_lock(Mutex_A);
// dentro de secção crítica
pthread_cond_wait(Cond_Var);
// secção crítica é recuperada
pthread_mutex_unlock(Mutex_A);
// ...
```

Thread que assinala

```
//...
pthread_mutex_lock(Mutex_A);
// ... dentro de secção crítica
pthread_cond_signal(Cond_Var);
// ... secção crítica é recuperada
pthread_mutex_unlock(Mutex_A);
// ...
```

- (A função pthread_cond_wait e pthread_signal_var são apresentadas de forma esquemática -> os parâmetros reais são ligeiramente diferentes)
- O uso de variável condicional é feito em associação com um mutex, que, neste caso, já existia no código inicial
- -> Espera activa removida. As duas threads competem pela secção crítica cuja semântica é preservada

O ciclo de espera ativa na thread que aguarda pode ter outra aparência Exemplo:

```
// thread que aguarda
pthread_mutex_lock (& Mutex_A);
while (1) {
   // liberta mutex para que outra thread possa
    // mudar a variável sinalizadora
    pthread_mutex_unlock(& Mutex_A);
    // faz algo / espera explicitamente
    // (tenta) volta a adquirir o mutex
    pthread mutex lock(& Mutex A);
    // testa variável e sai se for caso disso
   if (flag_partilhada == 1) // "1", ou outro valor
       break;
// fim de secção crítica - liberta mutex
pthread mutex unlock(& Mutex A);
```

Independentemente da aparência, nota-se a existência de um ciclo fechado em teste exaustivo, ocupando o processador (espera ativa)

A variável condicional permite transformar o código anterior no seguinte

Na thread que aguarda

```
// Thread que aguarda
pthread_mutex_lock (&Mutex A);
// liberta implicitamente o mutex e aguarda
pthread_cond_wait (&Cond_Var, &Mutex_A);
// readquire o mutex automaticamente
// Resto da secção crítica e posterior libertação
// do mutex
pthread mutex unlock (&Mutex A);
```

E na thread que assinala o acontecimento

```
// o mutex terá ficado livre pelo uso de pthread cond wait
// na thread que aguarda permitindo a esta avançar
pthread mutex lock (& Mutex A);
// assinala a variável condicional permitindo à thread
// que aguarda avançar ("acorda-a / acorda-a<u>s</u>")
pthread cond signal (&Cond Var);
// o mutex é libertdo e regdquirido automaticamente
// as duas threads competem pelo mutex. Uma delas apanha-o
// primeiro e avança, liberta o mutex permitindo à
// outra avançar também
pthread mutex unlock (& Mutex A);
```

 Nestes dois últimos excertos de código as funções pthread_cond_wait e pthread_cond_signal já são apresentadas usando os parâmetros reais

4. API - Variáveis condicionais

Tipo de dados para variável condicional: pthread_cond_t

Declaração de uma variável condicional "MyCondVar"

```
pthread cond t MyCondVar;
```

Inicialização de variável condicional

Usar a função seguinte

```
pthread cond init (pthread cond t *)
```

ou então usar a simples atribuição

```
pthread_cond_t MyCondVar = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

Destruição de variável condicional ("des-inicialização")

```
pthread_cond_destroy (pthread_cond_t *)
```

Esperar numa variável condicional

```
pthread_cond_wait (pthread_cond_t *,pthread_mutex_t *)
```

- Liberta mutex associado e espera na variável (até ficar "sinalizada")
- Quando a variável é assinalada, o mutex é readquirido automaticamente em competição com a thread que assinalou a variável -> a semântica de secção crítica é preservada

 Como a anterior, mas com um timeout de tempo máximo de espera

Sinalização da variável

(=dar permissão a outra(s) thread(s) que aguardava(m) para avançar)

```
pthread_cond_signal (pthread_cond_t * )
```

- Acorda <u>uma</u> das das threads que aguardava nesta variável condicional. O mutex é libertado e volta a ser adquirido automaticamente, em competição coma thread que acordou
 - A semântica de secção crítica é preservada

pthread_cond_broadcast

Acorda todas as threads que aguardam nesta variável condicional

5. Exemplo

Este exemplo ilustra o uso de variáveis condicionais

-> Isto implica também o uso de threads e mutexes

Cenário do exemplo

- São criadas várias threads que incrementam um contador comum a todo o programa e threads (mas não é uma variável global). O valor do contador é analisado pela thread que executa a função main.
- Quando a valor atinge um determinado valor, a thread que executa a função main avança e faz terminar o programa.

Situações de espera/sinalização

- A função que executa a função main é a função que aguarda um acontecimento.
- Esse acontecimento é o incremento do contador.
- A thread da função main aguarda por esse acontecimento através de uma variável condicional.
- Sempre que uma das restantes threads incrementa esse contador, sinaliza esse acontecimento à thread da função main usando a variável condicional.

Recursos comuns

- O acesso ao contador constitui uma secção crítica e é guardado por um mutex.
- A variável condicional e o mutex estão assim interligados.
- A variável condicional e o mutex são, tal como o contador, comuns a todo o programa (partilhados entre as threads).

Neste exemplo não se verificam situações de erro nas chamadas sistema efetuadas para manter o código mais claro e focado no que se pretende transmitir.

-> <u>É evidente</u> que em código real <u>é obrigatório</u> analisar todos os valores de retorno e possíveis situações de erro (exemplo "código real": o trab. prático)

Para compilar o programa do exemplo: linkar com pthread

Assumindo que o ficheiro de código fonte se chama varcond.c

```
gcc -pthread varcond.c -o varcond
```

// Ficheiros header usados

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
```

// Número de threads a usar. O valor 7 é apenas um exemplo

```
const int NUMTHREADS = 7;
```

Para evitar que as threads teNham um comportamento exatamente igual umas às outras, o número de loops vai ser baseado num "valor central" com variação aleatória de mais ou menos um

// Número de loops a usar (valor central). O número 4 é apenas um exemplo.

```
const int NUMLOOPS = 4;
```

Deve evitar-se a todo o custo o recurso a variáveis globais. As informações necessárias às threads são-lhes dadas a conhecer através do ponteiro que é passado por parâmetro às respetivas funções. Esse ponteiro apontará para uma variável estruturada que conterá os vários itens de informação de interesse à thread

```
// Estrutura de dados para conter os dados que as threads precisam
// incluindo acesso à variável partilhada "prontas", o mutex e a variável condicional
typedef struct {
    int * ptrProntas;
    pthread_t tid; // thread ID
    int myID;
    int myNumLoops;
    pthread_mutex_t * ptrMutex;
    pthread_cond_t * ptrCondV;
} ThreadDados;
// Função da thread
// - O ponteiro info apontará para a estrutura ThreadDados que o necessário a cada thread
void * funcaoThread(void* info) {
    ThreadDados * ptrMyDados = (ThreadDados *) info;
    for (int i=0; i<ptrMyDados->myNumLoops; i++) {
         printf("Thread %d working (%d de %d)\n",
             ptrMyDados->myID, i, ptrMyDados->myNumLoops );
         sleep(1 + (rand()&1) ); // simula um trabalho qualquer demorado + 0 / 1 rand
    }
Ao terminar, a thread aumenta o contador e indica esse fato assinalando a var. cond.
    // O contador está em *(ptrMyDados->ptrProntas);
    // O contador é partilhado, logo é necessário usar o mutex
    pthread_mutex_lock(ptrMyDados->ptrMutex);
    // Aumenta a variável partilhada apontada por ptr
    (*ptrMyDados->ptrProntas)++;
    printf( "Thread %d pronta. Total prontas agora = %d\n",
                 ptrMyDados->myID, *(ptrMyDados->ptrProntas) );
    // Assinalar a variável condicional -> acorda a thread "main"
    pthread cond signal(ptrMyDados->ptrCondV);
    pthread mutex unlock(ptrMyDados->ptrMutex);
    return NULL;
```

Função main

Tarefas:

- Lançar as threads
- Aguardar pela sinalização na variável condicional
- De cada vez que é assinalada averigua o valor do contador
 - Se atingir o valor pretendido, avança e termina o programa
 - Caso contrário, volta a aguardar

```
int main( int argc, char * argv[] ) {
    int i;
   // Contador partilhado
   // - é usado em paralelo (simultâneo) por isso deve ser protegido por um mutex
   // - quanto atingir o numero total de threads a thread "inicial" avança
    int prontas = 0;
    // Mutex e variável condicional
    // - São dados a conhecer às threads por ponteiro em ThreadDados
    pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    pthread_cond_t condv = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
    printf("Thread Inicial a correr a função main\n");
    ThreadDados dadosthreads[NUMTHREADS];
    // Cria as threads
    for(i=0; i<NUMTHREADS; i++) {</pre>
        dadosthreads[i].myID = i+1;
        // Variação +- 1 aleatória no número de loops a cumprir por esta thread
        dadosthreads[i].myNumLoops = NUMLOOPS + (1-rand()%3);
        dadosthreads[i].ptrProntas = & prontas;
        dadosthreads[i].ptrMutex = & mutex;
        dadosthreads[i].ptrCondV = & condv;
        pthread_create( & dadosthreads[i].tid, NULL, funcaoThread,
                                                            dadosthreads+i );
    }
```

Vai-se usar um ciclo para esperar por todas as threads

- A condição do ciclo usa a variável partilhada prontas (é o contador)
- Usa-se então um mutex que é fechado antes de iniciar o ciclo
 - O mutex será libertado e readquirido dentro do ciclo pelo uso da espera na variável condicional
 - É essa libertação temporária do mutex que permitirá às outras threads usar o contador e incrementá-lo
 - Trata-se de um dos padrões exemplificados mais acima neste documento

// Fechar o mutex antes de chegar à condição do ciclo

No final do ciclo todas as (outras) threads já assinalaram "pronto" e, portanto, deverão ter terminado ou a terminar

```
// Libertar o mutex (porque dentro do ciclo readquiriu o mutex
// este unlock após o ciclo é a acção "simétrica" do lock antes do ciclo

pthread_mutex_unlock( & mutex );
 printf("Thread \"main\": tudo pronto\n");
 return 0;
}
```

Nota: este exemplo pretende exemplificar threads. Não pretende ser fonte de copy&paste para trabalhos práticos. Adapte - não faça meros decalques