

Unreal Engine — Navegación e interfaz

Guía sintetizada del editor de niveles: qué es cada panel, las tres formas de moverte por el visor (vuelo, ratón y órbita), cómo transformar actores y los modos de vista. Controles por defecto de UE5.

1 La interfaz del editor de un vistazo

Al abrir un proyecto se carga el **Level Editor**, donde pasarás casi todo el tiempo. Estos son sus bloques principales:

Zona	Dónde	Para qué
Menu Bar	Arriba del todo	File, Edit, Window, Help... acciones generales y abrir otras ventanas/herramientas.
Main Toolbar	Barra superior	Guardar, selector de <i>modo</i> , botón <i>Create</i> , Blueprints, Cinematics, controles de <i>Play</i> y menú de plataformas.
Viewport Toolbar	Borde superior del visor	Herramientas de transformación y snapping, cámara (perspectiva/orto y velocidad), modos de vista y show flags.
Level Viewport	Centro	La ventana 3D donde ves y editas el nivel.
Outliner	Arriba a la derecha	Árbol jerárquico de todos los actores del nivel. Ojo = mostrar/ocultar; clic derecho = menú del actor.
Details	Derecha, bajo el Outliner	Propiedades del actor seleccionado: Transform, malla, material, física... cambia según lo que selecciones.
Content Drawer	Abajo a la izquierda	Abre el Content Browser (explorador de assets). Se cierra solo al perder el foco.

Bottom Toolbar

Barra inferior

Consola de comandos, Output Log, control de versiones y estado de guardado.

Modos del editor

En la Main Toolbar, el selector de **Mode** cambia el comportamiento del editor: *Selection* (el normal), *Landscape*, *Foliage*, *Mesh Paint*, *Modeling*, *Fracture*, *Brush* y *Animation*. Cada modo añade sus propias herramientas.

2 La barra del visor (Viewport Toolbar)

Es la barra más usada mientras construyes. Se agrupa en:

Grupo	Qué contiene
Transform y Snapping	Cambiar entre mover/rotar/escalar y activar/ajustar el imán de rejilla, ángulo y escala.
Camera	Alternar Perspectiva / Ortográfica y ajustar la velocidad de cámara .
View Mode y Show Flags	Elegir modo de vista (Lit, Unlit, Wireframe...) y mostrar/ocultar tipos de contenido en el visor.
Performance / Scalability	Calidad de previsualización (Viewport Scalability, Material Quality).
Viewport Options	Ajustes del visor, como la sensibilidad del ratón.

3 Navegación 1 · Vuelo estilo juego

La forma nativa de moverte por un nivel grande. **Mantén pulsado el botón derecho** **RMB** y, sin soltarlo, usa el teclado como en un FPS:

Con RMB pulsado...	Acción
Arrastrar el ratón	Mirar alrededor (rota la cámara).
W / S	Avanzar / retroceder.

A / **D**

Desplazarse a izquierda / derecha.

E / **Q**

Subir / bajar (en vertical del mundo).

R / **F**

Subir / bajar en espacio local de la cámara.

Rueda del ratón

Cambiar la velocidad de vuelo (arriba = más rápido).**Z** / **C**Subir / bajar el **FOV** (campo de visión).

Escenas grandes

Si te arrastras “a cámara lenta”, no es la escena: es la velocidad de cámara. Súbela con la rueda mientras mantienes **RMB**, o en el icono de velocidad de la Viewport Toolbar. Los controles WASD solo funcionan en vista **Perspectiva**.

4 Navegación 2 · Solo con el ratón

Sin tocar el teclado, para ajustes rápidos y precisos:

Control	Acción
LMB + arrastrar	Avanza/retrocede la cámara y la gira a izquierda/derecha (el clásico “curioso” de Unreal).
RMB + arrastrar	Rota la cámara para mirar alrededor.
LMB + RMB + arrastrar · o MMB + arrastrar	Desplaza (pan) arriba/abajo/izquierda/derecha sin rotar .
Rueda del ratón	Zoom: avanza/retrocede a incrementos.

5 Navegación 3 · Órbita estilo Maya

Ideal para revisar **un objeto concreto** desde todos los ángulos. Primero selecciónalo y pulsa **F** para centrar la cámara en él; luego orbita con **Alt**:

Control	Acción
---------	--------

F	Enfocar / encuadrar el actor seleccionado (fija el pivote de órbita).
----------	---

Alt + LMB + arrastrar	Orbitar alrededor del pivote.
-------------------------------------	-------------------------------

Alt + RMB + arrastrar	Dolly: acercar/alejar del pivote.
-------------------------------------	-----------------------------------

Alt + MMB + arrastrar	Desplazar (track/pan) en la dirección del ratón.
-------------------------------------	--

Los tres esquemas conviven

No tienes que elegir: **RMB+WASD** para recorrer el nivel, **Alt** para inspeccionar una pieza y la **rueda** para acercarte. La mayoría alterna entre los tres sin pensarlo.

6 Seleccionar actores

Control	Acción
LMB (clic)	Selecciona el actor bajo el cursor (sustituye la selección anterior).
Ctrl o Shift + LMB	Añade el actor a la selección actual.
En vista ortográfica: LMB + arrastrar	Recuadro de selección (marquee) para varios actores.

El actor seleccionado se resalta a la vez en el **Viewport** y en el **Outliner**, y sus propiedades aparecen en el panel **Details**.

7 Transformar actores

Control	Acción
Q	Herramienta de selección (sin gizmo).
W / E / R	Mover (Translate) / Rotar / Escalar.
Barra espaciadora	Rota entre las tres herramientas de transformación.

Arrastrar un eje del gizmo	Transforma en esa dirección. Arrastrar el centro (mover/escalar) afecta a todos los ejes a la vez.
----------------------------	--

Mantener V	Snap a vértices de otra geometría (solo con la herramienta Mover).
-------------------	---

Alt + arrastrar el gizmo	Duplica el actor y mueve la copia.
---------------------------------	---

Fin (End)	Deja caer el actor al suelo que tenga debajo.
------------------	--

MMB + arrastrar sobre el pivote	Desplaza temporalmente el pivote para compensar la transformación.
--	--

Snapping

El visor trae el imán activado por defecto (rejilla, ángulo y escala). Se activa/desactiva y se cambian sus valores en la parte **superior izquierda** de la Viewport Toolbar.

World vs Local

El gizmo puede orientarse al **mundo** (ejes globales) o al **objeto** (Local). Se alterna con el icono del globo/cubo junto a las herramientas de transformación: útil al colocar cosas inclinadas.

8 Vistas y modos de visualización

El visor muestra el nivel de dos maneras: **Perspectiva** (3D navegable) y **Ortográfica** (2D recta: Top, Bottom, Left, Right, Front, Back). Se cambia en el desplegable de la esquina superior izquierda del visor.

El botón de la esquina superior derecha (por defecto **Lit**) cambia el **modo de vista**:

Modo	Qué muestra
Lit	Iluminación y materiales reales (el modo normal).
Unlit	Sin iluminación: colores base planos. Útil para ver texturas sin sombras.
Wireframe	Solo las aristas de la geometría.

Atajos de pantalla

Atajo	Acción
-------	--------

G **Game Mode:** oculta los gizmos e iconos de solo-editor para ver el nivel “como en el juego”.

Ctrl + **R** Activa/desactiva la reproducción en **tiempo real** del visor (nubes, efectos...). Apagarla alivia escenas pesadas.

F11 Modo **immersivo:** visor a pantalla completa.

9 Los ejes de Unreal

Recordatorio, porque es distinto de 3ds Max: Unreal es **Z-up** y su “adelante” es la **X**.

Convención de ejes (mismos colores que Max)

● **X · rojo** → adelante (forward) ● **Y · verde** → derecha (right) ● **Z · azul** → arriba (up)

En 3ds Max, en cambio, X es izquierda–derecha e Y es la profundidad: por eso los exportadores de FBX ofrecen conversión de ejes.

10 Play In Editor (probar el nivel)

Los controles de **Play** están en la Main Toolbar y lanzan el juego dentro del editor (PIE), sin compilar nada aparte:

Acción	Cómo
Play	Botón ► de la barra (atajo por defecto Alt + P). Ejecuta el nivel.
Stop	Botón ■ o tecla Esc . Vuelve al editor.
Eject / Possess	F8 : sales del personaje y vuelas libre por la escena en marcha (y vuelves a poseerlo).

11 Otros atajos útiles

Atajo	Acción
-------	--------

Ctrl + **S**

Guardar el nivel actual.

Ctrl + **Espacio**Abrir el **Content Drawer** (explorador de assets).**Ctrl** + [**0** - **9**]Guardar un **marcador de cámara** (bookmark) en esa posición.[**0** - **9**]

Saltar a ese marcador de cámara.

Ctrl + **Z** / **Ctrl** + **Y**

Deshacer / rehacer.

Ojo con los atajos

Son los valores **por defecto**. Todos se pueden reconfigurar en *Edit* → *Editor Preferences* → *General* → *Keyboard Shortcuts*, y los ajustes de navegación de cámara en *Editor Preferences* → *Level Editor* → *Viewports*.

12 Glosario rápido

Término	Significado en una frase
Level	El nivel o escena: el mundo que estás editando.
Actor	Cualquier objeto colocado en el nivel (malla, luz, cámara, volumen...).
Level Viewport	La ventana 3D donde ves y editas el nivel.
Outliner	Lista jerárquica de todos los actores del nivel.
Details	Panel con las propiedades del actor seleccionado.
Content Browser / Drawer	Explorador de assets del proyecto.
Gizmo	Los ejes de colores para mover/rotar/escalar.
FOV	Campo de visión de la cámara.
Show Flags	Interruptores para mostrar/ocultar tipos de contenido en el visor.
PIE	Play In Editor: ejecutar el juego dentro del editor.
Bookmark	Posición de cámara guardada para volver a ella con una tecla.

