Reproductor SCORM directo

Guía del plugin gratuito que abre los SCORM a pantalla completa

Plugin gratuito · local_efscorm

Versión 0.2.0 · Compatible con Moodle 5.1 a 5.3

CONTENIDO

Índice

Guía

1. ¿Qué es y para qué sirve? 3

2. Instalación 3

3. Lo que ve el alumno 4

4. Ajustes 6

5. Medir el tiempo de cada SCORM 6

Referencia

6. Qué toca y qué no 8

7. Preguntas frecuentes 8

GUÍA

El reproductor directo

El alumno pulsa la actividad y ya está dentro del contenido, a pantalla completa, sin ventanas nuevas.

1 ¿Qué es y para qué sirve?

El **Reproductor SCORM directo** cambia cómo se abren las actividades SCORM de Moodle, sin tocar el módulo SCORM ni los paquetes: el estudiante entra directamente en el contenido y lo ve a toda la ventana, con una barra superior y un botón para salir.

- **Sin la página del botón «Entrar»**: un clic en la actividad y el contenido ya está delante.
- **A pantalla completa en la misma pestaña**: sin barra de navegación, cajones ni pie del tema; si el paquete es más grande que la ventana, aparecen barras de desplazamiento.
- **Sin ventanas nuevas**: las actividades configuradas «en ventana nueva» se abren también en la pestaña actual, así los bloqueadores de ventanas emergentes dejan de dar problemas.
- **Sigue siendo la página de la actividad**: los plugins que miden el tiempo (el del Pack Formación Bonificada Pro o el Reloj gratuito) la miden como cualquier otra y muestran su reloj.
- **Vale con cualquier tema** basado en Boost y no guarda ningún dato.


2 Instalación

1. **Administración del sitio → Extensiones → Instalar complementos**: sube el ZIP y confirma.
2. Listo: por defecto está **activado en todo el sitio**. Los ajustes están en **Administración del sitio → Extensiones → Complementos locales → Reproductor SCORM directo**.
3. Comprueba con un usuario con rol de estudiante que al pulsar un SCORM entra directo (los profesores siguen viendo la página normal de la actividad, con los informes).

> **NADA QUE CONFIGURAR EN CADA ACTIVIDAD**
>
> No hace falta cambiar «Omitir la página de estructura del contenido» ni el modo de ventana de cada SCORM: el plugin lo resuelve para todas las actividades del sitio.

3 Lo que ve el alumno

Al pulsar la actividad, el contenido ocupa toda la ventana bajo una barra con el nombre de la actividad y el botón **Salir de la actividad**, que devuelve al alumno a la sección del curso (y cierra y guarda el SCORM como siempre).



Barra superior neutra (vale con cualquier tema), el contenido a toda la ventana y, con el Pack instalado, el reloj de tiempo del alumno.




En el móvil, lo mismo: barra, contenido y desplazamiento si el paquete no cabe.

- La **tabla de contenidos** de los paquetes con varias partes se muestra o no según la actividad (hay un ajuste para ocultarla siempre).
- Si la actividad estaba configurada «en ventana nueva», el alumno la ve igualmente en la pestaña actual (ajuste «Actividades en ventana nueva, en la misma pestaña», activado de serie).
- Los **profesores** y quienes pueden ver los informes conservan la página normal de la actividad, con el botón «Entrar» y los enlaces a informes, como hace el propio Moodle.

4 Ajustes

En **Administración del sitio → Extensiones → Complementos locales → Reproductor SCORM directo**.



Ajuste	De serie	Qué hace
Reproductor a pantalla completa	Sí	Muestra el SCORM a toda la ventana con la barra superior y el botón de salir. Desactivado, el plugin no hace nada.
Entrar directamente	Sí	El estudiante entra en el contenido sin la página del botón «Entrar».
Actividades en ventana nueva, en la misma pestaña	Sí	Las actividades configuradas «en ventana nueva» se abren a pantalla completa en la pestaña actual. Desmárcalo para conservar la ventana nueva en esas actividades.
Ocultar la tabla de contenidos	No	En el reproductor, oculta la tabla de contenidos del SCORM aunque la actividad la muestre.

5 Medir el tiempo de cada SCORM

Este plugin solo cambia cómo se abren los SCORM y funciona igual sin nada más instalado. Para saber **cuánto tiempo pasa cada alumno dentro de cada paquete**, eLearning Fácil tiene dos opciones, y las dos muestran su reloj dentro del reproductor:

Reloj de tiempo (gratuito)

`local_eftimeclock` : mide el tiempo real en las actividades (solo con la pestaña visible y con foco), con informe por curso y descargas Excel y CSV.

Pack Formación Bonificada Pro

`local_efreport` y compañía: tiempo demostrado ante una auditoría, porcentaje sobre las horas comunicadas, detalle por actividad, finalización por tiempo, comunicaciones y el expediente del curso. elearningfacil.com/pack-fundae-moodle

POR QUÉ IMPORTA LA MISMA PESTAÑA

Un SCORM en una ventana nueva es una ventana que el navegador puede bloquear y que los medidores de tiempo no siempre ven. En la misma pestaña, el tiempo del SCORM es tiempo de la actividad: ni se pierde ni se infla.

6 Qué toca y qué no

Sí	No
Envía al estudiante al reproductor del propio Moodle, como hace «Omitir la página de estructura: Siempre».	No modifica el módulo SCORM, los paquetes, los intentos, las calificaciones ni los informes.
Da a la página del reproductor el diseño mínimo del tema (sin barra ni bloques) y añade su barra superior.	No abre ventanas ni usa capas sobre el curso: es la página de la actividad.
Se instala y se desinstala sin dejar rastro: no tiene tablas ni guarda datos personales.	No cambia la configuración de ninguna actividad.

Software libre (GPL v3), listo para el directorio de plugins de Moodle: sin llamadas externas ni recursos de terceros, proveedor de privacidad declarado, pruebas automáticas y revisión de código en cada versión.

7 Preguntas frecuentes

Un profesor dice que a él no le entra directo

Es lo esperado: quien puede ver los informes de la actividad conserva la página de entrada, con el botón «Entrar» y los enlaces a informes. Para ver lo mismo que el alumno, **Cambiar rol a… → Estudiante**.

Quiero que una actividad concreta se abra en ventana nueva de verdad

Desmarca «Actividades en ventana nueva, en la misma pestaña»: todas las actividades configuradas así vuelven a abrir su ventana. El ajuste es de sitio.

El contenido se ve recortado o no llena la ventana

El reproductor da al paquete toda la ventana (menos la barra y, si la actividad los muestra, la tabla de contenidos y el panel de navegación) y pone barras de desplazamiento si es más grande. Si aun así se corta, el tamaño lo fija el propio paquete (el ancho y el alto de la actividad solo valen para la ventana nueva). Si el tema llevaba CSS propio para el reproductor SCORM, retíralo: gana sobre el del plugin.

El botón «Cerrar» del propio paquete no hace nada

Intenta cerrar una ventana que no existe: en la pestaña actual se sale con **Salir de la actividad**, que cierra y guarda el SCORM igual.

Guía del plugin `local_efscorm` · versión 0.2.1 · © 2026 eLearning Fácil · https://elearningfacil.com

Moodle™ es una marca registrada de Moodle Pty Ltd. SCORM® es una marca registrada de Advanced Distributed Learning (ADL). eLearning Fácil no está vinculada, asociada ni respaldada por ninguna de ellas; los nombres se citan únicamente para describir la compatibilidad de nuestros productos.