# Chapter 4 Network Layer: Bideraketa

### Routerrek:

- Sare mailan elementuak lotzen duen tresna da. Azpisareak elkarren artean batzen ditu.
- Host batek horren sarean ez dagoen beste host batera pakete bat bidali nahi duenean, router batek GATEWAY bezala lan egiten du:
  - Hostek paketea bidaltzen du, sare lokalen bidez routerera
  - Routerrak paketearen helmugaren IP (sare) helbidea aztertzen du
  - Helmuga routerrera konektatuta dagoen sare batean badago zuzenean bidaltzen da dagokion host-ari
  - Beste sare batean badago, paketea beste router bati bidaltzen da. Hemendik aurrera paketea bigarren routerraren ardura da

Network Layer: Data Plane 4-2

- GATEWAY: Sare lokaletik kanpo paketeak bidaltzeko erabiltzen den sareko interfazea.
- Routerraren interfazea da eta sare lokalaren helbide bat du
- Sareko host guztiak konfiguratuta daude helbide hori GATEWAY bezala ezagutzeko
- ipconfig/ifconfig

**Host** batek informazioa bidaliko du sarean dagoen beste **host** batera edo GATEWAYera

- Routerrak horren interfazetara heltzen diren paketeak nora birbideratu behar dituen aukeratzen du.
- Pakete bat sare batera bidaltzeko nondik bideratu behar duen jakin behar du routerrak
  - Helmugako sarerako biderik existitzen ez bada, paketea ezin daiteke bidali
  - Pakete bat bideratzen duenean, Routerrak hurrengo jauziaren helbidea baino ez du ezagutuko
- Routerren arteko paketeak bideratzeko sare helbideak erabiltzen dira
- Routerrek, bideraketa informazioa bideratze tauletan gordetzen dute

- Sare batera pakete batek egin behar duen hurrengo jauzia bideraketa tauletan definituta egon behar da.
  - Bideraketa taulek, routerera konektatutako eta ez konektatutako sareen informazioa gordetzen dute
  - Routerrera zuzenean konektatuta dauden sareak, horren interfaze baten bidez daude konektatuta (sarearen GATEWAYen bidez)
  - Urrutiko sareak EZ daude routerera konektatuta. Hala ere, horiei buruzko informazioa behar da informazioa bidaltzeko
- Bideratze taulak, eskuz edo bideratze protokoloen bidez (RIP...) osa daitezke
- netstat -r

```
Rutas activas:

Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica

0.0.0.0 0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.86 20

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.86 172.16.0.86 20

172.16.0.86 255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

172.16.255.255 255.255.255 172.16.0.86 172.16.0.86 20

224.0.0.0 240.0.0 172.16.0.86 172.16.0.86 20

255.255.255.255 255.255.255 172.16.0.86 172.16.0.86 20

255.255.255.255 255.255.255 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 172.16.0.86 1
```

#### Eremuak

- Helmuga sarea: Maskararekin batera erabiltzen da sareak identifikatzeko
- Atzipen atea (Gateway): sare batera joan behar duen pakete bat nondik bideratu behar den adierazten du
- Interfazea: Gateway-arekin konektatuta dagoen ekipoaren txartelaren sare helbidea (IP) edo izendatzailea (eth0)
- Metrika: Bide bat erabiltzearen kostua (IP helmugara heltzeko eman behar den jauzi kopurua, sarritan). Helmuga batera heltzeko bide desberdinak existitzen badira, metrika txikiena duena aukeratzen da

```
Rutas activas:

Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica

0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.86 20

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.86 172.16.0.86 20

172.16.0.86 255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

172.16.255.255 255.255.255 172.16.0.86 172.16.0.86 20

224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.0.86 172.16.0.86 20


255.255.255.255 255.255.255 172.16.0.86 172.16.0.86 20

Puerta de enlace predeterminada: 172.16.0.86 172.16.0.86 1
```

- Router eta Host-ek:
  - Interfaze bakoitzean IP helbide bat dute (dagokien maskararekin)
  - Bideraketa taula bat dute. Helmuga sareak haien IP helbide eta maskara bidez izendatuta daude
  - Posiblea da maskara ez izatea helmuga sarearena
- Routerrak, goiburutik ateratzen du helmugaren IP-a aldatu barik
- Routerrak, Taulan bilatzen du helmuga sarea maskara erabiliz
  - Bat datorren sarrerarik ez badago, paketea baztertzen da
  - Helbide bat edo gehiago topatzen badu:
    - Maskarak gehien mugatzen duen sarea aukeratzen du, eta horra bideratzen du paketea
    - (bideragarri direnen artean, maskara luzeen duen sarera bidaltzen dut)

- Routerrak paketea hurrengo jauzira bidaliko du
  - Aukera bat baino gehiago badago, Metrika erabiltzen da nondik doan erabakitzeko (Metrika, bide baten kostua adierazten du)
- Routerrak, bide lehenetsia izan dezala konfigura daiteke.
   IPv4an, 0.0.0.0/0 helbidea erabiltzen da horretarako.
  - Bide hau erabiltzen da, taulan zehaztuta ez dauden bide guztientzat
- Routerrak, EZ ditu bidaliko biderik ez duten paketeak.
   Helmuga sarea taulan ez badago, paketea baztertuko da
- Paketeak banaka hartzen ditu routerrak
- Routerrak hiru gauza egin dezake pakete batekin:
  - Beste router batera bidali
  - Helmugako host-era bidali (sarea router-era konektatuta badago)
  - Baztertu

## Chapter 4: bideraketa taulak



Tablas Enrutamiento			
Router 1			
Destino de Red	Mascara	Puerta de Acceso	Interface
192.168.0.64	255.255.255.192	En vinculo	192.168.0.65
192.168.0.128	255.255.255.192	En vinculo	192.168.0.129
192.168.0.0	255.255.255.224	192.168.0.66	192.168.0.65
192.168.0.192	255.255.255.224	192.168.0.66	192.168.0.65
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.66	192.168.0.65
Router 2			
Destino de Red	Mascara	Puerta de Acceso	Interface
192.168.0.64	255.255.255.192	En vinculo	192.168.0.66
192.168.0.32	255.255.255.224	En vinculo	192.168.0.34
192.168.0.0	255.255.255.224	En vinculo	192.168.0.2
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1	192.168.0.2
Router 3			
Destino de Red	Mascara	Puerta de Acceso	Interface
Router 4			
Destino de Red	Mascara	Puerta de Acceso	Interface

192.168.0.0 – 192.168.255.255 redes privadas 220.20.20.0 red pública

Bideraketa taulak: Estatikoak edo dinamikoak

#### Estatikoak:

- Bideak eskuz konfiguratzen dira Routerean
- Sarea ezagutu behar da, bide egokienak hartzen direla ziurtatzeko
- Azpisare bat gehitzen denean, aldaketa eskuz sartu behar da router guztietan
- Aldaketek lan handia suposatzen dute

#### Dinamikoak:

- Bideak, bideratze protokoloak erabilita sortzen dira. Routerrek dinamikoki trukatzen dute haien bideraketa informazioa
- Router batek bide berri daudela edo bideak aldatu direla dakienean, beraren bideraketa taula eguneratzen du eta ondoan dituen routerrei informazioa bidaltzen die

Network Layer: Data Plane 4-10