



PANDUAN PENGUNAAN SISTEM BILBO OUTDOORS

Panduan lengkap untuk Admin/Staf mengelola sistem rental, dan panduan bagi Pelanggan melakukan pemesanan alat camping secara online.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 • PANDUAN ADMIN & STAF

- 1.1 Masuk ke Sistem Admin
- 1.2 Dua Peran Pengguna: Owner/Master vs Karyawan
- 1.3 Navigasi & Menu Bagian Atas
- 1.4 Overview — Dasbor Statistik
- 1.5 Manajemen Order
- 1.6 Manajemen Stok
- 1.7 Operational — Catatan Pekerjaan
- 1.8 Approval — Persetujuan & Pembayaran
- 1.9 Item Operasional — Daftar Harga
- 1.10 Pengaturan Toko
- 1.11 Manajemen User

BAGIAN 2 • PANDUAN PELANGGAN (HALAMAN PUBLIK)

- 2.1 Ringkasan Alur Pemesanan
- 2.2 Melihat Promo & Diskon
- 2.3 Memilih Tanggal Sewa
- 2.4 Memilih Kategori & Alat Camping
- 2.5 Ringkasan Keranjang (Current Selection)
- 2.6 Mengisi Formulir Penyewa
- 2.7 Halaman Konfirmasi Pesanan & Pembayaran
- 2.8 Setelah Pesanan Dikirim — Apa Selanjutnya?

LAMPIRAN

- A Catatan & Hal Penting yang Perlu Diketahui

1.1 MASUK KE SISTEM ADMIN

Cara staf dan owner mengakses panel admin, serta cara mengganti password.

Panel admin dapat diakses melalui tombol **Staff Admin** di pojok kanan atas halaman utama (halaman pelanggan), atau langsung membuka alamat **/admin** di browser.

Formulir login

KOLOM	KETERANGAN
Username	Nama akun staf yang terdaftar di sistem.
Password	Password akun. Minimal 6 karakter saat dibuat.

Tekan tombol **Masuk Sistem Admin** untuk login. Jika username/password salah, sistem menampilkan pesan error berwarna merah di atas formulir.

AKUN & PASSWORD

Setiap staf memiliki akun masing-masing, dibuatkan oleh Owner melalui menu User (lihat 1.11). Jika belum memiliki akun, hubungi Owner/Admin utama untuk dibuatkan. Setelah menerima akun baru, **segera ganti password** melalui menu **Ganti Password** (lihat bagian 1.3).

Setelah berhasil masuk, sesi login akan tetap tersimpan di browser (tidak perlu login ulang setiap kali membuka halaman) sampai staf menekan tombol **Logout**.

1.2 DUA PERAN PENGGUNA: OWNER/MASTER VS KARYAWAN

Sistem membedakan hak akses antara pemilik usaha dan karyawan operasional.

PERAN	AKSES
Owner / Master	Melihat semua menu : Overview, Manajemen Order, Manajemen Stok, Operational, Approval, Item Operasional, Pengaturan, dan User. Setelah login, langsung diarahkan ke halaman Overview.
Karyawan	Hanya melihat menu Manajemen Order dan Operational . Menu lain (Overview, Approval, Item Operasional, Pengaturan, User) disembunyikan sepenuhnya. Setelah login, langsung diarahkan ke halaman Operational.

Secara singkat: karyawan bertugas mengonfirmasi pesanan yang masuk dan mencatat pekerjaan harian (cleaning/laundry/inventaris) yang sudah diselesaikan. Karyawan **bisa** membuat/mengedit catatan pekerjaannya sendiri selama masih berstatus Pending, tetapi **tidak bisa** menyetujui/membayar pekerjaan (menu Approval) atau mengubah daftar harga (menu Item Operasional) — keduanya khusus Owner.

Owner bertanggung jawab atas pengawasan finansial, persetujuan pembayaran karyawan, pengaturan katalog/harga alat, jam operasional toko, dan manajemen akun staf.

1.3 NAVIGASI & MENU BAGIAN ATAS

Elemen yang selalu tampil di bagian atas setiap halaman admin.

Sisi kiri navbar menampilkan ikon dan nama **Bilbo Outdoors Admin** beserta label *Surabaya Basecamp*. Sisi kanan berisi, secara berurutan:

- **Refresh Data** — ikon untuk memuat ulang seluruh data admin dari server.
- **Ganti Password** — ikon kunci, membuka jendela ubah password.
- Nama staf yang sedang login beserta label peran (**OWNER/MASTER** atau **KARYAWAN**).
- **Logout** — keluar dari sesi admin.
- **Portal Client** — berpindah ke halaman publik/pelanggan.

Mengganti password

- 1 Klik ikon **Ganti Password** di navbar.
- 2 Isi **Password Saat Ini**, **Password Baru** (minimal 6 karakter), dan **Konfirmasi Password Baru**.
- 3 Tekan **Simpan Password Baru**. Jika berhasil, sesi login tetap berjalan normal — tidak perlu login ulang.

1.4 OVERVIEW

OWNER/MASTER

Dasbor ringkasan statistik penyewaan — hanya terlihat oleh Owner.

Halaman ini menampilkan judul **STATISTIK PENYEWAAN** beserta filter tanggal **Dari** / **Sampai** (default: awal bulan berjalan sampai hari ini). Seluruh angka di bawah dihitung ulang berdasarkan rentang tanggal yang dipilih.

Tiga kartu statistik

- **Sewa Aktif** — jumlah pesanan berstatus Approved/Paid atau Item Picked Up.
- **Total Omset** — total seluruh pesanan (di luar status Pending/Expired), termasuk denda keterlambatan.
- **Jatuh Tempo Hari Ini** — jumlah pesanan yang harus dikembalikan hari ini.

Di bawahnya terdapat **Distribusi Status Pesanan** (bar persentase untuk tiap status: Pending, Approved/Paid, Item Picked Up, Returned/Completed, Expired) dan **Peralatan Terlaris Disewa** (4 kategori alat dengan jumlah sewa terbanyak).

1.5 MANAJEMEN ORDER

Menu utama tempat staf memproses seluruh pesanan pelanggan, dari konfirmasi pembayaran sampai barang dikembalikan.

Halaman ini berjudul **MANAJEMEN ORDER MASUK**. Ikon menu di sidebar menampilkan lencana merah berkedip berisi jumlah pesanan berstatus Pending yang belum diproses.

Alat bantu pencarian & filter

- Kotak pencarian **Cari nama / WhatsApp...**
- Filter status: Semua Status / Pending / Approved-Paid / Item Picked Up / Returned-Completed / Expired.
- Filter tanggal **Dari** / **Sampai** (default bulan berjalan).
- Unduh Excel** — mengekspor daftar pesanan yang sedang tampil (sesuai filter aktif) ke file CSV berisi kolom Nama Penyewa, WhatsApp, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, Durasi, Total Biaya, Denda, Hari Terlambat, Denda Kerusakan/Kehilangan, Sudah Dibayar, Sisa Pembayaran, dan Status. Tombol ini otomatis nonaktif jika daftar sedang kosong.
- Kolom **Diubah Terakhir Oleh** menampilkan staf dan waktu perubahan status/edit terakhir pada pesanan tersebut (strip — berarti belum pernah diubah). Riwayat lengkap semua perubahan ada di bagian **Riwayat Status** pada panel Detail Order, termasuk perubahan otomatis oleh sistem (misalnya kedaluwarsa) yang tercatat sebagai “Sistem (Otomatis)”.

Setiap baris tabel memiliki tombol **Detail Order** yang membuka panel detail di sisi kanan layar.

Alur status pesanan



Expired adalah cabang khusus: pesanan Pending yang belum dibayar dalam waktu **2 jam** otomatis berubah menjadi Expired oleh sistem. Pesanan yang sudah Expired masih bisa disetujui secara manual selama stok alat masih tersedia.

Panel Detail Order — langkah demi langkah

Panel ini menampilkan nama & WhatsApp penyewa, waktu pesanan dibuat, tanggal & durasi sewa, rincian alat yang disewa beserta harga, ringkasan biaya (Biaya Rental Pokok, Denda Terlambat jika ada, Total Invoice), dan foto diri penyewa yang diunggah saat checkout (untuk verifikasi identitas) — atau keterangan “Tidak ada foto diunggah” jika pelanggan tidak mengunggah foto.

- Saat status Pending / Expired:** setelah memverifikasi bukti pembayaran (lihat 2.7), tekan **Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa)**. Nominal terisi otomatis sesuai Total Biaya — ubah nominal ini jika penyewa hanya membayar sebagian (DP/uang muka). Pesanan berpindah ke status Approved/Paid.
- Saat status Approved/Paid, ketika pelanggan datang mengambil barang:** tekan **Barang Diambil (Diserahkan ke Penyewa)**. Pilih jenis **Jaminan yang Diberikan** (KTP, SIM, KTA, KIP, Kartu Pelajar, atau Lainnya — pilihan Lainnya membuka kolom isian bebas), lalu tekan **Konfirmasi & Serahkan Barang**. Pesanan berpindah ke Item Picked Up.
- Saat barang dikembalikan:** pada bagian “Alat Dikembalikan & Cek Denda”, pilih salah satu:

- **Tanpa Denda** — langsung menandai pesanan selesai tanpa biaya tambahan.
- **Kalkulator Denda** — jika terlambat, masukkan tanggal & jam pengembalian sebenarnya, tekan **Hitung**. Sistem menampilkan jumlah hari telat, rincian biaya per alat, dan total denda. Tekan **Terapkan Denda & Selesaikan Sewa** untuk menutup pesanan.

Sisa pembayaran (termasuk DP yang belum lunas) otomatis dianggap lunas saat pesanan diselesaikan.

Pesanan berstatus Item Returned/Completed menampilkan banner konfirmasi “Transaksi Selesai & Peralatan Kembali” dan tidak memiliki aksi lanjutan.

Pembayaran sebagian (DP)

Baris **Sudah Dibayar** menampilkan nominal yang sudah diterima; baris **Sisa Pembayaran** muncul otomatis selama masih ada tagihan tersisa. Gunakan tautan **Edit** di samping **Sudah Dibayar** kapan saja untuk mencatat pelunasan tambahan sebelum barang diambil atau dikembalikan.

Edit Pesanan (khusus status Pending)

Tombol **Edit Pesanan (Item & Tanggal)** hanya muncul selama pesanan masih Pending. Gunakan untuk menambah, mengurangi, atau mengganti alat yang disewa, maupun menjadwalkan ulang tanggal sewa — tanpa perlu membatalkan dan membuat pesanan baru. Total biaya dan ketersediaan stok dihitung ulang otomatis; stok milik pesanan ini sendiri tidak ikut dihitung sebagai “terpakai” saat mengecek ketersediaan. Perubahan ini tercatat di **Riwayat Status**.

Denda Kerusakan & Kehilangan

Selain denda keterlambatan, staf bisa mencatat denda untuk alat yang rusak atau hilang lewat tautan **+ Tambah Denda Kerusakan/Kehilangan** pada panel yang sama. Pilih jenis (**Kerusakan** atau **Kehilangan**), alat yang terkait, alasan singkat (wajib diisi), dan nominal denda. Alasan hanya terlihat oleh staf/owner — tidak dicetak di resi pelanggan, yang hanya menampilkan total gabungan.

1.6 MANAJEMEN STOK

Mengelola katalog alat camping: menambah, mengedit, menghapus, mengatur harga, dan mengunggah foto produk.

Halaman berjudul **KELOLA BARANG SEWA**, dilengkapi kotak pencarian, tombol **Tambah Barang Sewa**, dan tab filter kategori. Setiap kartu alat menampilkan foto (klik untuk memperbesar), kategori, tombol Edit dan Hapus, nama, deskripsi (termasuk Varian/Ukuran/Warna jika diisi), tabel harga per hari, waktu kesiapan alat setelah dikembalikan (jika diatur), dan pengatur stok dengan tombol **- / +** yang langsung menyimpan perubahan — tidak perlu membuka form edit hanya untuk menambah/mengurangi stok.

Menambah atau mengedit barang sewa

KOLOM	KETERANGAN
Nama Alat	Nama produk yang tampil di katalog.
Kategori	Pilih dari daftar yang ada, atau gunakan Tambah Kategori Baru untuk mengetik kategori baru (langsung tersedia di seluruh sistem setelah disimpan).
Varian / Ukuran / Warna	Atribut opsional tambahan, diisi dengan cara yang sama seperti Kategori (pilih dari daftar atau ketik nilai baru, boleh dibiarkan "(Tidak Ada)"). Jika diisi, otomatis tampil di halaman katalog publik di bawah deskripsi produk.
Tabel Harga Sewa (Rp)	6 kolom: Harian, 2 Hari, 3 Hari, 4 Hari, 5 Hari, dan 5 Hari+ (per hari) — tarif bisa dibuat menurun untuk sewa jangka panjang.
Waktu Kesiapan Setelah Kembali	Jumlah jam alat perlu "istirahat" (dibersihkan dsb.) sebelum bisa disewakan lagi.
Stok Awal	Jumlah unit yang dimiliki.
Gambar Produk	Tekan Upload Gambar untuk memilih foto dari perangkat — foto otomatis diubah ukuran & formatnya oleh sistem lalu diunggah, tidak perlu proses manual. Sebagai alternatif, URL gambar bisa ditempel langsung pada kolom teks di bawahnya.
Deskripsi	Keterangan singkat produk.

Tekan **Simpan Barang Sewa** untuk menyimpan. Menghapus barang sewa akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu.

FITUR UPLOAD FOTO PRODUK

Fitur ini menggantikan cara lama (tempel URL gambar secara manual). Foto yang dipilih — termasuk foto format HEIC dari iPhone — otomatis diproses di peramban (browser), diperkecil ukurannya, dan diunggah ke penyimpanan cloud milik Bilbo Outdoors. Hasilnya langsung mengisi kolom gambar produk secara otomatis.

1.7 OPERATIONAL

Tempat karyawan mencatat pekerjaan cleaning, laundry, atau pengecekan inventaris yang telah diselesaikan.

Halaman berjudul **OPERATIONAL** dengan keterangan “Catat pekerjaan cleaning/laundry/inventaris yang sudah dilakukan.” Tersedia filter tanggal **Dari** / **Sampai** (default bulan berjalan) dan baris total yang menjumlahkan kolom Total pada data yang sedang tampil.

Mencatat pekerjaan baru

- 1 Tekan tombol **Tambah Pekerjaan**.
- 2 Isi **Tanggal** pekerjaan dilakukan.
- 3 Pilih **Item** (alat/pekerjaan dari daftar harga yang aktif).
- 4 Pilih **Jenis Pekerjaan**: Cleaning, Laundry, atau Inventaris — hanya jenis yang memiliki harga untuk item tersebut yang bisa dipilih.
- 5 Nominal per unit terisi otomatis; masukkan **Qty** — Total akan terhitung otomatis.
- 6 Tekan **Simpan Pekerjaan**.

Tabel menampilkan Nama karyawan, Tanggal, Item, Jenis, Qty, Total, dan Status (Pending / Dibayar / Ditolak). Entri yang masih Pending atau Ditolak dapat diklik **Edit** untuk diperbaiki; entri yang sudah Dibayar tidak dapat diubah lagi.

STATUS DITOLAK

Jika Owner menolak sebuah entri (lihat 1.8), statusnya berubah menjadi **Ditolak** dan alasan penolakan ditampilkan langsung di bawah nama item. Perbaiki data yang salah lalu tekan **Simpan Pekerjaan** — entri otomatis kembali berstatus Pending dan masuk lagi ke antrean Approval.

1.8 APPROVAL

OWNER/MASTER

Owner meninjau, menyetujui, dan membayar pekerjaan yang sudah dicatat karyawan di menu Operational.

Halaman berjudul **APPROVAL PEKERJAAN**. Lencana di sidebar menampilkan jumlah pekerjaan berstatus Pending yang menunggu persetujuan.

Menyetujui & membayar

- 1 Gunakan kotak pencarian dan filter tanggal jika perlu mempersempit daftar.
- 2 Centang baris pekerjaan yang ingin dibayar — tersedia checkbox “pilih semua” di header tabel.
- 3 Isi **Tanggal Pembayaran**.
- 4 Tekan **Setujui & Bayar Terpilih (N)** — tombol menunjukkan jumlah baris yang dipilih dan nonaktif jika belum ada yang dicentang.

Di bawah tabel Pending terdapat tabel **Riwayat Dibayar** yang mencatat seluruh pekerjaan yang sudah dibayar beserta tanggal pembayarannya. Kedua tabel memiliki baris Total tersendiri.

Menolak entri yang salah input

Setiap baris Pending juga memiliki tombol **Tolak** — dipakai saat karyawan salah mencatat data (item, qty, atau jenis pekerjaan yang keliru). Menekan Tolak membuka jendela kecil yang meminta **Alasan Penolakan** (wajib diisi), lalu tekan **Tolak Pekerjaan**.

Entri yang ditolak pindah ke tabel **Riwayat Ditolak** beserta alasannya, dan otomatis muncul kembali di menu Operational milik karyawan yang bersangkutan berstatus Ditolak agar bisa diperbaiki dan dicatat ulang (lihat 1.7).

1.9 ITEM OPERASIONAL

OWNER/MASTER

Daftar harga acuan untuk setiap jenis pekerjaan (Cleaning/Laundry/Inventaris) per alat, yang dipakai oleh menu Operational dan Approval.

Tabel menampilkan Item, harga Cleaning, Laundry, Inventaris (tanda “-” jika jenis tersebut tidak berlaku untuk item itu), Status (Aktif/Nonaktif), dan Aksi: ikon daya untuk mengaktifkan/menonaktifkan, ikon pensil untuk mengedit, ikon tempat sampah untuk **menghapus permanen**.

NONAKTIFKAN, JANGAN HAPUS

Jika hanya ingin menyembunyikan item dari pilihan baru tanpa kehilangan riwayat data, gunakan tombol nonaktifkan (ikon daya), bukan hapus. Menghapus item bersifat permanen dan akan diminta konfirmasi eksplisit.

Menambah atau mengedit item

Tekan **Tambah Item**, lalu centang satu atau beberapa alat rental pada daftar **Pilih Alat Rental** (dikelompokkan per kategori) — nama item akan otomatis terisi dari gabungan nama alat yang dicentang, kecuali sudah diketik manual. Isi harga untuk Cleaning/Laundry/Inventaris (boleh dikosongkan jika tidak berlaku), lalu tekan **Simpan Item**.

1.10 PENGATURAN TOKO

OWNER/MASTER

Mengatur toleransi keterlambatan dan jam operasional yang menjadi dasar perhitungan denda.

Toleransi Keterlambatan

Masukkan jumlah jam pada kolom **Lama Toleransi Keterlambatan Dalam Satuan Jam** (default 4 jam). Penyewa dianggap tidak kena denda hanya jika mengembalikan barang dalam jam toleransi ini **dan** toko masih buka saat itu. Jika sudah melewati jam tutup, pengembalian otomatis dianggap terjadi keesokan harinya dan denda tetap berlaku walau masih dalam hitungan jam toleransi.

Jam Operasional Toko

Tabel 7 baris (Senin–Minggu) berisi jam **open** / **close** untuk tiap hari. Setelah mengubah, tekan **Simpan Pengaturan**.

Footer & Teks Berjalan

Kartu **Footer & Teks Berjalan** mengatur teks yang tampil di halaman publik: Deskripsi, Alamat, Instagram (teks tampilan & URL), Teks WhatsApp, dan Teks Copyright di footer, serta **Teks Berjalan (Marquee)** di bar bawah halaman utama — satu baris per teks, bebas diisi nama kategori, info diskon, atau pengumuman lain.

JAM OPERASIONAL DI FOOTER OTOMATIS MENGIKUTI TABEL DI ATAS

Baris jam buka di footer publik dihitung otomatis dari tabel Jam Operasional Toko — tidak perlu diisi terpisah, dan tidak akan pernah tidak sinkron dengan jadwal yang dipakai kalkulator denda.

1.11 MANAJEMEN USER

OWNER/MASTER

Mengelola akun staf beserta hak aksesnya.

Tabel menampilkan Nama, Username, dan Role (Owner/Master atau Karyawan) setiap akun. Tekan **Tambah User** untuk membuat akun baru:

KOLOM	KETERANGAN
Nama Lengkap	Nama staf yang akan ditampilkan di navbar.
Username	Digunakan untuk login.
Password Awal	Minimal 6 karakter — staf dapat menggantinya sendiri setelah login pertama.
Role	Karyawan atau Owner/Master.

Tekan **Simpan User** untuk membuat akun baru.

Mengelola akun yang sudah ada

Setiap baris memiliki tiga aksi: ikon daya untuk **Nonaktifkan** / **Aktifkan** (mencabut akses staf sementara tanpa menghapus akunnya — sesi login yang sedang aktif langsung terputus saat dinonaktifkan), ikon pensil untuk **Edit** (hanya Nama Lengkap, Username, dan Role — kolom password tidak muncul sama sekali di form ini), dan ikon tempat sampah untuk menghapus akun secara permanen (meminta konfirmasi terlebih dahulu).

PASSWORD STAF TIDAK BISA DIATUR DARI SINI

Mengedit user tidak pernah menyentuh password — itu murni urusan staf yang bersangkutan lewat menu **Ganti Password** setelah mereka login sendiri (lihat 1.3).

PERLINDUNGAN OWNER TERAKHIR

Sistem tidak akan mengizinkan akun Anda sendiri dinonaktifkan atau dihapus lewat menu ini, dan tidak akan mengizinkan owner aktif terakhir dinonaktifkan, dihapus, atau diturunkan rolenya menjadi Karyawan — supaya tidak ada yang tiba-tiba tidak bisa mengakses sistem sama sekali.

2.1 RINGKASAN ALUR PEMESANAN

Gambaran singkat perjalanan pelanggan dari membuka situs sampai pesanan terkirim.

- 1 Membuka halaman utama Bilbo Outdoors dan melihat promo/diskon yang sedang berjalan.
- 2 Memilih tanggal mulai & selesai sewa.
- 3 Memilih alat camping yang ingin disewa dan memasukkannya ke keranjang.
- 4 Mengecek ringkasan biaya pada kotak *Current Selection*.
- 5 Mengisi formulir data diri, termasuk unggah foto sebagai jaminan.
- 6 Menekan tombol kirim pesanan — diarahkan ke halaman konfirmasi berisi kode pembayaran.
- 7 Melakukan pembayaran, lalu mengirim bukti transfer/pembayaran ke admin via WhatsApp untuk diverifikasi.

2.2 MELIHAT PROMO & DISKON

Carousel promo yang tampil di bagian atas halaman utama.

Di dalam bagian hero halaman utama terdapat carousel yang bergerak otomatis setiap 5 detik (berhenti otomatis jika perangkat pelanggan mengaktifkan pengaturan “kurangi gerakan/animasi”). Slide pertama selalu berisi pesan umum: sewa 5 hari berturut-turut mendapat harga total lebih hemat dibanding tarif harian. Slide berikutnya menampilkan, per kategori alat, daftar produk yang sedang didiskon beserta besaran hematnya — kategori yang tidak memiliki produk diskon tidak akan muncul di carousel ini.

2.3 MEMILIH TANGGAL SEWA

Langkah pertama sebelum bisa memilih alat — menentukan tanggal mulai dan selesai sewa.

Pada bagian **PILIH TANGGAL PENYEWAAN**, isi dan (tanggal mulai minimal hari ini; tanggal selesai minimal sama dengan tanggal mulai). Setelah kedua tanggal terisi, sistem menampilkan “DURASI SEWA DIHITUNG: N HARI” dan secara otomatis mengecek ketersediaan stok riil untuk rentang tanggal tersebut.

PENTING

Sebelum kedua tanggal dipilih, sistem menampilkan peringatan bahwa pelanggan harus memilih rentang tanggal terlebih dahulu untuk melihat ketersediaan stok yang sebenarnya dan mulai memesan.

2.4 MEMILIH KATEGORI & ALAT CAMPING

Menjelajahi katalog dan memasukkan alat ke keranjang.

Kotak **Cari nama alat sewa...** di atas tab kategori menyaring katalog berdasarkan nama, kategori, deskripsi, varian, ukuran, atau warna. Tab filter kategori (Tent & Shelter, Sleeping System, Carrier & Backpack, Cooking Gear, Lighting & Power, Hiking Essentials, Camp Support, Apparel & Personal Gear, dan kategori tambahan lain) mempersempit tampilan lebih lanjut — keduanya bisa dipakai bersamaan. Setiap kartu alat menunjukkan foto, kategori, sisa stok (setelah tanggal dipilih), nama, deskripsi, harga per hari, serta catatan hemat jika alat tersebut memiliki diskon untuk sewa 5 hari.

Tekan **Pilih Alat** untuk menambahkan 1 unit ke keranjang. Setelah masuk keranjang, gunakan tombol **- / +** untuk mengubah jumlah — dibatasi oleh sisa stok yang tersedia untuk rentang tanggal yang dipilih.

2.5 RINGKASAN KERANJANG (CURRENT SELECTION)

Kotak di sisi kanan yang menampilkan rincian alat yang sudah dipilih.

Kotak **CURRENT SELECTION** menampilkan setiap alat dalam keranjang (nama, jumlah, biaya per baris, durasi sewa) beserta **Total Biaya Sewa** yang terus diperbarui setiap kali keranjang berubah.

2.6 MENGISI FORMULIR PENYEWA

Data yang perlu diisi pelanggan sebelum mengirim pesanan.

KOLOM	KETERANGAN
Nama Lengkap Anda	Nama penyewa.
No. WhatsApp Aktif	Digunakan admin untuk konfirmasi & komunikasi selama masa sewa.
Upload Foto Diri	Foto setengah/seluruh badan sebagai bagian dari verifikasi identitas & jaminan sewa. Bisa diambil langsung dari kamera depan perangkat atau memilih foto tersimpan — termasuk foto format HEIC dari iPhone, yang otomatis diproses oleh sistem.

Setelah foto dipilih, akan muncul pratinjau kecil beserta nama file. Terdapat keterangan bahwa foto diunggah dengan aman ke server terenkripsi Bilbo Outdoors dan hanya digunakan untuk keperluan verifikasi identitas serta jaminan sewa.

Tekan **Kirim Pemesanan & Bayar** untuk mengirim pesanan. Tombol ini nonaktif apabila keranjang masih kosong atau sedang dalam proses pengiriman. Kesalahan pengisian (keranjang kosong, nama/WhatsApp belum diisi, tanggal tidak valid, atau stok tidak mencukupi) akan ditampilkan dalam kotak peringatan berwarna merah di atas formulir.

2.7 HALAMAN KONFIRMASI PESANAN & PEMBAYARAN

Halaman yang muncul setelah pesanan berhasil dikirim, berisi kode pembayaran dan ringkasan invoice.

Setelah pesanan terkirim, pelanggan diarahkan ke halaman konfirmasi dengan judul **PESANAN BERHASIL DIKIRIM!** beserta nomor *ID PESANAN*. Halaman ini memiliki tautan unik yang bisa disimpan/dibagikan — pelanggan bisa membukanya kembali kapan saja untuk mengecek status pesanan tanpa perlu login.

Metode pembayaran yang ditampilkan

- **Kode QRIS** — menampilkan nominal total tagihan, dapat dipindai melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, atau mobile banking.
- **Transfer Bank Terarah** — sebagai alternatif, ke rekening BCA a/n Bilbo Outdoors, dengan catatan transfer berisi “BO - nama pelanggan”.

PENTING UNTUK STAF

Kode QRIS pada halaman ini bersifat **ilustratif** dan belum terhubung ke gateway pembayaran sungguhan. Pembayaran tetap harus diverifikasi secara manual oleh staf berdasarkan bukti transfer/pembayaran yang dikirim pelanggan melalui WhatsApp, sebelum menekan tombol

Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa) di menu Manajemen Order (lihat 1.5).

Bagian **RINGKASAN INVOICE** menampilkan tanggal & durasi sewa, nama pelanggan, dan total pembayaran. Tombol **Konfirmasi via WhatsApp** membuka WhatsApp dengan pesan yang sudah terisi otomatis (detail pelanggan, daftar alat yang disewa, total biaya, dan tautan konfirmasi pesanan) agar pelanggan tinggal mengirim bukti pembayaran. Tombol **Kembali ke Katalog** membawa kembali ke halaman utama.

2.8 SETELAH PESANAN DIKIRIM — APA SELANJUTNYA?

Menghubungkan sisi pelanggan dengan proses yang dilakukan staf di panel admin.

- 1 Pelanggan mengirim bukti pembayaran melalui tombol WhatsApp di halaman konfirmasi.
- 2 Staf memeriksa pesanan tersebut di menu **Manajemen Order** (status masih Pending) dan memverifikasi bukti pembayaran secara manual.
- 3 Setelah terverifikasi, staf menekan **Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa)** — status berubah menjadi Approved/Paid.
- 4 Saat pelanggan datang mengambil alat, staf mencatat jenis jaminan yang diberikan dan menekan **Barang Diambil** — status berubah menjadi Item Picked Up.
- 5 Saat alat dikembalikan, staf mengecek keterlambatan (jika ada) dan menyelesaikan pesanan melalui panel detail yang sama (lihat 1.5).

Catatan: setiap kali ada pesanan baru masuk, sistem juga mengirim notifikasi otomatis ke Telegram pemilik toko sebagai pengingat — ini bukan bagian dari tampilan situs, namun berguna diketahui staf yang bertugas.

A. CATATAN & HAL PENTING

- **Ganti password default segera** setelah menerima akun baru — lihat 1.1 dan 1.3.
- **Pesanan otomatis kedaluwarsa (Expired)** jika belum dibayar dalam 2 jam sejak dibuat, namun tetap bisa disetujui manual selama stok masih mencukupi.
- **Foto diri pelanggan** mendukung format JPG, PNG, WebP, dan HEIC (format bawaan foto iPhone) — semuanya diproses otomatis oleh sistem, staf tidak perlu mengonversi file secara manual.
- **Kode QRIS bersifat ilustratif**, bukan gateway pembayaran aktif. Semua pembayaran wajib diverifikasi manual oleh staf melalui bukti yang dikirim ke WhatsApp sebelum pesanan disetujui.
- **Karyawan vs Owner**: jika sebuah menu terasa hilang/tidak muncul, periksa dahulu apakah akun yang digunakan memang berperan sebagai Karyawan (lihat 1.2) — ini bukan kesalahan sistem.
- Kontak resmi, alamat, dan jam operasional Bilbo Outdoors ditampilkan di footer halaman utama, dan dapat diubah kapan saja dari menu Pengaturan Toko → Footer & Teks Berjalan (lihat 1.10) — jadi tidak dicantumkan sebagai angka tetap di sini agar panduan ini tidak pernah tidak sinkron dengan data yang sebenarnya.