



PANDUAN PENGUNAAN SISTEM BILBO OUTDOORS

Panduan lengkap untuk Admin/Staf mengelola sistem rental, dan panduan bagi Pelanggan melakukan pemesanan alat camping secara online.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 • PANDUAN ADMIN & STAF

- 1.1 Masuk ke Sistem Admin
- 1.2 Dua Peran Pengguna: Owner/Master vs Karyawan
- 1.3 Navigasi & Menu Bagian Atas
- 1.4 Overview — Dasbor Statistik
- 1.5 Manajemen Order
- 1.6 Manajemen Stok
- 1.7 Operational — Catatan Pekerjaan
- 1.8 Approval — Persetujuan & Pembayaran
- 1.9 Item Operasional — Daftar Harga
- 1.10 Pengaturan Toko
- 1.11 Manajemen User

BAGIAN 2 • PANDUAN PELANGGAN (HALAMAN PUBLIK)

- 2.1 Ringkasan Alur Pemesanan
- 2.2 Melihat Promo & Diskon
- 2.3 Memilih Tanggal Sewa
- 2.4 Memilih Kategori & Alat Camping
- 2.5 Ringkasan Keranjang (Current Selection)
- 2.6 Mengisi Formulir Penyewa
- 2.7 Halaman Konfirmasi Pesanan & Pembayaran
- 2.8 Setelah Pesanan Dikirim — Apa Selanjutnya?

LAMPIRAN

- A Catatan & Hal Penting yang Perlu Diketahui

1.1 MASUK KE SISTEM ADMIN

Cara staf dan owner mengakses panel admin, serta cara mengganti password.

Panel admin dapat diakses melalui tombol **Staff Admin** di pojok kanan atas halaman utama (halaman pelanggan), atau langsung membuka alamat **/admin** di browser.

Formulir login

KOLOM	KETERANGAN
Username	Nama akun staf yang terdaftar di sistem.
Password	Password akun. Minimal 6 karakter saat dibuat.

Tekan tombol **Masuk Sistem Admin** untuk login. Jika username/password salah, sistem menampilkan pesan error berwarna merah di atas formulir.

AKUN & PASSWORD

Setiap staf memiliki akun masing-masing, dibuatkan oleh Owner melalui menu User (lihat 1.11). Jika belum memiliki akun, hubungi Owner/Admin utama untuk dibuatkan. Setelah menerima akun baru, **segera ganti password** melalui menu **Ganti Password** (lihat bagian 1.3).

Setelah berhasil masuk, sesi login akan tetap tersimpan di browser (tidak perlu login ulang setiap kali membuka halaman) sampai staf menekan tombol **Logout**.

1.2 DUA PERAN PENGGUNA: OWNER/MASTER VS KARYAWAN

Sistem membedakan hak akses antara pemilik usaha dan karyawan operasional.

PERAN	AKSES
Owner / Master	Melihat semua menu : Overview, Manajemen Order, Manajemen Stok, Operational, Approval, Item Operasional, Pengaturan, dan User. Setelah login, langsung diarahkan ke halaman Overview.
Karyawan	Hanya melihat menu Manajemen Order dan Operational . Menu lain (Overview, Approval, Item Operasional, Pengaturan, User) disembunyikan sepenuhnya. Setelah login, langsung diarahkan ke halaman Operational.

Secara singkat: karyawan bertugas mengonfirmasi pesanan yang masuk dan mencatat pekerjaan harian (cleaning/laundry/inventaris) yang sudah diselesaikan. Karyawan **bisa** membuat/mengedit catatan pekerjaannya sendiri selama masih berstatus Pending, tetapi **tidak bisa** menyetujui/membayar pekerjaan (menu Approval) atau mengubah daftar harga (menu Item Operasional) — keduanya khusus Owner.

Owner bertanggung jawab atas pengawasan finansial, persetujuan pembayaran karyawan, pengaturan katalog/harga alat, jam operasional toko, dan manajemen akun staf.

1.3 NAVIGASI & MENU BAGIAN ATAS

Elemen yang selalu tampil di bagian atas setiap halaman admin.

Sisi kiri navbar menampilkan ikon dan nama **Bilbo Outdoors Admin** beserta label *Surabaya Basecamp*. Sisi kanan berisi, secara berurutan:

- **Refresh Data** — ikon untuk memuat ulang seluruh data admin dari server.
- **Ganti Password** — ikon kunci, membuka jendela ubah password.
- Nama staf yang sedang login beserta label peran (**OWNER/MASTER** atau **KARYAWAN**).
- **Logout** — keluar dari sesi admin.
- **Portal Client** — berpindah ke halaman publik/pelanggan.

Mengganti password

- 1 Klik ikon **Ganti Password** di navbar.
- 2 Isi **Password Saat Ini**, **Password Baru** (minimal 6 karakter), dan **Konfirmasi Password Baru**.
- 3 Tekan **Simpan Password Baru**. Jika berhasil, sesi login tetap berjalan normal — tidak perlu login ulang.

1.4 OVERVIEW

OWNER/MASTER

Dasbor ringkasan statistik penyewaan — hanya terlihat oleh Owner.

Halaman ini menampilkan judul **STATISTIK PENYEWAAN** beserta filter tanggal **Dari** / **Sampai** (default: awal bulan berjalan sampai hari ini). Seluruh angka di bawah dihitung ulang berdasarkan rentang tanggal yang dipilih.

Tiga kartu statistik

- **Sewa Aktif** — jumlah pesanan berstatus Approved/Paid atau Item Picked Up.
- **Total Omset** — total seluruh pesanan (di luar status Pending/Expired), termasuk denda keterlambatan.
- **Jatuh Tempo Hari Ini** — jumlah pesanan yang harus dikembalikan hari ini.

Di bawahnya terdapat **Distribusi Status Pesanan** (bar persentase untuk tiap status: Pending, Approved/Paid, Item Picked Up, Returned/Completed, Expired) dan **Peralatan Terlaris Disewa** (4 kategori alat dengan jumlah sewa terbanyak).

1.5 MANAJEMEN ORDER

Menu utama tempat staf memproses seluruh pesanan pelanggan, dari konfirmasi pembayaran sampai barang dikembalikan.

Halaman ini berjudul **MANAJEMEN ORDER MASUK**. Ikon menu di sidebar menampilkan lencana merah berkedip berisi jumlah pesanan berstatus Pending yang belum diproses.

Alat bantu pencarian & filter

- Baris paling bawah tiap sel **Penyewa / WhatsApp** menampilkan No. Order — ID unik pesanan yang sama dengan nomor yang tercetak di resi pelanggan.
- Kotak pencarian **Cari nama / WhatsApp ...** juga menyaring berdasarkan No. Order.
- Filter status: Semua Status / Pending / Approved-Paid / Item Picked Up / Returned-Completed / Expired.
- Filter tanggal **Dari / Sampai** (default bulan berjalan).
- Kolom **Tanggal Pemesanan**, **Tanggal Sewa**, dan **Status** bisa diurutkan — klik judul kolom untuk urut naik, klik lagi untuk urut turun, klik ketiga kali untuk kembali ke urutan semula (pesanan terbaru di atas). Urutan Status mengikuti alur pesanan (Pending → Approved/Paid → Item Picked Up → Item Returned/Completed), bukan abjad, dengan Expired selalu di posisi terakhir.
- Unduh Excel** — mengekspor daftar pesanan yang sedang tampil (sesuai filter dan urutan aktif) ke file CSV berisi kolom No. Order, Nama Penyewa, WhatsApp, Tanggal Pemesanan, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, Durasi, Total Biaya, Denda, Hari Terlambat, Denda Kerusakan/Kehilangan, Sudah Dibayar, Sisa Pembayaran, dan Status. Tombol ini otomatis nonaktif jika daftar sedang kosong.
- Kolom **Diubah Terakhir Oleh** menampilkan staf dan waktu perubahan status/edit terakhir pada pesanan tersebut (strip — berarti belum pernah diubah). Riwayat lengkap semua perubahan ada di bagian **Riwayat Status** pada panel Detail Order, termasuk perubahan otomatis oleh sistem (misalnya kedaluwarsa) yang tercatat sebagai “Sistem (Otomatis)”.

Setiap baris tabel memiliki tombol **Detail Order** yang membuka panel detail di sisi kanan layar.

Alur status pesanan

Pending → Approved/Paid → Item Picked Up → Item Returned/Completed

Expired adalah cabang khusus: pesanan Pending yang belum dibayar dalam batas waktu di menu Pengaturan → Batas Waktu Pembayaran (lihat 1.10, default 2 jam) otomatis berubah menjadi Expired oleh sistem. Pesanan yang sudah Expired masih bisa disetujui secara manual selama stok alat masih tersedia.

WAKTU KEDALUWARSA YANG TERCATAT BUKAN WAKTU SEBENARNYA PESANAN JADI TIDAK VALID

Pengecekan kedaluwarsa hanya berjalan saat ada aktivitas (pelanggan membuka katalog, membuat pesanan baru, atau staf membuka Manajemen Order) — bukan lewat penjadwalan otomatis di belakang layar. Karena itu, panel Detail Order menampilkan dua waktu terpisah pada pesanan Expired:

Kedaluwarsa sejak (batas waktu sebenarnya) dan **terdeteksi sistem** (kapan sistem baru menyadarinya, bisa beberapa jam lebih lambat jika tidak ada aktivitas di antaranya). Stok tidak pernah tertahan lebih lama dari batas waktu sebenarnya, walau tercatatnya belakangan.

Panel Detail Order — langkah demi langkah

Panel ini menampilkan nama & WhatsApp penyewa, waktu pesanan dibuat, tanggal & durasi sewa, rincian alat yang disewa beserta harga, ringkasan biaya (Biaya Rental Pokok, Denda Terlambat jika ada, Total Invoice), dan foto diri penyewa yang diunggah saat checkout (untuk verifikasi identitas) — atau keterangan “Tidak ada foto diunggah” jika pelanggan tidak mengunggah foto.

- 1 Saat status Pending / Expired dari pembayaran online (QRIS/Transfer Bank/E-Wallet):** tekan **Cek Status ke WuzzPay** untuk menanyakan langsung ke WuzzPay apakah pesanan ini sudah benar-benar dibayar, sebelum memutuskan menyetujui manual — lebih akurat daripada hanya mempercayai klaim pelanggan.
- 2 Setelah memverifikasi bukti pembayaran (lihat 2.7):** tekan **Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa)**. Nominal terisi otomatis sesuai Total Biaya — ubah nominal ini jika penyewa hanya membayar sebagian (DP/uang muka). Pesanan berpindah ke status Approved/Paid.
- 3 Saat status Approved/Paid, ketika pelanggan datang mengambil barang:** tekan **Barang Diambil (Diserahkan ke Penyewa)**. Pilih jenis **Jaminan yang Diberikan** (KTP, SIM, KTA, KIP, Kartu Pelajar, **Uang Jaminan** — isi nominal Rupiah yang dipegang sebagai jaminan pengganti kartu identitas, atau Lainnya — kolom isian bebas), lalu tekan **Konfirmasi & Serahkan Barang**. Pesanan berpindah ke Item Picked Up.
- 4 Saat barang dikembalikan:** pada bagian “Alat Dikembalikan & Cek Denda”, pilih salah satu:
 - Tanpa Denda** — langsung menandai pesanan selesai tanpa biaya tambahan.
 - Kalkulator Denda** — jika terlambat, masukkan tanggal & jam pengembalian sebenarnya, tekan **Hitung**. Sistem menampilkan jumlah hari telat, rincian biaya per alat, dan total denda. Tekan **Terapkan Denda & Selesaikan Sewa** untuk menutup pesanan.

Sisa pembayaran (termasuk DP yang belum lunas) otomatis dianggap lunas saat pesanan diselesaikan.

Pesanan berstatus Item Returned/Completed menampilkan banner konfirmasi “Transaksi Selesai & Peralatan Kembali” dan tidak memiliki aksi lanjutan.

KALKULATOR DENDA HANYA MUNCUL SAAT ITEM PICKED UP

Denda keterlambatan hanya bisa dihitung setelah barang benar-benar diambil pelanggan — tombol **Kalkulator Denda** tidak akan tampil (dan permintaan hitung ditolak server) selama pesanan masih Pending/Approved-Paid, supaya tidak ada denda yang tercatat sebelum masa sewa berjalan.

Info Metode Pembayaran

Untuk pesanan yang dibayar online, kotak **Info Metode Pembayaran** menampilkan nama bank/e-wallet (bukan hanya kode mentahnya, misal **VA Bank Mandiri (008)**), nomor Virtual Account yang diberikan ke pelanggan, status gateway, dan ID Transaksi WuzzPay — berguna untuk mencocokkan dengan tangkapan layar/bukti yang dikirim pelanggan.

Pembayaran sebagian (DP)

Baris **Sudah Dibayar** menampilkan nominal yang sudah diterima; baris **Sisa Pembayaran** muncul otomatis selama masih ada tagihan tersisa. Gunakan tautan **Edit** di samping **Sudah Dibayar** kapan saja untuk mencatat pelunasan tambahan sebelum barang diambil atau dikembalikan. Sisa DP dari

pembayaran online (lihat 2.7) muncul di sini dengan cara yang sama seperti DP tunai — keduanya ditagih di toko saat pengambilan barang.

Edit Pesanan (status Pending atau Approved/Paid)

Tombol **Edit Pesanan (Item & Tanggal)** muncul selama pesanan masih Pending atau Approved/Paid — terkunci begitu barang diambil (Item Picked Up), karena sejak itu item/tanggal dianggap final. Gunakan untuk menambah, mengurangi, atau mengganti alat yang disewa, maupun menjadwalkan ulang tanggal sewa — tanpa perlu membatalkan dan membuat pesanan baru. Total biaya dan ketersediaan stok dihitung ulang otomatis; stok milik pesanan ini sendiri tidak ikut dihitung sebagai “terpakai” saat mengecek ketersediaan. Daftar alat pada langkah ini juga menampilkan Varian/Ukuran/Warna produk (jika diisi), sama seperti di halaman katalog publik. Perubahan ini tercatat di **Riwayat Status**.

Denda Kerusakan & Kehilangan

Selain denda keterlambatan, staf bisa mencatat denda untuk alat yang rusak atau hilang lewat tautan **+ Tambah Denda Kerusakan/Kehilangan** pada panel yang sama. Pilih jenis (**Kerusakan** atau **Kehilangan**), alat yang terkait, alasan singkat (wajib diisi), dan nominal denda. Alasan hanya terlihat oleh staf/owner — tidak dicetak di resi pelanggan, yang hanya menampilkan total gabungan.

Menghapus Denda (khusus Owner)

Owner melihat tautan **Hapus** tambahan di dua tempat pada panel Detail Order: di samping baris **Denda Terlambat** (mereset denda keterlambatan kembali ke Rp 0), dan di setiap baris Denda Kerusakan/Kehilangan. Karyawan hanya bisa menghapus denda Kerusakan/Kehilangan sebelum pesanan selesai; Owner bisa menghapus denda jenis apa pun kapan saja, termasuk setelah pesanan Selesai — berguna untuk membetulkan kesalahan input tanpa perlu mengubah data lain di pesanan tersebut.

Menghapus Pesanan (khusus Owner)

Blok **Zona Berbahaya (Owner)** di bagian bawah panel Detail Order menampilkan tautan **Hapus Pesanan Ini**, hanya untuk Owner dan hanya selama pesanan belum berstatus Item Returned/Completed — sekali pesanan selesai, datanya terkunci demi menjaga riwayat omset tetap utuh. Dipakai untuk kasus seperti kesalahan input ganda (double booking); stok yang teralokasi ke pesanan tersebut langsung terbebas begitu dihapus. Tindakan ini permanen dan tidak bisa dibatalkan.

1.6 MANAJEMEN STOK

Mengelola katalog alat camping: menambah, mengedit, menghapus, mengatur harga, dan mengunggah foto produk.

Halaman berjudul **KELOLA BARANG SEWA**, dilengkapi kotak pencarian, tombol **Tambah Barang Sewa**, dan tab filter kategori. Setiap kartu alat menampilkan foto (klik untuk memperbesar), kategori, tombol Edit dan Hapus, nama, deskripsi (termasuk Varian/Ukuran/Warna jika diisi), tabel harga per hari, waktu kesiapan alat setelah dikembalikan (jika diatur), dan pengatur stok dengan tombol **- / +** yang langsung menyimpan perubahan — tidak perlu membuka form edit hanya untuk menambah/mengurangi stok.

Menambah atau mengedit barang sewa

KOLOM	KETERANGAN
Nama Alat	Nama produk yang tampil di katalog.
Kategori	Pilih dari daftar yang ada, atau gunakan Tambah Kategori Baru untuk mengetik kategori baru (langsung tersedia di seluruh sistem setelah disimpan).
Varian / Ukuran / Warna	Atribut opsional tambahan, diisi dengan cara yang sama seperti Kategori (pilih dari daftar atau ketik nilai baru, boleh dibiarkan “(Tidak Ada)”). Jika diisi, otomatis tampil di halaman katalog publik di bawah deskripsi produk.
Tabel Harga Sewa (Rp)	6 kolom: Harian, 2 Hari, 3 Hari, 4 Hari, 5 Hari, dan 5 Hari+ (per hari) — tarif bisa dibuat menurun untuk sewa jangka panjang.
Waktu Kesiapan Setelah Kembali	Jumlah jam alat perlu “istirahat” (dibersihkan dsb.) sebelum bisa disewakan lagi.
Stok Awal	Jumlah unit yang dimiliki.
Gambar Produk	Tekan Upload Gambar untuk memilih foto dari perangkat — foto otomatis diubah ukuran & formatnya oleh sistem lalu diunggah, tidak perlu proses manual. Sebagai alternatif, URL gambar bisa ditempel langsung pada kolom teks di bawahnya.
Deskripsi	Keterangan singkat produk.

Tekan **Simpan Barang Sewa** untuk menyimpan. Menghapus barang sewa akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu.

FITUR UPLOAD FOTO PRODUK

Fitur ini menggantikan cara lama (tempel URL gambar secara manual). Foto yang dipilih — termasuk foto format HEIC dari iPhone — otomatis diproses di peramban (browser), diperkecil ukurannya, dan diunggah ke penyimpanan cloud milik Bilbo Outdoors. Hasilnya langsung mengisi kolom gambar produk secara otomatis.

1.7 OPERATIONAL

Tempat karyawan mencatat pekerjaan cleaning, laundry, atau pengecekan inventaris yang telah diselesaikan.

Halaman berjudul **OPERATIONAL** dengan keterangan “Catat pekerjaan cleaning/laundry/inventaris yang sudah dilakukan.” Tersedia filter tanggal **Dari** / **Sampai** (default bulan berjalan) dan baris total yang menjumlahkan kolom Total pada data yang sedang tampil.

Mencatat pekerjaan baru

- 1 Tekan tombol **Tambah Pekerjaan**.
- 2 Isi **Tanggal** pekerjaan dilakukan.
- 3 Pilih **Item** (alat/pekerjaan dari daftar harga yang aktif).
- 4 Pilih **Jenis Pekerjaan**: Cleaning, Laundry, atau Inventaris — hanya jenis yang memiliki harga untuk item tersebut yang bisa dipilih.
- 5 Nominal per unit terisi otomatis; masukkan **Qty** — Total akan terhitung otomatis.
- 6 Tekan **Simpan Pekerjaan**.

Tabel menampilkan Nama karyawan, Tanggal, Item, Jenis, Qty, Total, dan Status (Pending / Dibayar / Ditolak). Entri yang masih Pending atau Ditolak dapat diklik **Edit** untuk diperbaiki; entri yang sudah Dibayar tidak dapat diubah lagi.

STATUS DITOLAK

Jika Owner menolak sebuah entri (lihat 1.8), statusnya berubah menjadi **Ditolak** dan alasan penolakan ditampilkan langsung di bawah nama item. Perbaiki data yang salah lalu tekan **Simpan Pekerjaan** — entri otomatis kembali berstatus Pending dan masuk lagi ke antrean Approval.

1.8 APPROVAL

OWNER/MASTER

Owner meninjau, menyetujui, dan membayar pekerjaan yang sudah dicatat karyawan di menu Operational.

Halaman berjudul **APPROVAL PEKERJAAN**. Lencana di sidebar menampilkan jumlah pekerjaan berstatus Pending yang menunggu persetujuan.

Menyetujui & membayar

- 1 Gunakan kotak pencarian dan filter tanggal jika perlu mempersempit daftar.
- 2 Centang baris pekerjaan yang ingin dibayar — tersedia checkbox “pilih semua” di header tabel.
- 3 Isi **Tanggal Pembayaran**.
- 4 Tekan **Setujui & Bayar Terpilih (N)** — tombol menunjukkan jumlah baris yang dipilih dan nonaktif jika belum ada yang dicentang.

Di bawah tabel Pending terdapat tabel **Riwayat Dibayar** yang mencatat seluruh pekerjaan yang sudah dibayar beserta tanggal pembayarannya. Kedua tabel memiliki baris Total tersendiri.

Menolak entri yang salah input

Setiap baris Pending juga memiliki tombol **Tolak** — dipakai saat karyawan salah mencatat data (item, qty, atau jenis pekerjaan yang keliru). Menekan Tolak membuka jendela kecil yang meminta **Alasan Penolakan** (wajib diisi), lalu tekan **Tolak Pekerjaan**.

Entri yang ditolak pindah ke tabel **Riwayat Ditolak** beserta alasannya, dan otomatis muncul kembali di menu Operational milik karyawan yang bersangkutan berstatus Ditolak agar bisa diperbaiki dan dicatat ulang (lihat 1.7).

1.9 ITEM OPERASIONAL

OWNER/MASTER

Daftar harga acuan untuk setiap jenis pekerjaan (Cleaning/Laundry/Inventaris) per alat, yang dipakai oleh menu Operational dan Approval.

Tabel menampilkan Item, harga Cleaning, Laundry, Inventaris (tanda “-” jika jenis tersebut tidak berlaku untuk item itu), Status (Aktif/Nonaktif), dan Aksi: ikon daya untuk mengaktifkan/menonaktifkan, ikon pensil untuk mengedit, ikon tempat sampah untuk **menghapus permanen**.

NONAKTIFKAN, JANGAN HAPUS

Jika hanya ingin menyembunyikan item dari pilihan baru tanpa kehilangan riwayat data, gunakan tombol nonaktifkan (ikon daya), bukan hapus. Menghapus item bersifat permanen dan akan diminta konfirmasi eksplisit.

Menambah atau mengedit item

Tekan **Tambah Item**, lalu centang satu atau beberapa alat rental pada daftar **Pilih Alat Rental** (dikelompokkan per kategori) — nama item akan otomatis terisi dari gabungan nama alat yang dicentang, kecuali sudah diketik manual. Isi harga untuk Cleaning/Laundry/Inventaris (boleh dikosongkan jika tidak berlaku), lalu tekan **Simpan Item**.

1.10 PENGATURAN TOKO

OWNER/MASTER

Mengatur toleransi keterlambatan yang menjadi dasar perhitungan denda, plus jam operasional untuk tampilan publik.

Toleransi Keterlambatan

Masukkan jumlah jam pada kolom **Lama Toleransi Keterlambatan Dalam Satuan Jam** (default 4 jam) — ditambahkan sekali ke batas waktu pengembalian (waktu pengambilan barang + durasi sewa). Penyewa baru dianggap kena denda jika mengembalikan barang setelah batas waktu + toleransi tersebut. Kolom **Batas Waktu Pembayaran Sebelum Pesanan Kedaluwarsa** (default 2 jam) menentukan berapa lama pesanan Pending yang belum dibayar dibiarkan sebelum otomatis berubah menjadi Expired (lihat 1.5).

Jam Operasional Toko

Tabel 7 baris (Senin–Minggu) berisi jam **open** / **close** untuk tiap hari — dipakai untuk tampilan halaman publik (lihat catatan footer di bawah), tidak lagi memengaruhi perhitungan denda. Setelah mengubah, tekan **Simpan Pengaturan**.

BATAS WAKTU PENGEMBALIAN DIHITUNG DARI SAAT BARANG DIAMBIL

Sewa “1 hari” berarti 24 jam sejak barang diserahkan ke penyewa (**Item Picked Up**), bukan sampai jam tutup toko pada tanggal selesai sewa yang dibooking. Contoh: sewa 2 hari diambil 17/08 20:52 → batas waktu pengembalian 19/08 20:52, ditambah toleransi 4 jam menjadi 20/08 00:52 — baru kena denda setelah waktu tersebut.

Footer & Teks Berjalan

Kartu **Footer & Teks Berjalan** mengatur teks yang tampil di halaman publik: Deskripsi, Alamat, Instagram (teks tampilan & URL), Teks WhatsApp, dan Teks Copyright di footer, serta **Teks Berjalan (Marquee)** di bar bawah halaman utama — satu baris per teks, bebas diisi nama kategori, info diskon, atau pengumuman lain.

JAM OPERASIONAL DI FOOTER OTOMATIS MENGIKUTI TABEL DI ATAS

Baris jam buka di footer publik dihitung otomatis dari tabel Jam Operasional Toko — tidak perlu diisi terpisah.

Syarat & Ketentuan

Kartu **Syarat & Ketentuan** mengatur teks bebas yang tampil di popup halaman checkout publik (lihat 2.6) — pelanggan wajib mencentang persetujuan sebelum bisa mengirim pemesanan. Baris kosong di kotak isian tampil sebagai jarak antar paragraf di popup.

1.11 MANAJEMEN USER

OWNER/MASTER

Mengelola akun staf beserta hak aksesnya.

Tabel menampilkan Nama, Username, dan Role (Owner/Master atau Karyawan) setiap akun. Tekan **Tambah User** untuk membuat akun baru:

KOLOM	KETERANGAN
Nama Lengkap	Nama staf yang akan ditampilkan di navbar.
Username	Digunakan untuk login.
Password Awal	Minimal 6 karakter — staf dapat menggantinya sendiri setelah login pertama.
Role	Karyawan atau Owner/Master.

Tekan **Simpan User** untuk membuat akun baru.

Mengelola akun yang sudah ada

Setiap baris memiliki tiga aksi: ikon daya untuk **Nonaktifkan** / **Aktifkan** (mencabut akses staf sementara tanpa menghapus akunnya — sesi login yang sedang aktif langsung terputus saat dinonaktifkan), ikon pensil untuk **Edit** (hanya Nama Lengkap, Username, dan Role — kolom password tidak muncul sama sekali di form ini), dan ikon tempat sampah untuk menghapus akun secara permanen (meminta konfirmasi terlebih dahulu).

PASSWORD STAF TIDAK BISA DIATUR DARI SINI

Mengedit user tidak pernah menyentuh password — itu murni urusan staf yang bersangkutan lewat menu **Ganti Password** setelah mereka login sendiri (lihat 1.3).

PERLINDUNGAN OWNER TERAKHIR

Sistem tidak akan mengizinkan akun Anda sendiri dinonaktifkan atau dihapus lewat menu ini, dan tidak akan mengizinkan owner aktif terakhir dinonaktifkan, dihapus, atau diturunkan rolenya menjadi Karyawan — supaya tidak ada yang tiba-tiba tidak bisa mengakses sistem sama sekali.

2.1 RINGKASAN ALUR PEMESANAN

Gambaran singkat perjalanan pelanggan dari membuka situs sampai pesanan terkirim.

- 1 Membuka halaman utama Bilbo Outdoors dan melihat promo/diskon yang sedang berjalan.
- 2 Memilih tanggal mulai & selesai sewa.
- 3 Memilih alat camping yang ingin disewa dan memasukkannya ke keranjang.
- 4 Mengecek ringkasan biaya pada kotak *Current Selection*.
- 5 Mengisi formulir data diri, termasuk unggah foto sebagai jaminan, dan mencentang persetujuan Syarat & Ketentuan.
- 6 Menekan tombol kirim pesanan — diarahkan ke halaman konfirmasi berisi pilihan metode pembayaran.
- 7 Memilih metode pembayaran (saat ini Bayar Tunai untuk pelanggan umum, lihat 2.7) dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi sebelum batas waktu yang ditentukan.

2.2 MELIHAT PROMO & DISKON

Carousel promo yang tampil di bagian atas halaman utama.

Di dalam bagian hero halaman utama terdapat carousel yang bergerak otomatis setiap 5 detik (berhenti otomatis jika perangkat pelanggan mengaktifkan pengaturan “kurangi gerakan/animasi”). Slide pertama selalu berisi pesan umum: sewa 5 hari berturut-turut mendapat harga total lebih hemat dibanding tarif harian. Slide berikutnya menampilkan, per kategori alat, daftar produk yang sedang didiskon beserta besaran hematnya — kategori yang tidak memiliki produk diskon tidak akan muncul di carousel ini.

2.3 MEMILIH TANGGAL SEWA

Langkah pertama sebelum bisa memilih alat — menentukan tanggal mulai dan selesai sewa.

Pada bagian **PILIH TANGGAL PENYEWAAN**, isi dan (tanggal mulai minimal hari ini; tanggal selesai minimal satu hari setelah tanggal mulai). Setelah kedua tanggal terisi, sistem menampilkan “DURASI SEWA DIHITUNG: N HARI” dan secara otomatis mengecek ketersediaan stok riil untuk rentang tanggal tersebut.

PENTING

Sebelum kedua tanggal dipilih, sistem menampilkan peringatan bahwa pelanggan harus memilih rentang tanggal terlebih dahulu untuk melihat ketersediaan stok yang sebenarnya dan mulai memesan.

MASA SEWA MINIMAL 1 HARI

Sewa ambil-kembali di hari yang sama bukan opsi yang bisa dipesan — kalender hanya menampilkan tanggal setelah , tidak termasuk tanggal yang sama. Setiap pesanan wajib mencakup minimal satu malam.

2.4 MEMILIH KATEGORI & ALAT CAMPING

Menjelajahi katalog dan memasukkan alat ke keranjang.

Kotak **Cari nama alat sewa...** di atas tab kategori menyaring katalog berdasarkan nama, kategori, deskripsi, varian, ukuran, atau warna. Tab filter kategori (Tent & Shelter, Sleeping System, Carrier & Backpack, Cooking Gear, Lighting & Power, Hiking Essentials, Camp Support, Apparel & Personal Gear, dan kategori tambahan lain) mempersempit tampilan lebih lanjut — keduanya bisa dipakai bersamaan. Setiap kartu alat menunjukkan foto, kategori, sisa stok (setelah tanggal dipilih), nama, deskripsi, harga per hari, serta catatan hemat jika alat tersebut memiliki diskon untuk sewa 5 hari.

Tekan **Pilih Alat** untuk menambahkan 1 unit ke keranjang. Setelah masuk keranjang, gunakan tombol **- / +** untuk mengubah jumlah — dibatasi oleh sisa stok yang tersedia untuk rentang tanggal yang dipilih.

ALAT BERSTOK KOSONG OTOMATIS PINDAH KE BAWAH

Begitu tanggal sewa terisi, alat yang berlabel **Stok Kosong** untuk rentang tanggal tersebut otomatis ditampilkan paling akhir dalam urutan katalog, supaya pelanggan tidak perlu menggulir melewati alat yang memang tidak bisa dipesan sebelum menemukan yang masih tersedia.

2.5 RINGKASAN KERANJANG (CURRENT SELECTION)

Kotak di sisi kanan yang menampilkan rincian alat yang sudah dipilih.

Kotak **CURRENT SELECTION** menampilkan setiap alat dalam keranjang (nama, jumlah, biaya per baris, durasi sewa) beserta **Total Biaya Sewa** yang terus diperbarui setiap kali keranjang berubah.

2.6 MENGISI FORMULIR PENYEWA

Data yang perlu diisi pelanggan sebelum mengirim pesanan.

KOLOM	KETERANGAN
Nama Lengkap Anda	Nama penyewa.
No. WhatsApp Aktif	Digunakan admin untuk konfirmasi & komunikasi selama masa sewa.
Upload Foto Diri	Foto setengah/seluruh badan sebagai bagian dari verifikasi identitas & jaminan sewa. Bisa diambil langsung dari kamera depan perangkat atau memilih foto tersimpan — termasuk foto format HEIC dari iPhone, yang otomatis diproses oleh sistem.

Setelah foto dipilih, akan muncul pratinjau kecil beserta nama file. Terdapat keterangan bahwa foto diunggah dengan aman ke server terenkripsi Bilbo Outdoors dan hanya digunakan untuk keperluan verifikasi identitas serta jaminan sewa.

Pelanggan juga wajib mencentang **Saya sudah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan** — label ini bisa ditekan untuk membuka popup berisi teks lengkap Syarat & Ketentuan (diatur dari menu Pengaturan, lihat 1.10).

Tekan **Kirim Pemesanan & Bayar** untuk mengirim pesanan. Tombol ini nonaktif apabila keranjang masih kosong, kotak persetujuan Syarat & Ketentuan belum dicentang, atau sedang dalam proses pengiriman. Kesalahan pengisian (keranjang kosong, nama/WhatsApp belum diisi, tanggal tidak valid, atau stok tidak mencukupi) akan ditampilkan dalam kotak peringatan berwarna merah di atas formulir.

2.7 HALAMAN KONFIRMASI PESANAN & PEMBAYARAN

Halaman yang muncul setelah pesanan berhasil dikirim, berisi pilihan metode pembayaran dan ringkasan invoice.

Setelah pesanan terkirim, pelanggan diarahkan ke halaman konfirmasi dengan judul **PESANAN BERHASIL!** beserta nomor *ID PESANAN*, Ringkasan Invoice, dan kotak pilihan metode pembayaran (QRIS, Transfer Bank, E-Wallet, Bayar Tunai) disertai catatan batas waktu pembayaran (lihat 1.10). Halaman ini memiliki tautan unik yang bisa disimpan/dibagikan — pelanggan bisa membukanya kembali kapan saja untuk mengecek status pesanan tanpa perlu login.

SAAT INI HANYA BAYAR TUNAI YANG AKTIF UNTUK PELANGGAN UMUM

QRIS, Transfer Bank, dan E-Wallet terhubung ke gateway pembayaran WuzzPay sungguhan, namun untuk pelanggan umum masih ditandai “segera tersedia” selagi proses aktivasi kanal berjalan — Bayar Tunai adalah satu-satunya pilihan yang bisa dipakai saat ini. Pelanggan yang memilih Bayar Tunai melihat instruksi pembayaran di toko beserta batas waktunya, lalu menekan **Konfirmasi Bayar Tunai**. Tidak ada lagi langkah kirim bukti transfer via WhatsApp untuk metode ini — staf memverifikasi & menyetujui langsung saat pelanggan datang, lewat **Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa)** di Manajemen Order (lihat 1.5).

Untuk metode online (dipakai lewat akun uji internal saat aktivasi kanal belum selesai), begitu pelanggan membuat pembayaran, halaman ini otomatis memeriksa status setiap beberapa detik dan langsung memperbarui pesanan begitu terverifikasi — tanpa perlu staf melakukan apa pun secara manual. Jika pembayaran sudah dilakukan namun halaman belum juga memperbarui status, tombol **Sudah Bayar Tapi Belum Terverifikasi?** membuka WhatsApp dengan pesan otomatis untuk staf mengecek manual (lihat juga **Cek Status ke WuzzPay** di 1.5).

Untuk metode online, pelanggan bisa memilih **Bayar Penuh** atau **Bayar DP Min. 50%** (atau mengetik nominal bebas di antara keduanya) sebelum membuat pembayaran — sisa tagihan otomatis ditampilkan dan tetap ditagih tunai saat pengambilan barang, persis seperti DP tunai yang sudah ada. Nominal yang benar-benar dibayar (bukan selalu total penuh) yang tercatat sebagai **Sudah Dibayar** begitu pembayaran online terverifikasi.

Tombol **Kembali ke Katalog** membawa kembali ke halaman utama.

2.8 SETELAH PESANAN DIKIRIM — APA SELANJUTNYA?

Menghubungkan sisi pelanggan dengan proses yang dilakukan staf di panel admin.

- 1 Pelanggan memilih **Bayar Tunai** di halaman konfirmasi dan menekan **Konfirmasi Bayar Tunai**.
- 2 Pelanggan datang ke toko dan membayar tunai saat mengambil barang.
- 3 Staf memverifikasi pembayaran secara langsung, lalu menekan **Konfirmasi Pembayaran (Setujui Sewa)** di menu **Manajemen Order** — status berubah menjadi **Approved/Paid**.
- 4 Saat pelanggan datang mengambil alat, staf mencatat jenis jaminan yang diberikan dan menekan **Barang Diambil** — status berubah menjadi **Item Picked Up**.
- 5 Saat alat dikembalikan, staf mengecek keterlambatan (jika ada) dan menyelesaikan pesanan melalui panel detail yang sama (lihat 1.5).

Catatan: setiap kali ada pesanan baru masuk, sistem juga mengirim notifikasi otomatis ke Telegram pemilik toko sebagai pengingat — ini bukan bagian dari tampilan situs, namun berguna diketahui staf yang bertugas.

A. CATATAN & HAL PENTING

- **Ganti password default segera** setelah menerima akun baru — lihat 1.1 dan 1.3.
- **Pesanan otomatis kedaluwarsa (Expired)** jika belum dibayar dalam batas waktu di Pengaturan (default 2 jam, lihat 1.10), namun tetap bisa disetujui manual selama stok masih mencukupi.
- **Foto diri pelanggan** mendukung format JPG, PNG, WebP, dan HEIC (format bawaan foto iPhone) — semuanya diproses otomatis oleh sistem, staf tidak perlu mengonversi file secara manual.
- **Pembayaran online (QRIS/Transfer Bank/E-Wallet) terhubung ke gateway WuzzPay sungguhan**, namun untuk saat ini pelanggan umum hanya bisa memakai Bayar Tunai (lihat 2.7). Gunakan **Cek Status ke WuzzPay** di Manajemen Order untuk memverifikasi pembayaran online secara manual jika diperlukan.
- **Syarat & Ketentuan wajib dicentang pelanggan** sebelum bisa mengirim pemesanan — isi teksnya diatur dari Pengaturan (lihat 1.10 dan 2.6).
- **Masa sewa minimal 1 hari** — sewa ambil-kembali di hari yang sama bukan opsi yang bisa dipesan, baik lewat halaman publik maupun Edit Pesanan di admin (lihat 2.3).
- **DP minimal 50% kini juga tersedia untuk pembayaran online**, tidak hanya tunai — pelanggan memilih nominalnya sendiri di halaman konfirmasi (lihat 2.7).
- **Karyawan vs Owner**: jika sebuah menu terasa hilang/tidak muncul, periksa dahulu apakah akun yang digunakan memang berperan sebagai Karyawan (lihat 1.2) — ini bukan kesalahan sistem.
- Kontak resmi, alamat, dan jam operasional Bilbo Outdoors ditampilkan di footer halaman utama, dan dapat diubah kapan saja dari menu Pengaturan Toko → Footer & Teks Berjalan (lihat 1.10) — jadi tidak dicantumkan sebagai angka tetap di sini agar panduan ini tidak pernah tidak sinkron dengan data yang sebenarnya.