Instalasi Minikube di Windows



1. Persyaratan:

Untuk menginstal Kubernetes dengan Minikube di Windows, Anda memerlukan persyaratan berikut ini:

OS : Windows 10 RAM : Minimal 4GB

CPU : 2 atau lebih CPU core

Hardware Virtualisasi harus diaktifkan di local sistem.

2. Instalasi VirtualBox Hypervisor.

Anda memerlukan mesin virtual di mana Anda dapat mengatur klaster node tunggal Anda dengan Minikube. Tergantung pada preferensi Anda, Anda dapat menggunakan VirtualBox, Hyper-V atau bisa menggunakan Docker.

2.1. Instalasi Hyper-V di Windows 10:

Buka PowerShell konsol sebagai Administrator, jalankan instruksi berikut ini:

PS C:\Windows\System32> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

3. Instalasi minikube.

Dengan pengaturan Hyper-V, lanjutkan untuk menginstal Minikube dis sistem Windows 10 Anda.

3.1. Buat Folder untuk minikube:

PS C:\Windows\System32> mkdir c:\Minikube

3.2. Instalasi minikube di Windows 10:

Unduh release terkahir dari Minikube dengan menggunakan instruksi beriikut ini:

https://github.com/kubernetes/minikube/releases/download/v1.21.0/minikube-windows-amd64.exe

Ganti nama file **minikube-windows-amd64.exe** menjadi **minikube.exe** dan pindahkan ke direktori C:\Minikube

4. Instalasi kubectl.

4.1. Instalasi kubectl di Windows 10:

Unduh release terkahir dari kubectl dengan menggunakan instruksi beriikut ini:

https://dl.k8s.io/release/v1.21.0/bin/windows/amd64/kubectl.exe

Pindahkan file kubectl.exe ke direktori C:\Minikube

4.2 Tambahkan user **Environment PATH** untuk direktori C:\Minikube, tujuannya adalah supaya perintah minikube dan kubectl dapat dijalankan dari direktori manapun:

```
Cortona -> Ketik System -> Klik System -> Advanced system settings -> Environment Variables -> User variables for .. -> Pilih Path -> Edit New -> ketik C:\Minikube -> OK
```

5. Mengaktifkan minikube.

5.1 Untuk mengaktifkan minikube dapat menggunakan instruksi berikut ini:

```
PS D:\kube\Minikube> minikube.exe start -- driver=hyperv
```

- * minikube v1.21.0 on Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.18363 Build 18363
- * Using the hyperv driver based on user configuration
- * Starting control plane node minikube in cluster minikube
- * Creating hyperv VM (CPUs=2, Memory=3000MB, Disk=20000MB) ...
- * Preparing Kubernetes v1.20.7 on Docker 20.10.6 ...
 - Generating certificates and keys ...
 - Booting up control plane ...
 - Configuring RBAC rules ...
- * Verifying Kubernetes components...
 - Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
- * Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
- * Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
- 5.2 Untuk memverifikasi status minikube dapat menggunakan instruksi berikut ini:

PS D:\kube\Minikube> minikube status

minikube

type: Control Plane

host: Running kubelet: Running apiserver: Running kubeconfig: Configured