

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Departamento de Ciência da Computação Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação de confiança e segurança

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)

Requisitos de Confiança e Proteção

Requisitos funcionais:

- Estabelecem os recursos de verificação e recuperação do sistema
- Estabelecem os recursos de proteção contra falhas de sistema e ataques externos

Requisitos n\u00e3o funcionais

 Definem a confiabilidade e a disponibilidade requeridas do sistema

Especificação de requisitos dirigida a riscos

 Estuda eventos que possam causar danos maiores em sistemas ou que sejam suscetíveis de ocorrer frequentemente

Eventos pouco relevantes (dano baixo ou que ocorrem


raramente) são ignorados







Processo de especificação dirigida a riscos



Identificação de riscos (ou perigos)

- Os principais riscos provêm de perigos que podem levar a um acidente
- Precisamos identificar os potencias perigos de um sistema
 - Ex: perigos de um sistema de bomba de insulina
 - overdose/subdose de insulina (falha de serviço)
 - falha de energia devido a bateria esgotada (elétrico)
 - mau contato de sensor e atuador (físico)
 - infecção causada pela introdução da máquina (biológico)

Avaliação de riscos (ou perigos)

- Busca entender a probabilidade de ocorrer um perigo e as consequências dele (acidente ou incidente associado à ocorrência desse perigo)
 - Entender se um perigo é uma séria ameaça ao sistema ou ambiente
 - Como gerenciar o risco associado ao perigo
- Resultado: declaração de aceitabilidade

Classificação de riscos

- Os riscos podem ser classificados de acordo com sua severidade e frequência de ocorrência:
 - Riscos intoleráveis
 - Riscos tão baixos quanto razoavelmente práticos (ALARP As Low As Reasonably Practical)
 - Riscos aceitáveis

Riscos intoleráveis

- São aqueles que ameaçam a vida humana
 - Ex: overdose de insulina, falha no piloto automático de aeronave
- O sistema n\u00e3o deve permitir que esses riscos surjam
- Se eles surgirem, o sistema deve detecta-los antes que provoquem um acidente



Riscos tão baixos quanto razoavelmente práticos

- Também chamados de Riscos ALARP (As Low As Reasonably Practical)
- São aqueles cujas conseqüências são menos graves, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa
 - Ex: falha no monitoramento de hardware da bomba de insulina
 - Consequência: subdosagem de insulina (não é fatal para o paciente) Hipoglicemia Normal Pré-diabetes Diabetes

Hipoglicemia Normal Pré-diabetes Diabetes

70 mg/dl 100 mg/dl 126 mg/dl


Riscos aceitáveis

- São aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores
 - Ex: reação alérgica do usuário de uma bomba de insulina
 - Consequência: irritação de pele
 - Pode não valer a pena usar materiais hipoalergênicos, mais caros, nesse caso

Triângulo de Classificação de Riscos

Área de cada região do triângulo:


Custo para prevenir incidentes ou acidentes causados por cada categoria de risco



Triângulo de Classificação de Riscos

Área de cada região do triângulo:

Custo para prevenir incidentes ou acidentes causados por cada categoria de risco



A escolha da classificação de um risco nem sempre é feita de maneira técnica

Ex: Pode ser mais barato (e pouco danoso ao ambiente) corrigir a poluição gerada por uma usina depois dos resíduos serem liberados na atmosfera, do que investir no tratamento deles antes da liberação.

No entanto, a legislação considera esse risco como inaceitável!

A avaliação de riscos envolve estimar a probabilidade de perigo e gravidade de risco, o que difícil

Exercício - Classificar os Riscos de um Sistema de Bomba de Insulina

Perigo identificado	Probabilidade de perigo	Severidade de acidente	Risco estimado	Aceitabilidade
1. Cálculo de overdo se de insulina	Média	Alta	Alto	Intolerável
2. Cálculo de dose insuficiente de insulina	Média	Baixa	Baixo	Aceitável
3. Falha de sistema de monitoramento de hardware	Média	Média	Baixo	ALARP
4. Falha de energia	Alta	Baixa	Baixo	Aceitável
5. Máquina ajustada incorretamente	Alta	Alta	Alto	Intolerável
6. Quebra de máquina no paciente	Baixa	Alta	Médio	ALARP
7. Máquina causa infecção	Média	Média	Médio	ALARP
8. Interferência elétrica	Baixa	Alta	Médio	ALARP
9. Reação alérgica	Baixa	Baixa	Baixo	Aceitável

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A escolha de como classificar os riscos é feita considerando a probabilidade de perigo e gravidade do risco, de forma técnica.
- II Riscos ALARP são aqueles cujas consequências são menos graves do que os riscos intoleráveis, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa.
- III Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores do que aqueles associados aos riscos ALARP.
- IV Riscos intoleráveis são aqueles que ameaçam o sistema de forma severa.

0	Somente I, II e III.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente II, III e IV.
0	Somente II e III.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A escolha de como classificar os riscos é feita considerando a probabilidade de perigo e gravidade do risco, de forma técnica.
- II Riscos ALARP são aqueles cujas consequências são menos graves do que os riscos intoleráveis, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa.
- III Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores do que aqueles associados aos riscos ALARP.
- IV Riscos intoleráveis são aqueles que ameaçam o sistema de forma severa.

Somente I, II e III.
Somente I, III e IV.
Somente II, III e IV.
Somente II e III.
Nenhuma das alternativas anteriores.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A escolha de como classificar os riscos é feita considerando a probabilidade de perigo e gravidade do risco, de forma técnica.
- II Riscos ALARP são aqueles cujas consequências são menos graves do que os riscos intoleráveis, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa. V
- III Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores do que aqueles associados aos riscos ALARP.
- IV Riscos intoleráveis são aqueles que ameaçam o sistema de forma severa.

Somente I, II e III.
Somente I, III e IV.
Somente II, III e IV.
Somente II e III.
Nenhuma das alternativas anteriores.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A escolha de como classificar os riscos é feita considerando a probabilidade de perigo e gravidade do risco, de forma técnica.
- II Riscos ALARP são aqueles cujas consequências são menos graves do que os riscos intoleráveis, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa.
- III Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores do que aqueles associados aos riscos ALARP. V
- IV Riscos intoleráveis são aqueles que ameaçam o sistema de forma severa.

Somente I, II e III.
Somente I, III e IV.
Somente II, III e IV.
Somente II e III.
Nenhuma das alternativas anteriores.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente I, II e III. Somente I, III e IV. I - A escolha de como classificar os riscos é feita considerando a probabilidade de perigo e gravidade do risco, de forma técnica. Somente II, III e IV. II - Riscos ALARP são aqueles cujas consequências são menos graves do que os riscos Somente II e III. intoleráveis, ou que a probabilidade de ocorrência é muito baixa. V Nenhuma das alternativas anteriores. III - Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam em danos menores do que aqueles associados aos riscos ALARP. V IV - Riscos intoleráveis são aqueles que ameaçam o sistema de forma severa.

Decomposição de riscos (ou perigos)


- É o processo de descobrir as causas-raízes dos perigos do sistema
 - Objetivo: descobrir quais eventos ou combinações de eventos causam uma falha no sistema que resulte em um perigo




Árvore de Defeitos

- Técnica top-down que descobre as possíveis causas de cada perigo identificado no sistema
 - 1. Coloque o **perigo na raiz da árvore**
 - 2. Identifique os estados do sistema que podem levar a esse perigo
 - 3. Continue decompondo os estados do sistema até chegar às causas-raíz do risco ("folhas da árvore de defeitos")







Redução de riscos

- Agora que identificamos os riscos potenciais do sistema, podemos evita-los ou mitiga-los através dos requisitos de segurança
 - Requisitos de segurança: Gerenciam os riscos, de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram

Redução de riscos

- Agora que identificamos os riscos potenciais do sistema, podemos evita-los ou mitiga-los através dos requisitos de segurança
 - Requisitos de segurança: Gerenciam os riscos, de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram
- Com os requisitos de segurança, podemos utilizar as seguintes estratégias para lidar com os riscos do sistema:
 - Prevenção de perigos
 - Detecção e remoção de perigos
 - Limitação de danos

Exemplo de requisitos de segurança

RS1: O sistema não deve liberar doses de insulina maiores do que a dose máxima.

RS2: O sistema deve ter uma dose diária máxima de insulina, definida pelo usuário do sistema.

RS3: O sistema deve ter um módulo de diagnostico de hardware, que será executado 4x por hora.

RS4: O sistema deve ter um tratador de exceções, para todas as condições de exceção identificadas.

RS5: O alarme deve ser soado quando anomalias forem detectadas.

RS6: Em caso de alarme, uma mensagem de diagnóstico deve ser armazenada.

Confiabilidade x Segurança x Proteção

- Confiabilidade é diferente de segurança e de proteção
 - Confiabilidade é um atributo mensurável do sistema
 - Segurança e proteção não são mensuráveis, pois estão associados à evitar eventos indesejados no sistema

Confiabilidade como atributo mensurável

- É possível avaliar a confiabilidade de um sistema especificando uma métrica (nível de confiabilidade)
 - Acompanhamos a operação do sistema ao longo do tempo e verificamos se o nível de confiabilidade foi alcançado

Confiabilidade como atributo mensurável

- É possível avaliar a confiabilidade de um sistema especificando uma métrica (nível de confiabilidade)
 - Acompanhamos a operação do sistema ao longo do tempo e verificamos se o nível de confiabilidade foi alcançado
- Ex: um sistema A n\u00e3o deve ser reiniciado mais de 1x por semana em decorr\u00e9ncia de falhas
 - Nesse caso, o nível de confiabilidade do sistema A está atrelado a quantidade de vezes que o sistema é reiniciado

Segurança e Proteção para evitar eventos indesejados

- Não faz sentido medir o número de falhas de segurança ou proteção de um sistema, pois, quando elas ocorrem, elas devem ser prontamente corrigidas
 - Ex: uma única falha de segurança em um reator nuclear pode ser inaceitável, e causar graves problemas ambientais





Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.


- I A decomposição de riscos pode ser feita utilizando duas técnicas: top-down ou bottom-up.
- II A árvore de defeitos é uma técnica de decomposição de riscos na qual o perigo é posicionado na raiz da árvore. Em seguida, os estados do sistema são identificados e decompostos até se alcançar as causes-raiz do perigo (folhas da árvore).
- III Na etapa de redução de riscos, os requisitos de segurança são definidos de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram.
- IV Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para evitar acidentes, tais como limitação de danos, prevenção, detecção e remoção de perigos.

Todas as assertivas são verdadeiras.Somente I, II e IV.Somente I e II.Somente I, II e III.

Somente II. III e IV.


Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A decomposição de riscos pode ser feita utilizando duas técnicas: top-down ou bottom-up.
- II A árvore de defeitos é uma técnica de decomposição de riscos na qual o perigo é posicionado na raiz da árvore. Em seguida, os estados do sistema são identificados e decompostos até se alcançar as causes-raiz do perigo (folhas da árvore).
- III Na etapa de redução de riscos, os requisitos de segurança são definidos de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram.
- IV Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para evitar acidentes, tais como limitação de danos, prevenção, detecção e remoção de perigos.



Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I A decomposição de riscos pode ser feita utilizando duas técnicas: top-down ou bottom-up.
- II A árvore de defeitos é uma técnica de decomposição de riscos na qual o perigo é posicionado na raiz da árvore. Em seguida, os estados do sistema são identificados e decompostos até se alcançar as causes-raiz do perigo (folhas da árvore).
- III Na etapa de redução de riscos, os requisitos de segurança são definidos de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram.
- IV Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para evitar acidentes, tais como limitação de danos, prevenção, detecção e remoção de perigos.




Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

I - A decomposição de riscos pode ser feita utilizando duas técnicas: top-down ou bottom-up.

II - A árvore de defeitos é uma técnica de decomposição de riscos na qual o perigo é posicionado na raiz da árvore. Em seguida, os estados do sistema são identificados e decompostos até se alcançar as causes-raiz do perigo (folhas da árvore).

III - Na etapa de redução de riscos, os requisitos de segurança são definidos de modo a garantir que incidentes ou acidentes não ocorram.

IV - Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para evitar acidentes, tais como limitação de danos, prevenção, detecção e remoção de perigos.



Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Todas as assertivas são verdadeiras. I - A decomposição de riscos pode ser feita utilizando duas técnicas: top-down ou bottom-up. Somente I, II e IV. II - A árvore de defeitos é uma técnica de decomposição de riscos na qual o perigo é Somente I e II. posicionado na raiz da árvore. Em seguida, os estados do sistema são identificados e decompostos até se alcançar as causes-raiz do perigo (folhas da árvore). V Somente I, II e III. III - Na etapa de redução de riscos, os requisitos de segurança são definidos de modo a Somente II. III e IV. garantir que incidentes ou acidentes não ocorram. IV - Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para evitar acidentes, tais como limitação de danos, prevenção, detecção e remoção de perigos.

Especificação de confiabilidade

- A especificação de confiabilidade pode ser descrita através de dois tipos de requisitos:
 - Requisitos não-funcionais: descrevem métricas para avaliar confiabilidade
 - Ex: Disponibilidade, Tempo entre falhas, Probabilidade de falhas
 - Requisitos funcionais: definem características de confiabilidade, de forma qualitativa.

Métricas de confiabilidade (requisitos nao-funcionais)


- Podemos avaliar o nível de confiabilidade de um sistema usando as seguintes métricas:
 - Probabilidade de falha sob demanda (POFOD)
 - Taxa de ocorrência de falhas (ROCOF)
 - Tempo médio para falhas (MTTF)
 - Disponibilidade (AVAIL)

Probabilidade de falha sob demanda (*POFOD*)

 Probabilidade de uma demanda por serviços de um sistema resultar em uma falha de sistema

$$POFOD = \frac{falhas}{tentativas} \cdot 100$$

 Ex: Seja um sistema do Google, no qual a cada 200 tentativas de acesso há 2 falhas





500. That's an error.

The server encountered an error and could not complete your request.

If the problem persists, please <u>report</u> your problem and mention this error message and the query that caused it. That's all we know.

Taxa de ocorrência de falhas (ROCOF)

Número de falhas ocorridas ao longo de um determinado período

$$ROCOF(tempo) = \frac{falhas}{tempo}$$

- Ex: Seja um sistema A que falha 1 vez por ano
 - ROCOF (ano) = 1 / (1 ano) = 1 falha ao ano
 - ROCOF (mês) = 1 / (1 ano x 12 meses) = 0,083 falhas ao mes
 - ROCOF (dia) = 1 falha / (1 ano x 12 meses x 30 dias) = 0,0027 falhas ao dia

Tempo médio para falhas (MTTF)

Tempo transcorrido entre falhas de um sistema

$$MTTF(tempo) = \frac{tempo}{falhas}$$

- **Ex**: Seja um sistema A que falha 3 vez por ano. Calcule o MTTF.
 - MTTF (mês) = 1 ano x 12 meses / (3 falhas) = 4 meses

Tempo médio para falhas (MTTF)

Tempo transcorrido entre falhas de um sistema

$$MTTF(T) = \frac{|T_2 - T_1| \cdot |T_3 - T_2| \cdots |T_n - T_n - 1|}{n}$$

Ex: Seja um sistema A que falhou nos instantes de tempo 1s,
 5s e 15s. Calcule o MTTF dele em segundos.

$$MTTF(seg) = \frac{(1-0)+(5-1)+(15-5)}{3} = 5 seg$$

Disponibilidade (AVAIL)

- Reflete a capacidade do sistema de prestar serviços quando solicitado
- Probabilidade de um sistema estar em operação quando surgir uma demanda por um serviço

$$AVAIL = 100 - \frac{tempoIndisponivel}{tempoTotal}$$

$$tempoIndisponivel = ROCOF \cdot tempoReparacao$$

Exemplo de Cálculo de Disponibilidade (AVAIL)

• **Ex**: Seja um sistema **X**, que falha 1 vez a cada 10 min. Sabendo que o reparo de cada falha de **X** demora 5 min, calcule a disponibilidade do sistema.

ROCOF (hora):

Tempo_total / MTTF = 60 min / 10 min = 6 falhas / hora

X

Tempo para reparo de cada falha:
5 min

Tempo do sistema offline: 30 min offline a cada hora

Disponibilidade:

100 - 100 x tempo_offline / tempo_total = 100 - 100 x 30 min offline / 60 min = 100 - 100 x 0.5 = **50%**

Quando usar cada uma dessas métricas?

- POFOD é muito utilizado em sistemas críticos de segurança
 - Ex: POFOD = 0,01% em um freio ABS indica que haverá uma falha no sistema de freio a cada 10.000 tentativas de frear o carro

- ROCOF é mais adequado para quando o sistema possui demandas periódicas (não intermitentes), realizadas regularmente
 - Ex: Em um sistema bancário, há um número X de transações que ocorre a cada hora. Nesse caso, podemos definir ROCOF de 10 falhas por dia, por exemplo

Quando usar cada uma dessas métricas?

- MTTF é utilizado quando o tempo absoluto entre falhas é importante
 - Ex: Em um sistema de bomba de insulina, pode ser necessário administrar insulina no paciente a cada 3 horas. Então, temos que MTTF > 3h para garantir a segurança do paciente.

- AVAIL é utilizado quando o sistema possui uma exigência de disponibilidade (isto é, não deve ficar muito tempo indisponível)
 - Ex: Sistema bancário deve ter um AVAIL alto (>= 99.9%), para que transferências financeiras possam ser realizadas

Exercício - Métricas de confiabilidade

- Calcule o ROCOF, MTTF e o AVAIL do sistema abaixo:
 - Sistema X: falha 1 vez a cada 20 min e o reparo de cada falha demora 8 min

ROCOF(hora):

1 falha / (20 min) x 60 min/h = 3 falhas / h

Tempo para reparo de cada falha:

8 min

Tempo do sistema offline: 3 falhas / h x 8 min = 24 min offline a cada hora

MTTF:

20 min entre falhas

Disponibilidade (AVAIL):

100 - 100 x 24 min offline / 60 min = $100 - 40 = \frac{60\%}{}$

Dificuldade na medição da confiabilidade

- O cálculo das métricas de confiabilidade requer estatísticas de uso do sistema, coletadas através de sucessivos testes com o sistema
 - Isso muitas vezes é um processo muito custoso e impraticável no mundo real
 - Ex: Assegurar uma POFOD de 0,0001% requer a execução de ao menos 10.000 testes para se constatar uma falha no sistema
 - Na prática, precisariamos de algo em torno de 50 a 60 mil testes para assegurar o POFOD de 0,0001%

Dificuldade na medição da confiabilidade

- O sistema deve ter a confiabilidade estritamente necessária para atender aos requisitos estabelecidos em sua especificação
 - Nem todo sistema requer altos niveis de confiabilidade
 - As partes do sistema suscetíveis a falhas menos graves podem ter níveis de confiabilidade menores
 - Ex: um banco pode tolerar algumas falhas, desde que ele consiga desfazer essas transações incorretas (transferencia, emprestimo, etc) sem grandes prejuízos

$AVAIL = 100 - \frac{tempoIndisponivel}{tempoTotal}$

 $tempoIndisponivel = ROCOF \cdot tempoReparacao$

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I Seja um sistema A que falha 6 vezes ao longo de 1 ano. A taxa de ocorrência de falhas (ROCOF) de A, considerando um intervalo de tempo de um mês, será de 0,50 falhas por mês.
- II Considere um sistema B que falha 1 vez a cada 15 min e demora 3,75 min para ser reparado (sistema retornar ao estado online). Nesse caso, a disponibilidade de B ao longo de uma hora é de aproximadamente 75,00%.
- III O cálculo das métricas de confiabilidade requer estatísticas de uso do sistema, coletadas através de sucessivos testes.
- IV As partes de um sistema suscetíveis a falhas menos graves podem ter níveis de confiabilidade menores, desde que o sistema atenda aos requisitos de confiabilidade estabelecidos em sua especificação.

$$POFOD = \frac{falhas}{tentativas} \cdot 100$$

$$ROCOF(tempo) = \frac{falhas}{tempo}$$

$$MTTF(tempo) = \frac{tempo}{falhas}$$

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. I - Seja um sistema A que falha 6 vezes ao longo de 1 ano. A taxa de ocorrência de falhas V (ROCOF) de A. considerando um intervalo de tempo de um mês, será de 0.50 falhas por mês, II - Considere um sistema B que falha 1 vez a cada 15 min e demora 3,75 min para ser reparado (sistema retornar ao estado online). Nesse caso, a disponibilidade de B ao longo de uma hora é de aproximadamente 75,00%. V III - O cálculo das métricas de confiabilidade requer estatísticas de uso do sistema, coletadas através de sucessivos testes. IV - As partes de um sistema suscetíveis a falhas menos graves podem ter níveis de confiabilidade menores, desde que o sistema atenda aos requisitos de confiabilidade estabelecidos em sua especificação. Todas as assertivas são verdadeiras. Somente I, II e III. Somente III e IV. Somente I e III. Somente II, III e IV.

```
Seguem as assertivas com os ajustes necessários para torná-las VERDADEIRAS:
  ROCOF(A, meses) = #falhas(A) / intervalo tempo(meses)
                             = 6 falhas / 12 meses
                             = 0.50
  MTTF(B, min) = 15 min
  t_{renaro}(B, min) = 3,75 min
  AVAIL(B, h) = 100 - 100 x t_{ocioso}(B, h) / t_{total}(B, h)
   t_{\text{ocioso}}(B, h) = t_{\text{reparo}}(B, h) x \#\text{falhas}(B, h)

t_{\text{reparo}}(B, h) = 3,75 \text{ min } / 60 \text{ min por hora}
  \#falhas(B, h) = 1 / MTTF(B, h)
                   = 1 / (15 min / 60 min por hora)
                   = 60 / 15 falhas em uma hora
  t_{ocioso}(B, h) = (3,75 / 60) \times (60 / 15) = 3,75 / 15 horas ocioso
     t_{total}(B, h) = 1 hora
  AVAIL(B, h) = 100 - 100 \times (3,75 / 15) / 1
                   = 75
```

Requisitos funcionais de confiabilidade

- Existem três tipos de requisitos funcionais de confiabilidade para um sistema
 - Requisitos de verificação
 - Requisitos de recuperação
 - Requisitos de redundância

Requisitos de verificação

- Garantem que entradas incorretas ou fora dos limites sejam detectadas antes de serem processadas pelo sistema
 - Ex: validação de formulários HTTP antes do POST / SUBMIT

JÁ POSSUI UMA CONTA?	
Se você já possui uma conta, informe os dados de acesso.	
Email *	*Campos Obrigatórios
Campo obrigatório.	
Senha *	
Campo obrigatório.	


Requisitos de recuperação


- Ajudam o sistema a se recuperar de falhas
 - Ex: backup e restauração de dados, imagem de sistema operacional, logs em bancos de dados

Failure configuring Windows updates

Reverting changes


Do not Turn off your computer.





Requisitos de redundância

- Definem características redundantes do sistema que garantem que a falha de um único componente não causa a perda do serviço completo
 - Ex: RAID de HDDs



RAID 1:

Armazenar uma cópia de um HDD em outro

Objetivo:

Se qualquer um dos HDDs falhar, não perdemos dados

RC1:

Um intervalo predefinido deve ser estabelecido para as entradas do operador. O sistema verificará se as entradas do operador estão dentro desse intervalo.

RC2:

Cópias da base de dados de pacientes devem ser mantidas em dois servidores separados, não alojados no mesmo edifício.

RC3:

Deve existir mais de um servidor, operando de forma distribuida, no mesmo edifício.

Recuperação

Redundância

RC1:

Um intervalo predefinido deve ser estabelecido para as entradas do operador. O sistema verificará se as entradas do operador estão dentro desse intervalo.

RC2:

Cópias da base de dados de pacientes devem ser mantidas em dois servidores separados, não alojados no mesmo edifício.

RC3:

Deve existir mais de um servidor, operando de forma distribuida, no mesmo edifício.

Recuperação

Redundância

RC1:

Um intervalo predefinido deve ser estabelecido para as entradas do operador. O sistema verificará se as entradas do operador estão dentro desse intervalo.

RC2:

Cópias da base de dados de pacientes devem ser mantidas em dois servidores separados, não alojados no mesmo edifício.

RC3:

Deve existir mais de um servidor, operando de forma distribuida, no mesmo edifício.

Recuperação

Redundância

RC1:

Um intervalo predefinido deve ser estabelecido para as entradas do operador. O sistema verificará se as entradas do operador estão dentro desse intervalo.

RC2:

Cópias da base de dados de pacientes devem ser mantidas em dois servidores separados, não alojados no mesmo edifício.

RC3:

Deve existir mais de um servidor, operando de forma distribuida, no mesmo edifício.

Recuperação

Redundância

Especificação de proteção

- Não podemos definir métricas quantitativas para avaliar o nível de proteção de um sistema
 - Os requisitos de proteção definem o que não é aceitável, em vez de definir a funcionalidade desejada
 - **Ex**:
 - RP1: O sistema não deve permitir acesso a dados sigilosos por usuários não autorizados

Desafios da especificação de proteção


- Definir requisitos de proteção é mais desafiador do que os de segurança, porque:
 - Assumimos que os ataques ao sistema são deliberados
 - O invasor talvez tenha conhecimento de pontos fracos do sistema
 - Encontrar a causa-raiz de pode ser uma tarefa difícil
 - O invasor tentará esconder seus rastros
 - Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por completo

Desafios da especificação de proteção





Processo de especificação de proteção



Exemplo de especificação de proteção (sistema hospitalar)

Ativo	Valor	Exposição	
as consultas clínicas. Potencialmente ter o crítico de segurança.	경제 내가 이 차면 하는 것 같다. 요즘 사람이 하지만 하는데 하면 하면 하는데		
O banco de dados de pacientes	Alto. Necessário para suportar todas as consultas clínicas. Potencialmente crítico de segurança.	Alta. Perdas financeiras à medida que consultas podem ter de ser canceladas. Custos de restauração de sistema. Possível dano ao paciente caso o tratamento não possa ser prescrito.	
Um registro individual de paciente	Normalmente baixo, embora possa ser elevado para determinados pacientes, dependendo do perfil.	Perdas diretas baixas, mas uma possível perda de reputação.	

Com essas informações, podemos descrever que **ameaças** existem no sistema, sua **probabilidade** de acontecer, **controles** e **viabilidade** das soluções

Exemplo de especificação de proteção (sistema hospitalar)

Ameaça	Probabilidade	Controle	Viabilidade
Usuário não autorizado ganha aces- so como administrador de sistema e torna o sistema indisponível	Baixa	Somente permitir a administração de sistema a partir de locais específicos, fisicamente protegidos.	Baixo custo de implementação, mas é preciso ter cuidado com a distribuição de chaves, para garantir que elas estejam disponíveis em caso de emergência.
Usuário não autorizado ganha aces- so como usuário de sistema e aces- sa informações confidenciais	Alta	Exigir autentificação de todos os usuários, por meio de um mecanismo biométrico. Registrar todas as alterações nas informações do paciente para acompanhar o uso do sistema.	Tecnicamente possível, mas o custo seria muito alto. Possível resistência de usuários. Implementação simples e transparente, também suporta a recuperação.

Controle: técnica para evitar a concretização da ameaça

Especificação de proteção

- Organizações (empresas, entidades governamentais, etc) podem definir políticas de proteção organizacional
 - Política de proteção organizacional: define o que deve e o que não deve ser permitido em todos os sistemas de uma organização
 - Ex: Na marinha, documentos são classificados como 'ultra-secretos', 'secretos', 'confidenciais' ou 'abertos'.
 - Política de proteção: somente os soldados de alta patente devem ter acesso aos documentos 'ultra-secretos'.
- Políticas de proteção facilitam a definição de requisitos de proteção

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos de proteção definem a funcionalidade ou técnicas de proteção exigidas ou utilizadas pelo sistema.
- II Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois se assume que os ataques a um sistema são deliberados.
- III Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois um invasor pode esconder seus rastros, além de possui algum conhecimento sobre os pontos fracos do sistema.
- IV Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por completo.

- Somente I.
- Somente I, II e III.
- O Somente II, III e IV.
- O Somente IV.
- O Somente I e IV.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos de proteção definem a funcionalidade ou técnicas de proteção exigidas ou utilizadas pelo sistema.
- II Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois se assume que os ataques a um sistema são deliberados.
- III Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois um invasor pode esconder seus rastros, além de possui algum conhecimento sobre os pontos fracos do sistema.
- IV Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por completo.

-) Somente I.
- Somente I, II e III.
- O Somente II, III e IV.
- O Somente IV.
- O Somente I e IV.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de proteção definem a funcionalidade ou técnicas de proteção exigidas ou utilizadas pelo sistema.

 II - Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois se assume que os ataques a um sistema são deliberados.

III - Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois um invasor pode esconder seus rastros, além de possui algum conhecimento sobre os pontos fracos do sistema.

IV - Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por completo. Somente I.

O Somente I, II e III.

O Somente II, III e IV.

O Somente IV.

O Somente I e IV.

sistema.

completo.

Marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de proteção definem a funcionalidade ou técnicas de proteção exigidas ou utilizadas pelo sistema.

II - Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois se assume que os ataques a um sistema são deliberados.

Somente I.

Somente I.

Somente II. III e IV.

Somente IV.

pode esconder seus rastros, além de possui algum conhecimento sobre os pontos fracos do

IV - Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por

completo.

Marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente I. I - Os requisitos de proteção definem a funcionalidade ou técnicas de proteção exigidas ou Somente I, II e III. utilizadas pelo sistema. Somente II, III e IV. Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois se assume que os ataques a um sistema são deliberados. F Somente IV - Os requisitos de segurança são mais desafiadores do que os de proteção, pois um invasor Somente I e IV. pode esconder seus rastros, além de possui algum conhecimento sobre os pontos fracos do sistema.

IV - Ataques podem deliberadamente reduzir o desempenho do sistema ou desliga-lo por

Referencial Bibliográfico

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6. ed.
 São Paulo: Addison-Wesley, 2003.

 PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo: Makron Books, 1995.

JUNIOR, H. E. Engenharia de Software na Prática.
 Novatec, 2010.