# Misura del rapporto $c_p/c_v$ per l'aria Corso di Termodinamica e laboratorio (Prof. Daniele del Re)

### 0.1 Scopo dell'esperienza

Misura del rapporto  $c_p/c_v$  attraverso lo studio della trasformazione di un gas che sia una successione di una adiabatica e di una trasformazione a volume costante.

## 0.2 Estrazione di $c_p/c_v$ dalla trasformazione di un gas

Supponiamo di avere a che fare con un gas che sia approssimabile ad un gas perfetto, che inizialmente sia in uno stato  $(p_0, V_0, T_0)$  e che faccia una trasformazione che consta di

- 1. una compressione rapida adiabatica, che lo porta allo stato  $(p_S, V_0 + \Delta V, T_S)$ ;
- 2. una trasformazione isocora che lo riporta ad uno stato con la stessa temperatura iniziale  $(p_T, V_0 + \Delta V, T_0)$ ;

Espandendo con Taylor, la variazione di pressione nel primo caso è:

$$pV^{\gamma} = cost \Rightarrow$$

$$p_S = p_0 - \gamma \frac{cost}{V_0^{\gamma+1}} \Delta V$$

$$\Rightarrow \Delta p_S = p_S - p_0 = -\gamma \frac{p_0}{V_0} \Delta V = m_S \Delta V \tag{1}$$

Se ora lo stesso gas si riporta alla temperatura iniziale attraverso la trasformazione 2, usando l'equazione dei gas perfetti, abbiamo:

$$pV = cost \Rightarrow$$

$$p_T = p_0 - \frac{cost}{V_0^2} \Delta V$$


$$\Rightarrow \Delta p_T = p_T - p_0 = -\frac{p_0}{V_0} \Delta V = m_T \Delta V$$
(2)

Facendo il rapporto delle equazioni, si ricava:

$$\gamma = c_p/c_v = \frac{\Delta p_S}{\Delta p_T} \tag{3}$$

### 0.3 Apparato sperimentale

- una siringa a tenuta che permette di eseguire compressioni veloci del gas;
- una bottiglia di vetro di volume  $V_b = (1111 \pm 1)cm^3$  (che corrisponde quindi alla siringa a fine corsa);
- sensore di bassa pressione (mod. CI-6534 low pressure sensor) che permette di misurare la pressione dei gas studiati;
- spessori di legno di diverse misure;
- elastico per fissare gli spessori alla siringa.



#### 0.4 Configurazione sensori

- 1. Sensore di bassa pressione (mod. CI-6534)
  - Il range è nell'intervallo che va da 0 (cioè pressione atmosferica) a 10 kPa, cioè 0.1 atm, con sensibilità = 0.005 kPa (1 atm=105 Pa = 100 kPa);
  - Lo zero del sensore va calibrato con un punto:  $1atm \Rightarrow 0$ .
- 2. Una volta scelta la variabile nel pannello a sinistra, fare doppio click e scegliere il numero di cifre significative (in base alla sensibilità del sensore) da acquisire.

### 0.5 Operazioni

- 1. Scegliere una posizione della siringa che corrisponda a  $V_0$ , cioè il volume di riferimento rispetto al quale calcolare le variazioni di volume;
- 2. selezionare 5 distanziatori necessari a fornire le variazioni di volume opportune (si consiglia distanziatori che consentano di effettuare variazioni tra 10 e 50 mL);
- 3. prima di ogni compressione, fissare il distanziatore al pistone della siringa in modo stabile, usando l'elastico;
- 4. scollegare e ricollegare il sensore di pressione dalla bottiglia e calibrarlo;
- 5. applicare una pressione veloce sul pistone della siringa (meno di mezzo secondo) in modo da far compiere al gas una trasformazione adiabatica. Tenere premuto il pistone a fine corsa per almeno 100 s affinchè, attraverso una isocora, il sistema non si porti ad una configurazione stabile e la pressione non raggiunga  $p_T$ . Seguire tutto il processo con Datastudio facendo un grafico della pressione in funzione del tempo;
- 6. misurare  $\Delta p_S$  dal massimo valore della pressione ottenuto e  $\Delta p_T$  dal valore asintotico, assegnando errori opportuni;
- 7. ripetere le operazioni per ciascuno dei distanziatori;
- 8. studiare l'andamento di  $\Delta p$  vs  $\Delta V$  (equazioni 2 e 2) e ricavare  $m_S$  e  $m_T$ ;
- 9. studiare l'andamento di  $\gamma$  vs  $\Delta V$  (equazione 3) e ricavare il valore migliore di  $\gamma$ ;
- 10. confrontare il valore di  $\gamma$  ottenuto con quello atteso.