1º Trabalho Prático

CIC 116432 – Software Básico Prof. Bruno Macchiavello 1º Semestre de 2018

1 Introdução

O trabalho consiste em implementar em C/C++ um método de tradução de uma linguagem de montagem simples para uma representação de código objeto. O tradutor a ser implementado será um Macro-Assembler da linguagem hipotética vista em sala de aula.

2 Objetivo

Fixar o funcionamento de um processo de tradução. Especificamente as etapas de analise léxica, sintática e semântica e a etapa de geração de código objeto.

3 Especificação

3.1 Montador

A linguagem de montagem utilizada será a linguagem simbólica hipotética apresentada em sala. Esta linguagem é formada por um conjunto de apenas 14 instruções. Uma diferença com o formato visto em sala de aula é que os programas devem ser divididos em seções de código e dados.

Para cada instrução da máquina hipotética, a Tabela 1 abaixo contém o mnemônico, quantidade de operandos, código de operação utilizado na montagem, tamanho em palavras da instrução montada e uma breve descrição da sua utilidade. As linhas finais da tabela definem as diretivas para alocação de memória no segmento de dados.

Os identificadores de variáveis e rótulos são limitados em 20 caracteres e seguem as regras comuns da linguagem C, sendo compostos por letras, números ou o caractere _ (underscore) e com a restrição de que o primeiro caractere não pode ser um número.

Para eliminar ambiguidade, as seções de código e dados devem ser devidamente marcadas com as diretivas correspondentes, como ilustra o exemplo abaixo:

```
SECTION TEXT
ROT: INPUT N1
COPY N1,N4; comentario qualquer
COPY N2,N3
COPY N3,N3+1
OUTPUT N3+1
STOP
```

SECTION DATA

N1: SPACE

N2: CONST -0x10 N3: SPACE 2 N4: SPACE

O montador deve ser capaz de:

- NÃO ser sensível ao caso, podendo aceitar instruções/diretivas/rótulos em maiúsculas e minúsculas.
- A seção DATA deve vir sempre depois da seção TEXT
- Ser capaz de montar em 3 modos diferentes, dependendo do argumento indicado (mais detalhes serão descritos a seguir).
- Gerar um arquivo de de saída em formato TEXTO (mais detalhes serão descritos a seguir).
- Ser capaz de aceitar MACROS (mais detalhes serão descritos a seguir).
- Desconsiderar tabulações, quebras de linha e espaços desnecessários (incluindo quebra de linha depois do rótulo).
- Capacidade de aceitar comentários indicados pelo símbolo ";"
- O comando COPY deve utilizar uma vírgula entre os operandos SEM ESPAÇO (COPY A,B)
- A diretiva CONST deve aceitar declaração em hexadecimal também (no formato 0x00);
- Identificar erros durante a montagem. Montado sempre o programa inteiro e mostrando na tela a LINHAS (com relação ao programa original) e TIPO DOS ERROS encontrados (léxico, sintático, semântico). O programa deve pelo menos detetar os seguintes tipos de erro:
 - declarações e rótulos ausentes;
 - declarações e rótulos repetidos;

- pulo para rótulos inválidos;
- pulo para seção errada;
- diretivas inválidas;
- instruções inválidas;
- diretivas ou instruções na seção errada;
- divisão por zero (para constante);
- instruções com a quantidade de operando inválida;
- tokens inválidos;
- dois rótulos na mesma linha;
- seção TEXT faltante;
- seção inválida;
- tipo de argumento inválido;
- modificação de um valor constante;

O programa de tradução deve ser capaz de realizar as fases de análise e síntese, mantendo informação intermediária armazenada em estruturas de dados. A escolha apropriada de estruturas de dados faz parte do escopo do trabalho. Não é obrigatório o uso de Hashing. Porém deve existir estuturas de dados que representem as tabelas MDT e MNT. Pode ser utilizado montador de passagem única ou de duas passagens.

O programa de tradução deve receber três argumentos em linha de comando (nessa ordem): um tipo de operação, um arquivo de entrada contendo um programa em Assembly em formato texto (só nome, sem estensão, assume-se a estensão ".asm") na linguagem hipotética e um arquivo de saída (so ó nome sem extensão). Os tipos de operação são: (i) preprocessamento, indicado pelo argumento "-p", coloca a estensão ".pre" no arquivo e somente avalia as diretivas EQU e IF. (ii) processamento de macros indicado pelo argumento "-m", coloca a estensão ".mcr" no arquivo e somente avalia as diretivas EQU e IF e substitue as MACROS. As MACROS devem ser capazes de receber PARAMETROS (até 4 parâmetros), utilizando a sintaxe-se vista em sala de aula. (iii) motagem, indicado pelo argumento "-o", coloca a estensão ".o" realiza a montagem de programa. Como pode ser visto a saída de um tipo de operação pode ser visto como a entrada da próxima, logo o programa pode por exemplo no tipo de operação de montagem, gerar os três arquivos de saída. No caso da diretiva EQU ela deve ser sempre utilizada no inicio do código. Sobre os Macros, uma macro pode chamar a outra macro. Porém, deve-se assumir que serão declaradas sempre na ordem correta. As macros sempre serão definidas dentro da seção de TEXTO. A diretiva EQU deve ser usada fora da seções e deve-se assumir que deve sempre ir no inicio.

Exemplo, do uso de IF e EQU:

Arquivo de Entrada:

L1: EQU 1 L2: EQU 0

SECTION TEXT

IF L1

 ${\tt LOAD\ N}$;faz esta operação se L1 for verdadeiro

IF L2

INPUT N ;faz esta operação se L2 for verdadeiro

SECTION DATA N: SPACE

Arquivo de Pré-processado:

SECTION TEXT LOAD N

SECTION DATA

N: SPACE

Todos os arquivos de saída devem estar em formato TEXTO. No casso do arquivo objeto, o arquivo de saída deve ser somente os OPCODES e operandos sem quebra de linha, nem endereço indicado, mas sepradados por espaço.

No Moodle tem arquivos exemplos a serem utilizados. Na correção, serão utilizados outros programas além dos disponibilizados.

• Código-fonte completo e comentado com instruções de compilação dos programas de tradução e simulação;

A forma de entrega é pelo Moodle. O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla.

Tabela 1: Intruções e diretivas.

Mnemônico Operandos Código Tamanho Descrição	Instruções					
SUB	Mnemônico	Operandos	Código	Tamanho	Descrição	
MULT	ADD	1	1	2	ACC <- ACC + MEM[OP]	
DIV	SUB	1	2	2	ACC <- ACC - MEM[OP]	
JMP	MULT	1	3	2	ACC <- ACC * MEM[OP]	
JMPN 1 6 2 Se ACC < 0, PC <- 0P JMPP 1 7 2 Se ACC > 0, PC <- 0P JMPZ 1 8 2 Se ACC = 0, PC <- 0P COPY 2 9 3 MEM[OP2] <- MEM[OP1] LOAD 1 10 2 ACC <- MEM[OP1] STORE 1 11 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN OUTPUT 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP1] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - Variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	DIV	1	4	2	ACC <- ACC / MEM[OP]	
JMPP 1 7 2 Se ACC > 0, PC <- 0P JMPZ 1 8 2 Se ACC = 0, PC <- 0P COPY 2 9 3 MEM[OP2] <- MEM[OP1] LOAD 1 10 2 ACC <- MEM[OP] STORE 1 11 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN OUTPUT 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - Variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	JMP	1	5	2	PC <- OP	
JMPZ 1 8 2 Se ACC = 0, PC <- OP COPY 2 9 3 MEM[OP2] <- MEM[OP1] LOAD 1 100 2 ACC <- MEM[OP] STORE 1 111 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN OUTPUT 1 133 2 STDOUT <- MEM[OP] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - Wariável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	JMPN	1	6	2	Se ACC < 0, PC <- OP	
COPY 2 9 3 MEM[OP2] <- MEM[OP1] LOAD 1 100 2 ACC <- MEM[OP] STORE 1 111 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN OUTPUT 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - Wariável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	JMPP	1	7		Se ACC > 0, PC <- OP	
LOAD 1 10 2 ACC <- MEM[OP] STORE 1 111 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - Variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	JMPZ	1	8		Se ACC = 0, PC <- OP	
STORE 1 11 2 MEM[OP] <- ACC INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN OUTPUT 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP] STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - 0 Marcar início de seção de código (TEXT) ou dados (DATA). SPACE 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armaze- namento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazena- mento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sem- pre dentro da seção TEXT e antes do código principal	COPY	2	9		MEM[OP2] <- MEM[OP1]	
INPUT 1 12 2 MEM[OP] <- STDIN	LOAD	1	10	2	ACC <- MEM[OP]	
OUTPUT STOP 1 13 2 STDOUT <- MEM[OP] Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - 0 Marcar início de seção de código (TEXT) ou dados (DATA). SPACE 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	STORE	1	11	2	MEM[OP] <- ACC	
STOP 0 14 1 Encerrar execução. Diretivas SECTION 1 - 0 Marcar início de seção de código (TEXT) ou dados (DATA). SPACE 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	INPUT	1	12		MEM[OP] <- STDIN	
Diretivas SECTION 1	OUTPUT	1	13	2	STDOUT <- MEM[OP]	
SECTION 1 - 0 Marcar início de seção de código (TEXT) ou dados (DATA). SPACE 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	STOP	0	14		_	
space 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	Diretivas					
SPACE 0/1 - variável Reservar 1 ou mais endereços de memória não-inicializada para armazenamento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	SECTION	1	-	0	Marcar início de seção de código (TEXT)	
memória não-inicializada para armaze- namento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazena- mento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sem- pre dentro da seção TEXT e antes do código principal					ou dados (DATA).	
memória não-inicializada para armaze- namento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazena- mento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sem- pre dentro da seção TEXT e antes do código principal	an . an	0./1		1		
ramento de uma palavra. CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO O - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	SPACE	0/1	_	variavel		
CONST 1 - 1 Reservar memória para armazenamento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal					_	
EQU 1 - 0 mento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sem- pre dentro da seção TEXT e antes do código principal					namento de uma palavra.	
EQU 1 - 0 mento de uma constante inteira de 16 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sem- pre dentro da seção TEXT e antes do código principal	CONST	1		1	Rosorvar momória para armazona	
EQU 1 - 0 bits em base decimal ou hexadecimal. Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	CONST	1	_	1	_	
EQU 1 - 0 Cria um sinônimo textual para um símbolo IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal						
IF 1 - 0 Instrue o montador a incluir a linha seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	EQU	1	-	0	Cria um sinônimo textual para um	
seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal					símbolo	
seguinte do código somente se o valor do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal		_				
do operando for 1 MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal	IF	1	-	0		
MACRO 0 - 0 Marcar início de suma MACRO. Sempre dentro da seção TEXT e antes do código principal						
pre dentro da seção TEXT e antes do código principal					do operando for 1	
pre dentro da seção TEXT e antes do código principal	MACDO	0		0	Marcar início do suma MACDO Sam	
código principal	MACRU	"	_	U		
ENDMACRO 0 - 0 Marcar o fim de uma MACRO.					codigo principai	
	ENDMACRO	0	_	0	Marcar o fim de uma MACRO.	