### Streams



### Namespaces



```
namespace A
{
    class String
    {
        ...
    };
}
```

```
namespace B
{
   typedef char* String;
   ...
}
```

Zuordnung von Namensbereichen (sogenannte "namespaces") zur Vermeidung von Kollisionen von globalen Identifiers

Zugriff erfolgt mit Hilfe des Bereichsoperators

A::String s1 B::String s2

Meist wird ein Namensbereich bevorzugt und über das Schlüsselwort using definiert:

```
using namespace A
String s1
B::String s2
```

using kann auch auf einzelne Identifier angewandt werden (z.B. using A::String)

# Ein- und Ausgabe



C			
Funktion	Verwendung		
fopen()	Datei öffnen		
<pre>fprintf()/printf()</pre>	Formatierten Text ausgeben		
fgetc()/getc()	Zeichen einlesen		
fclose()	Datei schließen		
Konstanten	Verwendung		
stdin	Standard Eingabekanal		
stdout	Standard Ausgabekanal		
stderr	Standard Fehlerausgabekanal		

Funktionieren auch unter C++

C++ hat allerdings eine bessere Alternative ...

# Streams (I)



C++ Alternative: **Streams** 

- "Datenstrom" in dem Zeichenfolgen "entlangfließen"
- Teil der Standard Klassenbibliothek

C++				
Klassen	Verwendung			
istream	<i>"Eingabestrom"</i> (input stream) Daten können gelesen werden.			
ostream	<i>"Ausgabestrom"</i> (output stream) Daten können ausgegeben werden.			

Weitere Klassen existieren ...

### Global existierende Objekte:

C++				
Objekte	Verwendung			
cin	Klasse istream Standard Eingabekanal (entspricht stdin in C)			
cout	Klasse ostream Standard Ausgabekanal (entspricht stdout in C)			
cerr	Klasse ostream Standard Fehlerausgabekanal (entspricht stderr in C)			

## Streams (II)



# Einbindung der entsprechenden Header Datei notwendig

• iostream (C++) statt stdio.h (C)

Alle Streams Klassen/Objekte/etc. sind im Namensbereich std definiert

- Zugriff via Bereichsoperator: std::cin
- Zur Vereinfachung kann es sinnvoll sein, den Namensbereich std mit Hilfe des using Schlüsselworts zu bevorzugen

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

### Streams (III)



Für das Objekt cout wird der Operator << mit dem entsprechenden Argument aufgerufen

cout.operator<<("Ausgabe");</li>

Der Operator ist bereits für alle Standard Datentypen überladen

- Abhängig vom Datentyp wird automatisch die dazugehörige Funktion aufgerufen
- Umwandlung des zweiten Operanden in eine Zeichenfolge die ausgegeben wird

endl ist einer der Manipulator

- Manipulation am Stream
- endl: '\n' ausgeben und Ausgabepuffer leeren

```
int x = 100;
float f = 4.5;
cout << "Ausgabe";</pre>
cout << x;
cout << f;
cout << endl;</pre>
```

### Streams (IV)



Verkettungen sind möglich

### Was passiert hier:

• << ist ein linksassoziativer Operator

```
(((cout << "Wert: ") << x) << endl);
```

- Operator liefert als Resultat eine Referenz auf cout zurück
- Auf dieses Objekt kann dann der nächste Operator aufgerufen werden

```
int x = 100;
cout << "Wert: " << x << endl;</pre>
```

### Streams (V)



Für das Objekt cin wird der Operator >> mit dem entsprechenden Argument aufgerufen

cin.operator>>(a);

Der Operator ist bereits für alle Standard Datentypen überladen

- Abhängig vom Datentyp wird automatisch die dazugehörige Funktion aufgerufen
- Einlesen eines Werts und Zuweisen an das Argument (als Referenz übergeben)

Führende Whitespaces werden überlesen

Auch hier ist eine Verkettung möglich

```
char a;
int x;
cin >> a >> x;
```

# Streams (VI)



C++				
Methode	Verwendung			
good()	Alles in Ordnung (ios::goodbit)			
eof()	<pre>End-of-File (ios::eofbit)</pre>			
fail()	Fehler (ios::failbit oder ios::badbit)			
bad()	Fataler Fehler (ios::badbit)			
rdstate()	Liefert aktuell gesetzte Flags			
clear()	Löscht oder setzt einzelne Flags			

Methoden der Klasse Stream

Typische Verwendung

```
cin >> x;
if ( ! cin.good() )
{
    /* Fehler */
}
```

Flags werden über ein Bit Feld verwaltet

- Jedes Bit zeigt anderen Status
- Verwendung der good() Method reicht oft

### Versuche mit der eigenen Klasse



Was ist das Problem?

### Aufgerufen wird:

- cout.operator<<((Bruch)a);</li>
- ((int)1000).operator+((Bruch)a);
- cout.operator<<((Bruch)b);</li>

#### Keine der beiden Klassen kannte die Klasse Bruch

- ostream Objekt cout
- "Integer" Objekt 1000

Keine der Klassen stellt daher entsprechende Operatoren

Geschlossene Klassenbibliothek – daher kann die Klasse auch nicht einfach erweitert werden

```
Bruch a;
Bruch b;
cout << a << endl;</pre>
                          Compiler:
b = 1000 + a;
                          No acceptable conversion
```

### Globale Operator Funktionen



Operator-Funktionen können auch als globale Funktionen implementiert werden ("Globales Überladen")

- Außerhalb der Klassen
- Wie jede andere Funktion auch

Alle Operanden werden als Argumente übergeben

Auch das erste Argument (das Objekt selbst)

Kein Zugriff auf private Komponenten der Klasse

Funktion gehört ja nicht mehr zur Klasse

Erweiterung von Operatoren bestehender Klassen auf eigene Datentypen

```
ostream&
operator << (ostream& strm,const Bruch& b)</pre>
   b.printOn(strm);
   return(strm);
Bruch operator + (int i, const Bruch& b)
   return(Bruch(i) + b);
```

# Zusammenfassung



- Kollidierende Identifier können durch Namespace
   Definitionen gemeinsam in einem Programm verwendet werden.
  - Zugriff erfolgt über den Bereichsoperator.
  - Mit dem Schlüsselwort using kann ein bevorzugter Namespace definiert werden.
- Die Ein- und Ausgabe wird über verschiedene Stream Klassen realisiert.
  - Nutzen den Namespace std
  - Die globalen Objekte cin, cout und cerr sind als Standard Ein/Ausgabe Kanäle vordefiniert
  - Durch globales Überladen der I/O Operatoren (<< und >>)
    kann das Ein/Ausgabe Konzept auch auf eigene Klassen
    übertragen werden.




# Vererbung



## Vererbung





**Vererbung** ("inheritance"): Ableitung der Eigenschaften einer Klasse von einer anderen Klasse

- Die neue Klasse "erbt" die Eigenschaften der bereits vorhandenen Klasse
- Nur noch neue Eigenschaften müssen neu implementiert werden ("Spezialisierung")

Die Klasse von der geerbt wird, nennt man Basisklasse (auch Oberklasse, Elternklasse)

Die Klasse, die erbt, nennt man abgeleitete Klasse (auch Unterklasse, Kind-Klasse)

Eine abgeleitete Klasse kann wiederum eine Basisklasse sein ⇒ Klassenhierarchie

# Erweiterung unseres Beispiels



Abgeleitete Klasse: KBruch

- "kürzbarer Bruch"
- Objekte: Brüche, die prinzipiell die Fähigkeit besitzen, gekürzt zu werden.

Basisklasse Bruch
Unterklasse KBruch

Wintersemester 2022/2023 Informatik III 114

### Private vs. Protected



115

### Datenkapselung

- private Zugriff nur für Methoden der Klasse
- public öffentliche Schnittstelle
- protected wie private, aber auch Zugriff für Methoden von abgeleiteten Klassen

Typischerweise wird der Zugriff für abgeleitete Klassen erlaubt

 Fälle in denen private sinnvoll ist, sind eher selten

```
class Bruch
    /* Unterklassen haben Zugriff */
protected:
    int zaehler;
    int nenner;
    /* oeffentliche Schnittstelle */
public:
    Bruch(int = 0);
    Bruch(int, int);
    ~Bruch();
};
```

### Vorüberlegungen zu KBruch



#### **Neues Attribut**

• kuerzbar

#### Neue Methoden

- ggt () liefert den größten gemeinsamen Teiler, mit dem der Bruch gekürzt werden könnte
- kuerzen () kürzt den Bruch (soweit möglich)

### Konstruktoren / Destruktoren

• Werden grundsätzlich nicht geerbt

### Existierende Methoden/Operatoren

- Werden geerbt
- Machen sie aber noch Sinn?

### **Attribute** Methoden Geerbt zaehler operator \* () operator<() von nenner **Bruch:** printOn() KBruch() Neu: kuerzbar ggt() kuerzen()

## Deklaration der abgeleiteten Klasse



### Allgemeine Form

```
class unterKlasse : [zugriff] basisKlasse
{
    deklarationen
}
```

Es spielt keine Rolle ob die Basisklasse selbst eine abgeleitete Klasse ist

[zugriff] schränkt optional den Zugriff auf geerbte Komponenten weiter ein

```
class KBruch : public Bruch
protected:
    bool kuerzbar;
    unsigned ggt() const;
public:
    KBruch(int = 0, int = 1);
    void kuerzen();
};
```

# Zugriff auf geerbte Komponenten



### Verhalten der Deklaration in der Basisklasse abhängig vom Schlüsselwort

Schlüssel-	Zugriffsdeklaration der Basisklasse		
wort	public	protected	private
public	public	protected	private
protected	protected	protected	private
private	private	private	private

Die abgeleitete Klasse kann direkt auf alle als public oder protected deklarierten Komponenten der Basisklasse zugreifen

Schlüsselwort definiert ob und inwiefern Zugriff auf geerbte Komponenten eingeschränkt wird

- Für Anwender der abgeleiteten Klasse
  - Schlüsselwort private: Anwender von KBruch könnten nicht mehr auf printOn () zugreifen
- Für weitere abgeleitete Klassen der Unterklasse
  - Schlüsselwort private: Keinerlei Zugriff auf Komponenten der Klasse Bruch

Defaultwert: private (!)

### Konstruktoren (I)



Konstruktoren werden prinzipiell nicht geerbt

Spielen aber bei der Initialisierung eine Rolle

Ablauf ("Top Down Verkettung")

- Zuerst wird der Konstruktor der Basisklasse aufgerufen
- Danach der Konstruktor der abgeleiteten Klasse

Sollte die Basisklasse bereits eine abgeleitete Klasse sein, wird zunächst der Konstruktor ihrer Basisklasse aufgerufen

Argumente zur Konstruktion des Objekts werden aber nicht automatisch an den Konstruktor der Basisklasse weitergegeben

Default Konstruktor der Basisklasse wird verwendet

```
KBruch::KBruch(int z, int n)
   if (n == 0)
      cerr << "Fehler: Nenner 0" << endl;</pre>
      exit(1);
   /* Nenner soll immer positiv sein */
   if (n < 0)
   { zaehler = -z; nenner = -n; }
   else
   { zaehler = z; nenner = n; }
   kuerzbar = (ggt() > 1);
```

### Konstruktoren (II)



Argumente werden nicht automatisch weitergegeben ...

... aber man kann sie durchreichen

Verwendung von Initialisierungslisten

 Parameter werden dabei an Konstruktor der Basisklasse durchgereicht

In der Klassendefinition werden Default Argumente für die beiden Parameter des KBruch Konstruktors definiert.

 Durchgereicht wird der Wert den der Konstruktor nutzen würde

```
Initialisierungsliste
KBruch::KBruch(int z, int n) : Bruch(z,n)
   kuerzbar = (ggt() > 1);
```

## Konstruktoren (III)



KBruch x (91,39);

Anlegen des Speicherplatzes für das Objekt x,
Zustand ist undefiniert.

Aufruf des Konstruktors der Basisklasse Bruch mit den Parametern 91 und 39. zaehler und nenner werden initialisiert.

Aufruf des Konstruktors der Klasse KBruch. Die Variable kuerzbar wird initialisiert.



### Destruktoren



122

Destruktoren werden ebenfalls nicht geerbt

Ablauf ("bottom-up Verkettung")

- Zuerst wird der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen
- Danach der Destruktor der Basisklasse

Sollte die Basisklasse bereits eine abgeleitete Klasse sind, wird vor der Speicherfreigabe der Destruktor ihrer Basisklasse aufgerufen

Destruktor "abgeleitete Klasse" Destruktor "BasisKlasse" Speicherfreigabe

### Implementierung der Methoden



```
unsigned KBruch::ggt() const
   if (zaehler == 0)
      return(nenner);
   unsigned teiler = min(abs(zaehler),
                              nenner);
   while ((zaehler % teiler != 0) ||
          (nenner % teiler != 0))
      teiler--;
   return(teiler);
```

```
void KBruch::kuerzen()
   if (kuerzbar)
      int teiler = ggt();
      zaehler /= teiler;
      nenner /= teiler;
      kuerzbar = false;
```

### Einfacher Test



Auch die Ausgabe über cout funktioniert

- Obwohl wir keine neue operator<< Funktion implementiert haben</li>
- Obwohl wir hier einfach einen KBruch übergeben

Anwendung der is\_a Beziehung

- KBruch wurde von Bruch abgeleitet
- Damit ist KBruch auch ein Bruch und kann als solcher verwendet werden

Vererbung liefert eine Art "Typumwandlung" von einem Objekt einer abgeleiteten Klasse in ein Objekt seiner Basisklasse.

- Eigenschaften reduziert auf die Basisklasse
- Ignoriert neu hinzu gekommene Komponenten

```
KBruch a (2,6);
KBruch b (25,100);

cout << a << endl << b << endl;

a.kuerzen();
b.kuerzen();

cout << a << endl << b << endl;</pre>
```

```
2/6
25/100
1/3
1/4
```

# Einschränkungen & Lösungen (I)



### Einmal funktioniert die Addition, einmal nicht – warum?

- operator + wird von Bruch geerbt
  - a.operator+(b)
  - Resultat: ein Objekt der Klasse Bruch
- operator << wird von Bruch "übernommen"</li>
  - operator<<(cout, a.operator+(b))</li>
  - Erwartetes Argument: ein Objekt der Klasse Bruch
- Default Zuweisungsoperator für KBruch
  - c.operator=(a.operator+(b))
  - Erwartetes Argument: ein Objekt der Klasse KBruch
  - KBruch ist zwar ein Bruch ("is\_a"), aber Bruch ist kein KBruch
- Problematik: Initialisierung der zusätzlichen Komponenten von KBruch

```
KBruch a (1);
KBruch b (1,5);
KBruch c;
cout << a + b;
c = a + b;
             Compiler: Fehler
```

# Einschränkungen & Lösungen (II)



### Lösungsmöglichkeiten

- 1. Neuimplementierung der operator+ Methode für die Klasse KBruch
  - "Überschreiben" der Methode der Basisklasse
  - Evtl. auch anderer Operatorfunktionen?
- 2. Neuimplementierung der operator= Methode für die Klasse KBruch
  - Argument: Objekt der Klasse Bruch
  - Evtl. noch andere Operatoren/Funktionen?
- Definition f
  ür die Typumwandlung von Bruch nach KBruch
  - Nutzung eines Konstruktors der ein Objekt von KBruch basierend auf einem Objekt der Klasse Bruch initialisiert.

```
KBruch::KBruch(const Bruch& b) : Bruch(b)
  kuerzbar = (ggt() > 1);
```

# Typumwandlung vs. Neuimplementierung



### Typumwandlung

- Neue Komponenten der abgeleiteten Klasse können über die existierenden Komponenten der Basisklasse initialisiert werden
- Vorteil: wenig zusätzlicher Code, einfacher zu warten
- Nachteil: potentiell schlechteres Lauzeitverhalten
- Neuimplementierung / "Überschreiben"
  - Neue Komponenten der abgeleiteten Klasse lassen sich <u>nicht</u> über die existierenden Komponenten der Basisklasse initialisieren
  - Vorteil: optimiertes Laufzeitverhalten
  - Nachteil: potentiell müssen viele Operatorfunktionen neu implementiert werden

# Zusammenfassung



- Klassen können in einer Vererbungsbeziehung stehen.
  - Eine abgeleitete Klasse übernimmt (erbt) alle Eigenschaften der Basisklasse und ergänzt dies um neue Eigenschaften.
  - Objekte abgeleiteter Klassen besitzen die Komponenten der Basisklasse und die neu hinzugenommenen Komponenten.
- Kennzeichen der Vererbung ist die is\_a Beziehung
  - Ein Objekt einer abgeleiteten Klasse ist ein Objekt der Basisklasse (mit zusätzlichen Eigenschaften).
  - Ein Objekt einer abgeleiteten Klasse darf jederzeit als Objekt der Basisklasse verwendet werden. Es reduziert sich dann auf die Eigenschaften der Basisklasse.
- Konstruktoren und Destruktoren werden <u>nicht</u> geerbt
  - Konstruktoren werden aber verkettet top-down aufgerufen, Destruktoren entsprechend bottom-up verkettet.
  - Mit Initialisierungslisten können den Konstruktoren einer Basisklasse Parameter durchgereicht werden. Erfolgt dies nicht, wird der Default-Konstruktor der Basisklasse aufgerufen.

