

# Betriebssysteme (BS)

### Abstraktionen und Strukturen

### **Olaf Spinczyk**

Arbeitsgruppe Eingebettete Systemsoftware

Lehrstuhl für Informatik 12 TU Dortmund

Olaf.Spinczyk@tu-dortmund.de

http://ess.cs.uni-dortmund.de/~os/







### Wiederholung

- Ein Blick in die Geschichte
  - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
  - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb
- Systemabstraktionen im Überblick
  - Prozesse
    - CPU-Zuteilung
    - Synchronisation und Verklemmungen
    - Interprozesskommunikation
  - Speicherverwaltung
    - Arbeitsspeicher
    - Hintergrundspeicher

#### Literatur

Silberschatz, Kap. 1, "Einführung"

Tanenbaum, Kap. 1, "Einführung"







## Wiederholung

- Es gibt viele Auslegungen des Begriffs "Betriebssystem"
- Festhalten kann man ...
  - Das Betriebssystem dient den Anwendern bzw. deren Anwendungsprogramm(en) und nie dem Selbstzweck.
  - Es muss die Hardware genau kennen und den Anwendungen geeignete Abstraktionen zur Verfügung stellen.
- Hardware und Anwendungsanforderungen bestimmen die Dienste des Betriebssystems
  - Struktur und Funktionsweise ergeben sich entsprechend
  - → Um zu verstehen, welche Hardwareabstraktionen Betriebssysteme heute anbieten, muss man ihre **Entwicklungsgeschichte** im Zusammenhang mit der Hardwareentwicklung und typischer Anwendungen betrachten.







- Wiederholung
- Ein Blick in die Geschichte
  - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
  - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb
- Systemabstraktionen im Überblick
  - Prozesse
    - CPU-Zuteilung
    - Synchronisation und Verklemmungen
    - Interprozesskommunikation
  - Speicherverwaltung
    - Arbeitsspeicher
    - Hintergrundspeicher








## ' Am Anfang stand die Lochkarte

- Es gibt sie schon seit 1725 zur Webstuhlsteuerung
- Herman Hollerith nutzte sie 1890 für eine Volkszählung
  - aus seiner Firma und zwei weiteren ging später IBM hervor
- Sie wurde bis in die 70er Jahre als vielseitiger Speicher eingesetzt.











## Erste elektronische Universalrechner







### **Erste elektronische Universalrechner**







## Serielle Verarbeitung (ab 1945)

- Programmierung
  - i.d.R. in Maschinencode
  - Eingabe über Lochkartenleser
  - Ausgaben über Drucker
  - Fehleranzeige durch Kontrolllämpchen
- Rechnerzeitzuteilung auf Papierterminkalender
  - Rechnerzeitverschwendung durch zu großzügige Reservierung oder Abbruch wegen Fehler
- Minimale Auslastung der CPU
  - Die meiste Zeit verbrauchten langsame E/A Geräte (Lochkartenleser, Drucker)
- Erste Systemsoftware in Form wiederverwendbarer
   Programmbibliotheken
  - Binder, Lader, Debugger, Gerätetreiber, ...








### Einfache Stapelsysteme (ab 1955)

- Verringerten die Häufigkeit manueller Betriebseingriffe
- Die ersten Betriebssysteme: "residente Monitore"
  - Interpretation von Job-Steuerbefehlen
  - Laden und Ausführen von Programmen
  - Geräteansteuerung







### Einfache Stapelsysteme (ab 1955)

**Monitor** 

Der Monitor bliebt dauerhaft im Speicher während er ein Anwendungsprogramm nach dem anderen ausführte.

Arbeitsspeicher

Gerätetreiber

Sequentielle Job-Steuerung

Steuersprachinterpreter

Probleme durch fehlerhafte Anwendungen:

- Programm terminiert nicht,
- schreibt in den Speicherbereich des residenten Monitors
- Greift auf den Kartenleser direkt zu und interpretiert Steuerbefehle als Daten

Benutzerprogrammbereich








## Einfache Stapelsysteme (ab 1955)

### Lösungen:

- Zeitgeberbaustein (timer)
  liefert Unterbrechungen
  (interrupts)
   Monitor-
- Fallen (traps) für fehlerhafte Programme
  - Schutzgatterregister (engl. fence register) realisiert primitiven Speicherschutz
  - Privilegierter Arbeitsmodus der CPU (supervisor mode)
    - Deaktivierung des Schutzgatters
    - Ein-/Ausgabe








### Der Ein-/Ausgabe-Flaschenhals

- Problem: CPU ist schneller als Kartenleser und Drucker
  - kostbare Rechenzeit wird durch (aktives) Warten verschwendet
- Lösung 1: Off-line processing
  - dank Bandlaufwerken
  - Parallelisierung von Ein-/Ausgaben durch mehrere Satellitenrechner








### Der Ein-/Ausgabe-Flaschenhals

- Problem: CPU ist schneller als Kartenleser und Drucker
  - kostbare Rechenzeit wird durch (aktives) Warten verschwendet
- Lösung 2: Spooling
  - dank Plattenlaufwerken (wahlfreier Zugriff) und <u>Direct Memory Access</u>
  - Berechnungen und Ein-/Ausgaben werden dabei überlappt.
  - Regeln für Prozessorzuteilung










## Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

- Trotz spooling nutzt ein einzelnes Programm die CPU nicht effizient.
  - CPU-Stöße (CPU bursts) und E/A-Stöße (I/O bursts), bei denen die CPU warten muss, wechseln sich ab.
- Beim Mehrprogrammbetrieb bearbeitet die CPU mehrere Aufträge gleichzeitig:








## Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

- Trotz spooling nutzt ein einzelnes Programm die CPU nicht effizient.
  - CPU-Stöße (CPU bursts) und E/A-Stöße (I/O bursts), bei denen die CPU warten muss, wechseln sich ab.
- Beim Mehrprogrammbetrieb bearbeitet die CPU mehrere Aufträge gleichzeitig:

Einprogrammbetrieb

### Das Betriebssystem wird immer komplexer:

- Umgang mit nebenläufigen E/A Aktivitäten
- Verwaltung des Arbeitsspeichers für mehrere Programme
- Interne Verwaltung von Programmen in Ausführung ("Prozesse")
- Prozessorzuteilung (scheduling)
- Mehrbenutzerbetrieb: Sicherheit und Abrechnung (accounting)









## Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

### Speicherverwaltung:


 Den zu startenden Programmen muss dynamisch freier Speicher zugewiesen werden.

### Speicherschutz:

 Einfaches Schutzgatter reicht nicht mehr, um einzelne Programme zu isolieren. Lösung: einfache Speicherverwaltungseinheit, MMU ("Memory Management Unit")

### Prozessverwaltung:

 Jedes "Programm in Ausführung" besitzt einen Kontext. Beim Prozesswechsel muss dieser ausgetauscht werden.








## Dialogbetrieb (ab 1970)

- Neue Ein- und Ausgabegeräte erlauben interaktive Software
  - Tastatur, Monitor, später Maus
- Time-Sharing Betrieb
  - ermöglicht akzeptable Antwortzeiten für interaktive Nutzer
  - Zeitgeber-Unterbrechungen sorgen für Verdrängung (zu) lang laufender Prozesse
- Systemprogramme erlauben auch interaktive SW-Entwicklung.
  - Editor, Shell, Übersetzer, Debugger
- Platten und Dateisysteme erlauben jederzeit Zugriff auf Programme und Daten



Quelle: DIGITAL Computing Timeline







- Wiederholung
- Ein Blick in die Geschichte
  - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
  - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb
- Systemabstraktionen im Überblick
  - Prozesse
    - CPU-Zuteilung
    - Synchronisation und Verklemmungen
    - Interprozesskommunikation
  - Speicherverwaltung
    - Arbeitsspeicher
    - Hintergrundspeicher







### Ein Prozess ...

Horning/Randell, Process Structuring

"... P ist ein Tripel (S, f, s), wobei S einen Zustandsraum, f eine Aktionsfunktion und s⊂S die Anfangszustände des Prozesses P bezeichnen. Ein Prozess erzeugt Abläufe, die durch die Aktionsfunktion generiert werden können."

 Dennis/van Horn, Programming Semantics for Multiprogrammed Computations

"... ist das Aktivitätszentrum innerhalb einer Folge von Elementaroperationen. Damit wird ein Prozess zu einer abstrakten Einheit, die sich durch die Instruktionen eines abstrakten Programms bewegt, wenn dieses auf einem Rechner ausgeführt wird."

Habermann, Introduction to Operating System Design

"... wird durch ein Programm kontrolliert und benötigt zur Ausführung dieses Programms einen Prozessor."








### Ein Prozess ...

- "ist ein Programm in Ausführung."
  - unbekannte Referenz, "Mundart"
- Dazu gehört ein Prozesskontext, i.d.R. ...
  - Code-, Daten und Stapelsegment (text, data, stack)
  - Prozessorregisterinhalte
    - Instruktionszeiger
    - Stapelzeiger
    - Vielzweckregister
    - ...
  - Prozesszustand
  - Benutzerkennung
  - Zugriffsrechte
  - Aktuell belegte Betriebsmittel
    - Dateien, E/A-Geräte, u.s.w.

• ...



### **Prozesskontrollblock**

(process control block, PCB)










### **Prozessmodell**

#### Mehrprogrammbetrieb





#### Multiplexing der CPU



#### **Technische Sicht**

- 1 Instruktionszeiger
- Kontextwechsel

#### **Konzeptionelle Sicht**

 4 unabhängige sequentielle Kontrollflüsse

#### Realzeit-Sicht

(Gantt-Diagramm)

 Zu jedem Zeitpunkt ist nur ein Prozess aktiv


(Uni-Prozessor-HW)







### Prozessverhalten und -zustände (1)



#### Prozesszustände

#### RUNNING


 Prozess wird gerade ausgeführt

#### READY

 Prozess ist rechenbereit, wartet auf die CPU

#### BLOCKED


 Prozess wartet auf die Beendigung einer E/A-Aktivität







## Prozessverhalten und -zustände (2)




Prozess A hat einen E/AVorgang gestartet und ist in den
Zustand BLOCKED
übergegangen. Da A die CPU
nun nicht benötigt, hat das
Betriebssystem den Prozess C
ausgewählt und von READY in
RUNNING überführt. Es fand
ein Kontextwechsel von A zu
C statt.








## Prozessverhalten und -zustände (3)



C hat die CPU zu lange "besessen", wurde "verdrängt" und ist daher nun wieder im Zustand READY. Damit kann jetzt endlich auch B bearbeitet werden und wird RUNNING.











## Prozessverhalten und -zustände (3)




Die E/A-Operation von A ist nun abgeschlossen. Daraufhin wird A nun READY und wartet auf die Zuteilung der CPU.







## CPU-Zuteilung (Scheduling)



Ein einzelner **Scheduling-Algorithmus** charakterisiert sich durch die Reihenfolge von Prozessen in der Warteschlange und die Bedingungen, unter denen die Prozesse der Warteschlange zugeführt werden.





## CPU-Zuteilung (Scheduling)

(auch "Ablaufplanung")

- Sorgt für den geordneten Ablauf konkurrierender Prozesse
- Grundsätzliche Fragestellungen
  - Welche Arten von Ereignissen führen zur Verdrängung?
  - In welcher Reihenfolge sollen Prozesse ablaufen?
- Ziele eines Scheduling-Algorithmus
  - benutzerorientiert, z.B. kurze Antwortzeiten
  - systemorientiert, z.B. optimale CPU-Auslastung
- Kein Scheduling-Algorithmus kann alle Bedürfnisse erfüllen.







## **Prozesssynchronisation**

Beispiel: unkoordinierter Druckerzugriff

Prozess A Prozess B print("Hallo Otto\n"); print("Karl-"); print("Ruf mich an.\n"); print("Ich mag dich.\n"); print("Tel.: 420815\n"); Hallo Karl-Otto Ruf mich an. Ich mag dich. Tel.: 420815





### **Prozesssynchronisation**

- Ursache: kritische Abschnitte
- Lösungsmöglichkeit: Gegenseitiger Ausschluss
  - Mutex-Abstraktion

#### Prozess A

```
lock(&printer_mutex);
print("Hallo Otto\n");
print("Ruf mich an.\n");
print("Tel.: 420815\n");
unlock(&printer_mutex);
```

#### Prozess B

```
lock(&printer_mutex);
print("Karl-");
print("Ich mag dich.\n");
unlock(&printer_mutex);
```

Wenn sich einer der Prozesse A oder B zwischen **lock** und **unlock** befindet, kann der jeweils andere das **lock** nicht passieren und blockiert dort, bis der kritische Abschnitt wieder frei ist (**unlock**).





## Verklemmungen (Deadlocks)



Es gilt: "Rechts vor links!" Kein Auto darf fahren.







Verklemmungssituationen wie diese kann es auch bei Prozessen geben.





### Interprozesskommunikation

- ... ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer Prozesse
  - lokal (*local*), z.B. Drucker-Dämon, X-Server
  - entfernt (remote), z.B. Webserver, Datenbank-Server, ftp-Server
    - "Client/Server-Systeme"
- Abstraktionen/Programmiermodelle
  - Gemeinsamer Speicher
    - mehrere Prozesse dürfen gleichzeitig denselben Speicherbereich nutzen
    - zusätzlich Synchronisation notwendig
  - Nachrichtenaustausch
    - Semantik eines Faxes (verschickt wird die Kopie einer Nachricht)
    - synchron oder asynchron






- Was ist ein Betriebssystem?
- Ein Blick in die Geschichte
  - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
  - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb
- Systemabstraktionen im Überblick
  - Prozesse
    - CPU-Zuteilung
    - Synchronisation und Verklemmungen
    - Interprozesskommunikation
  - Speicherverwaltung
    - Arbeitsspeicher
    - Hintergrundspeicher







### Die Speicherhierarchie





0000



## **Speicherverwaltung**

### Adressabbildung

- Logische Adressen auf physikalische Adressen
- Gestattet Relokation von Code u. Daten

### Platzierungsstrategie

- In welcher Lücke soll Speicher reserviert werden?
- Kompaktifizierung verwenden?
- Wie minimiert man das Fragmentierungsproblem?

### Ersetzungsstrategie

 Welcher Speicherbereich könnte sinnvoll ausgelagert werden? Arbeitsspeicher

Betriebssystem

Programm A (text, data, bss, stack)

unbenutzt

Programm B (text, data, bss, stack)

unbenutzt

Programm C (text, data, bss, stack)

FFFF




Programm D

(text, data, bss, stack)





### Hintergrundspeicher



**Dateisysteme** erlauben die dauerhafte Speicherung großer Datenmengen.

Festplatte mit

Abbildung

Das Betriebssystem stellt den Anwendungen die logische Sicht zur Verfügung und muss diese effizient realisieren. Physikalische Sicht

Rotationsachse
Sektor

Sektor

G Oberflächen

Schreib-/Leseköpfe





## Fazit: Das Betriebssystem ...

- verwaltet Betriebsmittel, insbesondere CPU und Speicher
- stellt Abstraktionen zur Verfügung, z.B. ...
  - Prozesskonzept
  - Dateien und Verzeichnisse
- ist für ein bestimmtes Anwendungsprofil optimiert
  - allen Anwendungen 100% gerecht zu werden ist unmöglich

Betriebssysteme, typische Anwendungen und Hardware haben sich Hand in Hand im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt. Die heute üblichen Systemabstraktionen sind das Ergebnis einer Evolution, die noch lange andauern wird.