

Betriebssysteme (BS)

Verklemmungen

Olaf Spinczyk

Arbeitsgruppe Eingebettete Systemsoftware

Lehrstuhl für Informatik 12 TU Dortmund

Olaf.Spinczyk@tu-dortmund.de

http://ess.cs.uni-dortmund.de/~os/







- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung

Silberschatz, Kap. ... 7: Deadlocks

Tanenbaum, Kap. ...

3: Deadlocks







Wiederholung

- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung







Wiederholung

- Prozesse in einem Rechner arbeiten nebenläufig
- Zur Koordination von Prozessen werden Synchronisationsprimitiven eingesetzt
- Grundidee ist das passive Warten
- Der Semaphor erlaubt ...
 - gegenseitigen Ausschluss
 - einseitige Synchronisation
 - betriebsmittelorientierte Synchronisation
- Wartemechanismen führen zu Verklemmungsproblemen





Verklemmung auf der Straße



Es gilt: "Rechts vor links!" Kein Auto darf fahren.







Verklemmungssituationen wie diese kann es auch bei Prozessen geben.






- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung








Ursachenforschung ... am Beispiel








Ursachenforschung ... abstrakt







Ursachenforschung ... abstrakt







- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung







Verklemmung von Prozessen

Der Begriff bezeichnet (in der Informatik)

"[...] einen Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen warten, die nur durch andere Prozesse in dieser Gruppe selbst hergestellt werden können."

> Jürgen Nehmer und Peter Sturm. Systemsoftware: Grundlagen moderner Betriebssysteme. dpunkt.Verlag GmbH, zweite Ausgabe, 2001.







Verklemmung von Prozessen

- 1. Variante: Deadlock
 - Passives Warten
 - Prozesszustand BLOCKED
- 2. Variante: Livelock
 - Aktives Warten (busy waiting oder "lazy" busy waiting)
 - Prozesszustand beliebig (auch RUNNING), aber kein Fortschritt
- Deadlocks sind das vergleichsweise geringere Übel, da dieser Zustand eindeutig erkennbar ist und so die Basis zur "Auflösung" gegeben ist.







Bedingungen für eine Verklemmung

Damit es zu einer Verklemmung kommen **kann**, müssen **alle** folgenden Bedingungen erfüllt sein: ("notwendige Bedingungen")

- 1. Exklusive Belegung von Betriebsmitteln ("mutual exclusion")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nur unteilbar nutzbar
- 2. Nachforderung von Betriebsmitteln ("hold and wait")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nur schrittweise belegbar
- 3. Kein Entzug von Betriebsmitteln ("no preemption")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nicht rückforderbar





Bedingungen für eine Verklemmung

Damit es zu einer Verklemmung kommen **kann**, müssen **alle** folgenden Bedingungen erfüllt sein: ("notwendige Bedingungen")

- 1. Exklusive Belegung von Betriebsmitteln ("mutual exclusion")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nur unteilbar nutzbar
- 2. Nachforderung von Betriebsmitteln ("hold and wait")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nur schrittweise belegbar
- 3. Kein Entzug von Betriebsmitteln ("no preemption")
 - die umstrittenen Betriebsmittel sind nicht rückforderbar Erst wenn zur Laufzeit eine weitere Bedingung eintritt, liegt tatsächlich eine Verklemmung vor:
- 4. Zirkuläres Warten ("circular wait")
 - Eine geschlossene Kette wechselseitig wartender Prozesse







Betriebsmittel ...

werden vom Betriebssystem verwaltet und den Prozessen zugänglich gemacht. Man unterscheidet zwei Arten:

Wiederverwendbare Betriebsmittel

- Werden von Prozessen für eine bestimmte Zeit belegt und anschließend wieder freigegeben.
- Beispiele: CPU, Haupt- und Hintergrundspeicher, E/A-Geräte, Systemdatenstrukturen wie Dateien, Prozesstabelleneinträge, ...

Konsumierbare Betriebsmittel

- Werden im laufenden System erzeugt (produziert) und zerstört (konsumiert)
- Beispiele: Unterbrechungsanforderungen, Signale, Nachrichten, Daten von Eingabegeräten







Wiederverwendbare Betriebsmittel

- Es kommt zu einer Verklemmung, wenn zwei Prozesse ein wiederwendbares Betriebsmittel belegt haben, dass vom jeweils anderen hinzugefordert wird.
- Beispiel: Ein Rechnersystem hat 200 GByte
 Hauptspeicher. Zwei Prozesse belegen den Speicher
 schrittweise. Die Belegung erfolgt blockierend.

```
Prozess 1
...
Belege 80 GByte;
...
Belege 60 GByte;
```

```
Prozess 2
...
Belege 70 GByte;
...
Belege 80 GByte;
```

Wenn beide Prozesse ihre erste Anforderung ausführen bevor Speicher nachgefordert wird, ist eine Verklemmung unvermeidbar.





Konsumierbare Betriebsmittel

- Es kommt zu einer Verklemmung, wenn zwei Prozesse auf ein konsumierbares Betriebsmittel warten, das vom jeweils anderen produziert wird.
- Beispiel: Synchronisationssignale werden mit Hilfe der Semaphoroperation wait und signal zwischen zwei Prozessen "verschickt".

```
Prozess 1

semaphore s1 = {0, NULL};

wait (&s1);

signal (&s2);

Prozess 2

semaphore s2 = {0, NULL};

wait (&s2);

signal (&s1);
```

Jeder Prozess wartet auf ein Synchronisationssignal des anderen, das dieser aber nicht senden kann, da er selbst blockiert ist.







Betriebsmittelbelegungsgraphen

(engl. resource allocation graphs)

- werden benutzt, um Verklemmungssituationen zu visualisieren und auch automatisch zu erkennen.
 - Beschreiben einen aktuellen Systemzustand
 - Die Knoten sind Prozesse und Betriebsmittel
 - Die Kanten zeigen eine Belegung oder eine Anforderung an



Betriebsmittel B₁ wird durch Prozess P₁ **angefordert**



 B_{2}





Betriebsmittelbelegungsgraphen

- Frage: Liegt zirkuläres Warten vor? Wer ist beteiligt?
 - Es gibt 7 Prozesse A bis G und 6 Betriebsmittel R bis W

Aktueller Zustand:


- A belegt R und verlangt S.
- B belegt nichts, verlangt aber T.
- C belegt nichts, verlangt aber S.
- D belegt U und S und verlangt T.
- E belegt T und verlangt V.
- F belegt W und verlangt S.
- G belegt V und verlangt U.







Betriebsmittelbelegungsgraphen








- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung







Die fünf speisenden Philosophen



Fünf Philosophen, die nichts anderes zu tun haben, als zu denken und zu essen, sitzen an einem runden Tisch, Denken macht hungrig — also wird jeder Philosoph auch essen. Dazu benötigt ein Philosoph jedoch stets beide neben seinem Teller liegenden Gabeln.

Prozess → Philosoph

Betriebsmittel → Gabel (unteilbar)







Verklemmte Philosophen?

Die drei ersten notwendigen Bedingungen sind erfüllt:

- "mutual exclusion"
 - Aus hygienischen Gründen dürfen die Philosophen sich keine Gabeln teilen.
- "hold and wait"
 - Die Philosophen hängen vor dem Essen noch so sehr ihren Gedanken nach, dass sie weder echt gleichzeitig die Gabel greifen können, noch auf die Idee kommen, eine Gabel wieder wegzulegen.
- "no preemption"
 - Einem anderen Philosophen die Gabel zu entreißen, kommt selbstverständlich nicht in Frage.

Aber kommt es wirklich zu einer Verklemmung?





```
/* nebenläufig für
   alle ...
                    */
void phil (int who) {
    while (1) {
         think();
         grab (who) ;
         eat();
         drop(who);
void think () { ... }
void eat
           () { ... }
```


```
semaphore fork[NPHIL] = {
  {1, NULL}, ...
void grab (int who) {
    wait(&fork[who]);
    wait(&fork[(who+1)%NPHIL]);
void drop (int who) {
    signal(&fork[who]);
    signal(&fork[(who+1)%NPHIL]);
```

Mit Hilfe eines Semaphors wird gegenseitiger Ausschluss beim Zugriff auf die Gabeln garantiert. Jeder Philosoph nimmt erst sein rechte und dann seine linke Gabel.






... leider verklemmungsgefährdet







... leider verklemmungsgefährdet







```
semaphore mutex = {1, NULL};

void grab (int who) {
   wait(&mutex);
   wait(&fork[who]);
   wait(&fork[(who+1)%NPHIL]);
   signal(&mutex);
}
```

Das Problem von Version 1
waren Prozesswechsel zwischen
dem 1. und 2. wait – ein
kritischer Abschnitt. Version 2
schützt diesen kritischen
Abschnitt durch gegenseitigen
Ausschluss.

Verklemmungsfreiheit?

Eine "gute Lösung"?





```
semaphore mutex = {1, NULL};

void grab (int who) {
   wait(&mutex);
   wait(&fork[who]);
   wait(&fork[(who+1)%NPHIL]);
   signal(&mutex);
}
```

Das Problem von Version 1
waren Prozesswechsel zwischen
dem 1. und 2. wait – ein
kritischer Abschnitt. Version 2
schützt diesen kritischen
Abschnitt durch gegenseitigen
Ausschluss.

- Verklemmungsfreiheit? Ja, ...
 - Max. 1 Prozess kann auf eine Gabel warten (Zyklus braucht 2!)
 - Ein Prozess, der auf mutex wartet, hat keine Gabel
- Eine "gute Lösung"? Nein, …
 - Wenn philo_{who} isst, blockiert philo_{who+1} im kritischen Abschnitt. Alle weiteren blockieren dann auch. Viele Spagetti werden kalt.
 - Geringe Nebenläufigkeit und schlechte Ressourcennutzung





```
void grab(int i) {
  wait(&mutex);
  stat[i] = HUNGRY;
  test(i);
  signal(&mutex);
  wait(&s[i]);
}
```

```
void drop(int i) {
  wait(&mutex);
  stat[i] = THINKING;
  test(left(i));
  test(right(i));
  signal(&mutex);
}
```

Diese Lösung ist verklemmungsfrei und hat den maximalen Grad an Nebenläufigkeit





Diskussion: Speisende Philosophen

- Im Speziellen: Es gibt meist viele Möglichkeiten für Verklemmungsfreiheit zu sorgen
 - Lösungen unterscheiden sich im Grad der möglichen Nebenläufigkeit
 - Bei einer zu restriktiven Lösung liegen Betriebsmittel zeitweilig unnötig brach
- Im Allgemeinen: Repräsentatives Beispiel für Verklemmungsprobleme bei der Verwaltung unteilbarer Betriebsmittel
 - Geht auf E. Dijkstra zurück (1965)
 - Etabliertes Standardszenario für die Bewertung und Illustration von Betriebssystem- und Sprachmechanismen zur nebenläufigen Programmierung







- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung







Verklemmungsvorbeugung

(engl. deadlock prevention)

- indirekte Methoden entkräften eine der Bedingungen 1–3
 - 1. nicht-blockierende Verfahren verwenden
 - 2. Betriebsmittelanforderungen unteilbar (atomar) auslegen
 - 3. Betriebsmittelentzug durch Virtualisierung ermöglichen
 - virtueller Speicher, virtuelle Geräte, virtuelle Prozessoren
- direkte Methoden entkräften Bedingung 4
 - 4. lineare/totale Ordnung von Betriebsmittelklassen einführen:
 - Betriebsmittel B_i ist nur dann erfolgreich vor B_j belegbar, wenn i linear vor j angeordnet ist (d.h. i < j).
- Regeln, die das Eintreten von Verklemmungen verhindern
- Methoden, die zur Entwurfs- bzw. Implementierungszeit greifen







Verklemmungsvermeidung

(engl. deadlock avoidance)

- Verhinderung von zirkulärem Warten (im laufenden System) durch strategische Maßnahmen:
 - keine der ersten drei notwendigen Bedingungen wird entkräftet
 - fortlaufende Bedarfsanalyse schließt zirkuläres Warten aus
- Prozesse und ihre Betriebsmittelanforderungen sind zu steuern:
 - zu jeder Zeit muss mindestens ein Prozess seinen maximalen Betriebsmittelbedarf decken können → "sicherer Zustand"
 - das System wird (laufend) auf "unsichere Zustände" hin überprüft
 - Zuteilungsablehnung im Falle nicht abgedeckten Betriebsmittelbedarfs
 - anfordernde Prozesse nicht bedienen bzw. frühzeitig suspendieren
- À priori Wissen über den maximalen Betriebsmittelbedarf ist erforderlich.








(am Beispiel der speisenden Philosophen)

- Ausgangspunkt: fünf Gabeln sind insgesamt vorhanden
 - jeder der fünf Philosophen braucht zwei Gabeln zum Essen
- Situation: P0, P1 und P2 haben je eine Gabel und zwei Gabeln sind frei
 - P3 fordert eine Gabel an → eine Gabel wäre dann noch frei
 - sicherer Zustand: einer von drei Philosophen könnte essen
 - die Anforderung von P3 wird akzeptiert
 - P4 fordert eine Gabel an → keine Gabel wäre dann mehr frei
 - unsicherer Zustand: keiner der Philosophen könnte essen
 - die Anforderung von P4 wird abgelehnt, P4 muss warten
 - haben vier Philosophen je eine Gabel, wird der fünfte gestoppt





(am Beispiel der speisenden Philosophen)







(am Beispiel mehrfach vorhandener Betriebsmittel)

- Ausgangspunkt: ein primitives UNIX System mit max. 12 Shared-Memory Segmenten
 - Prozess P0 benötigt max. 10 Segmente, P1 vier und P2 neun
- Situation: P0 belegt 6 Segmente, P1 und P2 je zwei;
 zwei Segmente sind frei
 - P2 fordert ein Segment an, eins bliebe frei → unsicherer Zustand
 - die Anforderung von P2 wird abgelehnt, P2 muss warten
 - P0 fordert zwei Segm. an, keines bliebe frei → unsicherer Zustand
 - die Anforderung von P0 wird abgelehnt, P0 muss warten
 - sichere Prozessfolge: $P1 \rightarrow P0 \rightarrow P2$





(am Beispiel mehrfach vorhandener Betriebsmittel)

Erkennung: "Bankiersalgorithmus"

12

- Verwaltung Prozess/Betriebsmittel-Matrizen
 für aktuelle Belegung und maximale Belegung
- Funktion zum Finden einer Prozessabfolge, bei der die Betriebsmittel auch bei vollständiger
- Ausschöpfung des "Kreditlimits" nicht ausgehen
 - Vorausschauende Anwendung dieser Funktion im Falle von Betriebsmittelanforderungen

(für mehr Details siehe Tanenbaum)

nd

and





Verklemmungserkennung

(engl. deadlock detection)

- Verklemmungen werden (stillschweigend) in Kauf genommen ("ostrich algorithm") . . .
 - Nichts im System verhindert das Auftreten von Wartezyklen
 - Keine der vier Bedingungen wird entkräftet
- Ansatz: Wartegraph erstellen und auf Zyklen hin untersuchen → O(n)
 - Zu häufige Überprüfung verschwendet Betriebsmittel/Rechenleistung
 - Zu seltene Überprüfung lässt Betriebsmittel brach liegen
- Zyklensuche geschieht zumeist in großen Zeitabständen, wenn. . .
 - Betriebsmittelanforderungen zu lange andauern
 - die Auslastung der CPU trotz Prozesszunahme sinkt
 - die CPU bereits über einen sehr langen Zeitraum untätig ist







Verklemmungsauflösung

Erholungsphase nach der Erkennungsphase

- Prozesse abbrechen und dadurch Betriebsmittel frei bekommen
 - Verklemmte Prozesse schrittweise abbrechen (großer Aufwand)
 - Mit dem "effektivsten Opfer" (?) beginnen
 - Alle verklemmten Prozesse terminieren (großer Schaden)
- Betriebsmittel entziehen und mit dem "effektivsten Opfer" (?) beginnen
 - Betreffenden Prozess zurückfahren bzw. wieder aufsetzen
 - Transaktionen, *checkpointing/recovery* (großer Aufwand)
 - Ein Aushungern der zurückgefahrenen Prozesse ist zu vermeiden
 - Außerdem Vorsicht vor Livelocks!
- Gratwanderung zwischen Schaden und Aufwand:
 - Schäden sind unvermeidbar und die Frage ist, wie sie sich auswirken







Diskussion der Gegenmaßnahmen

- Verfahren zum Vermeiden/Erkennen sind im Betriebssystemkontext weniger praxisrelevant
 - Sie sind kaum umzusetzen, zu aufwändig und damit nicht einsetzbar
 - Zudem macht die Vorherrschaft sequentieller Programmierung diese Verfahren wenig notwendig
- Verklemmungsgefahr ist lösbar durch Virtualisierung von Betriebsmitteln
 - Prozesse beanspruchen/belegen ausschließlich logische Betriebsmittel
 - Der Trick besteht darin, in kritischen Momenten den Prozessen (ohne ihr Wissen) physische Betriebsmittel entziehen zu können
 - Dadurch wird die Bedingung der Nichtentziehbarkeit entkräftet
- Eher praxisrelevant/verbreitet sind die Vorbeugungsmaßnahmen







- Wiederholung
- Ursachenforschung
- Verklemmungen von Prozessen
 - Konsumierbare und nicht-konsumierbare Betriebsmittel
 - Modellierung durch Betriebsmittelbelegungsgraphen
- Ein klassisches Verklemmungsproblem
 - "Die fünf Philosophen"
- Gegenmaßnahmen, Verklemmungsbekämpfung
 - Vorbeugung
 - Vermeidung
 - Erkennung und Auflösung
 - Verklemmungen in der Praxis
- Zusammenfassung







Zusammenfassung

- Verklemmung bedeutet "deadlock" oder "livelock"
 - "[…] einen Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen warten, die nur durch andere Prozesse in dieser Gruppe selbst hergestellt werden können"
 - Dabei ist der *livelock* das größere Problem beider Verklemmungsarten
- Für eine Verklemmung müssen vier Bedingungen gleichzeitig gelten:
 - Exklusive Belegung, Nachforderung, kein Entzug von Betriebsmitteln
 - Zirkuläres Warten der die Betriebsmittel beanspruchenden Prozesse
- Verklemmungsbekämpfung meint:
 - Vorbeugen, Vermeiden, Erkennen/Auflösen
 - die Verfahren können im Mix zum Einsatz kommen

