Programmazione Assembly



Alessandro Pellegrini

Architettura dei Calcolatori Elettronici Sapienza, Università di Roma

A.A. 2017/2018

Anatomia di un programma

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int square_int(int x) {
4         return x*x;
5 }
6
7 int value = 10;
8
9 int main(void) {
10         printf("%d\n", square_int(value));
11         return 0;
12 }
```

Anatomia di un programma (2)

ffff ffff ffff ffff stack .bss .data .text 0000 0000 0000 0000

Scheletro di un programma assembly

```
1 .org [INDIRIZZO CARICAMENTO]
2
3 .data
4
5 # Dichiarazione costanti e variabili globali
6
7 .text
8
9  # Corpo del programma
10
11 hlt # Per arrestare l'esecuzione
```

Direttive Assembly

- Labels: mnemonico testuale definito dal programmatore ed associato all'indirizzo di ciò che la segue immediatamente
- Location Counter: identificato da ., viene valutato con il valore dell'indirizzo corrente.
 - Può essere impostato esplicitamente per far "saltare" la generazione di indirizzi.
 - o Può essere usato per calcolare le dimensioni di strutture dati:

```
msg:
    .ascii "Hello, world!\\n"
len = . - msg
```

• .org address, fill: metodo alternativo di impostare il location counter, impostando i byte a fill




Direttive Assembly (2)

- .equ symbol, expression: definisce una costante (non occupa memoria al momento della dichiarazione)
 - Metodo alternativo: symbol = expression
 - o Lo stesso simbolo può essere ridefinito in più parti del codice
 - o Non si può usare il simbolo prima della sua definizione (one pass scan)
- .byte expressions: riserva memoria (di dimensione byte) per expressions:
 - var: .byte 0
 - array: .byte 0, 1, 2, 3, 4, 5
- .word expressions: riserva memoria (di dimensione word) per expressions
- .long expressions: riserva memoria (di dimensione longword) per expressions



Direttive Assembly (3)

- .quad expressions: riserva memoria (di dimensione quadword) per expressions
- .ascii "string": riserva memoria per un vettore di caratteri e imposta il valore a string
- .fill repeat, size, value: riserva una regione di memoria composta da repeat celle di dimensione size impostate a value
 - \circ size e value sono opzionali (default: size = 1, value = 0).
- .text: tutto ciò che compare da qui in poi va nella sezione testo
- .data: tutto ciò che compare da qui in poi va nella sezione data
- .comm symbol, length: dichiara un'area di memoria con nome (symbol) di dimensione length nella sezione bss
- .driver idn/.handler idn: identifica l'inizio della routine di servizio associato al codice idn



Esempio di programma assembly

```
1 .org 0x800
2 .data
3 message: .ascii "Hello World!"
4 counter: .byte 0
5 .text
6 main:
          movq $message, %rax
      .repeat:
8
          cmpb $0, (%rax)
          jz .end
10
          addb $1, counter
11
12
          addq $1, %rax
13
          jmp .repeat
14
      .end:
          h1t.
15
```

Confronti: aritmetica non segnata

L'aritmetica non segnata impone che source e dest siano ≥ 0 .

•		
Condition	Aritmetica non segnata	Aritmetica segnata
dest > source	$\mathtt{CF} = \mathtt{0} \ \mathtt{and} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{0}$	${\tt ZF}={\tt 0}$ and ${\tt SF}={\tt 0F}$
$\mathtt{dest} \geq \mathtt{source}$	CF = 0	$\mathtt{SF} = \mathtt{OF}$
$\mathtt{dest} = \mathtt{source}$	ZF = 1	ZF = 1
$\mathtt{dest} \leq \mathtt{source}$	$\mathtt{CF} = 1 \ or \ \mathtt{ZF} = 1$	${\tt ZF}=1 \ {\sf or} \ {\tt SF} \neq {\tt OF}$
$\mathtt{dest} < \mathtt{source}$	$\mathtt{CF}=1$	$\mathtt{SF} \neq \mathtt{OF}$
$ ext{dest} eq ext{source}$	ZF = 0	ZF = 0

Confronti: un esempio

```
1 .org 800h
3 .data
5 x: .word 3
6 y: .word -2
8 .text
      # Imposta a 1 l'indirizzo 0x1280 solo se x > y
      # Assumo che x ed y possano assumere valori negativi
10
     movw x, %ax
11
12
     movw y, %bx
  cmpw %bx, %ax
13
      jz .nonImpostare
14
15
```

Confronti: un esempio (2)

```
16 js .SFset
      jo .nonImpostare # eseguita se SF = 0. Se OF = 1 allora SF != OF
17
18
      jmp .set
19 .SFset:
      jno .dont # eseguita se SF = 1. Se OF = 0 allora Sf != OF
20
21
22 .set:
23
     movb $1, 0x1280
24
25 .dont.:
      h1t.
26
```

If-Then-Else

- I confronti tra registri possono essere utilizzati come condizioni di costrutti if-then-else
- Ogni blocco di codice dovrà avere alla fine un salto al termine del costrutto if-then-else
- Ogni controllo di condizione, se non verificato, dovrà saltare al controllo successivo

If-Then-Else

Un semplice (sciocco!) esempio:

```
1 int x = 1;
2 int val;
3
4 if(x == 2) {
5   val = 2;
6 } else if (x == 1) {
7   val = 1;
8 } else {
9   val = 0;
10 }
```

If-Then-Else

```
1 .org 0x800
2
3 .data
5 x: .byte 1
6 val: .byte 0
8 .text
      movb x, %al
10
11
      cmpb $2, %al # Test prima condizione
12
      jnz .elseif
13
      movb $2, val # blocco A
14
      jmp .endif # Altrimenti andrei all'istruzione successiva
15
```

If-Then-Else (2)

```
16
  .elseif:
      cmpb $1, %al # Test seconda condizione
18
   jnz .else
19
      movb $1, val # blocco B
20
    jmp .endif
21
22
23 .else:
      movb $0, val
24
25
  .endif:
      hlt
```

Le variabili booleane?

- Il tipo booleano non esiste realmente nei processori
- Si utilizzano degli interi (tipicamente dei byte), e per convenzione si assume:

```
    false = 0
    true = !false
    (cioè qualsiasi valore diverso da 0, la libreria stdbool.h usa 1)
```

Le variabili booleane?

```
1 .org 0x800
2
3 .data
4 var: .byte 1 # considerato come 'true'
5
6 .text
7    cmpb $0, var
8    jz .elsebranch
9    nop # blocco A
10    jmp .endif
11 .elsebranch: nop # blocco B
12 .endif: hlt
```

Un errore comune

```
jnz .elsebranch
jmp .here # Un puro spreco di cicli di clock!

# da notare che jz non sarebbe stato meglio!

here: nop # blocco A
jmp .endif

elsebranch: nop # blocco B

endif: hlt
```

Saltare all'istruzione successiva non richiede alcun tipo di jmp particolare: è il comportamento comune di tutte le istruzioni!

Cicli while

Un ciclo while ha due forme, a seconda di dove si effettua il controllo sulla condizione:

La seconda forma è nettamente più chiara in assembly, e dovrebbe essere utilizzata laddove possibile

Cicli for

Un ciclo for, in generale, ha un numero limitato di iterazioni:

Per risparmiare un registro, si può riscrivere il controllo come:



Campo, vettore, o mappa di bit

- Utilizzare valori booleani è una pratica comune
- Eppure, 7 degli 8 bit sono sprecati!
- La maschera di bit utilizza un byte (o dato superiore) come vettore di valori booleani
 - o Il registro FLAGS è un esempio di applicazione
- La CPU non sa operare su meno di un byte
- Dobbiamo trovare il modo di implementare almeno queste operazioni:
 - Bit setting: uno specifico bit viene impostato a 1
 - o Bit clearing: uno specifico bit viene impostato a 0
 - o Bit testing: il valore di un bit viene estratto



Operazione bit a bit: forzatura

- Per forzare dei bit ad un valore specifico, si usano ancora delle maschere di bit
- Per forzare un bit a 1, si utilizza l'istruzione OR
- Per forzare un bit a 0, si utilizza l'istruzione AND
- Per invertire un bit, di utilizza l'istruzione XOR

Per forzare a 1 l'ultimo bit in RO:

1 orl \$0x80000000, %eax

Per forzare a 0 l'ultimo bit in R0:

1 andl \$0x7FFFFFFF, %eax

Per invertire l'ultimo bit in RO:

1 xorl \$0x80000000, %eax

Operazione bit a bit: reset di un registro

- L'istruzione xor permette di invertire un bit particolare in un registro
- Ciò vale perché:
 - $0 \oplus 1 = 1$
 - $01 \oplus 1 = 0$
- Questa stessa tecnica può essere utilizzata per azzerare un registro:

```
1 movq $0, %rax
2 xorq %rax, %rax
```

- Queste due istruzioni producono lo stesso risultato
- Tuttavia, è preferibile la seconda, perché è più efficiente

Operazione bit a bit: estrazione

- Supponiamo di avere un numero a 32 bit e di voler sapere qual è il valore dei tre bit meno significativi
- Si può costruire una maschera di bit del tipo 00...00111, in cui gli ultimi tre bit sono impostati a 1
- La maschera di bit 00...00111 corrisponde al valore decimale 7 e al valore esadecimale 0x7
- Si può quindi eseguire un AND tra il dato e la maschera di bit

```
1 test1 $7, %eax
```

Altri usi di test: cosa fa l'istruzione test1 %eax, %eax?



- Iterare su degli array è una delle operazioni più comuni
- Questa operazione può essere fatta in più modi
 - Modo 1: si carica in un registro l'indirizzo del primo elemento e si incrementa manualmente il puntatore per scandire uno alla volta gli elementi. La fine del vettore viene individuata con un confronto con il contenuto di un secondo regsitro (numero di elementi) che viene decrementato
 - Modo 2: come il modo 1, ma il primo elemento fuori dal vettore viene individuato dal suo indirizzo
 - Modo 3: in caso di tipi primitivi, si utilizza il registro indice per tenere traccia dell'elemento corrente



Modo 1:

```
movq $array, %rax # array: indirizzo primo elemento del vettore
movq $num, %rcx # num: numero di elementi

.loop:
movq (%rax), %rdx # carica un dato

# <processa i dati>
addq $8, %rax # Va all'elemento successivo
subq $1, %rcx # decrementa il contatore degli elementi
jnz .loop
```

Modo 2:

```
1 .org 0x800
3 .data
      array: .long 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
      endarr: .long 0xdeadc0de
  .text
      movg $array, %rax # array: indirizzo primo elemento del vettore
      movq $endarr, %rbx # endarr: primo indirizzo fuori dal vettore
    .loop:
10
      addq (%rax), %rdx # processa un dato
11
      addq $4, %rax # vai all'elemento successivo
12
      cmpq %rax, %rbx
13
      inz .loop
14
      hlt
15
```

Se non si ha a disposizione l'indirizzo del primo elemento fuori del vettore, ma si ha a disposizione il numero di elementi, si può calcolare l'indirizzo in questo modo:

e si può poi iterare utilizzando il modo 2

Modo 3:

```
xorq %rcx, %rcx # %rcx viene usato come indice
movq $array, %rax # %rax viene usato come base

loop:
movq (%rax, %rcx, 8), %rbx # sposta i dati dove serve

* 
caddq $1, %rcx
cmpq $num, %rcx
inz .loop
```

Modo 3 senza utilizzare la base:

```
xorq %rcx, %rcx # %rcx viene usato come indice
loop:
movq array(, %rcx, 8), %rbx # sposta i dati dove serve
# forcessa i dati>
addq $1, %rcx
cmpq $num, %rcx
jnz .loop
```

Se dobbiamo saltare degli elementi in un vettore, si può decrementare il contatore degli elementi ancora da controllare. Nel controllo di terminazione del ciclo dobbiamo però accertarci che il puntatore non sia andato oltre l'ultimo elemento!

```
movq $array, %rax
movq $num, %rcx


loop:

addq (%rax), %rdx
addq $16, %rax # Salto un elemento!

subq $2, %rcx # Considero solo gli elmenti in posizione dispari
js .skip # %rcx puo' diventare negativo senza passare per 0!
jnz .loop
skip:
```

Esercizio: calcolo della media di un vettore

Dato un vettore V di 32 byte senza segno, memorizzato a partire dalla locazione 0x20a0, calcolarne la media e memorizzarne il valore sovrascrivendo l'ultima posizione del vettore. Se viene rilevato un overflow, in V[31] è posizionato il valore 0xff (-1)



Esercizio: calcolo della media di un vettore

```
1 .org 0x800
      .equ array, 0x20a0 # indirizzo base vettore
      .equ dim, 32 # num elementi array
      .equ log2dim, 5 # log base 2 di dim
5 .text
      xorg %rax, %rax # L'accumulatore contiene il risultato parziale
      xorq %rcx, %rcx # Il contatore viene usato come indice
8
    .loop:
      addb array(, %rcx, 1), %al # somma i-esimo elem. i=0..DIM-1
9
      ic .error # se CF = 1 => Overflow
10
      addq $1, %rcx
11
      cmpq $dim, %rcx
12
      inz .loop # continua se non siamo alla fine
13
      shrb $log2dim, %al # dividi per il numero di elementi (lsrb per
14
          gli unsigned)
```

Esercizio: calcolo della media di un vettore (2)

```
jmp .scrivi
.error:
movb $0xFF, %al # Sovrascrivi la media con -1
movq $dim, %rcx
.scrivi:
subq $1, %rcx
movb %al, array(, %rcx, 1)
hlt.
```

Esercizio: ordinamento di un vettore

```
1 .org 0x800
2 .data
          .comm array, 4096 # vettore di byte
          .comm dim, 4 # intero per dimensione
6 .text
          xorg %rbx, %rbx # %rbx contiene l'indice del minimo
8
    .ciclo esterno:
          leaq 1(%rbx), %rcx # %rcx contiene l'indice dell'elemento da
10
               confrontare
         movq %rbx, %rdx # il minimo si trova all'indice del minimo
11
12
    .ciclo interno:
13
          movb array(, %rdx, 1), %al # carica il minimo corrente
14
```

Esercizio: ordinamento di un vettore (2)

```
cmpb array(, %rcx, 1), %al # confronta con l'elemento da
15
              confrontare
          js .skip # se array[%rdx] < array[%rcx]</pre>
16
          iz .skip
17
          movq %rcx, %rdx # ho trovato un nuovo minimo, salvo l'indice
18
    .skip:
19
          addq $1, %rcx # passa all'elemento di confronto successimo
20
          cmpq dim, %rcx # continua se non sono alla fine
21
          inz .ciclo_interno
          cmpq %rbx, %rdx # verifica se ho trovato un nuovo minimo
24
          jz .dontswap
25
          movb array(, %rbx, 1), %r8b # scambia i valori
26
          movb array(, %rdx, 1), %r9b
          movb %r9b, array(, %rbx, 1)
28
          movb %r8b, array(, %rdx, 1)
29
```

Esercizio: ordinamento di un vettore (3)

```
30 .dontswap:
31 addq $1, %rbx # l'indice del minimo viene incrementato
32 cmpq dim, %rbx # ripeti se non sono alla fine
33 jnz .ciclo_esterno
34 hlt
```

Esercizio: moltiplicazione tra numeri positivi

- Lo z64 non supporta, in hardware, l'operazione di moltiplicazione
- Se si vuole fornire ad un programma la capacità di esegiure moltiplicazioni, si può implementare la funzionalità tramite software
- Esistono due soluzioni: una naif ed una ottimizzata
- La soluzione naif è semplice, e si basa sull'uguaglianza:

$$a \cdot b = \sum_{i=0}^{b-1} a^i$$

Moltiplicazione: soluzione naïf

```
1 .org 0x800
2 .data
     op1: .long 6
    op2: .long 3
6 .text
      xorl %eax. %eax # Accumulatore del risultato
      movl op2, %ecx # Registro utilizzato per la terminazione
    .ciclo:
      addl op1, %eax # Un gran numero di accessi in memoria!
      jc .overflow # Se incorriamo in overflow...
11
      subl $1, %ecx
12
     cmpl $0, %ecx
13
     jz .fine
14
      jmp .ciclo
15
```


Moltiplicazione: soluzione naïf (2)

```
16
17    .overflow:
18     movl $-1, %eax # ...impostiamo il risultato a -1
19
20     fine:
21     hlt
```


Moltiplicazione tra numeri positivi: shift-and-add

- Un algoritmo efficiente per la moltiplicazione è lo shift-and-add
- Consente di caricare da memoria gli operandi una sola volta
- Ha un costo logaritmico nella dimensione del moltiplicando
- Si basa sull'iterazione di operazioni di shift e somma:
 - Imposta il risultato a 0
 - Ciclo:
 - Shift del moltiplicatore verso sinistra, fino ad allinearlo all'1 meno significativo del moltiplicando
 - Somma il moltiplicatore shiftato al risultato
 - Imposta a 0 il bit meno significativo del moltiplicando impostato a 1
 - o Ripeti finché il moltiplicando è uguale a 0





Eseguiamo la moltiplicazione tra 22 e 5:



Il risultato della moltiplicazione è 1101110 (110)

- Ogni algoritmo, per essere efficiente, deve essere adattato all'architettura sottostante
- Lo z64 non ha un'istruzione per calcolare il *least significant bit set* (cioè la posizione del bit meno significativo impostato a 1)
 - Sarebbe necessario utilizzare un ciclo con all'interno uno shift e un contatore

- Ogni algoritmo, per essere efficiente, deve essere adattato all'architettura sottostante
- Lo z64 non ha un'istruzione per calcolare il *least significant bit set* (cioè la posizione del bit meno significativo impostato a 1)
 - Sarebbe necessario utilizzare un ciclo con all'interno uno shift e un contatore
- Non ridurremmo il costo computazionale, ma lo aumenteremmo!
- Inoltre, il codice risultante sarebbe più lungo e più difficile da correggere in caso di errori!



- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

Moltiplicatore:
$$0110 \quad C = ?$$
 Moltiplicatore: $0 \quad 0$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

Moltiplicatore: 1011
$$C = 0$$
 Moltiplicatore: 101 $C = 0$ Risultato: $C = 0$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{lll} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{101} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{1010} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{lll} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{1010} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} \\ \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{lll} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{101000} & \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} & \mbox{} \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \text{Moltiplicando:} & 1 & \text{C} = 0 \\ \text{Moltiplicatore:} & \underline{1010000} & \\ \text{Risultato:} & \underline{11110} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{0} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{1010000} & \mbox{} \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - o Ripeto il ciclo

 $\begin{array}{cccc} \text{Moltiplicando:} & 0 & \text{C} = 1 \\ \text{Moltiplicatore:} & \underline{1010000} & \\ \text{Risultato:} & \underline{1101110} & \end{array}$

Shift-and-add: il codice

```
1 .org 0x800
2 .data
      op1: .long 3
    op2: .long 2
6 .text
      movl op1, %ebx # carico il moltiplicando
      movl op2, %edx # carico il moltiplicatore
8
      xorl %eax. %eax # %eax conterra' il risultato
      cmpl $0, %edx
11
      jz .fine # Non devo moltiplicare per zero!
12
13
    .moltiplica:
14
      cmpl $0, %ebx
15
```

Shift-and-add: il codice (2)

```
jz .fine # Quando il moltiplicando e' zero ho finito
16
      shrl $1, %ebx
17
      inc .nosomma # Se C = 0 non sommo
18
      addl %edx, %eax
19
    .nosomma:
20
      shll $1, %edx
21
      jc .overflow # Controllo l'overflow
22
23
      jmp .moltiplica
24
    .overflow:
25
      movl $-1, %eax # In caso di overflow, imposto il risultato a -1
26
    .fine:
28
      hlt
29
```

Le Subroutine

- Possono essere considerate in maniera analoga alle funzioni/metodi dei linguaggi di medio/alto livello
- Garantiscono una maggiore semplicità, modularità e riusabilità del codice
- Riducono la dimensione del programma, consentendo un risparmio di memoria utilizzata dal processo
- Velocizzano l'identificazione e la correzione degli errori

Salto a sottoprogramma

- Per eseguire un salto a sottoprogramma si utilizza l'istruzione call
- La sintassi è la stessa del salto incondizionato:


call sottoprogramma

 L'esecuzione del sottoprogramma termina con l'istruzione return (ret), che fa "magicamente" riprendere il flusso d'esecuzione dall'istruzione successiva alla call che aveva attivato il sottoprogramma (ritorno al programma chiamante)

Differenza tra jmp e call

- A differenza della jmp, il microcodice della call memorizza l'indirizzo dell'istruzione successiva (indirizzo di ritorno) prima di aggiornare il valore contenuto nel registro RIP
- L'unico posto in cui può memorizzare quest'informazione è la memoria
- Quest'area di memoria deve essere organizzata in modo tale da gestire correttamente lo scenario in cui un sottoprogramma chiama un altro sottoprogramma (subroutine annidate)
- La struttura dati utilizzata per questo scopo si chiama stack (pila)

Subroutine annidate



Lo stack

- Gli indirizzi di ritorno vengono memorizzati automaticamente dalle istruzioni call nello stack
- È una struttura dati di tipo **LIFO** (*Last-In First-Out*): il primo elemento che può essere prelevato è l'ultimo ad essere stato memorizzato
- Si possono effettuare due operazioni su questa struttura dati:
 - o push: viene inserito un elemento sulla sommità (top) della pila
 - o pop: viene prelevato l'elemento affiorante (top element) dalla pila
- · Lo stack può essere manipolato esplicitamente
 - Oltre gli indirizzi di ritorno inseriti dall'istruzione call possono essere inseriti/prelevati altri elementi



- Lo stack è composto da quadword (non si può eseguire una push di un singolo byte)
- La cima dello stack è individuata dall'indirizzo memorizzato in un registro specifico chiamato SP (Stack Pointer)
 - Modificare il valore di SP coincide con il perdere il riferimento alla cima dello stack, e quindi a tutto il suo contenuto
- Lo stack "cresce" se il valore contenuto in SP diminuisce, "decresce" se il valore contenuto in SP cresce
 - o Lo stack è posto in fondo alla memoria e cresce "all'indietro"









pushq %rax




pushq %rax
pushq %rbx




pushq %rax
pushq %rbx
call subroutine




pushq %rax
pushq %rbx
call subroutine
pushq %rcx




pushq %rax
pushq %rbx
call subroutine
pushq %rcx
popq %rcx




pushq %rax
pushq %rbx
call subroutine
pushq %rcx
popq %rcx
pushfq




pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128




pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128 addq \$8, %rsp




pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128 addq \$8, %rsp popfq




pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128 addq \$8, %rsp popfq ret



pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128 addq \$8, %rsp popfq ret popq %rbx



pushq %rax pushq %rbx call subroutine pushq %rcx popq %rcx pushfq pushq \$0x128 addq \$8, %rsp popfq ret. popq %rbx popq %rax



La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?

La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?
- Una subroutine può utilizzare lo stack per memorizzare variabili locali

```
1 void function() {
2    int x = 128;
3    ...
4    return;
5 }
    function:
2    pushq $128
3    ...
4    addq $8, %rsp
5    ret
```

La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?
- Una subroutine può utilizzare lo stack per memorizzare variabili locali

```
1 void function() {
2    int x = 128;
3    ...
4    return;
5 }
    function:
2    pushq $128
3    ...
4    addq $8, %rsp
5    ret
```

• Dopo aver fatto il push di tutte le variabili, si può accedere ad esse tramite RSP:

La finestra di stack (2)

- Utilizzare RSP per le variabili locali può non essere sempre comodo
- Se lo stack cresce in punti diversi del codice, gli spiazzamenti cambiano
- La definizione della finestra di stack usa il base pointer RBP
 - Il base pointer non cambia durante l'esecuzione di una subroutine
 - Gli spiazzamenti (negativi!) non cambiano anche se lo stack cresce

```
pushq %rbp # Salva il frame pointer corrente
movq %rsp, %rbp # Crea un nuovo frame, sull cima dello stack
subq $20, %rsp # Alloca 20 byte per le variabili locali su stack
movl %eax, -4(%rbp) # Salva %eax nella prima variabile locale
movl -8(%rbp), %ebx # Carica %ebx dalla seconda variabile locale
```

La finestra di stack (3)

- Al termine della funzione, si esegue l'istruzione ret
- Questa recupera dallo stack l'indirizzo di ritorno
- La finestra di stack va quindi "distrutta" prima di eseguire ret:
 - Lo stack pointer deve puntare all'indirizzo di ritorno
 - Il valore precedente di RBP va recuperato dallo stack

```
1 addq $20, %rsp # Invalida lo spazio usato dalle variabili locali
2 popq %rbp # Rimette a posto RBP precedente
```



Convenzioni di chiamata

- Affinché una subroutine chiamante possa correttamente dialogare con la subroutine chiamata, occorre mettersi d'accordo su come passare i parametri ed il valore di ritorno
- Le calling conventions definiscono, per ogni architettura, come è opportuno passare i parametri
- Le convenzioni principali permettono di passare i parametri tramite:
 - Lo stack
 - I registri
- Generalmente il valore di ritorno viene passato in un registro perché la finestra di stack viene distrutta al termine della subroutine
 - Se la subroutine chiamante vuole conservare il valore nel registro, deve memorizzarlo nello stack prima di eseguire la call




System V ABI a 64 bit

- I primi sei parametri di una subroutine vengono passati tramite registri:
 - o RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9
 - R10 viene usato al posto di RCX per le system call
- Se una subroutine accetta più di 6 parametri, si utilizza lo stack per quelli aggiuntivi
 - I parametri vengono inseriti sullo stack in ordine inverso rispetto alla segnatura della funzione
 - La pulizia dello stack è a carico del chiamante (caller cleanup)
- Il valore di ritorno viene memorizzato all'interno di RAX
- Alcuni registri devono essere salvati dalla funzione chiamata (callee-save):
 - o RBP, RBX, R12-R15



Anatomia dello stack



Esempio: calcolo del fattoriale

```
1 .org 0x800
2 .data
     numero: .long 20
   risultato: .fill 1, 8
6 .text
     movl numero, %edi
   call fattoriale
   jnc corretto
     movl $-1, risultato
10
   h1t
11
    corretto:
12
     movl %eax, risultato
13
    h1t.
14
15
```

Esempio: calcolo del fattoriale (2)

```
16
  # Subroutine per la moltiplicazione
18 # Parametri in %edi e %esi
19 # Valore di ritorno in %eax
  # Se avviene overflow, ritorna con C=1
  moltiplica:
      xorl %eax, %eax
23
    .loop:
    testl %edi, %edi
24
    jz .donemult
25
      addl %esi, %eax
26
    jc .donemult
27
      subl $1, %edi
28
      jmp .loop
29
    .donemult:
30
31
      ret.
```

Esempio: calcolo del fattoriale (3)

```
32
33 # Subroutine per il fattoriale
34 # Parametro in %edi
35 # Valore di ritorno in %eax
36 # Se avviene overflow, ritorna con C=1
37 fattoriale:
      xorl %eax, %eax
38
      push %edi
39
40
      cmpl $1, %edi # Se %eax = 1, esegui il passo base
41
      inz .passoricorsivo
42
43
      movl %edi, %esi
44
      jmp .passobase
45
    .passoricorsivo:
46
      subl $1, %edi
47
```

Esempio: calcolo del fattoriale (4)

```
call fattoriale # Chiama la stessa subroutine
48
      jnc .nooverflow
49
      pop %edi # Con overflow, tolgo dallo stack i valori salvati
50
      imp .doneFATT
51
52
    .nooverflow.
53
      movl %eax, %esi
54
55
    .passobase:
56
      pop %edi
57
      call moltiplica # %eax = n * fatt(n-1)
59
    .doneFATT:
60
      ret
61
```

Istruzioni su stringhe

- Lo z64 offre istruzioni che possono eseguire istruzioni su stringhe di dati
 - o Copia da memoria a memoria di dati di dimensione arbitraria
 - Imposta aree di memoria di dimensioni arbitrarie ad un valore prestabilito
- Vari registri sono coinvolti da queste istruzioni:
 - o RCX: contatore del numero di operazioni elementari da eseguire
 - RSI: indirizzo sorgente (per il movimento)
 - o RDI: indirizzo destinazione
 - o RAX: valore cui impostare la memoria (per l'impostazione)
- Il direction flag (DF) identifica la direzione dell'operazione:
 - DF = 0: l'operazione di copia si svolge *in avanti*
 - DF = 1: l'operazione di copia si svolge *all'indietro*



Istruzioni su stringhe (2)

```
movs: move data from string to
string

1 movq $S, %rsi
2 movq $D, %rdi
3 movq $size/8, %rcx
4 cld
5 movsq
```

```
stos: store string

1 movq $0x0, %rax
2 movq $D, %rdi
3 movq $size/8, %rcx
4 cld
5 stosq
```

- Il microcodice dello z64 incrementa/decrementa i valori di RDI e RSI in funzione di DF
- RCX viene sempre decrementato
- Se RCX è diverso da zero, RIP viene decrementato di 8



Il "pericolo" della movs

```
1 movb $0x800, %rsi
2 movb $0x810, %rdi
3 movb $0x20, %rcx
4 cld
5 movsb
```

