DISCIPLINA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Prof. DSc Marcelo Lisboa

BALANCEAMENTO DE CARGA

Todo o hardware tem o seu limite, e muitas vezes o mesmo serviço tem que ser repartido por várias máquinas, sob pena de se tornar congestionado. Estas soluções podem-se especializar em pequenos grupos sobre os quais se faz um balanceamento de carga: utilização da CPU, de armazenamento, ou de rede. Qualquer uma delas introduz o conceito de clustering ou server farm, já que o balanceamento será, provavelmente, feito para vários computadores.

Em sistemas distribuídos, o **balanceamento de carga** é uma técnica para distribuir a carga de trabalho entre dois ou mais computadores, enlaces de rede, CPUs, discos rígidos ou outros recursos, a fim de otimizar a utilização de recursos, maximizar o desempenho, minimizar o tempo de resposta e evitar sobrecarga.

No nosso caso, estamos interessados principalmente no balanceamento de carga entre CPUs, pois este tipo de balanceamento é efetuado pelos sistemas de processamento distribuídos e consiste, basicamente, em dividir a carga total de processamento pelos vários elementos processadores no sistema (sejam eles locais ou remotos) de modo a diminuir o tempo médio total de execução com objetivo de aumento de desempenho.

Isto se faz realmente útil quando temos um sistema com elementos processadores heterogêneos e/ou os elementos processadores que estejam submetidos a cargas bem diferentes entre si.

Exemplo de Somatório com Balanceamento de Carga

```
MESTRE
=====
Inicio
int pedacos = numpedacos();
int vetinic[pedacos], vetfim[pedacos];
int valor, parte;
int somapar=0;
leia(valor);
parte=valor/pedacos;
Para i=0 até pedacos-1 faça
 vetinic[i]=i*parte+1;
 vetfim[i]=(i+1)*parte;
 se(i==pedacos-1 e vetfim[i]!=valor) então
   vetfim[i]=valor;
 fimse
FimPara
foi=0:
Para i=1 até N-1 faça
 envie vetinic[foi] para processador i;
 envie vetfim[foi] para processador i;
 foi=foi+1;
FimPara
Enquanto foi <= pedacos-1 faça
 receba somaesc de algum processador;
 id=id do processador do qual acabou de chegar a mensagem;
 somapar=somapar+somaesc;
 envie vetinic[foi] para processador id;
 envie vetfim[foi] para processador id;
 foi=foi+1;
FimEnquanto
Para i=1 até N-1 faça
 receba somaesc de processador i;
 somapar=somapar+somaesc;
Fim Para
Escreva somapar;
```

Fim

ESCRAVOS

=======

```
Inicio
int somaesc=0;
receba inic do processador 0;
receba fim do processador 0;
somaesc=soma(inic, fim);
envie somaesc para processador 0;
Fim
```