http://ovm-kassel.de Lernjob	
Lernjob AE-MS-LJ-1.4 Pseudocode und Programmablaufpläne	
Code	AE-MS-LJ-1.4
Autor	André Bauer <a(dot)bauer(at)ovm-kassel(dot)de></a(dot)bauer(at)ovm-kassel(dot)de>
Datum	10. September 2018
Links	code2flowPapDesigner
Verwandte Lernjobs	AE-MS-LJ-1.1 bis 1.3
Lizenz	Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Lernjob Pseudocode und Programmablaufpläne

1. Lineare Strukturen

1.1. Beispiel 1: Umrechnung von Pferdestärken in Kilowatt

Bevor die Einheit Watt zur Angabe der Leistung von Maschinen im amtlichen und geschäftlichen Bereich vorgeschrieben wurde, wurde insb. für Kraftfahrzeuge die Einheit Pferdestärke (PS) verwendet, die dort auch heute noch gebräuchlich ist. Dabei entspricht 1 PS einer Leistung von 735,498 W.

Das Programm soll eine Angabe in Pferdestärken in Kilowatt (kW) umrechnen und ausgeben.

Pseudocode

Quellcode 1. Pseudocode zur Berechnung der Leistung in kW

```
program LeistungVonPSinKW
  read ps
  w := ps * 735.498
  kw := w / 1000
  print kw
end programm LeistungVonPSinKW
```

Programmablaufplan




Abbildung 1. Programmablaufplan zur Berechnung der Leistung in kW

1.2. Aufgabe 1: Fahrradcomputer

Auf dem Display eines Fahrradcomputers sollen die seit dem letzten Zurücksetzen des Zählers zurückgelegte Strecke sowie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt werden.

Als Berechnungsgrundlage dienen jeweils der Reifenaußendurchmesser in Zoll sowie die Anzahl der Umdrehungen. Für die zurückgelegte Strecke wird die Anzahl seit dem letzten Zurücksetzen des Zählers gemessen, für die Geschwindigkeit die Anzahl der Umdrehungen in den letzten drei Sekunden.

 $\begin{array}{l} d = \text{Reifenaußendurchmesser} \\ s = \text{zurückgelegte Strecke} \\ v = \text{momentane Geschwindigkeit} \\ s = d \cdot \frac{2,54 \text{ cm}}{\text{Zoll}} \cdot \pi \cdot \text{Umdrehungen} \cdot \frac{\text{m}}{100 \text{ cm}} \\ v = d \cdot \frac{2,54 \text{ cm}}{\text{Zoll}} \cdot \pi \cdot \frac{\text{Umdrehungen}}{3 \text{ s}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{\text{min}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{h}} \cdot \frac{\text{km}}{100 \text{ cm}} \cdot \frac{\text{km}}{1000 \text{ m}} \end{array}$

2. Mehrfachauswahl

2.1. Beispiel 2: Römische Zahlschrift

In die römischen Zahlschrift werden überlicherweise sieben Buchstaben verwendet, die jeweils einem bestimmten Wert entsprechen.

Wert	Zeichen
1	I
5	V
10	X
50	L
100	С
500	D
1000	M

Das folgende Funktion gibt zu einem Wert das entsprechende Zeichen zurück. Falls es für einen Wert kein Zeichen gibt, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. Das Beispiel in Quellcode 3 ist als Funktion und nicht als vollständiges Programm ausgeführt. Die Funktion kann von einen übergeordneten Programm wie z.B. in dem Programm Quellcode 2 mit call aufgerufen werden, dabei wird der Rückgabewert von roemischesZahlzeichen an die Variable mille übergeben.

Quellcode 2. Pseudocode zum Aufruf der Funktion roemischesZahlzeichen

```
program RoemischeZahl
  mille = call roemischeszahlzeichen(1000)
  print "1000 hat das Zahlzeichen " mille
end program RoemischeZahl
```

Pseudocode

Quellcode 3. Pseudocode zur Funktion roemischesZahlzeichen

```
function roemischesZahlzeichen(wert)
 case wert of
   1:
      return I
      break
   5:
      return V
      break
   10:
      return X
      break
   50:
      return L
      break
    100:
      return C
      break
    500:
      return D
      break
    1000:
      return M
      break
    default:
      error: "Für den Wert " wert " gibt es kein römisches Zahlzeichen"
```

Programmablaufplan




Abbildung 2. Programmablaufplan zur Funktion roemischesZahlzeichen

2.2. Aufgabe 2: TCP-Netzwerkdienste

Eine Funktion soll für eine Auswahl beliebter TCP-Netzwerkdienste zu der Standard-Portnummer den entsprechenden Dienstnamen zurückgeben. Falls die Portnummer unbekannt ist, soll eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben werden.

Standard- Portnummer	Dienstname
20	ftp
22	ssh
25	smtp
53	domain
80	http
110	pop3
443	https

3. Mehrfache Verzweigung

3.1. Beispiel 3: IPv4-Netzklassen

Die IPv4-Adressen haben eine Länge 32-Bit, d. h. vier Byte. Zur menschenlesbaren Darstellung ist es üblich, die vier Bytes jeweils im Dezimalsystem, also als Zahl zwischen 0 und 255 darzustellen, und mit einem Punkt zu trennen. So hat die Domain ovm-kassel.de die IP-Adresse 89.31.143.1. Anhand der Anfangsbits bzw. der ersten Bytes wurden die IPv4-Adressen bis 1993 in sogenannte Netzwerkklassen unterteilt. Anhand der Dezimaldarstellung des ersten Bytes ergibt sich die folgende Tabelle für die Netzwerkklassen:

Bereich	Netzwerkklasse
0 – 127	A
128 – 191	В
192 – 223	С
224 – 239	D
240 – 255	Е

Die IP-Adresse 89.31.143.1 liegt somit in der Netzwerkklasse A.

Pseudocode

Quellcode 4. Pseudocode zur Bestimmung der Netzwerkklasse

```
program Netzwerkklasse
  read firstByte
  if firstByte < 0 oder firstByte > 255
    error "Ungültige Eingabe"
  if firstByte <= 127
    print "Klasse A"
  elseif firstByte <= 191
    print "Klasse B"
  elseif firstByte <= 223
    print "Klasse C"
  elseif firstByte <= 239
    print "Klasse D"
  else
    print "Klasse E"
end program Netzwerkklasse</pre>
```

Programmablaufplan




Abbildung 3. Programmablaufplan zur Bestimmung der Netzwerkklasse

3.2. Aufgabe 3: Helligkeits-Schwellwerte

Eine Mustererkennungssoftware benötigt zu jedem Bildpunkt ein Klassifizierung anhand der Helligkeit. Die Helligkeit eines Bildpunktes wird als 10-Bit-Wert, d. h. als Dezimalzahl zwischen 0 und 1023 gemessen. Die Funktion soll zu der Helligkeit den entsprechende Farbnamen zurückgeben.

Helligkeits-Bereich	Farbname		
0 – 149	schwarz		
150 – 400	dunkelgrau		
401 – 624	grau		
625 – 874	hellgrau		
875 – 1023	weiß		

4. Anfangsgeprüfte Schleife und Verzweigung

4.1. Beispiel 4: Primfaktorzerlegung

Jede natürliche Zahl kann als Produkt von Primzahlen geschrieben werden. Beispiele:

- $6 = 2 \cdot 3$
- $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$
- $99 = 3 \cdot 3 \cdot 11$
- $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$

In einem Programm sollen zu einer gegebenen natürlichen Zahl die Primfaktoren berechnet und ausgegeben werden.

Struktogramm




Abbildung 4. Struktogramm zur Primfaktorzerlegung

Pseudocode

Quellcode 5. Pseudocode zur Primfaktorzerlegung

```
program Primfaktorzerlegung
  read n
  t := 2
  while n > 1
    if Ist n durch t ohne Rest teilbar?
        n := n / t
        print t
    else
        t := t + 1
end program Primfaktorzerlegung
```

Programmablaufplan




Abbildung 5. Programmablaufplan zur Primfaktorzerlegung

Schreibtischtest

Es wird das Programm mit der Zahl $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ getestet.

Schritt	n	t	Ausgabe	n > 1	t teilt n
0	60	2	-	WAHR	WAHR
1	30	2	2	WAHR	WAHR
2	15	2	2	WAHR	FALSCH
3	15	3	-	WAHR	WAHR

Schritt	n	t	Ausgabe	n > 1	t teilt n
4	5	3	3	WAHR	FALSCH
5	5	4	-	WAHR	FALSCH
6	5	5	-	WAHR	WAHR
7	1	5	5	FALSCH	-

4.2. Aufgabe 4: Primzahlen

Eine natürliche Zahl ist eine Primzahl, wenn sie nur durch 1 und durch sich selbst ohne Rest teilbar ist.

Die Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, ...

Als einfaches Verfahren, um zu prüfen, ob eine Zahl n eine Primzahl ist, kann man daher bei allen Zahlen zwischen 1 und der Zahl n testen, ob diese die Zahl n ohne Rest teilen. Falls ein Teiler gefunden wurde kann das Verfahren abgebrochen werden, da die Zahl n keine Primzahl ist. Falls kein Teiler gefunden wird, ist die Zahl n eine Primzahl.

Testdaten

Als Testdaten stehen die Primzahlen von 2 bis 100.000 zu Verfügung.

5. Zählschleife

5.1. Beispiel 5: ISBN-10

Bücher werden durch die Internationale Standardbuchnummer (ISBN) eindeutig gekennzeichnet. Bis 2006 wurde dazu eine zehnstellige Nummer verwendet, die eine Prüfziffer enthält. Diese Prüfziffer berechnet man, indem man die erste Ziffer mit eins multipliziert, die zweite mit zwei usw. bis zur neunten Ziffer und die Ergebnisse addiert. Diese Summe wird anschließend durch 11 dividiert. Aus dem Rest dieser Division wird die Prüfziffer gebildet. Falls der Rest 10 ist, wird das Zeichen 'X' verwendet.

Beispiel: ISBN 3-8171-2004-4

Die ersten neun Ziffern sind 3-8171-2004.

$$3 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 0 \cdot 7 + 0 \cdot 8 + 4 \cdot 9 = 103$$

 $103 = 9 \cdot 11$ Rest 4

Daher hat die ISBN 3-8171-2004-4 die Prüfziffer 4.

Pseudocode

Die Ziffern der ISBN werden als Feld Z behandelt.

Quellcode 6. Pseudocode zur Berechnung der Prüfziffer für die ISBN-10

```
program ISBN10checkDigit
  summe := 0
  for i := 1 to 9
    produkt = Z[i] * i
    summe := summe + produkt
  p := Rest der Division zwischen summe und 11
  if p = 10
    print 'X'
  else
    print p
end program ISBN10checkDigit
```

Programmablaufplan




Abbildung 6. Programmablaufplan zur Berechnung der Prüfziffer für die ISBN-10

Schreibtischtest

Es wird das Programm mit der ISBN 3-8273-7046-9 getestet.

Schritt	Z	i	Z[i]	produkt	summe	p	Ausgabe
0	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	-	-	-	0	-	-
1	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	1	3	3	3	-	-
2	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	2	8	16	19	-	-
3	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	3	2	6	25	-	-
4	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	4	7	28	53	-	-
5	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	5	3	15	68	-	-
6	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	6	7	42	110	-	-
7	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	7	0	0	110	-	-
8	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	8	4	32	142	-	-
9	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	9	6	54	196	-	-
10	[3,8,2,7,3,7,0,4,6]	-	-	-	196	9	9

5.2. Aufgabe 5: ISBN-13

"Zur Berechnung der Prüfziffer bei der ISBN-13 werden alle zwölf Ziffern der noch unvollständigen ISBN addiert, wobei die Ziffern mit gerader Position (also die zweite, vierte und so weiter) dreifachen Wert erhalten. Eine 5 an sechster Stelle beispielsweise fließt also als 15 in den Term ein. Von dem Ergebnis dieser Addition wird die letzte Stelle bestimmt, die dann von 10 subtrahiert wird. Bei einem Additionsergebnis von zum Beispiel 124 erhält man also 10 - 4 = 6. Dieses Endergebnis ist die Prüfziffer. Ist das Endergebnis 10, ist die Prüfziffer 0." [1: Wikipedia.de: Internationale Standardbuchnummer, Abschnitt 4.2 Formeln zur Berechnung der Prüfziffer — ISBN-13.]

Beispiel: ISBN 978-3-14-235047-9

Die ersten zwölf Ziffern sind 978-3-14-235047.

Summe der Ziffern mit ungerader Position:

$$9 + 8 + 1 + 2 + 5 + 4 = 29$$

Summe der Ziffern mit gerader Position:

$$7 + 3 + 4 + 3 + 0 + 7 = 24$$

Prüfsumme: $29 + 3 \cdot 24 = 101$

Prüfziffer: 10 - 1 = 9