# 1 Lavoro, Energia e Momenti

 $dW = dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$  lavoro infinitesimo compiuto da  $\vec{F}$ 

F(x,y,z) lavoro compiuto dalla forza F quando è andato da A a B lungo  $\Gamma$ 

Dove  $\Gamma$  è la curva che congiunge A e B.

Il lavoro è la somma di tutti i lavori infinitesimi:

$$W = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{A}^{B} F_{T} ds$$
$$F_{T} = F \cos \theta$$

Integrale di linea del lavoro di una forza lungo una curva  $\Gamma$ .

$$W_{1} = \int_{A}^{B} \vec{F_{1}} \cdot d\vec{s} \quad W_{2} = \int_{A}^{B} \vec{F_{2}} \cdot d\vec{s} \quad W_{3} = \int_{A}^{B} \vec{F_{3}} \cdot d\vec{s} \implies \vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}} + \vec{F_{3}} \implies W = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} = W_{1} + W_{2} + W_{3}$$
$$[L] = \frac{kg \cdot m^{2}}{s^{2}}$$

#### 1.1 Potenza

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d(\vec{F} \cdot \vec{s})}{dt} = \vec{F} \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_T v$$

$$[Potenza] = \frac{kg \cdot m^2}{s^3} = W$$

$$P_m = \frac{L_{\text{totale}}}{\Delta t}$$


## 1.2 Teorema per il 18 - Th energia cinetica

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F_T \cdot ds = ma_T ds = m \frac{dv}{dt} \cdot ds = m \cdot v dv$$

$$W = \int_A^B m \vec{a} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

dove  $\frac{1}{2}mv^2$  è l'energia cinetica e la differenza tra l'energia cinetica finale e quella iniziale si indica con  $\Delta E_k$ .

### 1.3 Lavoro della forza peso



$$W = m\mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_{AB}$$

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F} \int_A^B d\vec{s} = \vec{F} \cdot \vec{r}_{AB} = -m\vec{g} \cdot \vec{r}_{AB} = -mg(z_B - z_A) \implies -(mgz_B - mgz_A)$$

La forza peso è una forza conservativa, perchè il lavoro non dipende dal percorso.

### 1.4 Esempio 4.1

Un punto di massa m si trova alla base di un piano inclinato liscio; se la velocità iniziale vale  $v_A$  ed è diretta come in Figura, calcolare qual è l'altezza rispetto alla base della posizione in cui il punto si ferma.

Durante la salita la componente della forza peso parallela al piano inclinato si oppone al moto del punto, sviluppando il lavoro resistente  $W = -(m g z - m g z_a) = -m g h.$   $con h = z - z_A$  quota della posizione generica rispetto alla base (si provi a verificare il risultato utilizzando la definizione (4.2) e l'espressione della componente della forza peso).

Per il teorema dell'energia cinetica  $\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W = -m g h \implies \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v_A^2 - m g h.$ Il punto dunque riesce a salire alla quota h in quanto possiede un'energia cinetica iniziale: durante la salita l'energia cinetica diminuisce e la diminuzione è eguale al lavoro resistente della forma quando la sua energia cinetica è nulla, alla quota  $h_B = \frac{v_A^2}{2g},$ 

indipendente dall'angolo di inclinazione del piano. Abbiamo già trovato questo risultato per via cinematica  $(x=v_At-i2\,at^2,v=v_A-at,\cos\alpha=g\sin\theta)$ . Il metodo appena visto è certamente più semplice.

## 1.5 Esempio 4.2

Un punto materiale fissato a una molla di costante elastica k è in quiete nell'origine, Figura. Si applica al punto una forza  $\vec{F} = F\vec{u}_x$ , costante in modulo, direzione e verso, e il punto si muove lungo x. Calcolare la velocità del punto in funzione di x e la posizione in cui il punto si ferma.

$$W_{\rm el} = \frac{1}{9}kx_A^2 - \frac{1}{9}kx_B^2 = -\frac{1}{9}kx^2,$$

F X

essendo  $x_A = 0$  e  $x_B = x$ . Quindi, dato che la velocità iniziale è nulla

$$Fx - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$$
  $\Rightarrow$   $v(x) = \sqrt{\frac{x}{m}(2F - kx)}$ .

Il punto si ferma quando la sua velocità è nulla, il che avviene nell'origine, secondo l'ipotesi, e nella posizion

$$x = \frac{2F}{h}$$

Questa è la massima deformazione della molla (purché x sia inferiore alla lunghezza a riposo della molla). Si osservi che non i stratta della posizione di equilibrio statio (F = k<sub>x</sub>, x<sub>y</sub> = F/k); tale situazione si otterrebbe a cempio comprimento la molla con al trimezzi fino alla deformazione x, mantenendo la rema e applicando poi la forza F. Invece, nel nostro caso, da x v = a x = x, p E maggiore del modulo della forza elastica. Poli forza F. Invece, nel nostro caso, da x v = a x = x, p E maggiore del modulo della forza elastica. Poli forza F. Invece, nel nostro caso, da x = a x = x, p E maggiore del modulo della forza elastica. Poli forza F. Invece, nel nostro caso, da x = a x = x, p E maggiore del modulo della forza elastica. Poli forza forz


### 1.6 Esempio 4.3

#### 1.7 Forze conservative

Lavoro della forza peso:

$$L = -mg(h_B - h_A)$$

Una forza è detta conservativa se il lavoro compiuto da essa non dipende dal percorso.



$$\int_A^B (\vec{F} \cdot d\vec{s})_I = \int_A^B (\vec{F} \cdot d\vec{s})_{II} = W_{AB}$$

Se invece percorressi il percorso I all'andata e il percorso II al ritorno:

$$\int_{A}^{B} (\vec{F} \cdot d\vec{s})_{I} = -\int_{B}^{A} (\vec{F} \cdot d\vec{s})_{II}$$

Di conseguenza il lavoro compiuto dalla forza  $\vec{F}$  lungo un percorso chiuso è nullo:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$$

#### 1.8 Energia potenziale

Se la forza è conservativa e quindi il lavoro dipende solo dalle posizioni iniziale e finale e non dal percorso, scegliendo a piacere una posizione di riferimento O nello spazio, allora il lavoro che la forza compirebbe nello spostamento tra la posizione di riferimento O e la posizione generica P:

$$W = \int_O^P \vec{F} \cdot d\vec{s} = -(U_P - U_O), U_O = 0 \implies = -U_P, \ E_{p,P} = -\int_O^P \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^O \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_O^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -U_A + U_B$$

L'energia potenziale è la capacità di un sistema di compiere lavoro.

$$L_{AB} = -\Delta U = -(U_B - U_A)$$

Dove U è l'energia potenziale ed è una funzione U = f(x, y, z).

$$U=mgz$$

definita a meno di una costante.

#### 1.8.1 Energia potenziale della forza elastica

$$W_{AB} = \int_{A}^{B} kx dx = -(\frac{1}{2}kx_{B}^{2} - \frac{1}{2}kx_{A}^{2}) \implies U = \frac{1}{2}kx^{2}$$

quindi

$$W_{AB} = -\Delta U = -(U_B - U_A)$$

#### 1.9 Conservazione dell'energia meccanica

Se agiscono solo forze conservative allora l'energia cinetica sommata all'energia potenziale nel punto iniziale è uguale all'energia cinetica sommata all'energia potenziale nel punto finale:

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -(U_B - U_A) \implies \frac{1}{2}mv_B^2 + U_B = \frac{1}{2}mv_A^2 + U_A$$

Tale somma si chiama energia meccanica.

Se agiscono solo forze conservative l'energia meccanica si conserva (è costante).

Prendendo un corpo su un piano inclinato, la relazione rimane valida solo in assenza di attrito: se c'è attrito, possiamo ancora applicare il teorema dell'energia cinetica:

$$\begin{cases} W_c + W_{nc} = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 \\ W_c = -(U_B - U_A) \end{cases} \implies \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = -(U_B - U_A) + W_{nc} \implies (\frac{1}{2} m v_B^2 + U_B) - (\frac{1}{2} m v_A^2 + U_A) = W_{nc}$$

Se ci sono forze non conservative abbiamo che:

$$E_{m_B} - E_{m_A} = W_{nc} < 0$$