

DRUMid

Gerador de padrões de bateria em MIDI

Manual ilustrado — versão 1.0.0

DRUMid 1.0.0 Organic House 2 bars Single note (C3) seed 255729

GENERATE

ENERGY COMPLEX SWING TIMING DYNAMICS

✓ Fills

⚡ SURPRISE 0.60 0.60 0.560 0.15 0.25 DRAG KIT MIDI

Instrument	C3	Value	L	R
Kick	C3	35%	L	R
Clap	C3	55%	L	R
Tom	C3	90%	L	R
Closed Hat	C3	110%	L	R
Open Hat	C3	80%	L	R
Shaker	C3	140%	L	R
Percussion	C3	140%	L	R
Perc 2	C3	150%	L	R

R redoes just that drum - L locks it - drag DYN for how much its velocity moves - click the name to disable - drag the icon to export the lane - alt+drag a step for velocity - double click for ratchet

Em quatro passos

1. Escolha o gênero

Organic house, afro house, indie dance, melodic house, melodic techno ou techno. A lista está ordenada do mais solto ao mais duro, então percorrê-la já é um movimento musical.

2. Ligue os instrumentos que quiser

Clique no nome de uma lane para desligá-la. Perc 2 vem desligada; é uma voz extra opcional.

3. GENERATE

Sorteia os padrões de todas as lanes ligadas e destravadas. Gostou de uma? Trave com L e aperte de novo — só o resto muda.

4. Arraste o MIDI

Arraste DRAG KIT MIDI para o Ableton, ou o ícone de uma lane para levar só aquele instrumento.


O DRUMid não produz som nenhum. Ele escreve os padrões e entrega o MIDI — quem toca são os seus racks e samplers.

A barra superior



- Nome e versão** Clique para abrir a janela About, onde ficam a versão e o número de padrões do banco.
- Gênero** Trocar o gênero regenera tudo e ajusta o swing para o feel natural daquele estilo — techno em 50% (reto), organic e afro house em 56%.
- Compassos** 1, 2 ou 4. Em 2 ou mais compassos o segundo não é cópia do primeiro: os fantasmas se deslocam e a última frase ganha uma virada.
- Mapa de notas** Em que nota cada instrumento cai. Veja a seção sobre o Ableton — é a decisão que define seu fluxo.
- Seed** O número que gerou este kit. O mesmo seed sempre reconstrói o mesmo resultado, e é isso que faz travar e re-sortear funcionar.

A faixa de controles




- 1 GENERATE** Sorteia os padrões usando as configurações atuais.
- 2 SURPRISE** Sorteia também as configurações — gênero, energia, complexidade, feel e a dinâmica de cada elemento. Lanes travadas e a quantidade de compassos sobrevivem aos dois botões.
- 3 Os cinco knobs** Descritos na tabela abaixo.
- 4 FILLS** Liga a virada no fim da frase: rufo de tom entrando no downbeat, hats adensando nos últimos 16 avos, e às vezes o último kick sai.
- 5 DRAG KIT MIDI** Arraste para o Ableton. O que sai depende do mapa de notas — um clip só, ou um track por instrumento.

Os cinco knobs

ENERGY	O quão cheio é o kit. É um orçamento compartilhado entre as lanes , não um ajuste por lane — senão cada instrumento decide sozinho o quanto tocar e o resultado vira lama. Kick e clap são o esqueleto e nunca são cortados; quem cede é decidido por gênero: em afro house a conga ganha e o hi-hat recua, em techno é o contrário.
COMPLEX	Síncope, notas fantasma e ratchets (rufos de 32 avos dentro de um step).
SWING	50% é reto. Cada gênero começa no seu feel natural; a partir daí é seu. O swing vira microtiming de verdade e vai gravado no MIDI exportado — não é uma aproximação quantizada.
TIMING	Humanização do tempo. O kick recebe só um quarto disso: arrastar o kick soa quebrado, não humano.
DYNAMICS	A quantidade global de variação de velocity. O DYN de cada lane multiplica este valor.


O cabeçalho de cada instrumento



- 1 **Ícone Arraste** para exportar só aquele instrumento em MIDI.
- 2 **Nome** Clique para ligar ou desligar a lane. Não existe mute nem solo: cada lane toca o seu próprio instrumento, então ligar e desligar é o único interruptor que faz sentido aqui.
- 3 **Nota** Arraste para cima ou para baixo para mudar a nota. Isso troca o mapa para Custom.
- 4 **DYN** O quanto a velocity *deste* elemento passeia, como multiplicador do knob DYNAMICS. 100% é exatamente a quantidade global; 0% congela o elemento; 200% é o dobro. Os padrões seguem o instrumento — 35% no kick, 140% no shaker e nas congas — porque dar a mesma quantidade a todos é justamente o que denuncia bateria programada.
- 5 **L — travar** O GENERATE não toca nesta lane. Trave o que você gostou e sorteie o resto.
- 6 **R — refazer** Refaz só este instrumento, inclusive a velocity.

A grade

Cada coluna é um 16 avos. A altura do bloco é a velocity, e o bloco aparece deslocado pelo microtiming real — então o swing e a humanização são coisas que você vê, não só ouve.



clique / arraste	pinta os steps, ligando e desligando
alt + arraste	velocity daquele step
clique duplo	alterna o ratchet: 1 → 2 → 3
blocos escuros	notas fantasma — sopradas, e com probabilidade de não soar
traços dentro do bloco	ratchet: o step foi subdividido
contorno claro	aquele step tem probabilidade menor que 100%

Levando o MIDI para o Ableton

Um instrumento por canal (o padrão)

Todas as lanes ficam em C3, que é a nota raiz do Simplifier e do Sampler. Aqui quem separa os instrumentos é o roteamento, não a nota. Arraste DRAG KIT MIDI para a Session View e o Live cria **um canal por instrumento**, já nomeado Kick, Clap, Tom e assim por diante. Para levar um instrumento só, arraste o ícone da lane.

Tocando um Drum Rack

Troque o mapa para GM / Drum Rack. Aí cada lane ganha a sua própria nota — 36 kick, 39 clap, 42 closed hat — e o drag do kit escreve um track só, que cai como um clip único tocando o rack inteiro.

Ouvindo ao vivo, sem exportar

O DRUMid é um instrumento que emite MIDI, então ele vai num canal MIDI próprio. No canal do seu rack: **MIDI From** → o canal do DRUMid → **DRUMid**, e **Monitor: In**.

Não há botão de play. O DRUMid segue o transporte do host e nada mais — ele é um escritor de MIDI, não um tocador com relógio próprio.

O que cada gênero sabe

Organic house	A percussão de mão carrega: tresillo, clave son 3-2, clave rumba 3-2, E(5,16) e E(7,16). Clap muitas vezes só no 4. Swing mais pesado e variação de velocity bem mais larga — é isso que faz soar tocado em vez de programado.
Afro house	A percussão é a faixa: conga rolante, tumbao, cáscara, bongô em E(7,16), um 16 avos fantasma antes do downbeat, tom tribal respondendo.
Indie dance	Tocado, não programado: hats em 8 avos com shuffle de verdade, caixas fantasma, tamborim e cowbell no contratempo, kicks quebrados, viradas de tom.
Melodic house	Open hat nos contratempos de 8 avos, hats de 16 avos com o acento no contratempo, swing leve, ghost de kick entrando no compasso.
Melodic techno	Reto e paciente: hat no contratempo, backbeat de cauda longa, toms graves isolados, ticks metálicos esparsos em 3-contra-4.
Techno	Reto, swing zero, closed hat só no contratempo — essa colocação é o gênero. Metal sincopado entre os kicks, toms rolando em 8 avos, rufos de 32 avos.

Referência rápida

GENERATE	sorteia os padrões
SURPRISE	sorteia gênero, configurações e a dinâmica de cada elemento, e gera
nome da lane	liga / desliga o instrumento
arraste o ícone	exporta só aquela lane em MIDI
arraste a nota	muda a nota da lane (vira mapa Custom)
arraste DYN	o quanto a velocity deste elemento passeia
L	trava a lane contra o GENERATE
R	refaz só este instrumento
clique / arraste na grade	pinta os steps
alt + arraste	velocity do step
clique duplo	alterna o ratchet
DRAG KIT MIDI	arrasta o kit inteiro para o Ableton