## MAC0438 – Programação concorrente

Daniel Macêdo Batista

IME - USP, 16 de Abril de 2013

#### Roteiro

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos SIGNAL await com semáforos: A técnica de passagem de bastão Simplificação dos SIGNAL await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos SIGNAL

# await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

## Segundo algoritmo (sem await)

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
int nr = 0, nw = 0;
# 0 \le (e+r+w) \le 1 (semaforo binario dividido)
sem e = 1,
   r = 0,
   w = 0:
int dr = 0, dw = 0;
process Reader [i = 1 to M] {
  while (true) {
     # <await (nw == 0) nr = nr+1;>
     P(e);
     if (nw > 0) \{dr = dr+1; V(e); P(r); \}
     nr = nr+1;
     SIGNAL:
     le base de dados;
     \# < nr = nr-1; >
     P(e);
     nr = nr-1; # Eh <await (true) ...;>
     SIGNAL;
```

## Segundo algoritmo (sem await)

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
process Writer [j = 1 to N] {
   while (true) {
      \# <await (nr == 0 and nw == 0) nw = nw+1;>
     P(e);
      if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w);\}
     nw = nw+1;
      SIGNAL;
      escreve na base;
     \# < nw = nw-1; >
     P(e);
     nw = nw-1;
      SIGNAL;
```

#### SIGNAL

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ código usado para a saída de cada ação atômica
- □ sinaliza exatamente um dos 3 semáforos (e, r ou w)

#### **SIGNAL**

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ Algoritmo atual: tenta acordar primeiro leitores, depois escritores e depois qualquer processo querendo executar uma ação atômica
- ☐ Está dando prioridade para alguém?

## Passagem de bastão

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos SIGNAL

- □ O processo em execução é como se estivesse com o bastão
- □ Um processo ao sair da seção crítica chama o SIGNAL
- ☐ Ao chamar o SIGNAL, o processo passa o bastão para outros processos que estejam tentando executar

É o processo atual em execução que dá permissão para os outros executarem. Como se passasse o bastão

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos ▶ SIGNAL

#### SIGNAL executado antes de ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos SIGNAL

☐ Geralmente os SIGNAL podem ser simplificados

```
# <await (nw == 0) nr = nr+1;>
P(e);
if (nw > 0) {dr = dr+1; V(e); P(r);}
nr = nr+1;
SIGNAL;
le base de dados;
```

□ Com certeza nr é positivo e nw é zero

#### SIGNAL executado antes de ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ nr é positivo, então não precisa do elseif
- □ nw é zero, então não precisa comparar com zero no if

#### SIGNAL executado antes de ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

## SIGNAL executado após ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
le base de dados;
# <nr = nr-1;>
P(e);
nr = nr-1; # Eh <await (true) ...;>
SIGNAL;
```

- ☐ Um leitor acabou de ler da base
- □ Como estão os valores de nw e dr neste ponto?

## SIGNAL executado após ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ dr é zero, então não precisa do if
- □ nw é zero, então não precisa comparar com zero no elseif

## SIGNAL executado após ler a base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nr == 0 and dw > 0) {
   dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
   V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

#### SIGNAL executado antes de escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
# <await (nr == 0 and nw == 0) nw = nw+1;>
P(e);
if (nr > 0 or nw > 0) {dw = dw+1; V(e); P(w);}
nw = nw+1;
SIGNAL;
escreve na base;
```

- ☐ Escritor vai escrever na base
- □ Como estão os valores de nr e nw neste ponto?

#### SIGNAL executado antes de escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ nr é zero, então não precisa comparar com zero no elseif
- mas nw é positivo, então não precisa do if nem do elseif

#### SIGNAL executado antes de escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

Simplificação dos SIGNAL V(e); /\* Libera o lock da entrada \*/

## SIGNAL executado após escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
escreve na base;
# <nw = nw-1;>
P(e);
nw = nw-1;
SIGNAL;
```

- ☐ Escritor acabou de escrever na base
- □ Como estão os valores de nr e nw neste ponto?

## SIGNAL executado após escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (nw == 0 and dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

- □ nr é zero, então não precisa comparar com zero no elseif
- □ nw é zero, então não precisa comparar com zero no if nem no elseif

## SIGNAL executado após escrever na base

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
if (dr > 0) {
    dr = dr-1; V(r); # acorda um leitor, ou
}
elseif (dw > 0) {
    dw = dw-1; V(w); # acorda um escritor, ou
}
else
    V(e); /* Libera o lock da entrada */
```

#### Leitores e escritores com SIGNAL simplificados

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
int nr = 0, nw = 0;
# 0 <= (e+r+w) <=1 (semaforo binario dividido)
sem e = 1,
   r = 0,
   w = 0:
int dr = 0, dw = 0;
process Reader [i = 1 to M] {
  while (true) {
     # <await (nw == 0) nr = nr+1;>
     P(e);
     if (nw > 0) \{dr = dr+1; V(e); P(r); \}
     nr = nr+1:
     if (dr > 0) \{dr = dr-1; V(r);\} else V(e);
     le base de dados;
     \# < nr = nr-1; >
     P(e);
     nr = nr-1; # Eh <await (true) ...;>
      if (nr == 0 \text{ and } dw > 0) \{dw = dw-1; V(w);\}
     else V(e);
```

#### Leitores e escritores com SIGNAL simplificados

await com semáforos: A técnica de passagem de bastão

```
process Writer [j = 1 to N] {
  while (true) {
     \# <await (nr == 0 and nw == 0) nw = nw+1;>
     P(e);
     if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w); \}
     nw = nw+1;
     V(e);
     escreve na base;
     \# < nw = nw-1; >
     P(e);
     nw = nw-1;
     if (dr > 0) \{dr = dr-1; V(r);\}
     elseif (dw > 0) {dw = dw-1; V(w);}
     else V(e);
```