ZELUVI – Dicionário de dados

Usuários, perfis, condomínios e unidades · versão 2

Versão original: Cauã (Banco de Dados). Versão 2 (02/11/2026): ajustes para alinhar o dicionário com as especificações da API de Autenticação e de Recuperação de Senha e Moradores (André). As linhas em amarelo são novas ou foram alteradas na versão 2.

O que mudou na versão 2

- **Tabela nova:** token_redefinicao_senha, usada pela recuperação de senha e pelo convite de cadastro de morador.
- **Tabela usuario:** duas colunas novas, telefone e criado_em.
- **Tabela morador:** os valores de tipo_vinculo foram definidos como proprietario e inquilino, como a API já usa.
- **Seção nova:** correspondência entre os campos da API e as colunas do banco.
- **Pendências novas:** dois itens para o grupo decidir (últimos da lista de pendências).
- **Atenção:** a tabela e as colunas novas ainda precisam ser colocadas no DER revisado (SCRUM-46) e no schema.sql.

Visão geral

As 6 tabelas da versão original seguem o DER revisado (SCRUM-46) e o schema.sql, segundo o Cauã. A versão 2 acrescenta a tabela token_redefinicao_senha, que ainda não consta nesses dois arquivos. O dicionário passa a ter 7 tabelas.

Perfis previstos

O perfil de cada usuário fica em usuario_condominio.id_perfil, e os valores ficam na tabela perfil. O card pede quatro perfis:

Perfil (perfil.nome)	Quem é	O que faz no sistema
morador	Quem mora em uma unidade	Reserva áreas, abre ocorrências, consulta comunicados, encomendas e financeiro da própria unidade
sindico	Responsável pelo condomínio	Publica comunicados, cadastra moradores, atualiza o status das ocorrências
porteiro	Funcionário da portaria	Registra recebimento e retirada de encomendas
administrador	Administração do condomínio	Mesmas permissões administrativas do síndico, definidas pelo grupo

A Fase 2 agrupa "Síndico/Administrador" em um perfil só e chama a portaria de "Portaria". Aqui seguimos os quatro nomes do card. Ainda estamos confirmando se administrador terá permissões diferentes de síndico.

Como ler as tabelas

- **Tamanho:** número máximo de caracteres do VARCHAR. "-" quando o tipo não tem tamanho.
- **Obrigatório:** "Sim" quando a coluna é NOT NULL.
- **Chave:** PK chave primária, FK chave estrangeira (com a tabela de origem), UK valor único.
- As chaves primárias são do tipo SERIAL, ou seja, número inteiro gerado automaticamente pelo banco.

Tabelas de acesso

perfil

Guarda os perfis de acesso (RN01).

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_perfil	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do perfil
nome	VARCHAR	30	Sim	UK	Nome do perfil: morador, sindico, porteiro ou administrador
descricao	VARCHAR	255	Não		Explicação do que o perfil pode fazer

usuario

Guarda quem acessa o sistema, qualquer que seja o perfil (RF01).

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_usuario	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do usuário
nome	VARCHAR	120	Sim		Nome completo
email	VARCHAR	150	Sim	UK	E-mail usado no login; não pode repetir
senha_hash	VARCHAR	255	Sim		Senha criptografada. A senha nunca é guardada em texto puro (RNF01, RNF05)
ativo	BOOLEAN	-	Sim		Se o usuário pode acessar o sistema. Padrão: verdadeiro
telefone	VARCHAR	11	Não		**Novo.** Telefone com DDD, só números (10 ou 11 dígitos)
criado_em	TIMESTAMP	-	Sim		**Novo.** Data e hora do cadastro. Padrão: data e hora atuais

usuario_condominio

Tabela associativa entre usuário e condomínio (N:N). É aqui que fica o perfil do usuário em cada condomínio. Um usuário só pode ter um vínculo por condomínio.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_vinculo	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do vínculo
id_usuario	INT	-	Sim	FK (usuario), UK com id_condominio	Usuário vinculado
id_condominio	INT	-	Sim	FK (condominio), UK com id_usuario	Condomínio do vínculo
id_perfil	INT	-	Sim	FK (perfil)	Perfil do usuário neste condomínio
ativo	BOOLEAN	-	Sim		Se o vínculo está ativo. Padrão: verdadeiro

token_redefinicao_senha (tabela nova)

Guarda os pedidos de redefinição de senha. Serve para a recuperação de senha ("Esqueci minha senha") e para o convite enviado ao morador recém-cadastrado, que cria a própria senha pelo mesmo caminho. O token é um código aleatório enviado por e-mail, vale uma única vez e só o hash dele é guardado.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_token	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do pedido
id_usuario	INT	-	Sim	FK (usuario)	Usuário que pediu a redefinição
token_hash	VARCHAR	255	Sim		Hash do token enviado por e-mail. O token nunca é guardado em texto puro
expira_em	TIMESTAMP	-	Sim		Até quando o token vale: 30 minutos na recuperação e 48 horas no convite de cadastro (validades ainda a confirmar com o PO)
usado_em	TIMESTAMP	-	Não		Quando o token foi usado. Vazio até ser usado; depois disso o token não vale mais
criado_em	TIMESTAMP	-	Sim		Quando o pedido foi feito

Regra da API: um pedido novo invalida os tokens anteriores do mesmo usuário.

Tabelas da estrutura do condomínio

condominio

Guarda cada condomínio atendido pelo sistema.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_condominio	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do condomínio
nome	VARCHAR	120	Sim		Nome do condomínio
endereco	VARCHAR	255	Sim		Endereço completo

unidade

Guarda os apartamentos de cada condomínio. A identificação não pode se repetir dentro do mesmo condomínio.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_unidade	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador da unidade
id_condominio	INT	-	Sim	FK (condominio), UK com identificacao	Condomínio a que a unidade pertence
identificacao	VARCHAR	30	Sim	UK com id_condominio	Nome usado no dia a dia, como "302" ou "Bloco A 302"
bloco	VARCHAR	30	Não		Bloco ou torre, quando houver
numero	VARCHAR	20	Não		Número do apartamento

morador

Tabela associativa entre usuario e unidade (N:N). Liga a pessoa ao apartamento onde mora, e é por ela que o morador só vê dados da própria unidade (RN03, RN10). Uma pessoa só pode ter um vínculo por unidade.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_morador	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do vínculo morador-unidade
id_usuario	INT	-	Sim	FK (usuario), UK com id_unidade	Pessoa que mora na unidade
id_unidade	INT	-	Sim	FK (unidade), UK com id_usuario	Unidade onde mora
tipo_vinculo	VARCHAR	30	Sim		**Alterado.** Relação com a unidade: proprietario ou inquilino (os mesmos valores da API, que os escreve em maiúsculas)
principal	BOOLEAN	-	Sim		Se é o morador principal da unidade. Padrão: falso

Correspondência com a API

Onde cada campo das especificações da API fica no banco. Serve de conferência para o back-end.

Campo na API	Onde fica no banco	Observação
perfil (SINDICO, MORADOR, PORTEIRO)	perfil.nome, ligado por usuario_condominio.id_perfil	A API escreve em maiúsculas e o banco guarda em minúsculas. A API ainda não tem o perfil administrador.
ativo	usuario.ativo	false impede o login (a API responde 401).
telefone	usuario.telefone	Coluna nova.
criadoEm	usuario.criado_em	Coluna nova.
unidade { id, numero, bloco }	unidade.id_unidade, unidade.numero, unidade.bloco	Chega ao usuário pela tabela morador.
tipo (PROPRIETARIO, INQUILINO)	morador.tipo_vinculo	Valores definidos na versão 2.
Token de redefinição (usuarioId, tokenHash, expiraEm, usadoEm, criadoEm)	token_redefinicao_senha (id_usuario, token_hash, expira_em, usado_em, criado_em)	Tabela nova.

Pendências para o grupo

- Confirmar se haverá outros valores de tipo_vinculo além de proprietario e inquilino (por exemplo, dependente). A API usa só esses dois.
- Confirmar se administrador terá permissões diferentes das do sindico. A API tem só três perfis (decisão do PO).
- Decidir o que fazer com identificacao, bloco e numero em unidade, que se repetem.
- **Nova.** A API usa um perfil por usuário e uma unidade por morador. O banco permite um perfil por condomínio e várias unidades por pessoa. Confirmar se o MVP terá um único condomínio e uma unidade por morador.
- **Nova.** Atualizar o DER revisado (SCRUM-46) e o schema.sql com a tabela token_redefinicao_senha e as colunas telefone e criado_em.