ZELUVI – dicionário de dados

O dicionário descreve as 6 tabelas de usuários, perfis, condomínios e unidades, exatamente como estão no DER revisado (SCRUM-46) e no schema.sql.

Perfis previstos

O perfil de cada usuário fica em usuario_condominio.id_perfil, e os valores ficam na tabela perfil. O card pede quatro perfis:

Perfil (`perfil.nome`)	Quem é	O que faz no sistema
`morador`	Quem mora em uma unidade	Reserva áreas, abre ocorrências, consulta comunicados, encomendas e financeiro da própria unidade
`sindico`	Responsável pelo condomínio	Publica comunicados, cadastra moradores, atualiza o status das ocorrências
`porteiro`	Funcionário da portaria	Registra recebimento e retirada de encomendas
`administrador`	Administração do condomínio	Mesmas permissões administrativas do síndico, definidas pelo grupo

A Fase 2 agrupa "Síndico/Administrador" em um perfil só e chama a portaria de "Portaria". Aqui seguimos os quatro nomes do card. Ainda estamos confirmando se administrador terá permissões diferentes de síndico

Como ler as tabelas

- **Tamanho:** número máximo de caracteres do VARCHAR. `-` quando o tipo não tem tamanho.
- **Obrigatório:** "Sim" quando a coluna é NOT NULL
- **Chave:** `PK` chave primária, `FK` chave estrangeira (com a tabela de origem), `UK` valor único.
- As chaves primárias são do tipo SERIAL, ou seja, número inteiro gerado automaticamente pelo banco.

Tabelas de acesso

perfil

Guarda os perfis de acesso (RN01).

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
`id_perfil`	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do perfil
`nome`	VARCHAR	30	Sim	UK	Nome do perfil: morador, sindico,

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
					porteiro ou administrador
descricao	VARCHAR	255	Não		Explicação do que o perfil pode fazer

usuario

Guarda quem acessa o sistema, qualquer que seja o perfil (RF01).

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_usuario	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do usuário
nome	VARCHAR	120	Sim		Nome completo
email	VARCHAR	150	Sim	UK	E-mail usado no login; não pode repetir
senha_hash	VARCHAR	255	Sim		Senha criptografada. A senha nunca é guardada em texto puro (RNF01, RNF05)
ativo	BOOLEAN	-	Sim		Se o usuário pode acessar o sistema. Padrão: verdadeiro

usuario_condominio

Tabela associativa entre usuário e condomínio (N:N). É aqui que fica o perfil do usuário em cada condomínio. Um usuário só pode ter um vínculo por condomínio.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
id_vinculo	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do vínculo
id_usuario	INT	-	Sim	FK (usuario), UK com id_condominio	Usuário vinculado
id_condominio	INT	-	Sim	FK (condominio), UK com id_usuario	Condomínio do vínculo
id_perfil	INT	-	Sim	FK (perfil)	Perfil do usuário neste condomínio

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
`ativo`	BOOLEAN	-	Sim		Se o vínculo está ativo. Padrão: verdadeiro

Tabelas da estrutura do condomínio

condominio

Guarda cada condomínio atendido pelo sistema.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
`id_condominio`	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do condomínio
`nome`	VARCHAR	120	Sim		Nome do condomínio
`endereco`	VARCHAR	255	Sim		Endereço completo

unidade

Guarda os apartamentos de cada condomínio. A identificação não pode se repetir dentro do mesmo condomínio.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
`id_unidade`	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador da unidade
`id_condominio`	INT	-	Sim	FK (condominio), UK com `identificacao`	Condomínio a que a unidade pertence
`identificacao`	VARCHAR	30	Sim	UK com `id_condominio`	Nome usado no dia a dia, como "302" ou "Bloco A 302"
`bloco`	VARCHAR	30	Não		Bloco ou torre, quando houver
`numero`	VARCHAR	20	Não		Número do apartamento

morador

Tabela associativa entre usuario e unidade (N:N). Liga a pessoa ao apartamento onde mora, e é por ela que o morador só vê dados da própria unidade (RN03, RN10). Uma pessoa só pode ter um vínculo por unidade.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Chave	Descrição
`id_morador`	SERIAL	-	Sim	PK	Identificador do vínculo morador-unidade
`id_usuario`	INT	-	Sim	FK (usuario), UK com `id_unidade`	Pessoa que mora na unidade
`id_unidade`	INT	-	Sim	FK (unidade), UK com `id_usuario`	Unidade onde mora
`tipo_vinculo`	VARCHAR	30	Sim		Relação com a unidade, por exemplo proprietário ou inquilino. Os valores ainda precisam ser definidos pelo grupo
`principal`	BOOLEAN	-	Sim		Se é o morador principal da unidade. Padrão: falso

Pendências para o grupo

- Definir os valores de tipo_vinculo(por exemplo: proprietario, inquilino, dependente).
- Confirmar se administrador terá permissões diferentes das do sindico.
- Decidir o que fazer com identificacao, bloco e numero em `unidade`, que se repetem.