Contents

1	Intr	oduzione	4
	1.1	Sistema	4
		1.1.1 Amplificatore lineare	4
	1.2	Sistema dinamico	4
		1.2.1 Circuito RC	4
	1.3	Variabili di un sistema	5
	1.4	Sistemi non lineari	5
		1.4.1 Massa-molla	5
		1.4.2 Vasca	6
	1.5	Linearizzazione	6
2	Funz	zioni generalizzate	8
	2.1	Gradino	8
	2.2	Rampa	8
	2.3	Parabola	8
	2.4	Polinomio di grado n	9
	2.5	Derivate e integrali delle funzioni generalizzate	9
	2.6	Impulso	9
	$\frac{2.5}{2.7}$	Doppietto	9
	2.8	• •	L0
	2.9		10
	2.0		10
			10
			10
	2 10		10
	2.10		LO
	9 11		10
	2.11		10
		·	LO
			.0
			2
	3.1		12
			12
			13
			13
			13
			13
		3.1.6 Integrale in t	14
			4
	3.2	Trasformate di funzioni notevoli	15
		3.2.1 Impulso	15

		3.2.3 Gradino	. 15
		3.2.4 Rampa	. 15
		3.2.5 Esponenziale	
		3.2.6 Polinomio e Esponenziale	
		3.2.7 Seno	
		3.2.8 Coseno	
		3.2.9 Seno e Coseno (2)	
		3.2.10 Polinomio e seno	
		3.2.11 Polinomio e coseno	
		3.2.12 Esponenziale e seno	
		3.2.13 Esponenziale e coseno	
		3.2.14 Polinomio grado 1, esponenziale e seno	
		3.2.15 Polinomio grado 2, esponenziale e seno	
		3.2.16 Polinomio grado 1, esponenziale e coseno	
		3.2.17 Polinomio grado 2, esponenziale e coseno	
		3.2.18 Trasformata del prodotto di convoluzione	
		3.2.19 Prodotto di convoluzione	. 19
4	Ant	ti-Trasformata di Laplace	20
	4.1	Esempi introduttivi	
	4.2	Funzioni razionali	. 21
		4.2.1 Fattorizzazione di un polinomio	. 22
	4.3	Funzione razionale strettamente propria	. 22
		4.3.1 Esempio di residui complessi	. 23
		4.3.2 Esempio di residui reali	
	4.4	Generalizzazione dei fratti semplici	
		4.4.1 Osservazioni	
		4.4.2 Esempio di poli complessi	
		4.4.3 Esempio di poli complessi 2	
	4.5		
	4.6	Andamento nel tempo dell'antitrasformata	
	$\frac{4.0}{4.7}$	Teorema del valore iniziale	
	4.1		
	4.0		
	4.8	Teorema del valore finale	
		4.8.1 Esempio: non applicabile	
		4.8.2 Esempio: non applicabile	
		4.8.3 Esempio: applicabile	
	4.9	Esercizi	
		4.9.1 A Poli reali multipli, poli complessi semplici	
		4.9.2 A Poli reali multipli, poli complessi semplici	
		4.9.3 👫 Poli reali semplici, poli complessi multipli	. 31
5	Sist	temi lineari	33
	5.1	Applicazione dell'anti-trasfromata di Laplace a equazioni differenziali lineari a coeffi-	
		cienti costanti	
		5.1.1 Funzione di trasferimento	. 34
		5.1.2 Risposta all'impulso	. 35
		5.1.3 Esempio circuito RC	. 35
	5.2	Sistemi	
		5.2.1 Sistema strettamente proprio $m < n$	
		5.2.2 Sistema semplicemente proprio $m = n$	
		5.2.3 Sistema improprio $m > n$	
	5.3	Stabilitá dei sistemi realizzabili $m \le n$	
	0.0	Stabilità del Sistemi realizzabili $m \leq n$. 30

	5.3.2 Stabilitá della risposta forzata
	5.3.3 Relazioni tra i due tipi di stabilità
5.4	4 Rappresentazione dei sistemi lineari
5.8	
5.0	Sistemi di ordine 1
	5.6.1 Risposta al gradino
5.	
	5.7.1 Risposta al gradino
6 A	lgebra dei blocchi
6.	1 Connessioni
6.5	2 Connessioni equivalenti
6.3	3 Algebra dei blocchi
6.4	4 Risposta forzata di sistemi interconnessi
	6.4.1 Stabilitá BIBO
6.	5 Interconnessione di sistemi SISO
	6.5.1 Serie
	6.5.2 Parallelo
	6.5.3 Retroazione (feedback)
6.	6 Esercizio
6.	7 Esercizio
7 E	quazione di stato
7.	Equazione di stato
7.5	
	7.2.1 Come si calcola e^{At}
	7.2.2 Polinomio caratteristico
	7.2.3 Polinomio minimo
7.:	3 Trasformata della soluzione dell'equazione di stato
7.4	
	7.4.1 Definizione qualitativa
	7.4.2 Definizione
	7.4.3 Studio della stabilità dei punti di equilibrio per sistemi lineari
	7.4.4 Stabilitá di un sistema
	7.4.5 Studio della stabilità attraverso e^{At}
	7.4.6 Studio della stabilità attraverso il polinomio minimo
	7.4.7 Linearizzazione dei sistemi non lineari
	7.4.8 Studio della stabilitá dei punti di equilibrio per sistemi non lineari
	7.4.9 Modello preda predatore
8 R	iepilogo
8.	
•	8.1.1 Proprietá
	8.1.2 Trasformate notevoli

Chapter 1

Introduzione

1.1 Sistema

É un oggetto (fisico/astratto) in cui si riescono a individuare diverse quantitá che variano nel tempo e tra le quali si puó riconoscere una relazione causa-effetto.

1.1.1 Amplificatore lineare

L'amplificatore ideale é un sistema in cui l'uscita (effetto) y(t) dipende linearmente dall'ingresso (causa) u(t).




1.2 Sistema dinamico

É un sistema i cui effetti non dipendono unicamente dal valore istantaneo delle cause, ma possono dipendere dalla storia delle cause, dallo stato del sistema in un determinato momento, dalle condizioni iniziali.

Il numero di condizioni iniziali determina l'ordine del sistema.

1.2.1 Circuito RC

Consideriamo il circuito RC in figura 1.1a dove v_{in} é la causa e v_{out} é l'effetto.



Supponiamo che:

$$\begin{cases} v_{in} \neq 0 \text{ se } t < 0 \\ v_{in} = 0 \text{ se } t \ge 0 \end{cases}$$

Per t < 0 la tensione sul condensatore é uguale alla tensione applicata dal generatore. Quando per $t \ge 0$ il generatore viene spento $(v_{in} = 0)$, inizia il processo di scarica e la tensione del condensatore tende a zero.

Quindi la tensione sul condensatore non dipende istantaneamente dalla tensione applicata dal generatore (vedi per t > 0), ma dipende anche dalla condizioni iniziali (v_{in} per t < 0).


1.3 Variabili di un sistema

- ingressi regolabili
- ingressi non regolabili o disturbi
- parametri: non impongono cambiamenti al sistema ma ne modificano la configurazione.
- variabili interne o variabili di stato: sono variabili che vengono descritte dall'evoluzione del sistema secondo leggi definite.
- uscite

1.4 Sistemi non lineari

Finora abbiamo studiato esempi di sistemi lineari descritti da equazioni lineari. Nel mondo fisico peró praticamente tutti i sistemi sono non lineari.

1.4.1 Massa-molla



É un modello che descrive la forza elastica, ma non completamente.

Infatti la molla ha una struttura fisica: anche se applichiamo una forza sempre maggiore, la molla raggiunge la sua lunghezza minima (completamente compressa). Quindi la forza elastica diventa una forza vincolare.

Questo modello matematico non considera i casi limite nei quali si perde la linearitá.

Quindi i modelli matematici che descrivono le leggi fisiche attraverso i sistemi lineari sono solo approssimazioni per "piccole variazioni".

1.4.2 Vasca

 $\begin{cases} h(t) & \text{altezza colonna } H_2O \quad (h(t) > 0) \\ u(t) & \text{portata in ingresso} \\ l(t) & \text{portata in uscita} \\ E & \text{sezione foro uscita della vasca} \\ S & \text{sezione della vasca (costante su tutta l'altezza)} \end{cases}$

u(t) é l'ingresso che possiamo controllare attraverso un rubinetto.

l(t) e h(t) sono entrambe possibili uscite, ma scegliamo $y(t) \equiv h(t)$ perch é misurabile pi facilmente. Infatti non é detto che le uscite siano sempre misurabili.

Modelliamo il sistema:

$$S\dot{h(t)} = u(t) - l(t) \tag{1.1}$$

dove Sh(t) rappresenta la variazione di volume rispetto al tempo.

Inoltre non conosciamo l(t) e dobbiamo ricavarlo: facciamo il bilancio energetico di una particella d'acqua che scende dalla cima della vasca fino all'uscita inferiore.

$$mgh = \frac{1}{2} mv^{2}$$

$$gh = \frac{1}{2}v^{2}$$

$$v(t) = \sqrt{2gh(t)}$$

$$l(t) = E\sqrt{2gh(t)}$$

$$Sh\dot{(t)} = u(t) - E\sqrt{2gh(t)}$$

$$h\dot{(t)} = -\frac{E}{S}\sqrt{2g}\sqrt{h(t)} + \frac{1}{S}u(t)$$
(1.2)

Poich la derivata dell'uscita non é una combinazione lineare degli ingressi, questa é un'equazione differenziale non lineare.

Inoltre esistono dei vincoli fisici che in questa equazione non vengono considerati: $\begin{cases} 0 \le h(t) \le h_{max} \\ 0 \le u(t) \le u_{max} \end{cases}$

Infatti anche se h(t) diventa maggiore dell'altezza massima della vasca, l'equazione del modello dice che la variazione di altezza cresce (se supponiamo il secondo membro di 1.2), mentre in realtá si dovrebbe annullare.

1.5 Linearizzazione

Consideriamo il sistema della vasca nel paragrafo precedente: fissiamo un altezza \bar{h} e supponiamo che $u(t) \equiv \bar{u} = e\sqrt{2g\bar{h}}$. Ne segue che $h(\bar{t}) = 0$.

Questa situazione é detta condizione di equilibrio e (\bar{u}, \bar{h}) é il punto di equilibrio.

Riscriviamo la equazione 1.2:

$$\dot{h(t)} = f(h(t), u(t)) =$$

Adesso calcoliamo l'approssimazione di Taylor fino al primo ordine intorno a (\bar{h}, \bar{u}) :

$$= f(\bar{u}, \bar{h}) + \left. \frac{\partial f(h, u)}{\partial h} \right|_{(\bar{u}, \bar{h})} (h(t) - \bar{h}) + \left. \frac{\partial f(h, u)}{\partial u} \right|_{(\bar{u}, \bar{h})} (u(t) - \bar{u}) + \text{Resto}$$

poiché $f(\bar{u}, \bar{h}) = 0$

$$\begin{split} \frac{\partial f(h,u)}{\partial h}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} &= -\frac{E}{2S}\sqrt{2g}\;\frac{1}{\sqrt{h}}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} = -\frac{E}{2S}\sqrt{\frac{2g}{\bar{h}}} = -\alpha \quad (\alpha>0) \\ \frac{\partial f(h,u)}{\partial u}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} &= \frac{1}{S} = \beta \quad (\beta>0) \end{split}$$

Definiamo:

 $\delta h(t) \doteq h(t) - \bar{h}$ la variazione di h rispetto al punto di equilibrio;

 $\delta u(t) \doteq u(t) - \bar{u} \quad \text{la variazione di } u$ rispetto al punto di equilibrio;

Se u(t) é vicino a \bar{u} , allora $\delta u(t)$ puó essere negativo purch u(t) > 0. Analogamente vale per h(t). Calcoliamo la derivata assoluta rispetto al tempo della variazione di altezza:

$$\delta \dot{h(t)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h(t) - \bar{h}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}h(t) \doteq \dot{h(t)}$$

Abbiamo trovato che la derivata di h(t) e $\delta h(t)$ sono uguali.

Quindi in conclusione si ottiene:

$$\delta h(t) = -\alpha \delta h(t) + \beta \delta u(t) \tag{1.3}$$


É sensato modellare la vasca come un sistema lineare, ma solo se stiamo lavorando con piccole variazioni rispetto ad un punto di equilibrio.

Chapter 2

Funzioni generalizzate

2.1 Gradino


$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \ge 0 \end{cases}$$



Presenta una discontinuit in t = 0.

2.2 Rampa


$$ramp(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \ge 0 \end{cases}$$



In t=0 e' continua, ma presenta una discontinuit di prima specie nella derivata.

2.3 Parabola

$$par(t) = \begin{cases} 0 & t < 0\\ \frac{t^2}{2} & t \ge 0 \end{cases}$$



Risulta continua e con derivata continua anche in t = 0.

2.4 Polinomio di grado n

$$pol(t) = \begin{cases} 0 & t < 0\\ \frac{t^n}{n} & t \ge 0 \end{cases}$$

2.5 Derivate e integrali delle funzioni generalizzate

$$ramp(t) = \int_{-\infty}^{t} 1(\tau) d\tau$$

$$par(t) = \int_{-\infty}^{t} ramp(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt} ramp(t) = 1(t)$$

$$\frac{d}{dt} par(t) = ramp(t)$$

2.6 Impulso

Introduco la funzione $1_{\Delta}(t)$ definita come:

$$\int_{-\infty}^{t} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} 1_{\Delta}(t) \mathrm{d}\tau = \begin{cases} 1 & t > \Delta \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Non consideriamo il caso in cui $0 < t < \Delta$.

Definisco $\delta(t)$ la funzione $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}1_{\Delta}(t)$ quando Δ \longrightarrow 0. Valgono dunque le seguenti relazioni:

$$\int_{-t}^{t} \delta(\tau) d\tau = 1 \quad \forall t > 0, \qquad \frac{d}{dt} 1(t) = \delta(t)$$

L'impulso é caratterizzato dal valore della sua area, determinato dal coefficiente della funzione.

L'impulso torna utile quando bisogna effettuare il **campionamento** di una funzione, cioé determinare il valore della funzione nel punto in cui viene applicato l'impulso.


$$\begin{split} f(t) \ \delta(t) &= f(0) \ \delta(t) \\ f(t) \ \delta(t-T) &= f(T) \ \delta(t-T) \end{split}$$

2.7 Doppietto

Derivando ulteriormente $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}1_{\Delta}(t)$ in un intorno I(0) e in $I(\Delta)$ si ottengo due impulsi unitari: il primo centrato nell'origine, mentre il secondo centrato in Δ e negativo. Per $\Delta \longrightarrow 0$ si ottiene:

9

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t) = \dot{\delta}(t)$$



2.8 Riepilogo

$$par(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad ramp(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad 1(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad \delta(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad \dot{\delta}(t)$$

2.9 Trasformazioni delle funzioni

2.9.1 Traslazione

$$f(x) = f(x - t)$$

- $\bullet\ t>0$: ritardo, la funzione traslata verso dx di t
- \bullet t < 0: anticipo, la funzione traslata verso sx di t

2.9.2 Scalamento

$$f(x) = f(x \cdot t)$$

- \bullet 0 < t < 1: la funzione si estende di un fattore t
- t > 1: la funzione viene compressa di un fattore t

2.9.3 Simmetrie

- f(x) = f(-x): simmetrica rispetto l'asse delle y
- f(x) = -f(x): simmetrica rispetto l'asse delle x

2.10 Altre funzioni di interesse

2.10.1 Rettangolo

$$R_{t_1,t_2}(t) = 1(t-t_1) - 1(t-t_2)$$

2.11 Esercizi

2.11.1 Trasformazione composta di una funzione

2.11.2 Derivata di una funzione definita a tratti

Dividiamo il grafico in sezioni e per ognuna scriviamo la funzione 'finestrata' (cio moltiplicata per un rettangolo di base pari alla larghezza della sezione):

$$f(t) = 2tR_{0,1}(t) + 2R_{1,3}(t) + (t-4)R_{3,\infty}(t)$$

Riscriviamo i rettangoli attraverso i gradini:

$$f(t) = 2t \left[1(t) - 1(t-1) \right] + 2 \left[1(t-1) - 1(t-3) \right] + (t-4) \left[1(t-3) - 0 \right] = 2t \left[1(t) - 2(t-1) \right] + (t-6) \left[1(t-3) \right] + (t-6$$

1. si riconducono le funzioni a funzioni generalizzate e si deriva:

$$f(t) = 2 \ ramp(t) - ramp(t-1) + (t-3) \ 1(t-3) -3 \ 1(t-3)$$

$$f(t) = 2 \ 1(t) -2 \ 1(t-1) + 1(t-3) -3 \ \delta(t-3)$$
 (2.1)

2. si usano le derivate del prodotto:

$$\dot{f}(t) = (2\ 1(t) + 2t\ \delta(t)) - 2\ 1(t-1) - 2(t-1)\ \delta(t-1) + 1(t-3) + (t-6)\ \delta(t-3)$$

Attraverso il campionamento si ha che:

- $t \delta(t) = 0$: campionamento in zero della retta passante per l'origine
- (t-1) $\delta(t-1)=0$: analogo al punto precedente
- (t-6) $\delta(t-3)=-3$ $\delta(t-3)$: la retta y=t-6 calcolata in t=3 vale -3.

Dopo queste semplificazioni si ottiene l'espressione 2.1.

Chapter 3

Trasformata di Laplace

Operazione che consente di associare in modo <u>biunivoco</u> ad una funzione $f(t): [0^-, +\infty]$ un altra funzione F(s) a valori complessi $s = \sigma + j\omega$ $\sigma = \Re(s), \omega = \Im(s)$.

Se l'integrale $\int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$ esiste (calcolabile finito), allora f(t) Laplace-trasformabile:

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = F(s) = \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

Si definisce ascissa di convergenza per la trasformata di Laplace di una funzione f(t) la quantitá:

$$\bar{\sigma} \in \mathbb{R}$$
 $\bar{\sigma} = \inf \left\{ \Re(s) \colon \exists F(s) = \mathcal{L} \left\{ f(t) \right\} \right\}$

In parole povere si prendono tutti i numeri complessi per cui esiste la trasformata di Laplace. Quindi $\bar{\sigma}$ l'estremo inferiore di questo insieme (non é detto che sia anche il minimo).

Teorema 1 Se la trasformata di Laplace esiste per qualche $s=\bar{s}$, allora essa esiste anche $\forall s$ tale che $\Re(s)>\Re(\bar{s})$.

In pratica l'ascissa di convergenza definisce il limite a destra del quale la trasformata esiste sempre.

Teorema 2 La trasformata di Laplace é "analitica" $\forall s \colon \Re(s) > \bar{\sigma}$. Analitica significa che é continua e derivabile n volte.

3.1 Proprietá

3.1.1 Linearitá

$$f_1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F_1(t) \qquad f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F_2(t)$$

 $\Rightarrow f(t) = \alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0^{-}}^{+\infty} (\alpha f_1(t) + \beta f_2(t))e^{-st} dt =$$

$$= \alpha \int_{0^{-}}^{+\infty} f_1(t)e^{-st} dt + \beta \int_{0^{-}}^{+\infty} f_2(t)e^{-st} dt = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$$

3.1.2 Traslazione in t

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \Rightarrow f(t-T) \ 1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT} F(s)$$

Chiamiamo $\bar{f}(t) = f(t-T) \ 1(t-T)$. Con il gradino non consideriamo tutto ció che accade prima di T, altrimenti la trasformata sarebbe stata diversa e avrebbe incluso anche il tratto $(0^-, +\infty)$.

$$\mathcal{L}\left\{\bar{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \bar{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{T^{-}} \bar{f}(t)e^{-st}dt + \int_{T^{-}}^{+\infty} \bar{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= 0 + \int_{T^{-}}^{+\infty} f(t - T) \ 1 \ e^{-st}dt = \qquad \text{il gradino vale 1 in } (T^{-}, +\infty)$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(\tau)e^{-s(\tau + T)}d\tau = \qquad \text{ho cambiato variabile} \quad \tau = t - T$$

$$= e^{-sT} \int_{0^{-}}^{+\infty} f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = e^{-sT}F(s)$$

3.1.3 Traslazione in s

$$f(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s)$ \Rightarrow $e^{at}f(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s-a)$

Chiamo $\tilde{f}(t) = e^{at} f(t)$:

$$\mathcal{L}\left\{\tilde{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \tilde{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t}dt = F(s-a)$$

3.1.4 Derivata in t

$$f(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad F(s) \quad \Rightarrow \quad \dot{f}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad sF(s) - f(0^-)$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}\left\{\dot{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \dot{f}(t)e^{-st}dt$$
 Integro per parti ricordando che
$$\int f(x)'g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g(x)'dx$$
$$= \left[f(t)e^{-st}\right]_{0^{-}}^{+\infty} - \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)(-s)e^{-st}dt =$$
$$= 0 - f(0^{-}) + s \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

3.1.5 Derivata n-esima in t

$$\begin{split} g(t) &= \dot{f}(t) & \xrightarrow{\mathcal{L}} & G(s) = sF(s) - f(0^-) \\ \dot{g}(t) &= \ddot{f}(t) & \xrightarrow{\mathcal{L}} & sG(s) - g(0^-) = & \text{per la proprietá della derivata in t} \\ &= s[sF(s) - f(0^-)] - \dot{f}(0^-) \end{split}$$

Quindi:

$$\ddot{f}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^2 F(s) - s f(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Per n = 3:

$$\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3} f(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s^3 F(s) - s^2 f(0^-) - s f^{(1)}(0^-) - f^{(2)}(0^-)$$

Per n:

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}t^{n}}f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^{n}F(s) - s^{n-1}f(0^{-}) - s^{n-2}f^{(1)}(0^{-}) - \dots - sf^{(n-2)}(0^{-}) - f^{(n-1)}(0^{-}) = s^{n}F(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}f^{(k-1)}(0^{-})$$

3.1.6 Integrale in t

Ipotesi:

$$g(t) = \int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau$$
$$\dot{g}(t) = f(t)$$
$$g(0) = 0$$

Per la proprietá della derivata in t:

$$\begin{split} F(s) &= \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{\dot{g}(t)\right\} = s\mathcal{L}\left\{g(t)\right\} - g(0^{-}) = \\ &= sG(s) - 0 \\ &\Rightarrow G(s) = \frac{1}{s}F(s) \end{split}$$

Concludiamo che:

$$\int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s} F(s)$$

3.1.7 Derivata in s

Dalla definizione ho che:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st} \,\mathrm{d}t =$$

Uso la regola di derivazione sotto segno di integrale

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t) \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} dt$$
$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)(-t) e^{-st} dt =$$
$$= -\int_{0^{-}}^{+\infty} t f(t) e^{-st} dt$$

Quindi abbiamo ottenuto che:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$
 $t^n f(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $(-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}F(s)$

3.2 Trasformate di funzioni notevoli

3.2.1 Impulso

Dalla definizione:

$$\mathcal{L}\left\{\delta(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt = \int_{0^{-}}^{+\infty} \delta(t) \cdot 1 dt = 1$$

3.2.2 Doppietto

Per la proprietá della derivata in t (3.1.4):

$$\dot{\delta}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s \, \mathcal{L} \left\{ \delta(t) \right\} - \delta(0^-) = s$$

$$\delta^{(n)}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s^n \quad \text{ se tutte le condizioni iniziali sono nulle}$$

3.2.3 Gradino

Calcoliamo con due metodi differenti:

1. Utilizziamo la definizione:

$$\int_{0^{-}}^{+\infty} 1(t)e^{-st} dt = \int_{0^{-}}^{+\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \left[e^{-st} \right]_{0^{-}}^{+\infty} = -\frac{1}{s}(-1) = \frac{1}{s}$$

2. É l'integrale del gradino, quindi possiamo utilizzare la proprietá (3.1.6):

$$1(t) = \int_{0^{-}}^{t} \delta(\tau) \mathrm{d}\tau$$

Allora:
$$1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \mathcal{L} \{\delta(t)\} = \frac{1}{s}$$

3.2.4 Rampa

É l'integrale del gradino, quindi utilizziamo la proprietá (3.1.6):

$$t \ 1(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s} \mathcal{L} \left\{ 1(t) \right\} = \frac{1}{s^2}$$

Generalizziamo per il grado n:

$$t^n 1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} n! \frac{1}{s^{n+1}}$$

3.2.5 Esponenziale

Trasformando un esponenziale si ottiene un ritardo:

$$e^{\sigma t} 1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-\sigma}$$

3.2.6 Polinomio e Esponenziale

Partiamo dal grado 1:

$$t e^{\sigma t} 1(t) = t f(t)$$

Per la proprietá 7:

$$t f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (-1)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$$

Quindi:

$$f(t) = e^{\sigma t} 1(t) \qquad \stackrel{\mathcal{L}}{\longrightarrow} \qquad F(s) = \frac{1}{s - \sigma}$$

$$\Rightarrow \quad te^{\sigma t} 1(t) \qquad \stackrel{\mathcal{L}}{\longrightarrow} \qquad (-1) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \frac{1}{s - \sigma} = (-1) \frac{-1}{(s - \sigma)^2} = \frac{1}{(s - \sigma)^2}$$

Generalizziamo al grado n:

chiamo
$$f(t) = t^n 1(t)$$

Quindi per la presenza dell'esponenziale sto effettuando una traslazione in s:

$$e^{\sigma t} f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s-\sigma) = n! \frac{1}{(s-\sigma)^{n+1}}$$

3.2.7 Seno

Scriviamo il seno attraverso la rappresentazione di Eulero dei numeri complessi:

$$\mathcal{L}\left\{\sin(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{jwt} - e^{-jwt}}{2j}1(t)\right\} =$$

$$= \frac{1}{2j}\left[\mathcal{L}\left\{e^{jwt}1(t)\right\} - \mathcal{L}\left\{e^{-jwt}1(t)\right\}\right] =$$
 per linearitá
$$= \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s - jw} - \frac{1}{s - (-jw)}\right] =$$
 traslazione in s
$$= \frac{1}{2j}\frac{s + jw - s + jw}{s^2 + w^2} = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

3.2.8 Coseno

$$\mathcal{L}\left\{\cos(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{jwt} + e^{-jwt}}{2}1(t)\right\} =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\mathcal{L}\left\{e^{jwt}1(t)\right\} + \mathcal{L}\left\{e^{-jwt}1(t)\right\}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s+jw} + \frac{1}{s-jw}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{s-jw+s+jw}{s^2+w^2}\right] = \frac{s}{s^2+w^2}$$

3.2.9 Seno e Coseno (2)

Gli stessi risultati possono essere ottenuti sfruttando la proprietá (3.1.4) di derivazione in t.

Ad esempio partiamo dal seno:

$$\sin(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} w\cos(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w^2\sin(wt)$$

Conosciamo la trasformata della funzione seno:

$$\mathcal{L}\left\{\sin(wt)\right\} = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della sua derivata:

$$w\cos(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{w\cos(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt)\right\}$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt)\right\} = s\frac{w}{s^2 + w^2} - \sin(w\ 0^-) = \frac{sw}{s^2 + w^2}$$

Poiché la trasformata di Laplace é lineare (3.1.1) otteniamo la stessa trasformata del coseno calcolata in precedenza.

$$\Rightarrow \frac{1}{w} \cdot \mathcal{L}\left\{w\cos(wt)\right\} = \frac{sw}{s^2 + w^2} \cdot \frac{1}{w} = \frac{s}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della derivata seconda del seno:

$$-w^{2}\sin(wt) = \frac{d}{dt}w\cos(wt) \implies \mathcal{L}\left\{-w^{2}\sin(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}w\cos(wt)\right\}$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}w\cos(wt)\right\} = s\frac{sw}{s^{2} + w^{2}} - w\cos(w \ 0^{-}) = \frac{s^{2}w}{s^{2} + w^{2}} - w = \frac{-w^{3}}{s^{2} + w^{2}}$$
$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{w^{2}}\right) \cdot \mathcal{L}\left\{-w^{2}\sin(wt)\right\} = \left[\frac{-w^{3}}{s^{2} + w^{2}}\right] \cdot \left(-\frac{1}{w^{2}}\right) = \frac{w}{s^{2} + w^{2}}$$

Analogamente partendo dal coseno:

$$\cos(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w\sin(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w^2\cos(wt)$$

Calcoliamo la trasformata della sua derivata:

$$-w\sin(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{-w\sin(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt)\right\}$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt)\right\} = s\frac{s}{s^2 + w^2} - \cos(w\ 0^-) = \frac{s^2}{s^2 + w^2} - 1$$
$$\Rightarrow \quad -\frac{1}{w}\cdot\mathcal{L}\left\{-w\sin(wt)\right\} = \left[\frac{s^2}{s^2 + w^2} - 1\right]\cdot\left(-\frac{1}{w}\right) = \left[\frac{s^2 - s^2 - w^2}{s^2 + w^2}\right]\cdot\left(-\frac{1}{w}\right) = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della derivata seconda del coseno:

$$-w^{2}\cos(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[-w\sin(wt)\right] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{-w^{2}\cos(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[-w\sin(wt)\right]\right\}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[-w\sin(wt)\right]\right\} = s\left[\frac{s^{2}}{s^{2}+w^{2}}-1\right] - \left[-w\sin(w\ 0^{-})\right] = s\left[\frac{s^{2}}{s^{2}+w^{2}}-1\right]$$

$$\Rightarrow \quad \left(-\frac{1}{w^{2}}\right) \cdot \mathcal{L}\left\{-w^{2}\cos(wt)\right\} = s\left[\frac{s^{2}}{s^{2}+w^{2}}-1\right] \left[-\frac{1}{w^{2}}\right] = \left[\frac{\cancel{s}^{2}-\cancel{s}^{2}-w^{2}}{s^{2}+w^{2}}\right] \left[-\frac{s}{w^{2}}\right] = \frac{s}{s^{2}+w^{2}}$$

3.2.10 Polinomio e seno

Vogliamo calcolare la trasformata di:

$$t \cdot \sin(wt) \cdot 1(t)$$

Chiamo:

$$f(t) = \sin(wt)1(t)$$

Allora posso applicare la proprietá (3.1.7) della derivata in s:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{w}{s^2+w^2}\right) = \frac{2ws}{(s^2+w^2)^2}$

3.2.11 Polinomio e coseno

Vogliamo calcolare la trasformata di:

$$t \cdot \cos(wt) \cdot 1(t)$$

Chiamo:

$$f(t) = \cos(wt)1(t)$$

Allora posso applicare la proprietá (3.1.7) della derivata in s:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{s}{s^2+w^2}\right) = -\frac{s^2+w^2-s(2s)}{(s^2+w^2)^2} = \frac{s^2-w^2}{(s^2+w^2)^2}$

3.2.12 Esponenziale e seno

Grazie alla proprietá (3.1.3) di traslazione in s:

$$e^{\sigma t}\sin(wt)1(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\frac{w}{\bar{s}^2 + w^2}\Big|_{\bar{s}=s-\sigma} = \frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2}$

3.2.13 Esponenziale e coseno

Grazie alla proprietá (3.1.3) di traslazione in s:

$$e^{\sigma t}\cos(wt)1(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\frac{\bar{s}}{\bar{s}^2 + w^2}\Big|_{\bar{s}=s-\sigma} = \frac{s-\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}$

3.2.14 Polinomio grado 1, esponenziale e seno

Utilizziamo la proprietá della derivata in s (3.1.7):

$$\mathcal{L}\left\{t \ e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t)\right\} = t f(t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(\frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2}\right) = -\left[-\frac{w \ 2(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}\right] = \frac{2w(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}$$

3.2.15 Polinomio grado 2, esponenziale e seno

1. utilizziamo la proprietá di derivazione in s:

$$t^2 e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t) = t f(t)$$

Ma questo metodo comporta il calcolo della derivata della trasformata trovata nel paragrafo precedente e potrebbe essere un po' complicato.

2. utilizziamo la proprietá della traslazione in s (3.1.3):

$$t^2 e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t) = e^{\sigma t} f(t)$$

$$\begin{split} \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} &= \mathcal{L}\left\{t^2 \sin(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot (t \sin(wt)1(t))\right\} = \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{2ws}{(s^2 + w^2)^2}\right) = -\frac{2w(s^2 + w^2)^2 - 2ws \cdot 2(s^2 + w^2) \cdot 2s}{(s^2 + w^2)^4} = \\ &= -2w\frac{s^2 + w^2 - 4s^2}{(s^2 + w^2)^3} = 2w\frac{3s^2 - w^2}{[s^2 + w^2]^3} \\ &\Rightarrow \mathcal{L}\left\{e^{\sigma t}f(t)\right\} = 2w\frac{3(s - \sigma)^2 - w^2}{[(s - \sigma)^2 + w^2]^3} \end{split}$$

3.2.16 Polinomio grado 1, esponenziale e coseno

Utilizziamo la proprietá della derivata in s (3.1.7):

$$\mathcal{L}\left\{t \ e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t)\right\} = t f(t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(\frac{s-\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}\right) = -\frac{(s-\sigma)^2 + w^2 - 2(s-\sigma)(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2} = \frac{(s-\sigma)^2 - w^2}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}$$

3.2.17 Polinomio grado 2, esponenziale e coseno

1. utilizziamo la proprietá di derivazione in s (3.1.7):

$$t^2 e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t) = t f(t)$$

Ma questo metodo comporta il calcolo della derivata della trasformata trovata nel paragrafo precedente e potrebbe essere un po' complicato.

2. utilizziamo la proprietá della traslazione in s (3.1.3):

$$t^2 e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t) = e^{\sigma t} f(t)$$

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t^2 \cos(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot (t \cos(wt)1(t))\right\} =$$

$$= -\frac{d}{ds}\left(\frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}\right) = -\frac{2s(s^2 + w^2)^2 - (s^2 - w^2) \cdot 2 \cdot (s^2 + w^2) \cdot 2s}{(s^2 + w^2)^4} =$$

$$= -\frac{2s}{(s^2 + w^2)^3}\left[s^2 + w^2 - 2s^2 + 2w^2\right] = \frac{2s^3 - 6w^2s}{[s^2 + w^2]^3}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\left\{e^{\sigma t}f(t)\right\} = \frac{2(s - \sigma)^3 - 6w^2(s - \sigma)}{[(s - \sigma)^2 + w^2]^3}$$

3.2.18 Trasformata del prodotto di convoluzione

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau \quad \text{se } f(t), g(t) \text{ nulle } \forall t$$
 (3.1)

Significato

- 1. Supponiamo di fissare il tempo in un certo istante \bar{t}
- 2. Ribaltiamo g(t) rispetto l'asse verticale e lo trasliamo in \bar{t}
- 3. Calcoliamo l'integrale da 0 a \bar{t} di $f(\bar{t})g(\bar{t}-\tau)$, cioé l'area sottesa dal prodotto dalle funzioni
- 4. Ripetiamo il procedimento per ogni \bar{t} e otteniamo una funzione che associa ad ogni istante di tempo il valore di quell'integrale

É facile dimostrare che vale la proprietá commutativa attraverso un cambio di variabili.

$$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)f(t-\tau)d\tau$$
$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$$

3.2.19 Prodotto di convoluzione

Se
$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$$
 $g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} G(s)$
allora $f(t) * g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)G(s)$

Chapter 4

Anti-Trasformata di Laplace

Nella paragrafo predente abbiamo definito l'operazione di Trasformata di Laplace:

$$f(t)$$
 definita in $[0^-; +\infty]$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$

Se vogliamo effettuare l'operazione inversa della trasformata:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \tilde{f}(t)$$

Ci aspettiamo che:

$$\tilde{f}(t) \equiv f(t) \quad \forall t \in [0^-; +\infty]$$

Data una funzione F(s) $s \in \mathbb{C}$ con caratteristiche tali da poter essere considerata una trasfromata di Laplace (continuitá, derivabilitá per tutti gli ordini, ascissa di convergenza ...) di una funzione f(t), allora vorremmo trovare f(t) almeno (solo) in $[0^-; +\infty)$ (cioé trovare $f(t) \cdot 1(t)$).

Senza dimostrare, la formula generale dell'anti-trasformata di Laplace é:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{F(s)\right\} = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) e^{st} \mathrm{d}s \qquad \sigma > \bar{\sigma} \quad \text{ascissa di convergenza}$$

Questa formula non la useremo mai, ma cercheremo di calcolarle sfruttando le proprietá della trasformata.

$$F(s) = \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{F(s)\right\} = f(t) \cdot 1(t)$$

É importante ricordarsi sempre di mettere 1(t) nell'anti-trasformata perché non consideriamo cosa é successo prima di zero. Se non lo mettiamo facciamo un errore perché troviamo l'anti-trasformata di una funzione diversa.

4.1 Esempi introduttivi

1.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1 \cdot 1(t)$$

2.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = e^{2t}1(t)$$
 traslazione in s

3.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}1(t)$$
 traslazione in s

4.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = \frac{1}{n!}t^n 1(t)\Big|_{t=1} = t \cdot 1(t)$$
 derivata n-esima in t

In generale:

$$\frac{1}{s^m} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad \frac{1}{(m-1)!} t^{m-1} \cdot 1(t)$$

5.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^m}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\bar{s}^m}\big|_{\bar{s}=s-a}\right\} = \frac{1}{(m-1)!}t^{m-1}e^{at}1(t) \qquad \text{traslazione in s}$$

6.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+4s+13}\right\} = ?$$

Completiamo i quadrati del denominatore:

$$s^{2} + 4s + 13 = s^{2} + 2 \cdot (2s) + 2^{2} - 2^{2} + 9 = (s+2)^{2} + (3)^{2}$$

In generale se abbiamo un polinomio di secondo grado del tipo:

$$[s - (\sigma + jw)][s - (s - jw)] = [(s - \sigma) + jw][(s - \sigma) - jw] = (s - \sigma)^2 + w^2$$

Ha come radici $\sigma \pm jw$

Quindi nel nostro caso $\sigma = -2$ w = 3

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

7.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{12}{(s+2)^2+9}\right\} = 4 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = 4e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

8.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\cos(3t)1(t)$$

9.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+5}{s^2+4s+13}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+9} + \frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\left[\cos(3t) + \sin(3t)\right]1(t)$$

10.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-4s}\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = ?$$

$$\frac{3}{(s+2)^2+9} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

L'esponenziale in s comporta una traslazione in t:

$$f(t-T)1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT}F(S)$$

$$e^{-4s} \frac{3}{(s+2)^2 + 9} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-2(t-4)} \sin[3(t-4)] 1(t-4)$$

Quindi otteniamo in generale:

$$F(s)e^{-sT} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t-T)1(t-T)$$

4.2 Funzioni razionali

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = \frac{A(s)}{B(s)}$$

Supponiamo che $a_n \neq 0, b_m \neq 0$ cosí m e n sono effettivamente i gradi dei polinomi:

$$m = \deg \{B(s)\}, n = \deg \{A(s)\}$$

 $n \ge m \quad \Rightarrow \quad F(s) \quad \mathbf{propria}$

 $n > m \implies F(s)$ strettamente propria

 $n = m \implies F(s)$ semplicemente propria

4.2.1 Fattorizzazione di un polinomio

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m}{a_n} \frac{(s-z_1)^{m_1} \dots (s-z_h)^{m_h}}{(s-p_1)^n \dots (s-p_k)^{n_k}}$$

$$z_1, z_2, \dots z_h \qquad \text{sono gli ZERI (le radici distinte di B(s))}$$

$$p_1, p_2, \dots p_k \qquad \text{sono i POLI (le radici distinte di A(s))}$$

$$m_1, m_2, \dots m_h \qquad \text{sono le molteplicitá degli zeri} \Rightarrow \sum_{i=1}^h m_i = m$$

$$n_1, n_2, \dots n_k \qquad \text{sono le molteplicitá dei poli} \Rightarrow \sum_{i=1}^k n_i = n$$

4.3 Funzione razionale strettamente propria

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = c_{1,1} \frac{1}{(s-p_1)} + c_{1,2} \frac{1}{(s-p_1)^2} + \dots + c_{1,n_1} \frac{1}{(s-p_1)^{n_1}} + c_{2,1} \frac{1}{(s-p_2)} + \dots + c_{2,n_2} \frac{1}{(s-p_2)^{n_2}} + \dots + c_{k,1} \frac{1}{(s-p_k)} + \dots + c_{k,n_k} \frac{1}{(s-p_k)^{n_k}} =$$

$$= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} c_{i,j} \frac{1}{(s-p_i)^j}$$

 $c_{i,j}$ dove i indica il polo, mentre j indica la molteplicitá del polo. Ma come calcolare questi coefficienti?

• Concentriamoci sul polo p_l con molteplicitá n_l . Quindi calcoliamo:

$$(s - p_l)^{n_l} F(s) = (s - p_l)^{n_l} \cdot \left(\sum_{i \neq l} \sum_{j=1}^{n_i} c_{i,j} \frac{1}{(s - p_i)^j} \right) + c_{l,1} (s - p_l)^{n_l - 1} + c_{l,2} (s - p_l)^{n_l - 2} + \dots + c_{l,n_l - 1} (s - p_l)^{n_l - (n_l - 1)} + c_{l,n_l}$$

Calcolando questa espressione in p_l tutti i termini si annullano tranne uno:

$$c_{l,n_l} = (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s)|_{s=p_l}$$

• Deriviamo l'espressione e calcoliamola in p_l :

$$c_{l,n_l-1} = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s) \right|_{s=p_l}$$

• •

• Continuando a derivare stando attenti ai coefficienti dovuti alla derivazione:

$$c_{l,q} = \frac{1}{(n_l - q)!} \frac{\mathrm{d}^{n_l - q}}{\mathrm{d}s^{n_l - q}} (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s) \bigg|_{s = p_l} \in \mathbb{C}$$
(4.1)

L'espressione 4.1 é detta $\mathbf{residuo}$ $\mathbf{q\text{-}esimo}$ del polo l-esimo, dove:

- $-p_l$ é l'l-esimo polo
- $-\ n_l$ é la molteplicitá dell'l-esimo polo
- $-\ l$ é l'indice del residuo: varia tra 1 e n_l

4.3.1 Esempio di residui complessi

$$\frac{1}{s^2+4} = c_{1,1} \frac{1}{s-j2} + c_{2,1} \frac{1}{s+j2} \qquad p_1 = 2j, \quad p_2 = -2j$$

Usiamo la formula 4.1 per il primo coefficiente dove $n_l = 1 \quad q = 1$:

•
$$p_1 = 2j$$
:
$$c_{1,1} = \frac{1}{(1-1)!} \cdot (s-2j) \cdot \frac{1}{(s-2j)(s+2j)} \bigg|_{s=2j} = \frac{1}{s+2j} \bigg|_{s=2j} = \frac{1}{4j}$$

• $p_2 = -2j$:

$$c_{2,1} = \frac{1}{(1-1)!} \cdot (s+2j) \cdot \frac{1}{(s-2j)(s+2j)} \bigg|_{s=2j} = \frac{1}{s-2j} \bigg|_{s=2j} = \frac{1}{-4j}$$

4.3.2 Esempio di residui reali

$$\frac{s}{s^2 - 1} \qquad p_1 = -1 \ (n_1 = 1) \qquad p_2 = 1 \ (n_2 = 1)$$

$$\frac{s}{s^2 - 1} = \frac{c_{1,1}}{s + 1} + \frac{c_{2,1}}{s - 1} = \frac{c_{1,1}(s - 1) + c_{2,1}(s + 1)}{s^2 - 1} = \frac{(c_{1,1} + c_{2,1})s + (c_{2,1} - c_{1,1})}{s^2 - 1}$$

$$\begin{cases} c_{1,1} + c_{2,1} &= 1\\ c_{1,1} &= c_{2,1} \end{cases} \Rightarrow c_{1,1} = c_{2,1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{s}{s^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s - 1}$$

4.4 Generalizzazione dei fratti semplici

In generale data una funzione razionale $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ strettamente propria a coefficienti reali, dove le radici di A(s) sono:

- $p_1 \ldots p_r$ poli reali distinti
- $n_1 \, \ldots \, n_r$ molteplicitá dei poli reali
- $\bar{p}_1 \ldots \bar{p}_c$ coppie coniugate di poli complessi
- $\bar{n}_1 \ldots \bar{n}_c$ molteplicitá dei poli complessi
- $c_{i,l}, \ \bar{c}_{i,l}^{\sin}, \ \bar{c}_{i,l}^{\cos} \in \mathbb{R}$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{l=1}^{n_i} c_{i,l} \frac{1}{(s - p_i)^l} +$$

$$(4.2)$$

$$+ \sum_{i=1}^{c} \sum_{l=1}^{\bar{n}_{i}} \left[\bar{c}_{i,l}^{\sin} \frac{\text{Polinomio}_{i,l}^{\sin}(s)}{[(s-\sigma_{i})^{2} + w_{i}^{2}]^{l}} + \bar{c}_{i,l}^{\cos} \frac{\text{Polinomio}_{i,l}^{\cos}(s)}{[(s-\sigma_{i})^{2} + w_{i}^{2}]^{l}} \right]$$
(4.3)

Bisogna notare che i poli complessi essendo coniugati sono *spariti* svolgendo qualche passaggio matematico.

Ad esempio in un polinomio di secondo grado con due radici complesse $p_1 = \sigma + jw$ e $p_2 = \sigma - jw$:

$$(s - p_1)(s - p_2) = [s - (\sigma + jw)][s - (\sigma - jw)] =$$

= $[(s - \sigma) - jw][(s - \sigma) + jw] = (s - \sigma)^2 + w^2$

Quindi possiamo distinguere due gruppi:

• i fratti semplici a **poli reali** si antitrasformano essenzialmente con degli esponenziali. Se i poli hanno una molteplicitá maggiore di uno, allora compariranno anche dei polinomi:

(2.4)
$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$$
 $c_{i,l} \frac{1}{(l-1)!} t^{l-1} e^{p_i t} 1(t)$

• i fratti semplici a poli complessi invece si antitrasformano con seni e coseni:

$$(2.5) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{\sigma t} sin(wt) \cdot [A_1 + A_2 t + A_3 t^2 + \dots] \quad + \quad e^{\sigma t} cos(wt) \cdot [B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + \dots]$$

4.4.1 Osservazioni

(IMPORTANTE) Se non esistono semplificazioni tra numeratore e denominatore (non esiste una radice comune tra i due), allora i residui relativi ai fratti semplici di grado massimo per ciascun polo sono diversi da zero.

4.4.2 Esempio di poli complessi

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+10}{s^2+4s+13}\right\} = ?$$

Dobbiamo scomporre la funzione razionale in fratti semplici. In generale:

$$\frac{as+b}{(s-\sigma)^2 + w^2} = A \frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2} + B \frac{(s-\sigma)}{(s-\sigma)^2 + w^2} = \frac{Aw + Bs - B\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}$$

- Riscriviamo la funzione razionale come combinazione lineare di funzioni razionali in cui a numeratore abbiamo un polinomio di grado 0 e uno di grado 1. Con una combinazione lineare di un qualsiasi polinomio di grado 0 con un polinomio di grado 1, possiamo scrivere un qualsiasi polinomio di grado 1, come quello di partenza as + b.
- Attraverso il principio di uguaglianza fra polinomi (due polinomi sono uguali se i coefficienti omologhi sono uguali) confrontiamo il nuovo polinomio $Aw + Bs B\sigma$ con quello di partenza as + b.
- Quindi alla fine dobbiamo risolvere un sistema lineare di due equazioni in 2 incognite con un unica soluzione perché ha rango massimo: $\begin{cases} B &= a\\ Aw + B\sigma &= b \end{cases}$

Quindi nel nostro esempio otteniamo:

$$\frac{3s+10}{s^2+4s+13} = A\frac{3}{(s+2)^2+9} + B\frac{s+2}{(s+2)^2+9} = \frac{3A+Bs+2B}{(s+2)^2+9}$$

$$\begin{cases} B &= 3 \\ 3A + 2B &= 10 \end{cases} \begin{cases} B &= 3 \\ A &= \frac{4}{3} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \frac{4}{3} \frac{3}{(s+2)^2 + 9} + 3 \frac{s+2}{(s+2)^2 + 9}$$
$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{4}{3} e^{-2t} \sin(3t) 1(t) + 3 e^{-2t} \cos(3t) 1(t)$$

4.4.3 Esempio di poli complessi 2

Bisogna utilizzare la trasformata in s del polinomio + esponenziale + sinusoide:

$$\begin{split} \frac{\text{polinomio grado} & \leq 3}{[(s-3)^2+4]^2} &= A \frac{2}{(s-3)^2+4} + B \frac{s-3}{(s-3)^2+4} + \\ &\quad + C \frac{4 \cdot (s-3)}{[(s-3)^2+4]^2} + D \frac{(s-3)^2-4}{[(s-3)^2+4]^2} \end{split}$$

Dopo aver risolto un sistema per trovare i quattro coefficienti, l'anti-trasformata é:

$$f(t) = e^{3t} [A\sin(2t) + B\cos(2t) + t C\sin(2t) + t D\cos(2t)]$$

4.5 Funzione razionale propria

Partiamo con un esempio di una funzione propria: $\partial eg\{B(s)\} \geq \partial eg\{A(s)\}$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2 + 1}{s^2 - 1}$$

Effettuiamo la divisione tra i due polinomi:

$$\begin{array}{c|cccc} s^2 & +1 & & s^2 - 1 \\ \hline s^2 & -1 & & 1 \\ \hline 0 & 2 & & \end{array}$$

Ci fermiamo nella divisione quando raggiungiamo l'ultimo termine con potenza positiva o nulla (come in questo caso). Se avessimo continuato, avremmo ottenuto termini con potenze negative.

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2 + 1}{s^2 - 1} = Q(s) + \frac{R(s)}{A(s)} = 1 + \frac{2}{s^2 - 1}$$

dove Q(s) é il polinomio quoziente, R(s) il polinomio resto. A secondo membro abbiamo ottenuto una funzione razionale strettamente propria. Quindi applichiamo i fratti semplici:

$$\frac{2}{s^2 - 1} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s - 1} = \frac{A(s - 1) + B(s + 1)}{s^2 - 1} = \frac{(A + B)s + (B - A)}{s^2 - 1}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ B - A = 0 \end{cases} \begin{cases} B = -A \\ B = 1 \end{cases} \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Quindi concludiamo l'esercizio:

$$F(s) = 1 - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \delta(t) + (-e^{-t} + e^{t}) \cdot 1(t)$$

In generale $m \ge n$, $m = \partial eg\{B(s)\}$ $n = \partial eg\{A(s)\}$:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = k_0 + k_1 s + k_2 s^2 + \dots + k_{m-n} s^{m-n} + \frac{\tilde{B}(s)}{A(s)}$$

 $\operatorname{con}\,\partial eg\left\{\tilde{B}(s)\right\}<\partial eg\left\{A(s)\right\}\,\mathrm{e}\,\,\mathrm{quindi}\,\,\mathrm{la}\,\,\mathrm{frazione}\,\,\mathrm{resto}\,\,\acute{\mathrm{e}}\,\,\mathrm{risolvibile}\,\,\mathrm{con}\,\,\mathrm{i}\,\,\mathrm{fratti}\,\,\mathrm{semplici}.$


$$F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \delta(t) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\delta(t) + \dots + \frac{\mathrm{d}^{m-n}}{\mathrm{d}t^{m-n}}\delta(t) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\tilde{B}(s)\right\}A(s)$$

4.6 Andamento nel tempo dell'antitrasformata


- $\Re\{p\} < 0 \implies$ l'antitrasformata tende a zero
- $\Re\left\{ p\right\} =0$ e molteplicitá = 1 $\quad\Rightarrow\quad$ non tende a zero, ma é limitata
- $\Re\left\{p\right\}>0$ oppure $\Re\left\{p\right\}\ =0$ e molteplicitá >1 \Rightarrow non é limitata e diverge a $\pm\infty$

Poli reali: $p = \sigma \in \mathbb{R}$


$$\frac{1}{s-\sigma} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{\sigma t} 1(t)$$



$$\frac{1}{(s-\sigma)^2} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad te^{\sigma t} 1(t)$$




$$\frac{1}{(s-\sigma)^n} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{\sigma t} 1(t)$$




Poli complessi: $p = \sigma \pm jw$ $w \neq 0$


$$\frac{c}{s-p} + \frac{c^*}{s-p^*} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{\sigma t} (A\sin wt + B\cos wt) = De^{\sigma t}\cos(wt + \phi)$$



$$\frac{c}{(s-p)^2} + \frac{c^*}{(s-p^*)^2} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad Dte^{\sigma t}\cos(wt + \phi)$$



$$\frac{c}{(s-p)^n} + \frac{c^*}{(s-p^*)^n} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad D\frac{1}{(n-1)!} t^n e^{\sigma t} \cos(wt + \phi)$$



4.7 Teorema del valore iniziale

$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} sF(s)$$

Questo teorema non richiede particolari ipotesi, ma nel caso delle funzioni razionali non strettamente proprie $(m \ge n)$ bisogna applicarlo sul resto della divisione.

4.7.1 Esempio: funzione razionale non strettamente propria

$$F(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

Se applicassimo direttamente il teorema, otterremmo un risultato sbagliato:

$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s \frac{s+1}{s-1} = +\infty$$

In realtá dobbiamo prima calcolare il resto della divisione tra polinomi:

$$F(s) = \frac{s+1}{s-1} = \frac{s-1+1+1}{s-1} = \frac{s-1}{s-1} + \frac{2}{s-1} = 1 + \frac{2}{s-1}$$
$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s \frac{2}{s-1} = 2$$

4.8 Teorema del valore finale

Sia f(t) una funzione Laplace-trasformabile con trasformata F(s).

$$f_{\infty} = \lim_{t \to \infty} f(t)$$
 \Rightarrow $f_{\infty} = \lim_{s \to 0} sF(s)$

Nel caso di poli complessi, l'antitrasformata oscilla attorno a un valore e quindi il teorema non é applicabile perché il limite non esiste. Se peró tutti i poli non hanno $\Re\{p\}>0$, allora il teorema é interpretabile come "valore medio asintotico".

4.8.1 Esempio: non applicabile

$$F(s) = \frac{2}{s^2 + 4} \quad \text{i poli sono: } p = \pm 2j$$

$$f(t) = \sin(2t) \cdot 1(t)$$

Il teorema non é applicabile perché la funzione oscilla. Se comunque calcolassi quel limite ottengo:

$$\lim_{s \to 0} sF(s) = \lim_{s \to 0} \frac{2s}{s^2 + 4} = 0$$

4.8.2 Esempio: non applicabile

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s - 1}$$

Non si puó applicare il teorema perché uno dei due poli é positivo.

4.8.3 Esempio: applicabile

$$F(s) = \frac{1}{s+1} \quad p = -1$$

$$f_{\infty} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{s+1} = 0$$

4.9 Esercizi

4.9.1 A Poli reali multipli, poli complessi semplici

$$F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^4 - 4s^3 + 13s^2 - 36s + 36}$$

Per fattorizzare il denominatore cerchiamo le sue radici attraverso Ruffini. Con 2 il denominatore si annulla, quindi dividiamo il polinomio per s-2:

$$Den(s) = (s-2)(s^3 - 2s^2 + 9s - 18) = (s-2)[s^2(s-2) + 9(s-2)] = (s-2)^2(s^2 + 9)$$

$$\begin{cases} p_1 = 2 & \begin{cases} p_{2,3} = \pm 3j \\ n_{2,3} = 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$F(s) = c_{11} \frac{1}{s-2} + c_{12} \frac{1}{(s-2)^2} + c_{21} \frac{1}{s-3j} + c_{31} \frac{1}{s+3j}$$

 c_{11} potrebbe essere nullo, mentre mi aspetto che $c_{21} \neq 0$, altrimenti non potrebbe esistere il fattore $(s-2)^2$ nel denominatore. per quanto riguarda i coefficienti dei poli complessi, uno dei due potrebbe essere nullo, ma non possono esserlo contemporaneamente per lo stesso motivo. Per calcolare i residui dei poli reali usiamo la formula 4.1:

• c_{11} q=1 $n_1=2$

$$c_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \to p_1} \frac{d}{ds} (s-2)^2 F(s) = \lim_{s \to 2} \frac{d}{ds} \left(\frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^2 + 9} \right) =$$

$$= \lim_{s \to 2} \frac{(3s^2 + 2s + 14)(s^2 + 9) - (s^3 + s^2 + 14s - 27)2s}{s^2 + 9} = 2$$

•
$$c_{12}$$
 $q = 2$ $n_1 = 2$

$$c_{12} = \lim_{s \to 2} \frac{d^{2-2}}{ds^{2-2}} \frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^2 + 9} = 1$$

Per calcolare i residui dei poli complessi, la formula precedente conduce a calcoli complicati. É meglio ricavarli uguagliando i polinomi:

$$F(s) = 2\frac{1}{s-2} + 2\frac{1}{(s-2)^2} + A\frac{3}{s^2+9} + B\frac{s}{s^2+9}$$

$$= \frac{2(s-2)(s^2+9) + (s^2+9) - 3A(s-2)^2 + Bs(s-2)^2}{(s-2)^2(s^+9)} =$$

$$= \frac{2s^3 + 18s - 4s^2 - 36 + s^2 + 9 + 3As^2 - 12As + 12A + Bs^3 - 4Bs + 4Bs}{(s-2)^2(s^2+9)} =$$

$$= \frac{(B+2)s^3 + (3A-4B-3)s^2 + (4B-12A+18)s + (12A-27)}{(s-2)^2(s^2+9)}$$

Abbiamo un sistema ridondante di 4 equazioni in 2 incognite:

$$\begin{cases} B+2=1\\ 3A-4B-3=1\\ 4B-12A+18=14\\ 12A-27=-27 \end{cases} \qquad \begin{cases} B=-1\\ A=0 \end{cases}$$

Quindi si puó facilmente ricavare l'anti-trasformata:

$$f(t) = (2e^{2t} + te^{2t} - \cos 3t) \cdot 1(t)$$

4.9.2 🌲 Poli reali multipli, poli complessi semplici

$$F(s) = \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^5 + 6s^4 + 21s^3 + 26s^2}$$

Fattorizziamo il denominatore:

$$Den(s) = s^2(s^3 + 6s^2 + 21s + 26)$$

Usiamo il teorema di Ruffini per fattorizzare il polinomio di terzo grado:

$$Den(s) = s^{2}(s+2)(s^{2}+4s+13)$$

Le soluzioni del polinomio di secondo grado si possono trovare:

• completamento dei quadrati

$$s^{2} + 4s + 4 - 4 + 13 = (s+2)^{2} + 9 \implies \sigma = -2 \quad w = 3$$

• formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = 2 \pm 3j \quad \Rightarrow \quad \sigma = -2 \quad w = 3$$

$$p_1 = 0$$
 $p_2 = -2$ $p_{3,4} = -2$ $n_1 = 2$ $n_2 = 1$ $n_{3,4} = 1$

$$F(s) = c_{11}\frac{1}{s} + c_{12}\frac{1}{s^2} + c_{21}\frac{1}{s+2} + A\frac{3}{[(s+2)^2 + 9]} + B\frac{s+2}{[(s+2)^2 + 9]}$$

Calcoliamo c_{11} c_{12} c_{21} con la formula dei residui:

•
$$c_{11}$$
: $p_1 = 0$ $n_1 = 2$ $q = 1$

$$c_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \to 0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} s^2 F(s) = \lim_{s \to 0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^3 + 6s^2 + 21s + 26} =$$

quando $s \to 0$ ci interessano solo i termini noti

$$= \lim_{s \to 0} \frac{(\dots + 42)(\dots + 26) - (\dots + 21)(\dots + 52)}{(\dots + 26)^2} = \frac{42 \cdot 26 - 21 \cdot 52}{26^2} = 0$$

•
$$c_{12}$$
: $p_1 = 0$ $n_1 = 2$ $q = 2$

$$c_{12} = \lim_{s \to 0} s^2 F(s) = \lim_{s \to 0} \frac{\dots + 52}{\dots + 26} = 2$$

•
$$c_{21}$$
: $p_1 = -2$ $n_1 = 1$ $q = 1$

$$c_{21} = \lim_{s \to -2} (s+2)F(s) = \lim_{s \to -2} \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^4 + 4s^3 + 13s^2} = 1$$

Calcoliamo A e B attraverso il sistema:

$$\begin{split} F(s) &= 2\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+2} + A\frac{3}{(s+2)^2 + 9} + B\frac{s+2}{(s+2)^2 + 9} = \\ &= \frac{2(s+2)[s^2 + 4s + 13] + s^2[s^2 + 4s + 13] + 3As^2(s+2) + B(s+2)s^2(s+2)}{s^2(s+2)[(s+2)^2 + 9]} = \\ &= \frac{2s^3 + 8s^2 + 26s + 4s^2 + 16s + 52 + s^4 + 4s^3 + 13s^2 + 3As^3 + 6As^2 + Bs^4 + 4Bs^3 + 4Bs^2}{s^2(s+2)[(s+2)^2 + 9]} = \end{split}$$

poiché ho 2 incognite mi servono solo 2 equazioni: posso ignorare le altre

$$= \frac{(B+1)s^4 + (3A+4B+6)s^3 + \dots}{s^2(s+2)[(s+2)^2+9]}$$

$$\begin{cases} B+1=0 \\ 3A-4+6=8 \end{cases} \begin{cases} B=-1 \\ A=2 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

$$f(t) = (2t + 1 \cdot e^{-2t} + 2e^{-2t}\sin 3t - 1 \cdot e^{-2t}\cos 3t) \cdot 1(t)$$

4.9.3 👫 Poli reali semplici, poli complessi multipli

$$F(s) = \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16}{(s+1)[(s-1)^2 + 4]^2}$$

$$p_1 = -1$$
 $p_{2,3} = 1 \pm 2j$ $n_1 = 1$ $n_{2,3} = 2$

$$F(s) = c_{11} \frac{1}{s+1} + A \frac{2}{[(s-1)^2 + 4]} + B \frac{s-1}{[(s-1)^2 + 4]} + C \frac{4(s-1)}{[(s-1)^2 + 4]^2} + D \frac{(s-1)^2 - 4}{[(s-1)^2 + 4]^2}$$

A e B possono essere nulli, C e D non contemporaneamente:

$$c_{11} = \lim_{s \to -1} (s+1)F(s) = \frac{2+6+22+18+16}{64} = 1$$

Ancora dobbiamo trovare A, B, C, D quindi ci servono 4 equazioni. Per semplificare i calcoli:

$$R(s) = F(s) - \frac{1}{s+1} = \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16}{(s+1)[(s-1)+4]^2} - \frac{1}{s-1} =$$

$$= \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16 - [(s-1)+4]^2}{(s+1)[(s-1)+4]^2} =$$

$$= \dots = \frac{s^4 - 2s^3 - 8s^2 + 2s - 9}{(s+1)[(s-1)+4]^2} = \frac{s^3 - 3s^2 + 11s - 9}{[(s-1)+4]^2}$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{s^3 - 3s^2 + 11s - 9}{[(s-1)+4]^2}$$

Adesso riscriviamo F(s) senza considerare il termine $\frac{1}{s-1}$ perché tanto non lo considereremo:

$$\begin{split} A\frac{2}{[(s-1)^2+4]} + B\frac{s-1}{[(s-1)^2+4]} + C\frac{4(s-1)}{[(s-1)^2+4]^2} + D\frac{(s-1)^2-4}{[(s-1)^2+4]^2} = \\ &= \frac{[2A+B(s-1)][s^2-2s+5] + 4C(s-1) + D[(s-1)^2-4]}{[(s-1)+4]^2} = \\ &= \frac{Bs^3 + (2A+3B+D)s^2 + (10A-5B-4C-2D)s + (10A-5B-4C-3D)}{[(s-1)+4]^2} \end{split}$$

Uguagliamo i polinomi e ricaviamo le incognite:

$$\begin{cases} B=1\\ 2A+3+D=-3\\ -4A+7+4C-2D=11\\ 10A-5-4C-3D=-9 \end{cases} \begin{cases} B=1\\ -2A=D+6\\ 6A-5D=0\\ -2A+2C-D=2 \end{cases} \begin{cases} B=1\\ -2A=D+6\\ 6A-5D=0\\ D+6+2C-D=2 \end{cases} \begin{cases} A=-\frac{15}{8}\\ B=1\\ C=-2\\ D=-\frac{9}{4} \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

$$f(t) = \left[1 \cdot e^{-t} - \frac{15}{8}e^t \sin 2t + 1 \cdot \cos 2t - 2 \cdot te^t \sin 2t - \frac{9}{4}te^t \cos 2t\right] \cdot 1(t)$$

Chapter 5

Sistemi lineari

5.1 Applicazione dell'anti-trasfromata di Laplace a equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti

Consideriamo una generica equazione differenziale lineare a coefficienti costanti:

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_{(1)}y^{1}(t) + a_{0}y(t) = b_{m}u^{(m)}(t) + \dots + b_{0}u(t)$$
(5.1)

Dobbiamo trovare la soluzione y(t) che soddisfi questa equazione dato l'ingresso u(t) e le eventuali condizioni al contorno.

Chiamiamo D l'operatore derivata rispetto al tempo:

$$D = \frac{d}{dt} \implies y^{(k)}(t) = D^k y(t)$$

$$A(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1D + a_0$$

$$B(D) = b_m D^m + b_{m-1}D_{m-1} + \dots + b_1D + b_0$$

Allora l'equazione 5.1 diventa:

$$A(D)y(t) = B(D)u(t)$$

Applichiamo la trasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y^{1}(t) + a_0y(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{b_mu^{(m)}(t) + \dots + b_0u(t)\right\}$$

Sfrutto la proprietá di linearitá e applico la trasformata ad ogni singolo termine. Inoltre chiamo $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$ e $\mathcal{L}\{u(t)\} = U(s)$.

$$y^{(n)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^{n}Y(s) \qquad -\left[s^{n-1}y(0^{-}) + \dots + y^{(n-1)}(0^{-})\right]$$

$$+a_{n-1}y^{(n-1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{n-1}s^{n-1}Y(s) \qquad -a_{n-1}\left[s^{n-2}y(0^{-}) + \dots + y^{(n-2)}(0^{-})\right]$$

$$\dots$$

$$+a_{1}y^{(1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{1}sY(s) \qquad -a_{1}y(0^{-})$$

$$+a_{0}y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{0}Y(s) =$$

$$=b_{m}u^{(m)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_{m}s^{m}U(s) \qquad -b_{m}\left[s^{m-1}u(0^{-}) + \dots + u^{(m-1)}(0^{-})\right]$$

33

$$+b_1 y^{(1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_1 s U(s) -b_1 u(0^-)$$

 $+b_0 u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_0 U(s)$

I coefficienti di Y(s) costituiscono proprio il polinomio A calcolato in s, mentre i coefficienti di U(s) sono il polinomio B calcolato in s. Se raccolgo Y(s) e U(s):

$$A(s)Y(s) - I_u(s) = B(s)U(s) - I_u(s)$$

dove:

- $I_y(s)$ é un polinomio in s con grado massimo pari a n-1 e coefficienti dipendenti dalle condizioni iniziali $y(0^-)$... $y^{(n-1)}(0^-)$
- $I_u(s)$ é un polinomio in s con grado massimo pari a m-1 e coefficienti dipendenti dalle condizioni iniziali $u(0^-)$... $u^{(m-1)}(0^-)$

la soluzione dell'equazione differenziale nel dominio di Laplace é:

$$Y(s) = \frac{B(s)}{B(s)}U(s) + \frac{I(s)}{A(s)} \qquad \text{con } I(s) = I_y(s) - I_u(s)$$
 (5.2)

Quindi per trovare la soluzione nel domini del tempo basta anti-trasfromare:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ Y(s) \right\}$$

Riassumendo, i dati che mi servono per calcolare Y(s) sono:

- l'ingresso: u(t) $t \in [0, +\infty)$
- le condizioni iniziali: $y(0^-) \dots y^{(n-1)}(0^-) u(0^-) \dots u^{(m-1)}(0^-)$

Apparentemente mi servono n+m condizioni iniziali.

Ma I(s) é un polinomio di grado massimo pari a $\max(n, m) - 1$, quindi costituito da $\max(n, m)$ coefficienti (perché si esclude il coefficiente del termine di grado zero).

Ne segue che ci sono $\max(n, m)$ condizioni iniziali. Il modo in cui i coefficienti di I(s) dipendano da queste ultime é fissato dall'equazione differenziale.

Il numero di coefficienti di I(s) determina i gradi di libertá di $\frac{I(s)}{A(s)}$.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{B(s)}{A(s)} U(s) \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\}$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{B(s)}{A(s)} U(s) \right\}$$
 risposta forzata (risposta a condizioni iniziali nulle)

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\}$$
 risposta libera (risposta a ingresso nullo)

$$Y(s) = \frac{B(s)}{A(s)}U(s) + \frac{I(s)}{A(s)} = Y_f(s) + Y_l(s)$$

5.1.1 Funzione di trasferimento

$$T(s) = \frac{\bar{A}(s)}{\bar{B}(s)} = \frac{\bar{A}(s) \ P(s)}{\bar{B}(s) \ P(s)}$$

Se fattorizzando A(s) e B(s) troviamo dei fattori comuni P(s), cioè:

$$A(s) = \bar{A}(s) \ P(s)$$
 $B(s) = \bar{B}(s) \ P(s)$

 $\bar{A}(s)$ e $\bar{B}(s)$ sono detti coprimi perchè non hanno alcuno fattore in comune.

Quindi T(s) é funzione di trasferimento se e solo se corrisponde al rapporto tra B(s) e A(s) dopo aver cancellato tutti i fattori comuni.

5.1.2 Risposta all'impulso

- le condizioni iniziali sono nulle ($\Leftrightarrow I(s) = 0$) e quindi anche $Y_l(s) = 0$
- $u(t) = \delta(t)$ \Rightarrow U(s) = 1

$$Y_f(s)=T(s)U(s)=T(s)$$

$$y_f(t)=\mathcal{L}^{-1}\left\{T(s)\right\}=h(t)$$
risposta forzata all'impulso

Quindi otteniamo anche:

$$Y_f(s) = T(s)U(s)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $y_f(t) = h(t) * u(t)$

5.1.3 Esempio circuito RC

L'equazione del circuito é:

$$\dot{y}(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}u(t)$$

Introduciamo l'operatore derivata:

$$(D + \frac{1}{RC})y(t) = \frac{1}{RC}u(t)$$

$$A(D) = D + \frac{1}{RC}$$

$$B(D) = \frac{1}{RC}$$

$$A(s) = s + \frac{1}{RC}$$

$$B(s) = \frac{1}{RC}$$

La funzione di trasferimento é:

$$T(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Trasformiamo l'equazione differenziale per ricavare I(s):

$$sY(s) - y(0^{-}) + \frac{1}{RC}Y(s) = \frac{1}{RC}U(s)$$

$$Y(s)\underbrace{\left(s + \frac{1}{RC}\right)}_{A(s)} - \underbrace{y(0^{-})}_{I_{y}(s)} = \underbrace{\frac{1}{RC}}_{B(s)}U(s) - \underbrace{0}_{I_{u}(s)}$$

Quindi abbiamo trovato che:

- $I_y(s)$ é un polinomio di primo grado perché y(t) compare derivato nell'equazione differenziale (n=1).
- $I_y(s)$ é un polinomio di grado zero perché u(t) non é derivato (m=1).

Calcoliamo la risposta libera e la risposta forzata del sistema:

• u(t) = 1(t) e condizioni iniziali nulle

$$U(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = Y_f(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})}$$
$$y(t) = y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})} \right\}$$

Si puó calcolare attraverso i fratti semplici:

$$\frac{\frac{1}{RC}}{s(s+\frac{1}{RC})} = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s+\frac{1}{RC}} = \frac{(A+B)s + \frac{A}{RC}}{s(s+\frac{1}{RC})}$$

$$\begin{cases} A+B=1 & \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases} \\ y_f(t) = (1-e^{\frac{t}{RC}}) \cdot 1(t) \end{cases}$$

• u(t) = 0 e condizioni iniziali non nulle

$$Y_l(s) = \frac{I(s)}{A(s)} = \frac{y_0}{s + \frac{1}{RC}}$$
$$y_l(t) = y_0 e^{-\frac{t}{RC}} \cdot 1(t)$$

Poiché il sistema é lineare si puó applicare il principio di sovrapposizione degli effetti: somma di cause corrisponde una somma di effetti. Quindi se l'ingresso e le condizioni iniziali non sono nulle, in uscita si avrá la somma dell'uscita forzata e di quella libera:

$$Y(s) = Y_f(s) + Y_l(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}U(s) + \frac{y_0}{s + \frac{1}{RC}}$$

Inoltre é possibile applicare il teorema del valore finale perché i poli sono a $\Re=0$ e $\Re<0$

$$y_{\infty} = \lim_{s \to 0} sY(s) = \lim_{s \to 0} \frac{sy_0 + \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}} = 1$$

5.2 Sistemi

D'ora in poi supponiamo che S sia un sistema descritto dall'equazione 5.1:

$$A(D)y(t) = B(D)u(t) \qquad \begin{cases} m = \partial eg \{B(D)\} \\ n = \partial eg \{A(D)\} \end{cases}$$

5.2.1 Sistema strettamente proprio m < n

Funzione di trasferimento e risposta all'impulso

$$T(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)P(s)}{\bar{A}(s)P(s)} \qquad \bar{m} = \partial eg\left\{\bar{B(s)}\right\} < \bar{n} = \partial eg\left\{\bar{A(s)}\right\}$$

Allora abbiamo che:

- T(s) é una funzione razionale strettamente propria
- \bullet h(t) non contiene impulsi nell'origine. Quindi se sollecitiamo il sistema con un impulso, in uscita non avremo un impulso, ma una risposta piú "smooth".

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{I(s)}{A(s)}\right\} \qquad \begin{cases} \partial eg\left\{I(s)\right\} \le max(n,m) - 1 = n - 1\\ \partial eg\left\{A(s)\right\} = n \end{cases}$$

Anche la risposta libera non contiene impulsi, perché é l'antitrasformata di una funzione razionale strettamente propria.5

5.2.2 Sistema semplicemente proprio m = n

Risposta all'impulso

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{T(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\bar{B}(s)}{\bar{A}(s)}\right\} =$$

faccio la divisione tra i polinomi di quella funzione propria:

$$=\mathcal{L}^{-1}\left\{h_0+\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}=$$

Dalla divisione, proprio perché si trattava di una funzione razionale propria, abbiamo ottenuto un quoziente h_0 e un resto $\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}$, che é strettamente proprio.

$$= h_0 \delta(t) + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)} \right\}$$

Abbiamo ottenuto $h_0\delta(t)$ che é un impulso nell'origine.

Infatti da come si nota nella risposta forzata, a un impulso in ingresso corrisponde un impulso in uscita, perché c'é una dipendenza istantanea tra ingresso e uscita:

$$Y_f(s) = \underbrace{h_0 U(s)}_{\substack{componente \ istantanea\\ che \ amplifica \ l'ingresso}} + \frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)} U(s)$$

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\} \qquad \begin{cases} \partial eg \left\{ I(s) \right\} \le max(n,m) - 1 = n - 1 \\ \partial eg \left\{ A(s) \right\} = n \end{cases}$$

Non contiene nessun impulso perché é l'antitrasformata di un funzione razionale strettamente propria. Non avrebbe senso infatti che un sistema con ingresso nullo, restituisca improvvisamente un impulso in uscita.

5.2.3 Sistema improprio m > n

Risposta all'impulso

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ T(s) \} =$$

facciamo la divisione tra i polinomi

$$=\mathcal{L}^{-1}\left\{h_{m-n}s^{m-n}+\cdots+h_1s+\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}=$$

 $h_{m-n}s^{m-n} \neq 0$ perché la divisione deve restituire sicuramente un quoziente.

 $\frac{\bar{B'}(s)}{\bar{A}(s)}$ é strettamente propria, quindi la sua antitrasformata non contiene impulsi.

$$= h_{m-n}\delta^{(m-n)}(t) + \dots + h_1\delta^{(1)}(t) + h_0\delta(t) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}$$

Se in ingresso ho un impulso, in uscita ottengo impulsi di ordine superiore a 0. Quindi se un impulso é fisicamente irrealizzabile (un'energia infinita concentrata in un intervallo di tempo infinitesimo), a maggior ragione gli impulsi di ordine superiore.

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\} \qquad \begin{cases} \partial eg \left\{ I(s) \right\} \le max(n,m) - 1 = m - 1 \ge n \\ \partial eg \left\{ A(s) \right\} = n \end{cases}$$

L'antitrasformata di una funzione razionale impropria puó contenere impulsi o impulsi di ordine superiore nell'origine t=0 (come si vede facendo la divisione tra numeratore e denominatore). Significa che il sistema, non sollecitato da nessun ingresso e sotto certe condizioni iniziali, produce in uscita un impulso nell'origine.

Un sistema improprio quindi **non é realizzabile** perché non é causale, in quanto l'uscita dipende dai valori futuri. Esempi di sistemi non causali sono:

- anticipatore $y(t) = u(t + t_0)$ l'uscita dipende dai valori dell'ingresso che ancora non sono applicati.
- derivatore $y(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$ per poter fare la derivata dell'ingresso, oltre il limite sinistro $u(0^-)$ (la condizione iniziale), bisogna conoscere anche il limite destro. Se i due limiti non coincidono, si ha una discontinuitá di tipo salto e quindi derivando si ottiene un impulso.

5.3 Stabilitá dei sistemi realizzabili $m \leq n$

Dato un sistema descritto da un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti del tipo 5.1, si distinguono due tipi di stabilitá:

- stabilitá della $y_l(t)$
- stabilitá della $y_f(t)$

5.3.1 Stabilitá della risposta libera

Definizione

Un sistema si dice **semplicemente stabile** nella risposta libera **se e solo se** <u>qualsiasi condizione iniziale finita</u>, $y_l(t)$ é stabile, cioé limitata $\forall t \geq 0$ (non diverge mai).

Se inoltre $y_l(t) \stackrel{t \to \infty}{\longrightarrow} 0$, allora il sistema si dice **asintoticamente stabile**.

Condizioni

- Sistema asintoticamente stabile nella risposta libera se e solo se le radici di A(s) sono $\Re < 0$ con qualsiasi molteplicitá
- Sistema semplicemente stabile nella risposta libera se e solo se le radici di A(s) sono $\Re < 0$ con qualsiasi molteplicitá o $\Re = 0$ con molteplicitá 1.
- se si trova una radice di A(s) con $\Re > 0$ con qualsiasi molteplicitá o $\Re = 0$ con molteplicitá > 1, allora il sistema é instabile nella risposta libera.

Esempi

La stabilitá nella risposta libera si puó trovare facilmente con la regola di Cartesio, se A(s) é un polinomio.

• $A(s) = s^2 + s + 1$ Ho 2 permanenze quindi per la regola di Cartesio, ho 2 radici a parte reale negativa. \Rightarrow sistema asintoticamente instabile nella $y_l(t)$.

- $A(s) = s^2 s + 1$ Ho due variazioni di segno, quindi ho due radici a $\Re > 0 \Rightarrow$ sistema instabile in $y_l(t)$.
- $A(s) = s^3 + s^2 + s = s(s^2 + s + 1)$ sistema semplicemente stabile nella risposta libera, perché ho due radici a $\Re < 0$ (due permanenze) e una radice in zero con molteplicitá 1.
- $A(s) = s^4 + s^3 + s^2 = s^2(s^2 + s + 1)$ Ho una radice a $\Re = 0$ e molteplicitá 2, due radici a $\Re < 0$ (due permanenze) \Rightarrow il sistema é instabile nella risposta libera. Significa che avendo ingressi nulli e condizioni iniziali nulle, abbiamo un uscita infinita \Rightarrow probabilmente fisicamente non esiste.

5.3.2 Stabilitá della risposta forzata

É detta anche stabilitá BIBO (Bounded Input Bounded Output: ingresso limitato ⇒ uscita limitata). In questo caso non c'é distinzione tra stabilitá semplice e asintotica, ma la stabilitá BIBO ci puó essere o non essere.

Definizione

Un sistema SISO (Single Input Single Output) é detto stabile nella risposta forzata se a qualsiasi ingresso limitato corrisponde una $y_f(t)$ limitata.

Condizioni

Un sistema é stabile BIBO se e solo se \nexists poli di T(s) (radici del denominatore di T(s)) a $\Re > 0$.

Cenni dimostrazione

Facciamo vedere con contro-esempi che se non rispettiamo le condizioni, il sistema non é stabile BIBO. Cioé troviamo degli ingressi limitati che fanno divergere l'uscita.

 \exists poli di T(s) a $\Re > 0$. Supponiamo:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$$

$$\begin{cases} s_1 = -1\\ s_2 = 1 \end{cases}$$

Poiché c'é un polo a $\Re > 0$, allora deve esistere sicuramente almeno un ingresso limitato che produca un'uscita illimitata.

• u(t) = 1(t) \Rightarrow $U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} \cdot \frac{1}{s} = A \frac{1}{s+1} + B \frac{1}{s-1} + C \frac{1}{s}$$

dove $A, B, C \neq 0$ perché i poli hanno molteplicitá 1.

$$y_f(t) = (Ae^{-t} + \underbrace{Be^t}_{diverge} + 1) \cdot 1(t)$$

 prendiamo come ingresso una funzione razionale strettamente propria, che quindi non contiene impulsi.

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-1}{(s+2)^2}\right\}$$
 $s_1 = -2m_1 = 2 \to \text{ha antitras formata limitata}$

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} \frac{s-1}{(s+2)^2} \quad \Rightarrow \quad y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} \right\}$$

Questo dimostra che non ci devono essere poli a $\Re > 0$ per la stabilitá:

 \exists poli di T(s) a $\Re = 0$ con molteplicitá 1.

Poiché c'é un polo a $\Re=0$ con molteplicitá 1, deve esistere almeno un ingresso limitato per cui l'uscita forzata é illimitata.

 $T(s) = \frac{1}{s^2 + s} = \frac{1}{s(s+1)}$ $\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -1 \end{cases}$

Prendo come U(s) una funzione strettamente propria (altrimenti avrei impulsi nell'origine che non sono limitati), limitata in t e che aumenti la molteplicitá del polo a $\Re=0$ con molteplicitá 1. Per esempio $U(s)=\frac{1}{s}$.

$$Y_f(s) = \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2(s+1)}$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2(s+1)} \right\} = A \frac{1}{s} + B \frac{1}{s^2} + C \frac{1}{s+1} = (A + \underbrace{Bt}_{diverge} + Ce^{-t}) \cdot 1(t)$$

dove $B \ e \ C$ sono sicuramente $\neq 0$.

 $T(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$ $\begin{cases} s_1 = 2j \\ s_2 = -2j \end{cases}$

Con questa funzione di trasferimento, il sistema é un oscillatore ideale con frequenza naturale di 2Hz. Modelliamo un ingresso oscillatorio:

$$u(t) = \sin wt \qquad U(s) = \frac{w}{s^2 + w^2}$$
$$Y_f(s) = \frac{1}{s^2 + 4} \frac{w}{s^2 + w^2} = A \frac{2}{s^2 + 4} + B \frac{s}{s^2 + 4} + C \frac{s}{s^2 + w^2} + D \frac{w}{s^2 + w^2}$$

 $-w \neq 2$

abbiamo 4 radici reali distinte con $\Re=0$ e molt. = 1 \Rightarrow l'uscita é limitata.

- w = 2:

abbiamo 2 radici a parte reale nulla con molteplicitá 2. L'uscita diverge.

$$Y_f(s) = A \frac{2}{s^2 + 4} + B \frac{s}{s^2 + 4} + C \frac{4s}{(s^2 + w^2)^2} + D \frac{s^2 - 4}{(s^2 + w^2)^2} =$$

$$= (A \sin 2t + B \cos 2t + Ct \sin 2t + Dt \cos 2t) \cdot 1(t)$$

Questo viene detto fenomeno di **risonanza**: se mettiamo come ingresso una funzione oscillatoria con frequenza la frequenza di risonanza del sistema, allora l'uscita forzata diverge.

5.3.3 Relazioni tra i due tipi di stabilitá

Stabilitá asintotica $y_l(t)$ (cioé le radici di A(s) sono a $\Re < 0$) \Rightarrow stabilitá BIBO.

Per dualitá:

Sistema non BIBO (ci sono poli di T(s) a $\Re \geq 0$) \Rightarrow non stabilitá asintotica y_l .

5.4 Rappresentazione dei sistemi lineari

Un sistema SISO pu essere rappresentato in due modi:

- 1. con un'equazione lineare a coefficienti costanti (vedi 5.1).
- 2. con la funzione di trasferimento $T(s) = \frac{\bar{B}(s)P(s)}{\bar{A}(s)P(s)}$.

Dall'equazione differenziale si ottiene univocamente una funzione di trasferimento.

Il passaggio inverso non é univoco perché possiamo introdurre un polinomio P(s) arbitrario.

Esempio

$$T(s) = \frac{1}{s+1}$$
 $\bar{B}(s) = 1$ $\bar{A}(s) = s+1$

Ma se considero i polinomi A(s) e B(s) prima della semplificazione dei fattori comuni:

$$B(s) = 1 \cdot P(s)$$

$$A(s) = (s+1)P(s)$$
 $\forall P(s)$

P(s) = s

$$\begin{array}{ll} B(s) = s \\ A(s) = s^2 + s \end{array} \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = \dot{u}(t) \end{array}$$

• P(s) = s - 1

$$B(s) = s - 1$$

$$A(s) = s^{2} - 1$$

$$\Rightarrow \qquad \ddot{y}(t) - y(t) = \dot{u}(t) - u(t)$$

• P(s) = 1 scelta standard

$$\begin{array}{ll} B(s) = 1 \\ A(s) = s + 1 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(t) + y(t) = u(t) \label{eq:supersystem}$$


 $\bullet \ P(s)=3$ basta dividere per la costante e si ottiene l'equazione differenziale cercata

$$\begin{array}{ll} B(s) = 3 \\ A(s) = 3s + 3 \end{array} \quad \Rightarrow \quad 3\dot{y}(t) + 3y(t) = 3u(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(t) + y(t) = u(t) \end{array}$$

Quindi la rappresentazione di un sistema con l'equazione differenziale é più completa perché univoca, mentre l'altra introduce arbitrarietá. Il passaggio da T(s) a equazione differenziale é univoco se e solo se é anche specificato l'ordine $n=\bar{n}$ $(\bar{n}=\partial eg\left\{\bar{A}(s)\right\})$ del sistema.

É prassi comune descrivere sistemi dinamici attraverso la funzione di trasferimento T(s). (é lecito se non ci sono parti nascoste). Se non é scontato che non esistano parti nascoste, allora T(s) dá informazioni solo riguardo la risposta forzata, ma nulla della risposta libera. É pericoloso se la parte nascosta non é stabile.

Esempio supponiamo di avere il seguente sistema di cui ci danno la funzione di trasferimento $T(s) = \frac{1}{s+1}$, mentre il sistema 2 é nascosto:



Poiché
$$U_2(s) = 0 \implies Y(s) = Y_f(s) = T_1(s)U_1(s)$$
:

- La risposta forzata é stabile per qualunque ingresso, perché l'unico polo é a $\Re < 0$.
- La risposta libera ha un polo s=1 ($\Re>0$), quindi é instabile se le condizioni iniziali non sono nulle $I_2(s)\neq 0$.

In conclusione la funzione di trasferimento fornita non ci dá alcuna informazione sulla parte nascosta.

5.5 Risposte al gradino di sistemi di ordine 1 e 2

- studiamo questa categoria perché sono approssimazioni diffuse di sistemi reali.
- spesso cercheremo di ricondurci (attraverso controlli) a sistemi di questo tipo, perché li sappiamo rappresentare molto bene e interpretare facilmente.

Studiamo solo la risposta forzata, perché se questa diverge, allora anche la risposta libera divergerá. (se non é stabile BIBO, allora non é neppure stabile nella y_l).

5.6 Sistemi di ordine 1

La funzione di trasferimento di un sistema del 1 ordine strettamente proprio é:

$$T(s) = \frac{b_0}{s + a_0}$$

Se il sistema fosse semplicemente proprio, possiamo ricondurci al caso strettamente proprio. Dividiamo numeratore con denominatore:

$$\tilde{T}(s) = \frac{\tilde{a}_1 s + \tilde{b}_0}{s + \tilde{a}_0} = \tilde{b}_1 + \frac{\tilde{b}_0 - \tilde{b}_1 \tilde{a}_0}{s + \tilde{a}_0}$$

$$Y_f(s) = \underbrace{\tilde{b}_1 U(s)}_{copia \ amplificata} + \tilde{T}'(s)U(s)$$

Troviamo la funzione resto $\tilde{T}'(s)$ che é strettamente propria. Quindi possiamo concentrarci solo sul caso di sistema strettamente proprio.

La radice del denominatore é $s_1 = -a_0$:

 $a_0 \le 0$ \Rightarrow instabile BIBO. In particolare se $a_0 < 0$, la risposta forzata avrá andamento esponenziale nel tempo. Se $a_0 = 0$, la risposta forzata evolve come una retta. In entrambi i casi diverge.

•
$$a_0 > 0$$
 \Rightarrow stabile BIBO.

Concentriamoci solo sul caso della risposta stabile.

$$T(s) = \frac{b_0}{s + a_0} = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{1 + \frac{1}{a_0}s} = \frac{k}{1 + s\tau} \qquad k = \frac{b_0}{a_0} \quad \text{guadagno statico}$$
$$\tau = \frac{1}{a_0} \quad \text{costante di tempo}$$

5.6.1 Risposta al gradino

Supponiamo che l'ingresso sia un gradino u(t) = 1(t). Calcoliamo la $y_f(t)$:

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ Y_f(s) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \frac{b_0}{s + a_0} \right\} = \dots = \frac{b_0}{s(s + a_0)} = A \frac{1}{s} + B \frac{1}{s + a_0} = A \frac{1$$

Studiamo la risposta forzata:

• valore iniziale:

$$\lim_{t \to 0^+} y_f(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad y_f(0^+) = 0$$

• valore iniziale della derivata, usiamo il teorema del valore iniziale:

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s\mathcal{L}^{-1} \{\dot{y}_f(t)\} = \lim_{s \to +\infty} \frac{sb_0}{s+a_0} = b_0 = \frac{k}{\tau}$$

oppure

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{t \to 0^+} \frac{k}{\tau} e^{-\frac{t}{tau}} = \frac{k}{\tau}$$

 τ puó essere interpretata come il tempo che impiegherebbe $y_f(t)$ ad arrivare al suo valore di regime se continuasse con pendenza come in $t = 0^+$.

• valore di regime, con il teorema del valore finale:

$$y_f(\infty) = \lim_{t \to \infty} y_f(t) = \lim_{s \to 0} sY_f(s) = \lim_{s \to 0} \frac{b_0}{s + a_0} = \frac{b_0}{a_0} = k$$

oppure

$$y_f(\infty) = \lim_{t \to \infty} k(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot 1(t) = k$$

Tempo di assestamento

$$T_a = \inf \{ \bar{t} : |y_f(t) - y_f(\infty)| \le 0.05 \cdot y_f(\infty) \quad \forall t > \bar{t} \}$$

In questa categoria di sistemi si puó verificare facilmente che: $T_a \cong 3\tau$.

5.7 Sistemi di ordine 2

$$T(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

 $a_0 > 0$ é condizione necessaria per avere:

- stabilitá asintotica e BIBO. Infatti:
 - se $a_0 = 0$ avrei almeno una radice in zero.
 - -se $a_0<0$ avrei sicuramente una variazione di segno (v. regola di Cartesio) e quindi una radice a $\Re>0.$
- poli complessi coniugati.

Riscriviamo la funzione di trasferimento raccogliendo a_0 a numeratore e a denominatore:

$$T(s) = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{1 + \frac{a_1}{a_0}s + \frac{s^2}{a_0}} = \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} \qquad \begin{cases} k = \frac{b_0}{a_0} & \text{guadagno statico} \\ w_0 = \sqrt{a_0} & \text{pulsazione naturale} \\ \xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}} & \text{coefficiente di smorzamento} \end{cases}$$

I poli del denominatore sono:

$$p_{1,2} = w_0(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})$$

Studiamo i poli per $\xi \geq 0$:

- $\xi = 0$ $p_{1,2} = \pm w_0 \sqrt{-1} = \pm j w_0$ radici puramente immaginarie
- $0 < \xi < 1$ due radici complesse coniugate con $\Re = -w_0 \xi$ e $\Im = \pm w_0 \sqrt{1 \xi^2}$

$$|p_{1,2}| = \sqrt{\Re^2 + \Im^2} = \sqrt{w_0^2 \xi^2 + w_0^2 (1 - \xi^2)} = \sqrt{w_0^2} = w_0$$

cioé le radici si trovano su una semi circonferenza (solo parte sinistra) centrata nell'origine e di raggio w_0 .

- $\xi = 1$ $p_{1,2} = -w_0$ molt = 2 due radici reali coincidenti
- $\xi > 1$ otteniamo due radici reali

Studiamo i poli per $\xi < 0$:

• troviamo una situazione simmetrica in cui le radici hanno tutte $\Re > 0$.

Quindi ricaviamo che $\xi > 0$ é condizione necessaria e sufficiente per la stabilitá BIBO.

5.7.1 Risposta al gradino

Analizziamo la risposta forzata del sistema al variare di ξ :

La risposta forzata diverge.

$$Y_f(s) = \frac{kw_0^2}{s(s^2 + w_0^2)} = \frac{A}{s} + B\frac{w_0}{s^2 + w_0^2} + C\frac{s}{s^2 + w_0^2}$$
$$A = k \qquad B = 0 \qquad C = -k$$

In uscita otteniamo una cosinusoide non smorzata:

$$y_f(t) = k(1 - \cos(w_0 t)) \cdot 1(t)$$

$$y_f(t) = k \left[1 - \frac{e^{-w_0 \xi t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(w_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t + \arctan \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right) \right] \cdot 1(t)$$

Applichiamo il teorema del valore iniziale:

$$y_f(0^+) = \lim_{t \to 0^+} = \lim_{s \to \infty} sY_f(s) = \lim_{s \to \infty} \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} = 0$$

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{s \to \infty} s \left[sY_f(s) - y_f(0^-) \right] = \lim_{s \to \infty} \frac{k \ s}{1 + 2\frac{\xi}{w_0} s + \frac{1}{w_0^2} s} = 0$$

cioé parte con pendenza nulla dall'origine.

Vediamo come dipende la risposta forzata dai coefficienti ξ e w_0 :

- w_0 fissato: se ξ é piccolo le oscillazioni si smorzano lentamente.
- ξ fissato: se w_0 é grande, la frequenza aumenta e il grafico risulta piú schiacciato verso l'asse y.





Figure 5.2: Grafici della risposta forzata nel tempo, al variare dei suoi parametri

Parametri

- $y_m k$ sovra-elongazione massima.
- $S_m = \frac{y_m k}{k} = e^{-\frac{\pi \xi}{\sqrt{1 \xi^2}}}$ sovra-elongazione massima relativa. Si puó ricavare che se $\xi > 0.69$, la curva entra nel 5% del valore di regime e non ne esce piú.
- T_r tempo di ritardo: tempo che impiega la curva ad arrivare al 10% del valore di regime.
- T_s tempo di salita: tempo che impiega la curva per passare dal 10% al 90% del valore di regime.
- $T_m = \frac{\pi}{v_0 \sqrt{1-\xi^2}}$ tempo di sovra-elongazione massima.
- T_a tempo di assestamento. Se $\xi \leq 0.69$ allora $T_a \cong \frac{3}{w_0 \xi}$. Se volessi un sistema di ordine 2 con $T_a \leq \bar{t}$, dovrei imporre $\underbrace{-w_0 \xi}_{\Re\{p_{1,2}\}} \leq -\frac{3}{\bar{t}}$.



I poli sono entrambi reali e negativi:

$$T(s) = \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} = \frac{k}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)}$$
$$p_1 = -\frac{1}{\tau_1} \qquad p_2 = -\frac{1}{\tau_2}$$

• $\xi=1$ \Rightarrow $\tau_1=\tau_2$ otteniamo 2 poli coincidenti: $p=-\frac{1}{\tau}$ m=2

$$Y_f(s) = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} + C\frac{1}{(s + \frac{1}{\tau})^2}$$

$$y_f(t) = \left[A + Be^{-\frac{t}{\tau}} + Cte^{-\frac{t}{\tau}}\right] \cdot 1(t)$$

• $\xi > 1$

$$Y_f(s) = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s + \frac{1}{\tau_1}} + C\frac{1}{s + \frac{1}{\tau_2}}$$
$$y_f(t) = \left[A + Be^{-\frac{t}{\tau_1}} + Ce^{-\frac{t}{\tau_2}}\right] \cdot 1(t)$$

Nel complesso il sistema si comporta quasi come un sistema del 1 ordine. Osservazioni:

- non esistono sovra elongazioni: la derivata é nulla solo nell'origine
- T_a dipende fortemente dal polo piú "lento" (quello con τ piú grande):

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} << 1 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 0.2 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3.22\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3.68\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 1 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 4.75\tau_2$$


Spesso si usa il valore $conservativo\colon\thinspace T_a<5\tau_2$

Chapter 6

Algebra dei blocchi

6.1 Connessioni

Le possibili connessioni tra i sistemi sono:



6.2 Connessioni equivalenti

Sono utili **solo** per trovare la funzione di trasferimento totale di un sistema nell'algebra dei blocchi. Non possono essere usate per studiare complessivamente un sistema, perché non tengono conto delle condizioni iniziali e quindi delle risposte libere dei sistemi.



Figure 6.2: Spostamento diramazione a monte di un blocco




Figure 6.3: Spostamento diramazione a valle di un blocco




Figure 6.4: Spostamento nodo sommatore a valle di un blocco




Figure 6.5: Spostamento nodo sommatore a monte di un blocco

Figure 6.6: Accumulo e scambio di nodi sommatori




Figure 6.7: Accumulo e scambio di nodi di diramazione

6.3 Algebra dei blocchi

L'algebra dei blocchi permette di calcolare la funzione di trasferimento T(s) totale di un sistema costituito dall'interconnessione di più sistemi.

Solitamente la risposta forzata di un generico sistema MIMO é: $y=T\underline{u}$.

L'algebra dei blocchi consiste nel considerare tutte le variabili in gioco $(\underline{y}, T, \underline{u})$ come scalari e operare su di essi come se fossero quantitá scalari. Grazie a passaggi algebrici classici, quindi si puó ottenere facilmente la funzione di trasferimento totale.

6.4 Risposta forzata di sistemi interconnessi

La connessione tra piú sistemi produce un nuovo sistema caratterizzato da:

• ingressi:
$$\underline{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \cdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix}$$

• uscite:
$$\underline{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix}$$

• $T_{ij}(s) = T_{y_i u_j}(s)$ funzione di trasferimento tra l'ingresso u_j e l'uscita y_i

Quindi un sistema MIMO non sará caratterizzato da una sola funzione di trasferimento, ma da una matrice di trasferimento:

$$T(s) = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n_u} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n_y1} & T_{n_y2} & \dots & T_{n_yn_u} \end{bmatrix}$$

Questa matrice ha:

- tante colonne quante gli ingressi.
- tante righe quante le uscite.

Quindi la risposta forzata del sistema si ottiene moltiplicando la matrice di trasferimento con il vettore colonna degli ingressi:

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n_u} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n_y1} & T_{n_y2} & \dots & T_{n_yn_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix}$$

6.4.1 Stabilitá BIBO

Definizione

Un sistema é stabile BIBO se e solo se qualsiasi ingresso limitato, allora l'uscita forzata $y_f(t)$ é limitata.

 $y_f(t)$ é un vettore che ha come elementi $y_{f,1}(t), y_{f,2}(t), \dots, y_{f,n_y}(t)$, quindi affinché sia stabile, tutte le componenti devono essere limitate.

Condizioni

Nessuno elemento della matrice di trasferimento T(s), deve avere poli (radici del denominatore) a $\Re \geq 0$.

Esempio

$$T(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

Non é stabile BIBO perché la componente $T_{12}(s)$ ha un polo a $\Re = 0$. Infatti se poniamo un ingresso limitato: $\underline{u}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1(t) \end{bmatrix}$ otteniamo un'uscita illimitata:

$$Y_f(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

- $\frac{1}{s^2}$ nel tempo corrisponde a una rampa (illimitata);
- $\frac{1}{s(s+1)^2}$ nel tempo corrisponde a un gradino e a un esponenziale decrescente (limitata).

6.5 Interconnessione di sistemi SISO

Dati due sistemi:


- $S^{(1)}$: $Y_f^{(1)}(s) = T^{(1)}(s)U^{(1)}(s)$
- $S^{(2)}$: $Y_f^{(2)}(s) = T^{(2)}(s)U^{(2)}(s)$

6.5.1 Serie

$$Y_f(s) = T^{(2)}(s)U^{(2)}(s) = T^{(2)}(s)T^{(1)}(s)U(s)$$

La funzione di trasferimento del sistema complessivo é:

$$T(s) = T^{(2)}(s)T^{(1)}(s)$$



(NB: l'ordine di questo prodotto vale anche per i sistemi MIMO che sono descritti con matrici)

6.5.2 Parallelo

$$Y_f(s) = T^{(1)}(s)U^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)U^{(2)}(s) = \left[T^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)\right]$$
$$T(s) = T^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)$$

6.5.3 Retroazione (feedback)

$$y = T^{(1)}(s)e = T^{(1)}(s)(u - v) = T^{(1)}(s)[u - T^{(2)}(s)y] = T^{(1)}(s)u - T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)y$$
$$[1 + T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)] \ y = T^{(1)}(s)u$$

 $\begin{cases} T^{(1)}(s) & \text{funzione di trasferimento in catena diretta} \\ T^{(2)}(s) & \text{funzione di trasferimento in catena inversa} \end{cases}$

In generale sia che v venga sottratto o sommato:


$$T(s) = \frac{T^{(1)}(s)}{1 \pm T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)}$$

Loop algebrici

Se tutte le funzioni di trasferimento sono semplicemente proprie, allora si forma un loop algebrico, che rende irrealizzabile la retroazione.

Esempio Entrambe le funzioni di trasferimento sono amplificatori e u(t) = 0, e(t) = 1. Sostituendo i valori e percorrendo la retroazione troveremo che e dovrebbe valere contemporaneamente 1 e - 8.

Infatti y dipende istantaneamente da e, v d. i. da y, e d. i. da v, quindi otteniamo che e dipende istantaneamente da sé stessa, ovvero c'é un loop algebrico.




Esempio

É possibile trovare k per avere un sistema stabile BIBO?

Notiamo subito che non ci sono loop algebrici perché non tutte le funzioni di trasferimento sono semplicemente proprie. Pertanto la funzione di trasferimento é:

$$T(s) = \frac{\frac{1}{s^2+1}}{1+\frac{k}{s^2+1}} = \frac{\frac{1}{s^2+1}}{\frac{s^2+1+k}{s^2+1}} = \frac{1}{s^2+1+k}$$
$$s^2 = -(k+1)$$



Affinché il sistema sia stabile BIBO, non ci devono essere radici a $\Re \geq 0$

•
$$k < -1 \implies s_{1,2} = \pm \sqrt{-(k+1)}$$


•
$$k > -1$$
 \Rightarrow $s_{1,2} = \pm j\sqrt{k+1}$

•
$$k = -1$$
 \Rightarrow $s_{1,2} = 0$

Non esiste alcun k per cui il sistema sia stabile BIBO.


6.6 Esercizio

Calcolare tutte le possibili funzioni di trasferimento del sistema:



• $T_{y_1u_1}(s)$: poniamo $u_2 = 0$. Serie tra $T^{(1)}$ e $T^{(2)}$:

$$T_{serie} = T^{(1)}T^{(2)} = \frac{s+1}{s-1}\frac{1}{s+1} = \frac{1}{s-1}$$




Retroazione tra T_{serie} e $T^{(3)}$:

$$T_{y_1u_1}(s) = \frac{T_{serie}}{1 + T_{serie}T^{(3)}} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{1}{(s+1)(s-1)}} = \frac{\frac{1}{s-1}}{\frac{1}{(s^2 - 1 + 1)(s-1)}} = \frac{s+1}{s^2}$$

Questa funzione di trasferimento é instabile BIBO perché c'é un polo a $\Re = 0$.

 T_{y1u2}(s): poniamo u₁ = 0.
 Calcoliamo la serie nella catena inversa di retroazione:

$$T_{serie}(s) = \frac{-1}{(s+1)^2}$$



Retroazione:

$$T_{y_1u_2}(s) = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{1 - \frac{s+1}{s-1}\frac{-1}{(s+1)^2}} = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{1 + \frac{1}{(s+1)(s-1)}} = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{\frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{(s+1)^2}{s^2}$$

Questa funzione di trasferimento é insta-

bile BIBO perché c'é un polo a $\Re=0$. Abbiamo ottenuto una funzione di trasferimento semplicemente propria perché tra u_2 e y_1 in catena diretta c'é una dipendenza istantanea (dato dalla costante):

$$T^{(2)}(s) = \frac{s+1}{s-1} = 1 + \frac{2}{s-1}$$

• $T_{y_2u_1}(s)$:


$$T_{y_2u_1}(s) = \frac{\frac{s+1}{s-1}\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{1}{s^2}$$

• $T_{y_2u_2}(s)$:


$$T_{y_2u_2}(s) = \frac{\frac{1}{s-1}}{\frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{s+1}{s^2}$$

6.7 Esercizio

Calcolare la funzione di trasferimento del sistema:



Spostiamo il nodo e e otteniamo un nuovo sistema composto da una retroazione e da un parallelo. L'algebra dei blocchi permette di fare queste equivalenze solo per il calcolo della funzione di trasferimento complessiva e non per altri calcoli, perché stiamo introducendo nuovi blocchi, tra cui alcuni irrealizzabili (vedi il blocco di funzione di trasferimento s).



$$T_{yu}(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \left(s + \frac{1}{s} \right) = \frac{s^2 + 1}{s(s+1)}$$

Chapter 7

Equazione di stato

7.1 Equazione di stato

Abbiamo visto che i sistemi MIMO possono essere rappresentati attraverso un sistema di equazioni differenziali o in forma matriciale.

L'equazione di stato é una rappresentazione dei sistemi dinamici (non necessariamente lineare) che mette in relazione ingressi e uscite sfruttando una quantitá (interna al sistema) detta stato del sistema.

Lo stato $\underline{x}(t)$ rappresenta una foto istantanea di S e deve descriverne completamente la situazione. Per determinare $\underline{x}(t)$ per $t \geq t_0$ saranno sufficienti $\underline{x}(t_0^-)$ e $\underline{u}(\tau)$ per $\tau \geq t_0$.

$$\underline{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix} \qquad \underline{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \cdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix} \qquad \underline{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_x}(t) \end{bmatrix}$$

$$n_y = \dim(\underline{y}(t)) \qquad n_u = \dim(\underline{u}(t)) \qquad n_x = \dim(\underline{x}(t))$$

Le equazioni per descrivere il sistema in notazione matriciale saranno:

$$\underline{\dot{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t)
y(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)$$

dove le dimensioni delle matrici sono:

$$A \in \mathbb{R}^{n_x x \ n_x} \qquad B \in \mathbb{R}^{n_x x \ n_u} \qquad C \in \mathbb{R}^{n_y x \ n_x} \qquad D \in \mathbb{R}^{n_y x \ n_u}$$

Si nota dalla seconda equazione che il vettore delle uscite dipende istantaneamente dalla stato (\underline{x}) e dal controllo (\underline{u}) .

Dalla prima equazione invece vediamo che lo stato dipende dinamicamente dallo stato stesso e dal controllo.

Scrivendo esplicitamente le due equazioni otteniamo:

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_{n_x}(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ + b_{11}u_1(t) + b_{12}u_2(t) + \dots + b_{1n_u}u_{n_u}(t) \\ \vdots \\ y_1(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ + d_{11}u_1(t) + d_{12}u_2(t) + \dots + d_{1n_u}u_{n_u}(t) \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_1(t) + \dots +$$

7.2 Soluzione dell'equazione di stato

Significa trovare $\underline{x}(t)$ e di conseguenza $\underline{y}(t)$, dati $\underline{x}(t_0^-)$ e $u(\tau)$ per $\tau \in [0, t_0]$. Si dimostra che:

$$\underline{x}(t) = Ce^{At}\underline{x}(0^{-}) + C\int_{0^{-}}^{t} e^{A(t-\tau)}B\underline{u}(\tau)d\tau + D\underline{u}(t)$$

dove:

- $e^{At}\underline{x}(0^-)$ evoluzione libera dello stato. É l'uscita che dipende solo dalle n_x condizioni iniziali, pertanto si chiama vettore delle uscite libere.
- $\int_{0^{-}}^{t} e^{A(t-\tau)} B\underline{u}(\tau) d\tau$ integrale di convoluzione che rappresenta l'evoluzione forzata dello stato.

7.2.1 Come si calcola e^{At}

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{k=\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$$

Per effettuare questo calcolo distinguiamo vari casi:

• $A^k = 0$ per $k \ge \bar{k}$ (matrice nil-potente di ordine \bar{k}): usare la formula esplicitamente.

Esempio

$$A = \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \qquad A^2 = \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \qquad A^k = \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right]$$

Abbiamo trovato che A é una matrice nil-potente di ordine 2.

$$e^{At} = I + At = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• A é una matrice diagonale:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^k t^k}{k!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\lambda_{n_x}^k t^k}{k!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_{n_x} t} \end{bmatrix}$$

Negli altri casi usiamo questa formula che verrá chiarita in seguito:

$$e^{At} = \mathcal{L}\left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

Esempio

Ripetiamo il calcolo dell'esercizio precedente con $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left[\begin{array}{cc} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{array}\right]\right\} = \left[\begin{array}{cc} 1 & t \\ 0 & 1 \end{array}\right] \mathbf{1}(t)$$

7.2.2Polinomio caratteristico

Data una matrice quadrata A, il polinomio caratteristico é definito come:

$$\phi(s) = det(sI - A)$$

Inoltre si puó calcolare come il mcm di tutti i denominatori diversi da zero di tutti i determinanti diversi da zero di tutte le sottomatrici quadrate di $(sI - A)^{-1}$. Questo metodo puó essere utile nel caso in cui ci venga fornita direttamente $(sI - A)^{-1}$.

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\phi(s) = \det \left(s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right) = \det \left(\begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix} \right) = (s-1)(s-2)$$

Gli autovalori sono: $s_1 = 1$ $s_2 = 2$ entrambi con molteplicitá 1.

Esempio

Usiamo il secondo metodo per calcolare il polinomio caratteristico data:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0\\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Il suo determinante é: $det(sI-A)^{-1}=\frac{1}{s^2}$. Ci sono 5 sottomatrici: 4 sono i singoli elementi, il quinto é la matrice stessa:

$$\phi(s) = mcm(s, s, s^2) = s^2$$

Proprietá

 $\phi(s)$ é un polinomio annullante per A se $\phi(A) = [0]$ (matrice nulla). Il suo grado é: $\partial eg \{\phi(s)\} = n_x$.

Esempio

Consideriamo la matrice e il polinomio caratteristico dell'esempio precedente:

$$\phi(s) = (s-1)(s-2) = s^2 - 3s + 2$$

$$\phi(A) = A^2 + -3A + 2I = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7.2.3 Polinomio minimo

Il polinomio minimo m(s) é il polinomio annullante, monico e di grado più basso per A.

Proprietá

$$m(s) \subseteq \cdot \phi(s)$$

 \subseteq · significa che tutte le radici di $\phi(s)$ sono anche radici di m(s), eventualmente con molteplicitá minore.

m(s) é calcolabile come il mcm di tutti i denominatori dei termini non nulli della matrice $(sI-A)^{-1}$. Il suo grado é: $\partial eg\{m(s)\} \leq n_x$.

Esempio

Per fare l'inversa di una matrice diagonale, bisogna invertire i suoi elementi.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$
$$m(s) = mcm(s, s) = s$$

Esempio

Per fare l'inversa di una matrice triangolare, gli elementi sulla diagonale si invertono, gli altri bisogna calcolarli.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$
$$m(s) = mcm(s, s^2, s) = s^2$$

Esempio

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$
$$m(s) = mcm \{s, s+1, s, s^2\} = s^2(s+1)$$

Ma questo risultato é impossibile perché $\partial eg\{m(s)\}=3$ mentre la matrice é 2×2 . Questo significa che la matrice data non puó derivare da un sistema lineare, quindi non ha senso svolgere ulteriori calcoli si essa.

7.3 Trasformata della soluzione dell'equazione di stato

Calcolo la trasformata di $\underline{\dot{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t)$ con la proprietá della derivata:

$$s\underline{X}(s) - \underline{x}(0^{-}) = A\underline{X}(s) + B\underline{U}(s)$$

$$s\underline{X}(s) - A\underline{X}(s) = \underline{x}(0^{-}) + B\underline{U}(s)$$

$$(sI - A)\underline{X}(s) = \underline{x}(0^{-}) + B\underline{U}(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}\underline{x}(0^{-}) + (sI - A)^{-1}B\underline{U}(s)$$

$$(7.1)$$

Analogamente la trasformata della seconda equazione $y(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)$:

$$\underline{Y}(s) = C(sI - A)^{-1}\underline{x}(0^{-}) + [C(sI - A)^{-1}B + D] \underline{U}(s)$$
(7.2)

Da quest'ultima ricaviamo la funzione di trasferimento:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Le matrici associate alle varie risposte con i rispettivi polinomi caratteristici e minimi:

$$X_{l} (n_{x} \times n_{x}) : (sI - A)^{-1} \longrightarrow m(s), \phi(s)$$

$$X_{f} (n_{x} \times n_{u}) : (sI - A)^{-1}B \longrightarrow m_{c}(s), \phi_{c}(s)$$

$$Y_{l} (n_{y} \times n_{x}) : C(sI - A)^{-1} \longrightarrow m_{o}(s), \phi_{o}(s)$$

$$Y_{f} (n_{y} \times n_{u}) : C(sI - A)^{-1}B \longrightarrow m_{co}(s), \phi_{co}(s)$$

Le ultime tre matrici sono combinazioni lineari della prima $(sI - A)^{-1}$, quindi a denominatore non potranno comparire ulteriori termini. Allora per i polinomi si ha:

$$\begin{array}{cccc} & \subseteq \phi_c(s) & & \subseteq m_c(s) \\ \phi_{co}(s) & & \subseteq \phi(s) & & m_{co}(s) & \subseteq m_o(s) \\ & \subseteq \phi_o(s) & & \subseteq m_o(s) \end{array}$$

Esempio

Dato il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Calcolare x(t) e y(t) quando $x(0^-) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e u(t) = 1(t). Calcoliamo le trasformate delle soluzioni:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0^{-}) + (sI - A)^{-1}B \ U(s) =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^{2}} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^{2}} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + \frac{2}{s^{2}} + \frac{1}{s^{3}} \\ 2\frac{1}{s} + \frac{1}{s^{2}} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} 1 + 2t + \frac{1}{2}t^{2} \\ 2 + t \end{bmatrix} 1(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x = (3 + 3t + \frac{1}{2}t^{2}) 1(t)$$

7.4 Stabilitá e punti di equilibrio

Finora abbiamo parlato di stabilitá mettendo in relazione ingresso e uscita. Adesso introduciamo un nuovo concetto di stabilitá che mette in relazione stato e controllo.

7.4.1 Definizione qualitativa

Si dice **punto di equilibrio** una configurazione in cui il sistema si trova e dopo una piccola perturbazione rimane in questa configurazione.

Consideriamo qualche esempio pratico per definire i possibili punti di equilibrio:

- 7.1a: é un punto di equilibrio asintoticamente stabile perché se perturbo leggermente la posizione della pallina, essa torna subito nel suo punto di equilibrio. Inoltre é un p.e. isolato perché non ci sono altri p.e. nelle vicinanze;
- 7.1b: é un punto di equilibrio **instabile** perché se muovo leggermente la pallina, essa si allontana indefinitamente dal p.e.;




Figure 7.1

• 7.1c: é un punto di equilibrio **semplicemente stabile** perché se perturbo la posizione della pallina essa trova un nuovo punto di equilibrio. Inoltre é un p.e. **non isolato** perché nelle vicinanze ci sono altri p.e.

I punti di equilibrio non isolati non possono essere asintoticamente stabili perché il sistema puó trovare un nuovo punto di equilibrio in un intorno del precedente.

7.4.2 Definizione

Consideriamo l'equazione di stato di un generico sistema non lineare:

$$\begin{split} \underline{\dot{x}}(t) &= \underline{f}(\underline{x}(t),\underline{u}(t)) \\ y(t) &= g(\underline{x}(t),\underline{u}(t)) \end{split}$$

Una coppia stato-controllo $\hat{P} = (\hat{\underline{x}}, \hat{\underline{u}}) \in \mathbb{R}$ é punto di equilibrio se e solo se $\underline{f}(\hat{\underline{x}}, \hat{\underline{u}}) = 0$ (cioé la derivata dello stato é nulla $\underline{\dot{x}}(t) = 0$).

Esempio

Consideriamo il sistema non lineare della vasca di cui avevamo parlato nell'introduzione. La sua equazione di stato era:

$$\dot{h}(t) = -\frac{E}{S}\sqrt{2gh(t)} + \frac{1}{S}u(t)$$

I punti di equilibrio sono:

$$\forall (h, u) \text{ t.c. } -\frac{E}{S}\sqrt{2gh(t)} + \frac{u}{S} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{u} = E\sqrt{2g\hat{h}}$$
 (7.3)

Cerchiamo di capire la tipologia di questo punto di equilibrio e per questo fissiamo l'ingresso (l'acqua fornita dal rubinetto) al valore di equilibrio $u(t) = \hat{u}$:

- se aggiungiamo acqua dall'esterno superando il livello di equilibrio $h(t) > \hat{h}$, dalla condizione di punto di equilibrio 7.3 otteniamo che $E\sqrt{2gh(t)} > \hat{u}$. Allora dall'equazione di stato ricaviamo $S\dot{h}(t) = \hat{u} E\sqrt{2gh(t)} < 0$, la derivata é negativa, cioé che il livello dell'acqua scende tornando subito al punto di equilibrio (\hat{u}, \hat{h}) ;
- se togliamo dell'acqua dalla vasca $h(t) < \hat{h}$, allora $\dot{h}(t) > 0$, cioé il livello risale tornando al punto di equilibrio di partenza (\hat{u}, \hat{h}) .

Deduciamo che si tratta di un punto di equilibrio asintoticamente stabile.

7.4.3 Studio della stabilità dei punti di equilibrio per sistemi lineari

In generale in un sistema non é detto che i punti di equilibrio siano tutti dello stesso tipo. Noi adesso consideriamo l'equazione di stato di un sistema lineare:

$$\underline{\dot{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t)$$

non consideriamo la seconda equazione perché siamo interessati solo alla stabilitá dello stato. Prendiamo un punto di equilibrio (\hat{x}, \hat{u}) , quindi per definizione $A\hat{x} + B\hat{u} = 0$. Definisco:

$$\delta \underline{x}(t) = \underline{x}(t) - \hat{\underline{x}}$$
 scostamento di \underline{x} rispetto al particolare $\hat{\underline{x}}$ (7.4)

$$\dot{\delta \underline{x}}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\underline{x}(t) - \hat{\underline{x}}) \tag{7.5}$$

Consideriamo l'equazione di stato quando viene applicato $\underline{u} = \hat{\underline{u}}$: $\underline{\dot{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\hat{\underline{u}}$ e calcolata nel punto di equilibrio: $\underline{\dot{x}} = A\underline{\hat{x}} + B\hat{\underline{u}}$ quindi sottraiamo membro a membro:

$$\begin{split} & \dot{\underline{x}}(t) - \dot{\underline{\hat{x}}} = A(\underline{x}(t) - \underline{\hat{x}}) + B(\underline{\hat{u}} - \underline{\hat{u}}) \\ & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\underline{x}(t) - \underline{\hat{x}}) = A(\underline{x}(t) - \underline{\hat{x}}) \end{split}$$

In base alle definizioni 7.5 otteniamo:

$$\dot{\delta x}(t) = A\delta x(t) \tag{7.6}$$

cio
é $\delta \underline{x}(t)$ evolve con equazioni pari a quelle di $\underline{x}(t)$ in assenza di controllo.

Per fare questi calcoli siamo partiti da un particolare punto di equilibrio, ma in 7.6 questa dipendenza si é persa perció 7.6 vale $\forall (\hat{\underline{x}}, \hat{\underline{u}})$. Quindi se abbiamo la stessa evoluzione di $\delta x(t)$ per ogni p.e., questo significa che per i sistemi lineari tutti i punti di equilibrio sono dello stesso tipo. Si parla quindi di stabilità del sistema (riferendosi al tipo di stabilità comune a tutti i suoi p.e.). Allora per semplicità scelgo (0,0) che é sempre punto di equilibrio.

In definitiva studiare la stabilitá di tutti i punti di equilibrio corrisponde allo studiare la stabilitá dell'evoluzione libero dello stato:

$$\underline{x}_l(t) = e^{At}\underline{x}(0^-)X_l(s) = (sI - A)^{-1}\underline{x}(0^-)$$

7.4.4 Stabilitá di un sistema

Un sistema é stabile oppure instabile a seconda di come si comporta $\vec{x}_l(t)$. Un sistema lineare tempo invariante é:

- asintoticamente stabile $\Leftrightarrow \forall \underline{x}(0^-)$ tale che $\underline{x}_l(t)$ non diverge e $\underline{x}_l(t) \xrightarrow[t \to \infty]{} 0$;
- instabile $\Leftrightarrow \forall \underline{x}(0^-)$ tale che $\underline{x}_l(t)$ diverge;
- semplicemente stabile \Leftrightarrow non é verificata nessuna delle condizioni precedenti, cioé

$$\nexists \ \underline{x}(0^-)$$
tale che $\underline{x}_l(t)$ diverga
$$\exists \ \underline{x}(0^-) \text{ tale che } \underline{x}_l(t) \text{ non tende a zero}$$

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + Bu$$

Il termine Bu non é utile ai fini del calcolo della stabilitá, ma lo mettiamo per completezza.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_1 \\ \dot{x}_2 &= -x_2 \\ \dot{x}_3 &= 0 \end{cases}$$

L'evoluzione libera della stato (la soluzione di queste equazioni differenziali) é:

$$x_l(t) = \begin{cases} x_{1l} &= e^t x_1(0^-) \\ x_{2l} &= e^{-t} x_2(0^-) \\ x_{3l} &= x_3(0^-) \end{cases} = e^{At} \underline{x}(0^-) = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}(0^-)$$

Adesso studiamo la stabilitá del sistema dati alcuni stati iniziali:

1.

$$\underline{x}(0^{-}) = \begin{bmatrix} 3\\0\\0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x_l(t) = \begin{bmatrix} 3e^t\\0\\0 \end{bmatrix}$$

Abbiamo trovato uno stato iniziale $\underline{x}(0^-)$ per cui l'evoluzione libera diverge. Quindi il base alla definizione precedente possiamo stabilire che il sistema é instabile.

2.

$$\underline{x}(0^{-}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x_{l}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

In questo caso lo stato rimane limitato ma non tende a zero.

3.

$$\underline{x}(0^{-}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x_l(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ -2e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

In questa particolare situazione, lo stato tende a zero.

7.4.5 Studio della stabilitá attraverso e^{At}

- asintoticamente stabile \Leftrightarrow tutte le componenti di e^{At} sono segnali $\xrightarrow[t\to\infty]{}$ 0;
- instabile \Leftrightarrow esiste una componente di e^{At} che sia un segnale divergente;
- semplicemente stabile \Leftrightarrow non esistono componenti di e^{At} divergenti, ma esiste almeno una componente che sia un segnale semplicemente stabile (limitato ma che non tende a zero).

Poiché gli elementi di $(sI - A)^{-1}$ sono le trasformate di Laplace dei corrispondenti elementi di e^{At} , il sistema é:

- asintoticamente stabile \Leftrightarrow tutte le radici di ogni denominatore degli elementi di $(sI A)^{-1}$ sono a $\Re < 0$;
- instabile \Leftrightarrow esiste un elemento di $(sI A)^{-1}$, il cui denominatore ha almeno una radice a $\Re > 0$ oppure almeno una radice $\Re = 0$ con molteplicitá > 1;
- semplicemente stabile \Leftrightarrow non esistono radici di nessun denominatore a $\Re > 0$ oppure esiste almeno una radice a $\Re = 0$ e tutte hanno molteplicitá 1.

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s - 1 & 0 & 0 \\ 0 & s + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s - 1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Il primo termini della matrice ha una radice a $\Re > 0$ quindi il sistema é instabile.

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qualunque stato iniziale é punto di equilibrio per il sistema, che quindi non possono essere isolati. Questo sistema allora non puó essere asintoticamente stabile.

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{0t} & 0 \\ 0 & e^{0t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Le radici del denominatore sono tutte a $\Re=0$ con molteplicitá 1. Allora il sistema é semplicemente stabile.

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x$$
$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Il sistema é instabile perché esiste una radice con molteplicitá 2.

7.4.6 Studio della stabilitá attraverso il polinomio minimo

Un sistema é:

- asintoticamente stabile se tutte le radici di m(s) hanno $\Re < 0$;
- instabile se m(s) ha almeno una radice a $\Re > 0$ oppure esiste almeno una radice a $\Re = 0$ ma tutte con molteplicitá > 1 in m(s);
- semplicemente stabile in tutte le altre situazioni: nessuna radice a $\Re > 0$ e esiste almeno una radice a $\Re = 0$ con molteplicitá = 1 in m(s).

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Si tratta di una matrice triangolare a blocchi: gli autovalori sono l'unione degli autovalori delle sottomatrici.

$$\phi(s) = \det \begin{bmatrix} s - 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & s + 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 0 & 0 & 1 & s \end{bmatrix} = (s - 1)(s + 1)(s^{2} + 1)$$

Abbiamo 4 autovalori distinti: 1, -1, j, -j. Il sistema é instabile a causa di 1 perché ha $\Re > 0$.

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Si tratta di una matrice a blocchi. Inoltre il "blocco" 2×2 é triangolare quindi gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale. Gli autovalori della matrice sono: -1, -1, 0, 0.

$$\phi(s) = (s+1)^2 s^2$$

In questo caso il polinomio caratteristico mi dice solo che il sistema non é asintoticamente stabile perché é presente una radice a $\Re=0$ con molteplicitá 2. Allora studio $(sI-A)^{-1}$.

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s+1 & * & * & * \\ 0 & s+1 & * & * \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & -1 & s \end{bmatrix}^{-1}$$

Con * indichiamo i valori restanti della matrice che per ora non ci servono.

I primi due blocchi 1×1 della matrice si invertono e otteniamo $\frac{1}{s+1}$. Il terzo blocco 2×2 lo calcoliamo a parte:

$$\begin{bmatrix} s & 0 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Il (2,1)-esimo elemento denota la instabilitá perché mi assicura che anche nel polinomio minimo é presente il termine s^2 (cioé una radice a $\Re=0$, con molteplicitá 2). Se non avessi trovato questo termine, avrei dovuto calcolare anche i termini della matrice inversa corrispondenti agli *.

Esempio

Al contrario del precedente, in questo esercizio non ci basterá fare línversa degli elementi sulla diagonale, ma dovremmo calcolare anche i restanti.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

É una matrice triangolare a blocchi, quindi gli autovalori sono l'unione degli autovalori di ogni blocco. Per entrambi i blocchi gli autovalori sono $\pm j$, quindi avremo che gli autovalori della matrice sono j e -j con molteplicitá 2. Allora il polinomio caratteristico é:

$$\phi(s) = (s^2 + 1)^2$$

Deduciamo subito che il sistema non puó essere asintoticamente stabile perché sono presenti radici a $\Re=0$. Per determinare la stabilitá studiamo $(sI-A)^{-1}$.

Facciamo l'inversa rispettivamente del primo e del secondo blocco:

$$\begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s}{s+1} & \frac{1}{s+1} \\ -\frac{1}{s+1} & \frac{s}{s+1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} s & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s}{s+1} & -\frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{s}{s+1} \end{bmatrix}$$

Guardando solo questi blocchi concluderei erroneamente che il sistema é semplicemente stabile perché nel polinomio minimo abbiamo un fattore s^2+1 , invece di $(s^2+1)^2$, quindi esiste una radice a $\Re=0$ con molteplicitá 1. In realtá basta calcolare l'inversa di un elemento non sulla diagonale, ad esempio il (1,3)-esimo:

$$(sI - A)_{1,3}^{-1} = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Possiamo anche non calcolare i restanti elementi dell'inversa, perché questo appena calcolato ci assicura che nel polinomio minimo é presente il termine $(s^2+1)^2$, quindi c'é una radice a $\Re=0$ con molteplicitá 2.

Il sistema é instabile.

7.4.7 Linearizzazione dei sistemi non lineari

Considero il seguente sistema

$$\dot{x}(t) = f[x(t), u(t)]$$

dove f é una funzione non lineare.

Considero il punto di equilibrio $\hat{P} = (\hat{x}, \hat{u})$, quindi per definizione di p.e. $f(\hat{x}, \hat{u}) = 0$. Definiamo:

$$\delta x(t) = x(t) - \hat{x}$$

$$\delta u(t) = u(t) - \hat{u}$$

Scriviamo il polinomio di Taylor di f attorno (\hat{x}, \hat{u}) :

$$\dot{\delta x}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[x(t) - \hat{x} \right] = \dot{x}(t) = f \left[x(t), u(t) \right] =
= f \left[\hat{x}, \hat{u} \right] + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{(\hat{x}, \hat{u})} \cdot (x - \hat{x}) + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{(\hat{x}, \hat{u})} \cdot (u - \hat{u}) + \text{Resto}$$

Il sistema linearizzato attorno (\hat{x}, \hat{u}) é:

$$\dot{\delta x}(t) \cong \hat{A}\delta x(t) + \hat{B}\delta u(t) \tag{7.7}$$

Per esempio (0,0) é un punto di equilibrio sia per il sistema linearizzato che per il sistema non lineare. Posso provare a studiare la stabilità del sistema linearizzato e *sperare* che valga anche per il sistema non lineare in corrispondenza del punto di equilibrio (\hat{x}, \hat{u}) considerato.

Esempio

$$\dot{x}(t) = \sin\left[x(t)\right] + u(t)$$

Cominciamo facendo un'analisi qualitativa dei punti di equilibrio di questo sistema non lineare:

- u(t) = 0 e x(t) = 0 sono un punto di equilibrio;
- se |u(t)| > 1, poiché il seno é compreso tra -1 e 1, non potrá mai essere punto di equilibrio;
- se |u(t)| < 1 si puó trovare un valore del seno che lo compensi.

In particolare, per $\hat{u}=0,$ $\dot{x}=0 \leftrightarrow sin\hat{x}=0,$ cioé $x=k\pi$ per $k\in Z.$ L'equazione di stato diventa:

$$\dot{x} = \sin x$$

Osserviamo due punti di equilibrio:

• (0,0): se aumentiamo leggermente x (ci allontaniamo verso destra di x=0), il seno assume valori positivi, quindi $\dot{x}>0$, cioé lo stato tende ad aumentare sempre piú; se diminuiamo leggermente x (ci allontaniamo verso sinistra di x=0), il seno assume valori negativi, quindi $\dot{x}<0$, cioé lo stato tende a diminuire sempre di piú. Allora questo é un punto di equilibrio instabile localmente.

• $(\pi,0)$: se aumentiamo leggermente x, la derivata é negativa, cioé lo stato tende a tornare al punto di equilibrio; lo stesso accade se diminuiamo leggermente x, la derivata é positiva, cioé lo stato tende ad aumentare opponendosi alla nostra variazione. Allora si tratta di un punto di equilibrio asintoticamente stabile localmente.

Adesso studiamo il sistema linearizzato:

$$\hat{A} = \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \Big|_{\hat{x}, \hat{u}} = \cos x \Big|_{\hat{x}, \hat{u}} = \cos \hat{x}$$

$$\hat{B} = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \Big|_{\hat{x}, \hat{u}} = 1$$

• attorno (0,0):

$$\dot{\delta x} = 1 \cdot \delta x + 1 \cdot \delta u$$

si tratta di un sistema linearizzato instabile, congruente alla stabilitá del punto di equilibrio del sistema non lineare di partenza.

• attorno $(\pi, 0)$:

$$\dot{\delta x} = -1 \cdot \delta x + 1 \cdot \delta u$$

si tratta di un sistema linearizzato asintoticamente stabile, come la stabilitá del punto di equilibrio del sistema non lineare di partenza.

Esempio

Consideriamo il sistema non lineare della vasca giá analizzato in precedenza:

$$\dot{x} = \frac{1}{S}u - \frac{E}{S}\sqrt{2gx} = f(x, u)$$

Lo linearizziamo:

$$\begin{split} \frac{\partial f(x,u)}{\partial x} &= -\frac{E}{2S}\sqrt{\frac{2g}{x}}\\ \frac{\partial f(x,u)}{\partial u} &= \frac{1}{S}\\ \dot{\delta x} &= -\frac{E}{2S}\sqrt{\frac{2g}{\hat{x}}}\delta x + \frac{1}{S}\delta u = -\alpha\delta x + \frac{1}{S}\delta u \end{split}$$

(Il termine $\frac{1}{S}\delta u$ era giá lineare e infatti non é stato modificato dalla linearizzazione)

Il sistema linearizzato é asintoticamente stabile $\forall \hat{x} > 0$. Notiamo che piú \hat{x} é piccolo, piú $\dot{\delta x}$ diventa grande e negativa: cioé il sistema tende a tornare nel punto di equilibrio piú velocemente, piú \hat{x} é piccolo.

7.4.8 Studio della stabilitá dei punti di equilibrio per sistemi non lineari

Dato un sistema non lineare

$$\dot{x} = f[x, u]$$

linearizzato attorno al punto di equilibrio (\hat{x}, \hat{u}) :

$$\dot{\delta x}(t) = \hat{A}\delta x(t) + \hat{B}\delta u(t)$$

Se il sistema linearizzato ha:

- tutti autovalori a $\Re < 0 \implies (\hat{x}, \hat{u})$ é asintoticamente stabile localmente per il sistema non lineare;
- almeno un autovalore a $\Re > 0 \implies (\hat{x}, \hat{u})$ é **instabile localmente** per il sistema non lineare;
- in tutti gli altri casi (esistono autovalori del linearizzato a $\Re = 0$ e nessuno a $\Re > 0$) \Rightarrow non si conclude nulla sulla stabilità del sistema non lineare, anche se il linearizzato è semplicemente stabile.

Esempio

Prendiamo il punto di equilibrio $(0, \hat{u})$ e analizziamo i seguenti sistemi:

- 1. $\dot{x} = x$ é un sistema lineare instabile. La linearizzazione $\dot{\delta x} = \delta x$ ovviamente coincide con il sistema;
- 2. $\dot{x} = -x$ é un sistema lineare asintoticamente stabile. La linearizzazione non cambia $\dot{\delta x} = -\delta x$;
- 3. $\dot{x}=x^2$ é un sistema non lineare instabile. Se linearizziamo attorno $\hat{x}=0$, otteniamo

$$\dot{\delta x} = \left. \frac{\partial x^2}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. 2x \right|_{x=0} = 0$$

perché nell'origine la pendenza é nulla. Quindi il sistema linearizzato é semplicemente stabile come avevamo visto nell'esempio 7.4.5;

- 4. $\dot{x} = x^2$ é un sistema non lineare instabile. Se linearizziamo attorno $\hat{x} = 0$, otteniamo $\dot{\delta x} = 0$. Il sistema linearizzato é semplicemente stabile;
- 5. $\dot{x} = x^3$ é un sistema non lineare instabile. Se linearizziamo attorno $\hat{x} = 0$, otteniamo $\dot{\delta x} = 0$. Il sistema linearizzato é semplicemente stabile;
- 6. $\dot{x} = -x^3$ é un sistema non lineare asintoticamente stabile. Se linearizziamo attorno $\hat{x} = 0$, otteniamo $\dot{\delta x} = 0$. Il sistema linearizzato é semplicemente stabile;

Negli esempi 3,4,5,6 abbiamo sistemi non lineari in cui si puó verificare facilmente se sono instabili o asintoticamente stabili, mentre il sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio é semplicemente stabile e quindi non ci dá alcuna informazione utile.

7.4.9 Modello preda predatore

Definiamo:

- N(t) il numero di prede;
- P(t) il numero di predatori.

Inoltre ipotizziamo che le risorse per le prede siano infinite. Quindi le equazioni che modellano l'evoluzione della specie in questo ecosistema sono:

$$\dot{N} = rN - cNP$$
$$\dot{P} = -dP + bNP$$

Riscriviamo il sistema introducendo nuove variabili:

$$x_1 = \frac{b}{d}N \qquad x_2 = \frac{c}{r}P$$

$$\underline{\dot{x}} = \underline{f}(x_1, x_2) = \begin{cases} \dot{x}_1 &= rx_1(1 - x_2) \\ \dot{x}_2 &= dx_2(x_1 - 1) \end{cases}$$

Adesso studiamo i punti di equilibrio (\hat{x}_1, \hat{x}_2) tale che $\underline{f}(x_1, x_2) = \underline{0}$. Le soluzioni di questo sistema omogeneo sono:

$$P_A = (0,0)$$
 $P_B = (1,1)$


Analizziamo qualitativamente la natura di questi punti di equilibrio:

 \bullet P_A :

- $-x_2=0$: equivale a P=0 non ci sono predatori, quindi la legge che regola le prede é $\dot{N} = rN$. Come ci aspettiamo intuitivamente, se aumentiamo leggermente il numero di prede dal punto di equilibrio $x_1 = 0$, esse aumentano indefinitamente grazie alle risorse
 - Infatti abbiamo un sistema lineare con un autovalore positivo: il punto di equilibrio é instabile localmente.
- $-x_1=0$: equivale a N=0, cioé non ci sono prede, quindi la legge che regola i predatori é $\dot{P} = -dP$. Se aumentiamo il numero di predatori nellécosistema da zero a un certo valore positivo, poiché non hanno nutrimento (non ci sono prede), si estingueranno.
 - Il sistema é lineare con un autovalore negativo, quindi il punto di equilibrio é asintoticamente stabile.

Possiamo concludere che si tratta di un punto di equilibrio instabile.

- \bullet P_B :
 - Ovunque mettiamo la coppia preda-predatore, essa si trova su un orbita chiusa di P_B .
 - Allontanandosi dal punto, le orbite si allargano fino a degenerare e a coincidere con gli assi. Quindi si tratta di un punto di equilibrio semplicemente stabile.



Adesso analizziamo il sistema linearizzandolo:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} r(1-x_2) & -rx_1\\ dx_2 & d(x_1-1) \end{bmatrix}$$

- attorno P_A : $\hat{A} = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = {r \atop 0-d}$. Il sistema linearizzato ha un autovalore reale positivo, allora il punto di equilibrio del sistema no lineare é instabile.
- attorno P_B : $\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & -r \\ d & 0 \end{pmatrix}$

$$\phi(s) = \det_{-d}^{s} {r \atop s} = s^2 + rd$$

Poiché rd > 0, abbiamo due radici immaginarie pure con molteplicitá 1: $s_1 = j\sqrt{rd}$ e $s_2 =$ $-j\sqrt{rd}$. Il sistema linearizzato é semplicemente stabile, ma questo non ci basta per concludere anche per il sistema non lineare.

Chapter 8

Riepilogo

8.1 Trasfromata di Laplace

8.1.1 Proprietá

Linearitá	$f(t) = \alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$
Traslazione in t	$f(t-T) \ 1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT} F(s)$
Traslazione in s	$e^{at}f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s-a)$
Derivata in t	$\dot{f}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} sF(s) - f(0^{-})$
Derivata n-esima in t	$\frac{\mathrm{d}^{n}}{\mathrm{d}t^{n}}f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}}$ $s^{n}F(s) - s^{n-1}f(0^{-}) - s^{n-2}f^{(1)}(0^{-}) - \dots - sf^{(n-2)}(0^{-}) - f^{(n-1)}(0^{-})$
Integrale in t	$\int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} F(s)$
Derivata in s	$tf(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$
Derivata n-esima in s	$70 t^n f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n} F(s)$

8.1.2 Trasformate notevoli

Impulso	$\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} 1$
Doppietto	$\dot{\delta}(t) \stackrel{\mathcal{L}}{\longrightarrow} s$
Gradino	$\frac{1}{s}$
Rampa	$\frac{1}{s^2}$
Esponenziale	$e^{\sigma t} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-\sigma}$
Seno	$\sin(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{w}{s^2 + w^2}$
Coseno	$\cos(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + w^2}$
Polinomio e seno	$t \cdot \sin(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2ws}{(s^2 + w^2)^2}$
Polinomio e coseno	$t \cdot \cos(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}$