Contents

1	Intr	oduzione	4
	1.1	Sistema	4
		1.1.1 Amplificatore lineare	4
	1.2	Sistema dinamico	4
		1.2.1 Circuito RC	4
	1.3	Variabili di un sistema	5
	1.4	Sistemi non lineari	5
		1.4.1 Massa-molla	5
		1.4.2 Vasca	6
	1.5	Linearizzazione	6
2	Funz	zioni generalizzate	8
	2.1	Gradino	8
	2.2	Rampa	8
	2.3	Parabola	8
	2.4	Polinomio di grado n	9
	2.5	Derivate e integrali delle funzioni generalizzate	9
	2.6	Impulso	9
	$\frac{2.5}{2.7}$	Doppietto	9
	2.8	• •	L0
	2.9		10
	2.0		10
			10
			10
	2 10		10
	2.10		LO
	9 11		10
	2.11		10
		·	LO
			.0
			2
	3.1		12
			12
			13
			13
			13
			13
		3.1.6 Integrale in t	14
			4
	3.2	Trasformate di funzioni notevoli	15
		3.2.1 Impulso	15

		3.2.3 Gradino	15
		3.2.4 Rampa	15
		3.2.5 Esponenziale	15
		3.2.6 Polinomio e Esponenziale	16
		3.2.7 Seno	16
		3.2.8 Coseno	16
		3.2.9 Seno e Coseno (2)	17
		3.2.10 Polinomio e seno	18
		3.2.11 Polinomio e coseno	18
			18
		3.2.12 Esponenziale e seno	
		3.2.13 Esponenziale e coseno	18
		3.2.14 Polinomio grado 1, esponenziale e seno	18
		3.2.15 Polinomio grado 2, esponenziale e seno	18
		3.2.16 Polinomio grado 1, esponenziale e coseno	19
		3.2.17 Polinomio grado 2, esponenziale e coseno	19
		3.2.18 Trasformata del prodotto di convoluzione	19
		3.2.19 Prodotto di convoluzione	20
4	Ant	ti-Trasformata di Laplace	21
	4.1	Esempi introduttivi	21
	4.2	Funzioni razionali	22
		4.2.1 Fattorizzazione di un polinomio	23
	4.3	Funzione razionale strettamente propria	23
		4.3.1 Esempio di residui complessi	24
		4.3.2 Esempio di residui reali	$\frac{1}{24}$
	4.4	Generalizzazione dei fratti semplici	24
	1.1	4.4.1 Osservazioni	25
		4.4.2 Esempio di poli complessi	25
		4.4.3 Esempio di poli complessi 2	26
	4.5	Funzione razionale propria	26
	_		27
	4.6	Andamento nel tempo dell'antitrasformata	
	4.7	Teorema del valore iniziale	29
		4.7.1 Esempio: funzione razionale non strettamente propria	29
	4.8	Teorema del valore finale	29
		4.8.1 Esempio: non applicabile	29
		4.8.2 Esempio: non applicabile	30
		4.8.3 Esempio: applicabile	30
	4.9	Esercizi	30
		4.9.1	30
		4.9.2	31
		4.9.3	32
5	Sist	temi lineari	34
	5.1	Applicazione dell'anti-trasfromata di Laplace a equazioni differenziali lineari a coeffi-	
		cienti costanti	34
		5.1.1 Funzione di trasferimento	35
		5.1.2 Risposta all'impulso	36
		5.1.3 Esempio circuito RC	36
	5.2	Sistemi	37
	0.4	5.2.1 Sistema strettamente proprio $m < n$	37
		5.2.2 Sistema semplicemente proprio $m = n$	38
	F 0	5.2.3 Sistema improprio $m > n$	38
	5.3	Stabilitá dei sistemi realizzabili $m \leq n$	39
		5.3.1 Stabilitá della risposta libera	30

		5.3.2 Stabilitá della risposta forzata
		5.3.3 Relazioni tra i due tipi di stabilitá
	5.4	Rappresentazione dei sistemi lineari
	5.5	Risposte al gradino di sistemi di ordine 1 e 2
	5.6	Sistemi di ordine 1
		5.6.1 Risposta al gradino
	5.7	Sistemi di ordine 2
		5.7.1 Risposta al gradino
6	Alg	ebra dei blocchi 49
	6.1	Connessioni
	6.2	Connessioni equivalenti
	6.3	Algebra dei blocchi
	6.4	Risposta forzata di sistemi interconnessi
		6.4.1 Stabilitá BIBO
	6.5	Interconnessione di sistemi SISO
		6.5.1 Serie
		6.5.2 Parallelo
		6.5.3 Retroazione (feedback)
	6.6	Esercizio
	6.7	Esercizio
7	Equ	nazione di stato 56
	7.1^{-2}	Equazione di stato
	7.2	Soluzione dell'equazione di stato
		7.2.1 Come si calcola e^{At}
		7.2.2 Polinomio caratteristico
		7.2.3 Polinomio minimo
	7.3	Trasformata della soluzione dell'equazione di stato
8	Rie	pilogo 60
	8.1	Trasfromata di Laplace
		8.1.1 Proprietá
		8.1.2 trasformate notevoli

Chapter 1

Introduzione

1.1 Sistema

É un oggetto (fisico/astratto) in cui si riescono a individuare diverse quantitá che variano nel tempo e tra le quali si puó riconoscere una relazione causa-effetto.

1.1.1 Amplificatore lineare

L'amplificatore ideale é un sistema in cui l'uscita (effetto) y(t) dipende linearmente dall'ingresso (causa) u(t).




1.2 Sistema dinamico

É un sistema i cui effetti non dipendono unicamente dal valore istantaneo delle cause, ma possono dipendere dalla storia delle cause, dallo stato del sistema in un determinato momento, dalle condizioni iniziali.

Il numero di condizioni iniziali determina l'ordine del sistema.

1.2.1 Circuito RC

Consideriamo il circuito RC in figura 1.1a dove v_{in} é la causa e v_{out} é l'effetto.



Supponiamo che:

$$\begin{cases} v_{in} \neq 0 \text{ se } t < 0 \\ v_{in} = 0 \text{ se } t \ge 0 \end{cases}$$

Per t < 0 la tensione sul condensatore é uguale alla tensione applicata dal generatore. Quando per $t \ge 0$ il generatore viene spento $(v_{in} = 0)$, inizia il processo di scarica e la tensione del condensatore tende a zero.

Quindi la tensione sul condensatore non dipende istantaneamente dalla tensione applicata dal generatore (vedi per t > 0), ma dipende anche dalla condizioni iniziali (v_{in} per t < 0).


1.3 Variabili di un sistema

- ingressi regolabili
- ingressi non regolabili o disturbi
- parametri: non impongono cambiamenti al sistema ma ne modificano la configurazione.
- variabili interne o variabili di stato: sono variabili che vengono descritte dall'evoluzione del sistema secondo leggi definite.
- uscite

1.4 Sistemi non lineari

Finora abbiamo studiato esempi di sistemi lineari descritti da equazioni lineari. Nel mondo fisico peró praticamente tutti i sistemi sono non lineari.

1.4.1 Massa-molla



É un modello che descrive la forza elastica, ma non completamente.

Infatti la molla ha una struttura fisica: anche se applichiamo una forza sempre maggiore, la molla raggiunge la sua lunghezza minima (completamente compressa). Quindi la forza elastica diventa una forza vincolare.

Questo modello matematico non considera i casi limite nei quali si perde la linearitá.

Quindi i modelli matematici che descrivono le leggi fisiche attraverso i sistemi lineari sono solo approssimazioni per "piccole variazioni".

1.4.2 Vasca

 $\begin{cases} h(t) & \text{altezza colonna } H_2O \quad (h(t) > 0) \\ u(t) & \text{portata in ingresso} \\ l(t) & \text{portata in uscita} \\ E & \text{sezione foro uscita della vasca} \\ S & \text{sezione della vasca (costante su tutta l'altezza)} \end{cases}$

u(t) é l'ingresso che possiamo controllare attraverso un rubinetto.

l(t) e h(t) sono entrambe possibili uscite, ma scegliamo $y(t) \equiv h(t)$ perch é misurabile pi facilmente. Infatti non é detto che le uscite siano sempre misurabili.

Modelliamo il sistema:

$$S\dot{h(t)} = u(t) - l(t) \tag{1.1}$$

dove Sh(t) rappresenta la variazione di volume rispetto al tempo.

Inoltre non conosciamo l(t) e dobbiamo ricavarlo: facciamo il bilancio energetico di una particella d'acqua che scende dalla cima della vasca fino all'uscita inferiore.

$$mgh = \frac{1}{2} mv^{2}$$

$$gh = \frac{1}{2}v^{2}$$

$$v(t) = \sqrt{2gh(t)}$$

$$l(t) = E\sqrt{2gh(t)}$$

$$Sh\dot{(t)} = u(t) - E\sqrt{2gh(t)}$$

$$h\dot{(t)} = -\frac{E}{S}\sqrt{2g}\sqrt{h(t)} + \frac{1}{S}u(t)$$
(1.2)

Poich la derivata dell'uscita non é una combinazione lineare degli ingressi, questa é un'equazione differenziale non lineare.

Inoltre esistono dei vincoli fisici che in questa equazione non vengono considerati: $\begin{cases} 0 \le h(t) \le h_{max} \\ 0 \le u(t) \le u_{max} \end{cases}$

Infatti anche se h(t) diventa maggiore dell'altezza massima della vasca, l'equazione del modello dice che la variazione di altezza cresce (se supponiamo il secondo membro di 1.2), mentre in realtá si dovrebbe annullare.

1.5 Linearizzazione

Consideriamo il sistema della vasca nel paragrafo precedente: fissiamo un altezza \bar{h} e supponiamo che $u(t) \equiv \bar{u} = e\sqrt{2g\bar{h}}$. Ne segue che $h(\bar{t}) = 0$.

Questa situazione é detta condizione di equilibrio e (\bar{u}, \bar{h}) é il punto di equilibrio.

Riscriviamo la equazione 1.2:

$$\dot{h(t)} = f(h(t), u(t)) =$$

Adesso calcoliamo l'approssimazione di Taylor fino al primo ordine intorno a (\bar{h},\bar{u}) :

$$= f(\bar{u}, \bar{h}) + \left. \frac{\partial f(h, u)}{\partial h} \right|_{(\bar{u}, \bar{h})} (h(t) - \bar{h}) + \left. \frac{\partial f(h, u)}{\partial u} \right|_{(\bar{u}, \bar{h})} (u(t) - \bar{u}) + \text{Resto}$$

poiché $f(\bar{u}, \bar{h}) = 0$

$$\begin{split} \frac{\partial f(h,u)}{\partial h}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} &= -\frac{E}{2S}\sqrt{2g}\;\frac{1}{\sqrt{h}}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} = -\frac{E}{2S}\sqrt{\frac{2g}{\bar{h}}} = -\alpha \quad (\alpha>0) \\ \frac{\partial f(h,u)}{\partial u}\bigg|_{(\bar{u},\bar{h})} &= \frac{1}{S} = \beta \quad (\beta>0) \end{split}$$

Definiamo:

 $\delta h(t) \doteq h(t) - \bar{h} ~$ la variazione di hrispetto al punto di equilibrio;

 $\delta u(t) \doteq u(t) - \bar{u}$ la variazione di u rispetto al punto di equilibrio;

Se u(t) é vicino a \bar{u} , allora $\delta u(t)$ puó essere negativo purch u(t) > 0. Analogamente vale per h(t). Calcoliamo la derivata assoluta rispetto al tempo della variazione di altezza:

$$\delta \dot{h(t)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h(t) - \bar{h}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}h(t) \doteq \dot{h(t)}$$

Abbiamo trovato che la derivata di h(t) e $\delta h(t)$ sono uguali.

Quindi in conclusione si ottiene:

$$\delta h(t) = -\alpha \delta h(t) + \beta \delta u(t) \tag{1.3}$$


 $\acute{\rm E}$ sensato modellare la vasca come un sistema lineare, ma solo se stiamo lavorando con piccole variazioni rispetto ad un punto di equilibrio.

Chapter 2

Funzioni generalizzate

2.1 Gradino


$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \ge 0 \end{cases}$$



Presenta una discontinuit in t = 0.

2.2 Rampa


$$ramp(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \ge 0 \end{cases}$$



In t=0 e' continua, ma presenta una discontinuit di prima specie nella derivata.

2.3 Parabola

$$par(t) = \begin{cases} 0 & t < 0\\ \frac{t^2}{2} & t \ge 0 \end{cases}$$



Risulta continua e con derivata continua anche in t = 0.

2.4 Polinomio di grado n

$$pol(t) = \begin{cases} 0 & t < 0\\ \frac{t^n}{n} & t \ge 0 \end{cases}$$

2.5 Derivate e integrali delle funzioni generalizzate

$$ramp(t) = \int_{-\infty}^{t} 1(\tau) d\tau$$

$$par(t) = \int_{-\infty}^{t} ramp(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt} ramp(t) = 1(t)$$

$$\frac{d}{dt} par(t) = ramp(t)$$

2.6 Impulso

Introduco la funzione $1_{\Delta}(t)$ definita come:

$$\int_{-\infty}^{t} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} 1_{\Delta}(t) \mathrm{d}\tau = \begin{cases} 1 & t > \Delta \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Non consideriamo il caso in cui $0 < t < \Delta$.

Definisco $\delta(t)$ la funzione $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}1_{\Delta}(t)$ quando Δ \longrightarrow 0. Valgono dunque le seguenti relazioni:

$$\int_{-t}^{t} \delta(\tau) d\tau = 1 \quad \forall t > 0, \qquad \frac{d}{dt} 1(t) = \delta(t)$$

L'impulso é caratterizzato dal valore della sua area, determinato dal coefficiente della funzione.

L'impulso torna utile quando bisogna effettuare il **campionamento** di una funzione, cioé determinare il valore della funzione nel punto in cui viene applicato l'impulso.


$$\begin{split} f(t) \ \delta(t) &= f(0) \ \delta(t) \\ f(t) \ \delta(t-T) &= f(T) \ \delta(t-T) \end{split}$$

2.7 Doppietto

Derivando ulteriormente $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}1_{\Delta}(t)$ in un intorno I(0) e in $I(\Delta)$ si ottengo due impulsi unitari: il primo centrato nell'origine, mentre il secondo centrato in Δ e negativo. Per $\Delta \longrightarrow 0$ si ottiene:

9

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t) = \dot{\delta}(t)$$



2.8 Riepilogo

$$par(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad ramp(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad 1(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad \delta(t) \quad \stackrel{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}{\underset{f^{-}_{-\infty}}{\rightleftarrows}} \quad \dot{\delta}(t)$$

2.9 Trasformazioni delle funzioni

2.9.1 Traslazione

$$f(x) = f(x - t)$$

- $\bullet\ t>0$: ritardo, la funzione traslata verso dx di t
- \bullet t < 0: anticipo, la funzione traslata verso sx di t

2.9.2 Scalamento

$$f(x) = f(x \cdot t)$$

- \bullet 0 < t < 1: la funzione si estende di un fattore t
- t > 1: la funzione viene compressa di un fattore t

2.9.3 Simmetrie

- f(x) = f(-x): simmetrica rispetto l'asse delle y
- f(x) = -f(x): simmetrica rispetto l'asse delle x

2.10 Altre funzioni di interesse

2.10.1 Rettangolo

$$R_{t_1,t_2}(t) = 1(t-t_1) - 1(t-t_2)$$

2.11 Esercizi

2.11.1 Trasformazione composta di una funzione

2.11.2 Derivata di una funzione definita a tratti

Dividiamo il grafico in sezioni e per ognuna scriviamo la funzione 'finestrata' (cio moltiplicata per un rettangolo di base pari alla larghezza della sezione):

$$f(t) = 2tR_{0,1}(t) + 2R_{1,3}(t) + (t-4)R_{3,\infty}(t)$$

Riscriviamo i rettangoli attraverso i gradini:

$$f(t) = 2t \left[1(t) - 1(t-1) \right] + 2 \left[1(t-1) - 1(t-3) \right] + (t-4) \left[1(t-3) - 0 \right] = 2t \left[1(t) - 2(t-1) \right] + (t-6) \left[1(t-3) \right] + (t-6$$

1. si riconducono le funzioni a funzioni generalizzate e si deriva:

$$f(t) = 2 \ ramp(t) - ramp(t-1) + (t-3) \ 1(t-3) -3 \ 1(t-3)$$

$$f(t) = 2 \ 1(t) -2 \ 1(t-1) + 1(t-3) -3 \ \delta(t-3)$$
 (2.1)

2. si usano le derivate del prodotto:

$$\dot{f}(t) = (2\ 1(t) + 2t\ \delta(t)) - 2\ 1(t-1) - 2(t-1)\ \delta(t-1) + 1(t-3) + (t-6)\ \delta(t-3)$$

Attraverso il campionamento si ha che:

- $t \delta(t) = 0$: campionamento in zero della retta passante per l'origine
- (t-1) $\delta(t-1)=0$: analogo al punto precedente
- (t-6) $\delta(t-3)=-3$ $\delta(t-3)$: la retta y=t-6 calcolata in t=3 vale -3.

Dopo queste semplificazioni si ottiene l'espressione 2.1.

Chapter 3

Trasformata di Laplace

Operazione che consente di associare in modo <u>biunivoco</u> ad una funzione $f(t): [0^-, +\infty]$ un altra funzione F(s) a valori complessi $s = \sigma + j\omega$ $\sigma = \Re(s), \omega = \Im(s)$.

Se l'integrale $\int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$ esiste (calcolabile finito), allora f(t) Laplace-trasformabile:

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = F(s) = \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

Si definisce ascissa di convergenza per la trasformata di Laplace di una funzione f(t) la quantitá:

$$\bar{\sigma} \in \mathbb{R}$$
 $\bar{\sigma} = \inf \left\{ \Re(s) \colon \exists F(s) = \mathcal{L} \left\{ f(t) \right\} \right\}$

In parole povere si prendono tutti i numeri complessi per cui esiste la trasformata di Laplace. Quindi $\bar{\sigma}$ l'estremo inferiore di questo insieme (non é detto che sia anche il minimo).

Teorema 1 Se la trasformata di Laplace esiste per qualche $s=\bar{s}$, allora essa esiste anche $\forall s$ tale che $\Re(s)>\Re(\bar{s})$.

In pratica l'ascissa di convergenza definisce il limite a destra del quale la trasformata esiste sempre.

Teorema 2 La trasformata di Laplace é "analitica" $\forall s \colon \Re(s) > \bar{\sigma}$. Analitica significa che é continua e derivabile n volte.

3.1 Proprietá

3.1.1 Linearitá

$$f_1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F_1(t) \qquad f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F_2(t)$$

 $\Rightarrow f(t) = \alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0^{-}}^{+\infty} (\alpha f_1(t) + \beta f_2(t))e^{-st} dt =$$

$$= \alpha \int_{0^{-}}^{+\infty} f_1(t)e^{-st} dt + \beta \int_{0^{-}}^{+\infty} f_2(t)e^{-st} dt = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$$

3.1.2 Traslazione in t

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \Rightarrow f(t-T) \ 1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT} F(s)$$

Chiamiamo $\bar{f}(t) = f(t-T) \ 1(t-T)$. Con il gradino non consideriamo tutto ció che accade prima di T, altrimenti la trasformata sarebbe stata diversa e avrebbe incluso anche il tratto $(0^-, +\infty)$.

$$\mathcal{L}\left\{\bar{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \bar{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{T^{-}} \bar{f}(t)e^{-st}dt + \int_{T^{-}}^{+\infty} \bar{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= 0 + \int_{T^{-}}^{+\infty} f(t - T) \ 1 \ e^{-st}dt = \qquad \text{il gradino vale 1 in } (T^{-}, +\infty)$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(\tau)e^{-s(\tau + T)}d\tau = \qquad \text{ho cambiato variabile} \quad \tau = t - T$$

$$= e^{-sT} \int_{0^{-}}^{+\infty} f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = e^{-sT}F(s)$$

3.1.3 Traslazione in s

$$f(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s)$ \Rightarrow $e^{at}f(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s-a)$

Chiamo $\tilde{f}(t) = e^{at} f(t)$:

$$\mathcal{L}\left\{\tilde{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \tilde{f}(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st}dt =$$

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t}dt = F(s-a)$$

3.1.4 Derivata in t

$$f(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad F(s) \quad \Rightarrow \quad \dot{f}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad sF(s) - f(0^-)$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}\left\{\dot{f}(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \dot{f}(t)e^{-st}dt$$
 Integro per parti ricordando che
$$\int f(x)'g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g(x)'dx$$
$$= \left[f(t)e^{-st}\right]_{0^{-}}^{+\infty} - \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)(-s)e^{-st}dt =$$
$$= 0 - f(0^{-}) + s \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

3.1.5 Derivata n-esima in t

$$\begin{split} g(t) &= \dot{f}(t) & \xrightarrow{\mathcal{L}} & G(s) = sF(s) - f(0^-) \\ \dot{g}(t) &= \ddot{f}(t) & \xrightarrow{\mathcal{L}} & sG(s) - g(0^-) = & \text{per la proprietá della derivata in t} \\ &= s[sF(s) - f(0^-)] - \dot{f}(0^-) \end{split}$$

Quindi:

$$\ddot{f}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^2 F(s) - s f(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Per n = 3:

$$\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3} f(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s^3 F(s) - s^2 f(0^-) - s f^{(1)}(0^-) - f^{(2)}(0^-)$$

Per n:

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}t^{n}}f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^{n}F(s) - s^{n-1}f(0^{-}) - s^{n-2}f^{(1)}(0^{-}) - \dots - sf^{(n-2)}(0^{-}) - f^{(n-1)}(0^{-}) = s^{n}F(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}f^{(k-1)}(0^{-})$$

3.1.6 Integrale in t

Ipotesi:

$$g(t) = \int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau$$
$$\dot{g}(t) = f(t)$$
$$g(0) = 0$$

Per la proprietá della derivata in t:

$$\begin{split} F(s) &= \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{\dot{g}(t)\right\} = s\mathcal{L}\left\{g(t)\right\} - g(0^{-}) = \\ &= sG(s) - 0 \\ &\Rightarrow G(s) = \frac{1}{s}F(s) \end{split}$$

Concludiamo che:

$$\int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s} F(s)$$

3.1.7 Derivata in s

Dalla definizione ho che:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)e^{-st} \,\mathrm{d}t =$$

Uso la regola di derivazione sotto segno di integrale

$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t) \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} dt$$
$$= \int_{0^{-}}^{+\infty} f(t)(-t) e^{-st} dt =$$
$$= -\int_{0^{-}}^{+\infty} t f(t) e^{-st} dt$$

Quindi abbiamo ottenuto che:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$
 $t^n f(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $(-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}F(s)$

3.2 Trasformate di funzioni notevoli

3.2.1 Impulso

Dalla definizione:

$$\mathcal{L}\left\{\delta(t)\right\} = \int_{0^{-}}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt = \int_{0^{-}}^{+\infty} \delta(t) \cdot 1 dt = 1$$

3.2.2 Doppietto

Per la proprietá della derivata in t (3.1.4):

$$\dot{\delta}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s \; \mathcal{L} \left\{ \delta(t) \right\} - \delta(0^-) = s$$

$$\delta^{(n)}(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad s^n \quad \text{ se tutte le condizioni iniziali sono nulle}$$

3.2.3 Gradino

Calcoliamo con due metodi differenti:

1. Utilizziamo la definizione:

$$\int_{0^{-}}^{+\infty} 1(t) e^{-st} \mathrm{d}t = \int_{0^{-}}^{+\infty} e^{-st} \mathrm{d}t = -\frac{1}{s} \left[e^{-st} \right]_{0^{-}}^{+\infty} = -\frac{1}{s} (-1) = \frac{1}{s}$$

2. É l'integrale del gradino, quindi possiamo utilizzare la proprietá (3.1.6):

$$1(t) = \int_{0^-}^t \delta(\tau) \mathrm{d}\tau$$

$$\text{Allora:} \qquad 1(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s} \; \mathcal{L} \left\{ \delta(t) \right\} = \frac{1}{s}$$

3.2.4 Rampa

É l'integrale del gradino, quindi utilizziamo la proprietá (3.1.6):

$$t \ 1(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s} \mathcal{L} \left\{ 1(t) \right\} = \frac{1}{s^2}$$

Generalizziamo per il grado n:

$$t^n 1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} n! \frac{1}{s^{n+1}}$$

3.2.5 Esponenziale

Trasformando un esponenziale si ottiene un ritardo:

$$e^{\sigma t} \ 1(t) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \frac{1}{s-\sigma}$$

15

3.2.6 Polinomio e Esponenziale

Partiamo dal grado 1:

$$t e^{\sigma t} 1(t) = t f(t)$$

Per la proprietá 7:

$$t f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (-1) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} F(s)$$

Quindi:

$$f(t) = e^{\sigma t} 1(t) \qquad \frac{\mathcal{L}}{\Rightarrow} \qquad F(s) = \frac{1}{s - \sigma}$$

$$\Rightarrow \qquad te^{\sigma t} 1(t) \qquad \frac{\mathcal{L}}{\Rightarrow} \qquad (-1) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \frac{1}{s - \sigma} = (-1) \frac{-1}{(s - \sigma)^2} = \frac{1}{(s - \sigma)^2}$$

Generalizziamo al grado n:

chiamo
$$f(t) = t^n 1(t)$$

Quindi per la presenza dell'esponenziale sto effettuando una traslazione in s:

$$e^{\sigma t} f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s-\sigma) = n! \frac{1}{(s-\sigma)^{n+1}}$$

3.2.7 Seno

Scriviamo il seno attraverso la rappresentazione di Eulero dei numeri complessi:

$$\begin{split} \mathcal{L}\left\{\sin(wt)\mathbf{1}(t)\right\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{jwt}-e^{-jwt}}{2j}\mathbf{1}(t)\right\} = \\ &= \frac{1}{2j}\left[\mathcal{L}\left\{e^{jwt}\mathbf{1}(t)\right\}-\mathcal{L}\left\{e^{-jwt}\mathbf{1}(t)\right\}\right] = \\ &= \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s-jw}-\frac{1}{s-(-jw)}\right] = \\ &= \frac{1}{2j}\frac{s+jw-s+jw}{s^2+w^2} = \frac{w}{s^2+w^2} \end{split}$$
traslazione in s

3.2.8 Coseno

$$\mathcal{L}\left\{\cos(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{jwt} + e^{-jwt}}{2}1(t)\right\} =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\mathcal{L}\left\{e^{jwt}1(t)\right\} + \mathcal{L}\left\{e^{-jwt}1(t)\right\}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s+jw} + \frac{1}{s-jw}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{s-jw+s+jw}{s^2+w^2}\right] = \frac{s}{s^2+w^2}$$

3.2.9 Seno e Coseno (2)

Gli stessi risultati possono essere ottenuti sfruttando la proprietá (3.1.4) di derivazione in t.

Ad esempio partiamo dal seno:

$$\sin(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} w\cos(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w^2\sin(wt)$$

Conosciamo la trasformata della funzione seno:

$$\mathcal{L}\left\{\sin(wt)\right\} = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della sua derivata:

$$w\cos(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{w\cos(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt)\right\}$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(wt)\right\} = s\frac{w}{s^2 + w^2} - \sin(w\ 0^-) = \frac{sw}{s^2 + w^2}$$

Poiché la trasformata di Laplace é lineare (3.1.1) otteniamo la stessa trasformata del coseno calcolata in precedenza.

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{w} \cdot \mathcal{L}\left\{w\cos(wt)\right\} = \frac{sw}{s^2 + w^2} \cdot \frac{1}{w} = \frac{s}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della derivata seconda del seno:

$$-w^{2}\sin(wt) = \frac{d}{dt}w\cos(wt) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{-w^{2}\sin(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}w\cos(wt)\right\}$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}w\cos(wt)\right\} = s\frac{sw}{s^{2} + w^{2}} - w\cos(w \ 0^{-}) = \frac{s^{2}w}{s^{2} + w^{2}} - w = \frac{-w^{3}}{s^{2} + w^{2}}$$
$$\Rightarrow \quad \left(-\frac{1}{w^{2}}\right) \cdot \mathcal{L}\left\{-w^{2}\sin(wt)\right\} = \left[\frac{-w^{3}}{s^{2} + w^{2}}\right] \cdot \left(-\frac{1}{w^{2}}\right) = \frac{w}{s^{2} + w^{2}}$$

Analogamente partendo dal coseno:

$$\cos(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w\sin(wt) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -w^2\cos(wt)$$

Calcoliamo la trasformata della sua derivata:

$$-w\sin(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left\{-w\sin(wt)\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt)\right\}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(wt)\right\} = s\frac{s}{s^2 + w^2} - \cos(w\ 0^-) = \frac{s^2}{s^2 + w^2} - 1$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{1}{w}\cdot\mathcal{L}\left\{-w\sin(wt)\right\} = \left[\frac{s^2}{s^2 + w^2} - 1\right]\cdot\left(-\frac{1}{w}\right) = \left[\frac{s^2 - s^2 - w^2}{s^2 + w^2}\right]\cdot\left(-\frac{1}{w}\right) = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

Calcoliamo la trasformata della derivata seconda del coseno:

$$-w^{2}\cos(wt) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[-w\sin(wt) \right] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L} \left\{ -w^{2}\cos(wt) \right\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[-w\sin(wt) \right] \right\}$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[-w\sin(wt) \right] \right\} = s \left[\frac{s^{2}}{s^{2} + w^{2}} - 1 \right] - \left[-w\sin(w\ 0^{-}) \right] = s \left[\frac{s^{2}}{s^{2} + w^{2}} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow \quad \left(-\frac{1}{w^{2}} \right) \cdot \mathcal{L} \left\{ -w^{2}\cos(wt) \right\} = s \left[\frac{s^{2}}{s^{2} + w^{2}} - 1 \right] \left[-\frac{1}{w^{2}} \right] = \left[\frac{\cancel{\beta}^{2} - \cancel{\beta}^{2} - w^{2}}{s^{2} + w^{2}} \right] \left[-\frac{s}{w^{2}} \right] = \frac{s}{s^{2} + w^{2}}$$

3.2.10 Polinomio e seno

Vogliamo calcolare la trasformata di:

$$t \cdot \sin(wt) \cdot 1(t)$$

Chiamo:

$$f(t) = \sin(wt)1(t)$$

Allora posso applicare la proprietá (3.1.7) della derivata in s:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{w}{s^2+w^2}\right) = \frac{2ws}{(s^2+w^2)^2}$

3.2.11 Polinomio e coseno

Vogliamo calcolare la trasformata di:

$$t \cdot \cos(wt) \cdot 1(t)$$

Chiamo:

$$f(t) = \cos(wt)1(t)$$

Allora posso applicare la proprietá (3.1.7) della derivata in s:

$$tf(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{s}{s^2+w^2}\right) = -\frac{s^2+w^2-s(2s)}{(s^2+w^2)^2} = \frac{s^2-w^2}{(s^2+w^2)^2}$

3.2.12 Esponenziale e seno

Grazie alla proprietá (3.1.3) di traslazione in s:

$$e^{\sigma t}\sin(wt)1(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\frac{w}{\bar{s}^2 + w^2}\Big|_{\bar{s}=s-\sigma} = \frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2}$

3.2.13 Esponenziale e coseno

Grazie alla proprietá (3.1.3) di traslazione in s:

$$e^{\sigma t}\cos(wt)1(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\frac{\bar{s}}{\bar{s}^2 + w^2}\Big|_{\bar{s}=s-\sigma} = \frac{s-\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}$

3.2.14 Polinomio grado 1, esponenziale e seno

Utilizziamo la proprietá della derivata in s (3.1.7):

$$\mathcal{L}\left\{t \ e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t)\right\} = t f(t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(\frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2}\right) = -\left[-\frac{w \ 2(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}\right] = \frac{2w(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}$$

3.2.15 Polinomio grado 2, esponenziale e seno

1. utilizziamo la proprietá di derivazione in s:

$$t^2 e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t) = t f(t)$$

Ma questo metodo comporta il calcolo della derivata della trasformata trovata nel paragrafo precedente e potrebbe essere un po' complicato.

2. utilizziamo la proprietá della traslazione in s (3.1.3):

$$t^2 e^{\sigma t} \sin(wt) 1(t) = e^{\sigma t} f(t)$$

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t^2 \sin(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot (t \sin(wt)1(t))\right\} =$$

$$= -\frac{d}{ds}\left(\frac{2ws}{(s^2 + w^2)^2}\right) = -\frac{2w(s^2 + w^2)^2 - 2ws \cdot 2(s^2 + w^2) \cdot 2s}{(s^2 + w^2)^4} =$$

$$= -2w\frac{s^2 + w^2 - 4s^2}{(s^2 + w^2)^3} = 2w\frac{3s^2 - w^2}{[s^2 + w^2]^3}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\left\{e^{\sigma t}f(t)\right\} = 2w\frac{3(s - \sigma)^2 - w^2}{[(s - \sigma)^2 + w^2]^3}$$

3.2.16 Polinomio grado 1, esponenziale e coseno

Utilizziamo la proprietá della derivata in s (3.1.7):

$$\mathcal{L}\left\{t \ e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t)\right\} = t f(t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(\frac{s-\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}\right) = -\frac{(s-\sigma)^2 + w^2 - 2(s-\sigma)(s-\sigma)}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2} = \frac{(s-\sigma)^2 - w^2}{[(s-\sigma)^2 + w^2]^2}$$

3.2.17 Polinomio grado 2, esponenziale e coseno

1. utilizziamo la proprietá di derivazione in s (3.1.7):

$$t^2 e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t) = t f(t)$$

Ma questo metodo comporta il calcolo della derivata della trasformata trovata nel paragrafo precedente e potrebbe essere un po' complicato.

2. utilizziamo la proprietá della traslazione in s (3.1.3):

$$t^2 e^{\sigma t} \cos(wt) 1(t) = e^{\sigma t} f(t)$$

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t^2 \cos(wt)1(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot (t \cos(wt)1(t))\right\} =$$

$$= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(\frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}\right) = -\frac{2s(s^2 + w^2)^2 - (s^2 - w^2) \cdot 2 \cdot (s^2 + w^2) \cdot 2s}{(s^2 + w^2)^4} =$$

$$= -\frac{2s}{(s^2 + w^2)^3} \left[s^2 + w^2 - 2s^2 + 2w^2\right] = \frac{2s^3 - 6w^2s}{[s^2 + w^2]^3}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\left\{e^{\sigma t}f(t)\right\} = \frac{2(s - \sigma)^3 - 6w^2(s - \sigma)}{[(s - \sigma)^2 + w^2]^3}$$

3.2.18 Trasformata del prodotto di convoluzione

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau \quad \text{se } f(t), g(t) \text{ nulle } \forall t$$
 (3.1)

Significato

- 1. Supponiamo di fissare il tempo in un certo istante \bar{t}
- 2. Ribaltiamo g(t) rispetto l'asse verticale e lo trasliamo in \bar{t}
- 3. Calcoliamo l'integrale da 0 a \bar{t} di $f(\bar{t})g(\bar{t}-\tau)$, cioé l'area sottesa dal prodotto dalle funzioni

4. Ripetiamo il procedimento per ogni \bar{t} e otteniamo una funzione che associa ad ogni istante di tempo il valore di quell'integrale

É facile dimostrare che vale la proprietá **commutativa** attraverso un cambio di variabili.

$$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)f(t-\tau)d\tau$$
$$f(t)*g(t) = g(t)*f(t)$$

3.2.19 Prodotto di convoluzione

Se
$$f(t)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s)$ $g(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $G(s)$ allora $f(t)*g(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s)G(s)$

Chapter 4

Anti-Trasformata di Laplace

Nella paragrafo predente abbiamo definito l'operazione di Trasformata di Laplace:

$$f(t)$$
 definita in $[0^-; +\infty]$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$

Se vogliamo effettuare l'operazione inversa della trasformata:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \tilde{f}(t)$$

Ci aspettiamo che:

$$\tilde{f}(t) \equiv f(t) \quad \forall t \in [0^-; +\infty]$$

Data una funzione F(s) $s \in \mathbb{C}$ con caratteristiche tali da poter essere considerata una trasfromata di Laplace (continuitá, derivabilitá per tutti gli ordini, ascissa di convergenza ...) di una funzione f(t), allora vorremmo trovare f(t) almeno (solo) in $[0^-; +\infty)$ (cioé trovare $f(t) \cdot 1(t)$).

Senza dimostrare, la formula generale dell'anti-trasformata di Laplace é:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{F(s)\right\} = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) e^{st} \mathrm{d}s \qquad \sigma > \bar{\sigma} \quad \text{ascissa di convergenza}$$

Questa formula non la useremo mai, ma cercheremo di calcolarle sfruttando le proprietá della trasformata.

$$F(s) = \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{F(s)\right\} = f(t) \cdot 1(t)$$

É importante ricordarsi sempre di mettere 1(t) nell'anti-trasformata perché non consideriamo cosa é successo prima di zero. Se non lo mettiamo facciamo un errore perché troviamo l'anti-trasformata di una funzione diversa.

4.1 Esempi introduttivi

1.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1 \cdot 1(t)$$

2.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = e^{2t}1(t)$$
 traslazione in s

3.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}1(t)$$
 traslazione in s

4.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = \frac{1}{n!}t^n 1(t)\Big|_{t=1} = t \cdot 1(t)$$
 derivata n-esima in t

In generale:

$$\frac{1}{s^m} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad \frac{1}{(m-1)!} t^{m-1} \cdot 1(t)$$

5.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^m}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\bar{s}^m}\big|_{\bar{s}=s-a}\right\} = \frac{1}{(m-1)!}t^{m-1}e^{at}1(t) \qquad \text{traslazione in s}$$

6.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+4s+13}\right\} = ?$$

Completiamo i quadrati del denominatore:

$$s^{2} + 4s + 13 = s^{2} + 2 \cdot (2s) + 2^{2} - 2^{2} + 9 = (s+2)^{2} + (3)^{2}$$

In generale se abbiamo un polinomio di secondo grado del tipo:

$$[s - (\sigma + jw)][s - (s - jw)] = [(s - \sigma) + jw][(s - \sigma) - jw] = (s - \sigma)^2 + w^2$$

Ha come radici $\sigma \pm jw$

Quindi nel nostro caso $\sigma = -2$ w = 3

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

7.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{12}{(s+2)^2+9}\right\} = 4 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = 4e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

8.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\cos(3t)1(t)$$

9.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+5}{s^2+4s+13}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+9} + \frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\left[\cos(3t) + \sin(3t)\right]1(t)$$

10.
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-4s}\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = ?$$

$$\frac{3}{(s+2)^2+9} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{-2t}\sin(3t)1(t)$$

L'esponenziale in s comporta una traslazione in t:

$$f(t-T)1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT}F(S)$$

$$e^{-4s} \frac{3}{(s+2)^2 + 9} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-2(t-4)} \sin[3(t-4)] 1(t-4)$$

Quindi otteniamo in generale:

$$F(s)e^{-sT} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t-T)1(t-T)$$

4.2 Funzioni razionali

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = \frac{A(s)}{B(s)}$$

Supponiamo che $a_n \neq 0, b_m \neq 0$ cosí m e n sono effettivamente i gradi dei polinomi:

$$m = \deg \{B(s)\}, n = \deg \{A(s)\}$$

 $n \ge m \quad \Rightarrow \quad F(s) \quad \mathbf{propria}$

 $n > m \implies F(s)$ strettamente propria

 $n = m \implies F(s)$ semplicemente propria

4.2.1 Fattorizzazione di un polinomio

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m}{a_n} \frac{(s-z_1)^{m_1} \dots (s-z_h)^{m_h}}{(s-p_1)^n \dots (s-p_k)^{n_k}}$$

$$z_1, z_2, \dots z_h \qquad \text{sono gli ZERI (le radici distinte di B(s))}$$

$$p_1, p_2, \dots p_k \qquad \text{sono i POLI (le radici distinte di A(s))}$$

$$m_1, m_2, \dots m_h \qquad \text{sono le molteplicitá degli zeri} \Rightarrow \sum_{i=1}^h m_i = m$$

$$n_1, n_2, \dots n_k \qquad \text{sono le molteplicitá dei poli} \Rightarrow \sum_{i=1}^k n_i = n$$

4.3 Funzione razionale strettamente propria

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = c_{1,1} \frac{1}{(s-p_1)} + c_{1,2} \frac{1}{(s-p_1)^2} + \dots + c_{1,n_1} \frac{1}{(s-p_1)^{n_1}} + c_{2,1} \frac{1}{(s-p_2)} + \dots + c_{2,n_2} \frac{1}{(s-p_2)^{n_2}} + \dots + c_{k,1} \frac{1}{(s-p_k)} + \dots + c_{k,n_k} \frac{1}{(s-p_k)^{n_k}} =$$

$$= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} c_{i,j} \frac{1}{(s-p_i)^j}$$

 $c_{i,j}$ dove i indica il polo, mentre j indica la molteplicitá del polo. Ma come calcolare questi coefficienti?

 \bullet Concentriamoci sul polo p_l con molteplicitá $n_l.$ Quindi calcoliamo:

$$(s - p_l)^{n_l} F(s) = (s - p_l)^{n_l} \cdot \left(\sum_{i \neq l} \sum_{j=1}^{n_i} c_{i,j} \frac{1}{(s - p_i)^j} \right) + c_{l,1} (s - p_l)^{n_l - 1} + c_{l,2} (s - p_l)^{n_l - 2} + \dots + c_{l,n_l - 1} (s - p_l)^{n_l - (n_l - 1)} + c_{l,n_l}$$

Calcolando questa espressione in p_l tutti i termini si annullano tranne uno:

$$c_{l,n_l} = (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s)|_{s=p_l}$$

• Deriviamo l'espressione e calcoliamola in p_l :

$$c_{l,n_l-1} = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s) \right|_{s=p_l}$$

• •

• Continuando a derivare stando attenti ai coefficienti dovuti alla derivazione:

$$c_{l,q} = \frac{1}{(n_l - q)!} \frac{\mathrm{d}^{n_l - q}}{\mathrm{d}s^{n_l - q}} (s - p_l)^{n_l} \cdot F(s) \bigg|_{s = p_l} \in \mathbb{C}$$
(4.1)

L'espressione 4.1 é detta **residuo q-esimo** del polo l-esimo, dove:

- $-p_l$ é l'l-esimo polo
- $-\ n_l$ é la molteplicitá dell'
l-esimo polo
- $-\ l$ é l'indice del residuo: varia tra 1 e n_l

4.3.1 Esempio di residui complessi

$$\frac{1}{s^2+4} = c_{1,1} \frac{1}{s-j2} + c_{2,1} \frac{1}{s+j2} \qquad p_1 = 2j, \quad p_2 = -2j$$

Usiamo la formula 4.1 per il primo coefficiente dove $n_l = 1 \quad q = 1$:

•
$$p_1 = 2j$$
:
$$c_{1,1} = \frac{1}{(1-1)!} \cdot (s-2j) \cdot \frac{1}{(s-2j)(s+2j)} \Big|_{s=2j} = \frac{1}{s+2j} \Big|_{s=2j} = \frac{1}{4j}$$

• $p_2 = -2j$:

$$c_{2,1} = \left. \frac{1}{(1-1)!} \cdot (s+2j) \cdot \frac{1}{(s-2j)(s+2j)} \right|_{s=2j} = \left. \frac{1}{s-2j} \right|_{s=2j} = \frac{1}{-4j}$$

4.3.2 Esempio di residui reali

$$\frac{s}{s^2 - 1} \qquad p_1 = -1 \ (n_1 = 1) \qquad p_2 = 1 \ (n_2 = 1)$$

$$\frac{s}{s^2 - 1} = \frac{c_{1,1}}{s + 1} + \frac{c_{2,1}}{s - 1} = \frac{c_{1,1}(s - 1) + c_{2,1}(s + 1)}{s^2 - 1} = \frac{(c_{1,1} + c_{2,1})s + (c_{2,1} - c_{1,1})}{s^2 - 1}$$

$$\begin{cases} c_{1,1} + c_{2,1} &= 1\\ c_{1,1} &= c_{2,1} \end{cases} \Rightarrow c_{1,1} = c_{2,1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{s}{s^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s - 1}$$

4.4 Generalizzazione dei fratti semplici

In generale data una funzione razionale $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ strettamente propria a coefficienti reali, dove le radici di A(s) sono:

- $p_1 \ldots p_r$ poli reali distinti
- $n_1 \, \ldots \, n_r$ molteplicitá dei poli reali
- $\bar{p}_1 \ldots \bar{p}_c$ coppie coniugate di poli complessi
- $\bar{n}_1 \ldots \bar{n}_c$ molteplicitá dei poli complessi
- $c_{i,l}, \ \bar{c}_{i,l}^{\sin}, \ \bar{c}_{i,l}^{\cos} \in \mathbb{R}$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{l=1}^{n_i} c_{i,l} \frac{1}{(s - p_i)^l} +$$

$$(4.2)$$

$$+ \sum_{i=1}^{c} \sum_{l=1}^{\bar{n}_{i}} \left[\bar{c}_{i,l}^{\sin} \frac{\text{Polinomio}_{i,l}^{\sin}(s)}{[(s-\sigma_{i})^{2} + w_{i}^{2}]^{l}} + \bar{c}_{i,l}^{\cos} \frac{\text{Polinomio}_{i,l}^{\cos}(s)}{[(s-\sigma_{i})^{2} + w_{i}^{2}]^{l}} \right]$$
(4.3)

Bisogna notare che i poli complessi essendo coniugati sono *spariti* svolgendo qualche passaggio matematico.

Ad esempio in un polinomio di secondo grado con due radici complesse $p_1 = \sigma + jw$ e $p_2 = \sigma - jw$:

$$(s - p_1)(s - p_2) = [s - (\sigma + jw)][s - (\sigma - jw)] =$$

= $[(s - \sigma) - jw][(s - \sigma) + jw] = (s - \sigma)^2 + w^2$

Quindi possiamo distinguere due gruppi:

• i fratti semplici a **poli reali** si antitrasformano essenzialmente con degli esponenziali. Se i poli hanno una molteplicitá maggiore di uno, allora compariranno anche dei polinomi:

(2.4)
$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} c_{i,l} \frac{1}{(l-1)!} t^{l-1} e^{p_i t} 1(t)$$

• i fratti semplici a poli complessi invece si antitrasformano con seni e coseni:

$$(2.5) \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{\sigma t} sin(wt) \cdot [A_1 + A_2 t + A_3 t^2 + \dots] \quad + \quad e^{\sigma t} cos(wt) \cdot [B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + \dots]$$

4.4.1 Osservazioni

(IMPORTANTE) Se non esistono semplificazioni tra numeratore e denominatore (non esiste una radice comune tra i due), allora i residui relativi ai fratti semplici di grado massimo per ciascun polo sono diversi da zero.

4.4.2 Esempio di poli complessi

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+10}{s^2+4s+13}\right\} = ?$$

Dobbiamo scomporre la funzione razionale in fratti semplici. In generale:

$$\frac{as+b}{(s-\sigma)^2 + w^2} = A \frac{w}{(s-\sigma)^2 + w^2} + B \frac{(s-\sigma)}{(s-\sigma)^2 + w^2} = \frac{Aw + Bs - B\sigma}{(s-\sigma)^2 + w^2}$$

- Riscriviamo la funzione razionale come combinazione lineare di funzioni razionali in cui a numeratore abbiamo un polinomio di grado 0 e uno di grado 1. Con una combinazione lineare di un qualsiasi polinomio di grado 0 con un polinomio di grado 1, possiamo scrivere un qualsiasi polinomio di grado 1, come quello di partenza as + b.
- Attraverso il principio di uguaglianza fra polinomi (due polinomi sono uguali se i coefficienti omologhi sono uguali) confrontiamo il nuovo polinomio $Aw + Bs B\sigma$ con quello di partenza as + b.
- Quindi alla fine dobbiamo risolvere un sistema lineare di due equazioni in 2 incognite con un unica soluzione perché ha rango massimo: $\begin{cases} B &= a\\ Aw + B\sigma &= b \end{cases}$

Quindi nel nostro esempio otteniamo:

$$\frac{3s+10}{s^2+4s+13} = A\frac{3}{(s+2)^2+9} + B\frac{s+2}{(s+2)^2+9} = \frac{3A+Bs+2B}{(s+2)^2+9}$$

$$\begin{cases} B = 3 \\ 3A + 2B = 10 \end{cases} \begin{cases} B = 3 \\ A = \frac{4}{3} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \frac{4}{3} \frac{3}{(s+2)^2 + 9} + 3 \frac{s+2}{(s+2)^2 + 9}$$
$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{4}{3} e^{-2t} \sin(3t) 1(t) + 3e^{-2t} \cos(3t) 1(t)$$

4.4.3 Esempio di poli complessi 2

Bisogna utilizzare la trasformata in s del polinomio + esponenziale + sinusoide:

$$\begin{split} \frac{\text{polinomio grado} & \leq 3}{[(s-3)^2+4]^2} &= A \frac{2}{(s-3)^2+4} + B \frac{s-3}{(s-3)^2+4} + \\ &\quad + C \frac{4 \cdot (s-3)}{[(s-3)^2+4]^2} + D \frac{(s-3)^2-4}{[(s-3)^2+4]^2} \end{split}$$

Dopo aver risolto un sistema per trovare i quattro coefficienti, l'anti-trasformata é:

$$f(t) = e^{3t} [A\sin(2t) + B\cos(2t) + t C\sin(2t) + t D\cos(2t)]$$

4.5 Funzione razionale propria

Partiamo con un esempio di una funzione propria: $\partial eg\{B(s)\} \geq \partial eg\{A(s)\}$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2 + 1}{s^2 - 1}$$

Effettuiamo la divisione tra i due polinomi:

$$\begin{array}{c|cccc} s^2 & +1 & & s^2 - 1 \\ \hline s^2 & -1 & & 1 \\ \hline 0 & 2 & & \end{array}$$

Ci fermiamo nella divisione quando raggiungiamo l'ultimo termine con potenza positiva o nulla (come in questo caso). Se avessimo continuato, avremmo ottenuto termini con potenze negative.

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2 + 1}{s^2 - 1} = Q(s) + \frac{R(s)}{A(s)} = 1 + \frac{2}{s^2 - 1}$$

dove Q(s) é il polinomio quoziente, R(s) il polinomio resto. A secondo membro abbiamo ottenuto una funzione razionale strettamente propria. Quindi applichiamo i fratti semplici:

$$\frac{2}{s^2 - 1} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s - 1} = \frac{A(s - 1) + B(s + 1)}{s^2 - 1} = \frac{(A + B)s + (B - A)}{s^2 - 1}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ B - A = 0 \end{cases} \begin{cases} B = -A \\ B = 1 \end{cases} \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Quindi concludiamo l'esercizio:

$$F(s) = 1 - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \delta(t) + (-e^{-t} + e^{t}) \cdot 1(t)$$

In generale $m \ge n$, $m = \partial eg\{B(s)\}$ $n = \partial eg\{A(s)\}$:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = k_0 + k_1 s + k_2 s^2 + \dots + k_{m-n} s^{m-n} + \frac{\tilde{B}(s)}{A(s)}$$

 $\operatorname{con}\,\partial eg\left\{\tilde{B}(s)\right\}<\partial eg\left\{A(s)\right\}\,\mathrm{e}\,\,\mathrm{quindi}\,\,\mathrm{la}\,\,\mathrm{frazione}\,\,\mathrm{resto}\,\,\acute{\mathrm{e}}\,\,\mathrm{risolvibile}\,\,\mathrm{con}\,\,\mathrm{i}\,\,\mathrm{fratti}\,\,\mathrm{semplici}.$


$$F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \delta(t) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\delta(t) + \dots + \frac{\mathrm{d}^{m-n}}{\mathrm{d}t^{m-n}}\delta(t) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\tilde{B}(s)\right\}A(s)$$

4.6 Andamento nel tempo dell'antitrasformata


- $\Re\{p\} < 0 \implies$ l'antitrasformata tende a zero
- $\Re\left\{ p\right\} =0$ e molteplicitá = 1 $\quad\Rightarrow\quad$ non tende a zero, ma é limitata
- $\Re\left\{p\right\}>0$ oppure $\Re\left\{p\right\}\ =0$ e molteplicitá >1 \Rightarrow non é limitata e diverge a $\pm\infty$

Poli reali: $p = \sigma \in \mathbb{R}$


$$\frac{1}{s-\sigma} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad e^{\sigma t} 1(t)$$



$$\frac{1}{(s-\sigma)^2} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad te^{\sigma t} 1(t)$$




$$\frac{1}{(s-\sigma)^n} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{\sigma t} 1(t)$$




Poli complessi: $p = \sigma \pm jw$ $w \neq 0$


$$\frac{c}{s-p} + \frac{c^*}{s-p^*} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{\sigma t} (A\sin wt + B\cos wt) = De^{\sigma t}\cos(wt + \phi)$$



$$\frac{c}{(s-p)^2} + \frac{c^*}{(s-p^*)^2} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad Dte^{\sigma t}\cos(wt + \phi)$$



$$\frac{c}{(s-p)^n} + \frac{c^*}{(s-p^*)^n} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \quad D\frac{1}{(n-1)!} t^n e^{\sigma t} \cos(wt + \phi)$$



4.7 Teorema del valore iniziale

$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} sF(s)$$

Questo teorema non richiede particolari ipotesi, ma nel caso delle funzioni razionali non strettamente proprie $(m \ge n)$ bisogna applicarlo sul resto della divisione.

4.7.1 Esempio: funzione razionale non strettamente propria

$$F(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

Se applicassimo direttamente il teorema, otterremmo un risultato sbagliato:

$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s \frac{s+1}{s-1} = +\infty$$

In realtá dobbiamo prima calcolare il resto della divisione tra polinomi:

$$F(s) = \frac{s+1}{s-1} = \frac{s-1+1+1}{s-1} = \frac{s-1}{s-1} + \frac{2}{s-1} = 1 + \frac{2}{s-1}$$
$$f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s \frac{2}{s-1} = 2$$

4.8 Teorema del valore finale

Sia f(t) una funzione Laplace-trasformabile con trasformata F(s).

$$f_{\infty} = \lim_{t \to \infty} f(t)$$
 \Rightarrow $f_{\infty} = \lim_{s \to 0} sF(s)$

Nel caso di poli complessi, l'antitrasformata oscilla attorno a un valore e quindi il teorema non é applicabile perché il limite non esiste. Se peró tutti i poli non hanno $\Re\{p\}>0$, allora il teorema é interpretabile come "valore medio asintotico".

4.8.1 Esempio: non applicabile

$$F(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$
 i poli sono: $p = \pm 2j$
$$f(t) = \sin(2t) \cdot 1(t)$$

Il teorema non é applicabile perché la funzione oscilla. Se comunque calcolassi quel limite ottengo:

$$\lim_{s \to 0} sF(s) = \lim_{s \to 0} \frac{2s}{s^2 + 4} = 0$$

4.8.2 Esempio: non applicabile

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s - 1}$$

Non si puó applicare il teorema perché uno dei due poli é positivo.

4.8.3 Esempio: applicabile

$$F(s) = \frac{1}{s+1} \quad p = -1$$

$$f_{\infty} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{s+1} = 0$$

4.9 Esercizi

4.9.1 A Poli reali multipli, poli complessi semplici

$$F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^4 - 4s^3 + 13s^2 - 36s + 36}$$

Per fattorizzare il denominatore cerchiamo le sue radici attraverso Ruffini. Con 2 il denominatore si annulla, quindi dividiamo il polinomio per s-2:

$$Den(s) = (s-2)(s^3 - 2s^2 + 9s - 18) = (s-2)[s^2(s-2) + 9(s-2)] = (s-2)^2(s^2 + 9)$$

$$\begin{cases} p_1 = 2 & \begin{cases} p_{2,3} = \pm 3j \\ n_{2,3} = 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$F(s) = c_{11} \frac{1}{s-2} + c_{12} \frac{1}{(s-2)^2} + c_{21} \frac{1}{s-3j} + c_{31} \frac{1}{s+3j}$$

 c_{11} potrebbe essere nullo, mentre mi aspetto che $c_{21} \neq 0$, altrimenti non potrebbe esistere il fattore $(s-2)^2$ nel denominatore. per quanto riguarda i coefficienti dei poli complessi, uno dei due potrebbe essere nullo, ma non possono esserlo contemporaneamente per lo stesso motivo. Per calcolare i residui dei poli reali usiamo la formula 4.1:

• c_{11} q=1 $n_1=2$

$$c_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \to p_1} \frac{d}{ds} (s-2)^2 F(s) = \lim_{s \to 2} \frac{d}{ds} \left(\frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^2 + 9} \right) =$$

$$= \lim_{s \to 2} \frac{(3s^2 + 2s + 14)(s^2 + 9) - (s^3 + s^2 + 14s - 27)2s}{s^2 + 9} = 2$$

•
$$c_{12}$$
 $q = 2$ $n_1 = 2$

$$c_{12} = \lim_{s \to 2} \frac{d^{2-2}}{ds^{2-2}} \frac{s^3 + s^2 + 14s - 27}{s^2 + 9} = 1$$

Per calcolare i residui dei poli complessi, la formula precedente conduce a calcoli complicati. É meglio ricavarli uguagliando i polinomi:

$$F(s) = 2\frac{1}{s-2} + 2\frac{1}{(s-2)^2} + A\frac{3}{s^2+9} + B\frac{s}{s^2+9}$$

$$= \frac{2(s-2)(s^2+9) + (s^2+9) - 3A(s-2)^2 + Bs(s-2)^2}{(s-2)^2(s^+9)} =$$

$$= \frac{2s^3 + 18s - 4s^2 - 36 + s^2 + 9 + 3As^2 - 12As + 12A + Bs^3 - 4Bs + 4Bs}{(s-2)^2(s^2+9)} =$$

$$= \frac{(B+2)s^3 + (3A-4B-3)s^2 + (4B-12A+18)s + (12A-27)}{(s-2)^2(s^2+9)}$$

Abbiamo un sistema ridondante di 4 equazioni in 2 incognite:

$$\begin{cases} B+2=1\\ 3A-4B-3=1\\ 4B-12A+18=14\\ 12A-27=-27 \end{cases} \qquad \begin{cases} B=-1\\ A=0 \end{cases}$$

Quindi si puó facilmente ricavare l'anti-trasformata:

$$f(t) = (2e^{2t} + te^{2t} - \cos 3t) \cdot 1(t)$$

4.9.2 🌲 Poli reali multipli, poli complessi semplici

$$F(s) = \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^5 + 6s^4 + 21s^3 + 26s^2}$$

Fattorizziamo il denominatore:

$$Den(s) = s^2(s^3 + 6s^2 + 21s + 26)$$

Usiamo il teorema di Ruffini per fattorizzare il polinomio di terzo grado:

$$Den(s) = s^{2}(s+2)(s^{2}+4s+13)$$

Le soluzioni del polinomio di secondo grado si possono trovare:

• completamento dei quadrati

$$s^{2} + 4s + 4 - 4 + 13 = (s+2)^{2} + 9 \implies \sigma = -2 \quad w = 3$$

• formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = 2 \pm 3j \quad \Rightarrow \quad \sigma = -2 \quad w = 3$$

$$p_1 = 0$$
 $p_2 = -2$ $p_{3,4} = -2$ $n_1 = 2$ $n_2 = 1$ $n_{3,4} = 1$

$$F(s) = c_{11}\frac{1}{s} + c_{12}\frac{1}{s^2} + c_{21}\frac{1}{s+2} + A\frac{3}{[(s+2)^2 + 9]} + B\frac{s+2}{[(s+2)^2 + 9]}$$

Calcoliamo c_{11} c_{12} c_{21} con la formula dei residui:

•
$$c_{11}$$
: $p_1 = 0$ $n_1 = 2$ $q = 1$

$$c_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \to 0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} s^2 F(s) = \lim_{s \to 0} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^3 + 6s^2 + 21s + 26} =$$

quando $s \to 0$ ci interessano solo i termini noti

$$= \lim_{s \to 0} \frac{(\dots + 42)(\dots + 26) - (\dots + 21)(\dots + 52)}{(\dots + 26)^2} = \frac{42 \cdot 26 - 21 \cdot 52}{26^2} = 0$$

• c_{12} : $p_1 = 0$ $n_1 = 2$ q = 2

$$c_{12} = \lim_{s \to 0} s^2 F(s) = \lim_{s \to 0} \frac{\dots + 52}{\dots + 26} = 2$$

• c_{21} : $p_1 = -2$ $n_1 = 1$ q = 1

$$c_{21} = \lim_{s \to -2} (s+2)F(s) = \lim_{s \to -2} \frac{8s^3 + 33s^2 + 42s + 52}{s^4 + 4s^3 + 13s^2} = 1$$

Calcoliamo A e B attraverso il sistema:

$$\begin{split} F(s) &= 2\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+2} + A\frac{3}{(s+2)^2 + 9} + B\frac{s+2}{(s+2)^2 + 9} = \\ &= \frac{2(s+2)[s^2 + 4s + 13] + s^2[s^2 + 4s + 13] + 3As^2(s+2) + B(s+2)s^2(s+2)}{s^2(s+2)[(s+2)^2 + 9]} = \\ &= \frac{2s^3 + 8s^2 + 26s + 4s^2 + 16s + 52 + s^4 + 4s^3 + 13s^2 + 3As^3 + 6As^2 + Bs^4 + 4Bs^3 + 4Bs^2}{s^2(s+2)[(s+2)^2 + 9]} = \end{split}$$

poiché ho 2 incognite mi servono solo 2 equazioni: posso ignorare le altre

$$= \frac{(B+1)s^4 + (3A+4B+6)s^3 + \dots}{s^2(s+2)[(s+2)^2 + 9]}$$

$$\begin{cases} B+1=0\\ 3A-4+6=8 \end{cases} \qquad \begin{cases} B=-1\\ A=2 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

$$f(t) = (2t + 1 \cdot e^{-2t} + 2e^{-2t} \sin 3t - 1 \cdot e^{-2t} \cos 3t) \cdot 1(t)$$

4.9.3 👫 Poli reali semplici, poli complessi multipli

$$F(s) = \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16}{(s+1)[(s-1)^2 + 4]^2}$$

$$p_1 = -1 p_{2,3} = 1 \pm 2j$$

$$n_1 = 1 n_{2,3} = 2$$

$$F(s) = c_{11} \frac{1}{s+1} + A \frac{2}{[(s-1)^2 + 4]} + B \frac{s-1}{[(s-1)^2 + 4]} + C \frac{4(s-1)}{[(s-1)^2 + 4]^2} + D \frac{(s-1)^2 - 4}{[(s-1)^2 + 4]^2}$$

A e B possono essere nulli, C e D non contemporaneamente:

$$c_{11} = \lim_{s \to -1} (s+1)F(s) = \frac{2+6+22+18+16}{64} = 1$$

Ancora dobbiamo trovare A, B, C, D quindi ci servono 4 equazioni. Per semplificare i calcoli:

$$R(s) = F(s) - \frac{1}{s+1} = \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16}{(s+1)[(s-1)+4]^2} - \frac{1}{s-1} =$$

$$= \frac{2s^4 - 6s^3 + 22s^2 - 18s + 16 - [(s-1)+4]^2}{(s+1)[(s-1)+4]^2} =$$

$$= \dots = \frac{s^4 - 2s^3 - 8s^2 + 2s - 9}{(s+1)[(s-1)+4]^2} = \frac{s^3 - 3s^2 + 11s - 9}{[(s-1)+4]^2}$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{s^3 - 3s^2 + 11s - 9}{[(s-1)+4]^2}$$

Adesso riscriviamo F(s) senza considerare il termine $\frac{1}{s-1}$ perché tanto non lo considereremo:

$$\begin{split} A\frac{2}{[(s-1)^2+4]} + B\frac{s-1}{[(s-1)^2+4]} + C\frac{4(s-1)}{[(s-1)^2+4]^2} + D\frac{(s-1)^2-4}{[(s-1)^2+4]^2} = \\ &= \frac{[2A+B(s-1)][s^2-2s+5] + 4C(s-1) + D[(s-1)^2-4]}{[(s-1)+4]^2} = \\ &= \frac{Bs^3 + (2A+3B+D)s^2 + (10A-5B-4C-2D)s + (10A-5B-4C-3D)}{[(s-1)+4]^2} \end{split}$$

Uguagliamo i polinomi e ricaviamo le incognite:

$$\begin{cases} B=1\\ 2A+3+D=-3\\ -4A+7+4C-2D=11\\ 10A-5-4C-3D=-9 \end{cases} \begin{cases} B=1\\ -2A=D+6\\ 6A-5D=0\\ -2A+2C-D=2 \end{cases} \begin{cases} B=1\\ -2A=D+6\\ 6A-5D=0\\ D+6+2C-D=2 \end{cases} \begin{cases} A=-\frac{15}{8}\\ B=1\\ C=-2\\ D=-\frac{9}{4} \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

$$f(t) = \left[1 \cdot e^{-t} - \frac{15}{8}e^t \sin 2t + 1 \cdot \cos 2t - 2 \cdot te^t \sin 2t - \frac{9}{4}te^t \cos 2t\right] \cdot 1(t)$$

Chapter 5

Sistemi lineari

5.1 Applicazione dell'anti-trasfromata di Laplace a equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti

Consideriamo una generica equazione differenziale lineare a coefficienti costanti:

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_{(1)}y^{(n)}(t) + a_0y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \dots + b_0u(t)$$
(5.1)

Dobbiamo trovare la soluzione y(t) che soddisfi questa equazione dato l'ingresso u(t) e le eventuali condizioni al contorno.

Chiamiamo D l'operatore derivata rispetto al tempo:

$$D = \frac{d}{dt} \implies y^{(k)}(t) = D^k y(t)$$

$$A(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1D + a_0$$

$$B(D) = b_m D^m + b_{m-1}D_{m-1} + \dots + b_1D + b_0$$

Allora l'equazione 5.1 diventa:

$$A(D)y(t) = B(D)u(t)$$

Applichiamo la trasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y^{1}(t) + a_0y(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{b_m u^{(m)}(t) + \dots + b_0u(t)\right\}$$

Sfrutto la proprietá di linearitá e applico la trasformata ad ogni singolo termine. Inoltre chiamo $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$ e $\mathcal{L}\{u(t)\} = U(s)$.

$$y^{(n)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^{n}Y(s) \qquad -\left[s^{n-1}y(0^{-}) + \dots + y^{(n-1)}(0^{-})\right]$$

$$+a_{n-1}y^{(n-1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{n-1}s^{n-1}Y(s) \qquad -a_{n-1}\left[s^{n-2}y(0^{-}) + \dots + y^{(n-2)}(0^{-})\right]$$

$$\dots$$

$$+a_{1}y^{(1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{1}sY(s) \qquad -a_{1}y(0^{-})$$

$$+a_{0}y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} a_{0}Y(s) =$$

$$=b_{m}u^{(m)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_{m}s^{m}U(s) \qquad -b_{m}\left[s^{m-1}u(0^{-}) + \dots + u^{(m-1)}(0^{-})\right]$$

34

$$+b_1 y^{(1)}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_1 s U(s) -b_1 u(0^-)$$

 $+b_0 u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} b_0 U(s)$

I coefficienti di Y(s) costituiscono proprio il polinomio A calcolato in s, mentre i coefficienti di U(s) sono il polinomio B calcolato in s. Se raccolgo Y(s) e U(s):

$$A(s)Y(s) - I_u(s) = B(s)U(s) - I_u(s)$$

dove:

- $I_y(s)$ é un polinomio in s con grado massimo pari a n-1 e coefficienti dipendenti dalle condizioni iniziali $y(0^-)$... $y^{(n-1)}(0^-)$
- $I_u(s)$ é un polinomio in s con grado massimo pari a m-1 e coefficienti dipendenti dalle condizioni iniziali $u(0^-)$... $u^{(m-1)}(0^-)$

la soluzione dell'equazione differenziale nel dominio di Laplace é:

$$Y(s) = \frac{B(s)}{B(s)}U(s) + \frac{I(s)}{A(s)} \qquad \text{con } I(s) = I_y(s) - I_u(s)$$
 (5.2)

Quindi per trovare la soluzione nel domini del tempo basta anti-trasfromare:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ Y(s) \right\}$$

Riassumendo, i dati che mi servono per calcolare Y(s) sono:

- l'ingresso: u(t) $t \in [0, +\infty)$
- \bullet le condizioni iniziali: $y(0^-)$... $y^{(n-1)}(0^-)$... $u^{(0^-)}$... $u^{(m-1)}(0^-)$

Apparentemente mi servono n+m condizioni iniziali.

Ma I(s) é un polinomio di grado massimo pari a $\max(n, m) - 1$, quindi costituito da $\max(n, m)$ coefficienti (perché si esclude il coefficiente del termine di grado zero).

Ne segue che ci sono $\max(n, m)$ condizioni iniziali. Il modo in cui i coefficienti di I(s) dipendano da queste ultime é fissato dall'equazione differenziale.

Il numero di coefficienti di I(s) determina i gradi di libertá di $\frac{I(s)}{A(s)}$.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{B(s)}{A(s)} U(s) \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\}$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{B(s)}{A(s)} U(s) \right\}$$
 risposta forzata (risposta a condizioni iniziali nulle)

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\}$$
 risposta libera (risposta a ingresso nullo)

$$Y(s) = \frac{B(s)}{A(s)}U(s) + \frac{I(s)}{A(s)} = Y_f(s) + Y_l(s)$$

5.1.1 Funzione di trasferimento

$$T(s) = \frac{\bar{A}(s)}{\bar{B}(s)} = \frac{\bar{A}(s) \ P(s)}{\bar{B}(s) \ P(s)}$$

Se fattorizzando A(s) e B(s) troviamo dei fattori comuni P(s), cioè:

$$A(s) = \bar{A}(s) P(s)$$
 $B(s) = \bar{B}(s) P(s)$

 $\bar{A}(s)$ e $\bar{B}(s)$ sono detti coprimi perchè non hanno alcuno fattore in comune.

Quindi T(s) é funzione di trasferimento se e solo se corrisponde al rapporto tra B(s) e A(s) dopo aver cancellato tutti i fattori comuni.

5.1.2 Risposta all'impulso

- le condizioni iniziali sono nulle ($\Leftrightarrow I(s) = 0$) e quindi anche $Y_l(s) = 0$
- $u(t) = \delta(t)$ \Rightarrow U(s) = 1

$$Y_f(s)=T(s)U(s)=T(s)$$

$$y_f(t)=\mathcal{L}^{-1}\left\{T(s)\right\}=h(t)$$
risposta forzata all'impulso

Quindi otteniamo anche:

$$Y_f(s) = T(s)U(s)$$
 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $y_f(t) = h(t) * u(t)$

5.1.3 Esempio circuito RC

L'equazione del circuito é:

$$\dot{y}(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}u(t)$$

Introduciamo l'operatore derivata:

$$(D + \frac{1}{RC})y(t) = \frac{1}{RC}u(t)$$

$$A(D) = D + \frac{1}{RC} \qquad B(D) = \frac{1}{RC}$$

$$A(s) = s + \frac{1}{RC} \qquad B(s) = \frac{1}{RC}$$

La funzione di trasferimento é:

$$T(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Trasformiamo l'equazione differenziale per ricavare I(s):

$$sY(s) - y(0^-) + \frac{1}{RC}Y(s) = \frac{1}{RC}U(s)$$

$$Y(s)\underbrace{\left(s + \frac{1}{RC}\right)}_{A(s)} - \underbrace{y(0^-)}_{I_y(s)} = \underbrace{\frac{1}{RC}}_{B(s)}U(s) - \underbrace{0}_{I_u(s)}$$

Quindi abbiamo trovato che:

- $I_y(s)$ é un polinomio di primo grado perché y(t) compare derivato nell'equazione differenziale (n=1).
- $I_y(s)$ é un polinomio di grado zero perché u(t) non é derivato (m=1).

Calcoliamo la risposta libera e la risposta forzata del sistema:

• u(t) = 1(t) e condizioni iniziali nulle

$$U(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = Y_f(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})}$$
$$y(t) = y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})} \right\}$$

Si puó calcolare attraverso i fratti semplici:

$$\frac{\frac{1}{RC}}{s(s+\frac{1}{RC})} = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s+\frac{1}{RC}} = \frac{(A+B)s + \frac{A}{RC}}{s(s+\frac{1}{RC})}$$

$$\begin{cases} A+B=1 & \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases} \\ y_f(t) = (1-e^{\frac{t}{RC}}) \cdot 1(t) \end{cases}$$

 \bullet u(t) = 0 e condizioni iniziali non nulle

$$Y_l(s) = \frac{I(s)}{A(s)} = \frac{y_0}{s + \frac{1}{RC}}$$
$$y_l(t) = y_0 e^{-\frac{t}{RC}} \cdot 1(t)$$

Poiché il sistema é lineare si puó applicare il principio di sovrapposizione degli effetti: somma di cause corrisponde una somma di effetti. Quindi se l'ingresso e le condizioni iniziali non sono nulle, in uscita si avrá la somma dell'uscita forzata e di quella libera:

$$Y(s) = Y_f(s) + Y_l(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}U(s) + \frac{y_0}{s + \frac{1}{RC}}$$

Inoltre é possibile applicare il teorema del valore finale perché i poli sono a $\Re=0$ e $\Re<0$

$$y_{\infty} = \lim_{s \to 0} sY(s) = \lim_{s \to 0} \frac{sy_0 + \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}} = 1$$

5.2 Sistemi

D'ora in poi supponiamo che S sia un sistema descritto dall'equazione 5.1:

$$A(D)y(t) = B(D)u(t) \qquad \begin{cases} m = \partial eg \{B(D)\} \\ n = \partial eg \{A(D)\} \end{cases}$$

5.2.1 Sistema strettamente proprio m < n

Funzione di trasferimento e risposta all'impulso

$$T(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)P(s)}{\bar{A}(s)P(s)} \qquad \bar{m} = \partial eg\left\{\bar{B(s)}\right\} < \bar{n} = \partial eg\left\{\bar{A(s)}\right\}$$

Allora abbiamo che:

- T(s) é una funzione razionale strettamente propria
- \bullet h(t) non contiene impulsi nell'origine. Quindi se sollecitiamo il sistema con un impulso, in uscita non avremo un impulso, ma una risposta piú "smooth".

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{I(s)}{A(s)}\right\} \qquad \begin{cases} \partial eg\left\{I(s)\right\} \le max(n,m) - 1 = n - 1\\ \partial eg\left\{A(s)\right\} = n \end{cases}$$

Anche la risposta libera non contiene impulsi, perché é l'antitrasformata di una funzione razionale strettamente propria.5

5.2.2 Sistema semplicemente proprio m = n

Risposta all'impulso

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{T(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\bar{B}(s)}{\bar{A}(s)}\right\} =$$

faccio la divisione tra i polinomi di quella funzione propria:

$$=\mathcal{L}^{-1}\left\{h_0+\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}=$$

Dalla divisione, proprio perché si trattava di una funzione razionale propria, abbiamo ottenuto un quoziente h_0 e un resto $\frac{\bar{B}'(s)}{A(s)}$, che é strettamente proprio.

$$= h_0 \delta(t) + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)} \right\}$$

Abbiamo ottenuto $h_0\delta(t)$ che é un impulso nell'origine.

Infatti da come si nota nella risposta forzata, a un impulso in ingresso corrisponde un impulso in uscita, perché c'é una dipendenza istantanea tra ingresso e uscita:

$$Y_f(s) = \underbrace{h_0 U(s)}_{\substack{componente \ istantanea\\ che \ amplifica \ l'ingresso}} + \frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)} U(s)$$

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\} \qquad \begin{cases} \partial eg \left\{ I(s) \right\} \le max(n,m) - 1 = n - 1 \\ \partial eg \left\{ A(s) \right\} = n \end{cases}$$

Non contiene nessun impulso perché é l'antitrasformata di un funzione razionale strettamente propria. Non avrebbe senso infatti che un sistema con ingresso nullo, restituisca improvvisamente un impulso in uscita.

5.2.3 Sistema improprio m > n

Risposta all'impulso

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ T(s) \right\} =$$

facciamo la divisione tra i polinomi

$$=\mathcal{L}^{-1}\left\{h_{m-n}s^{m-n}+\cdots+h_1s+\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}=$$

 $h_{m-n}s^{m-n} \neq 0$ perché la divisione deve restituire sicuramente un quoziente.

 $\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}$ é strettamente propria, quindi la sua antitrasformata non contiene impulsi.

$$= h_{m-n}\delta^{(m-n)}(t) + \dots + h_1\delta^{(1)}(t) + h_0\delta(t) + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\bar{B}'(s)}{\bar{A}(s)}\right\}$$

Se in ingresso ho un impulso, in uscita ottengo impulsi di ordine superiore a 0. Quindi se un impulso é fisicamente irrealizzabile (un'energia infinita concentrata in un intervallo di tempo infinitesimo), a maggior ragione gli impulsi di ordine superiore.

Risposta libera

$$y_l(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{I(s)}{A(s)} \right\} \qquad \begin{cases} \partial eg \left\{ I(s) \right\} \le max(n,m) - 1 = m - 1 \ge n \\ \partial eg \left\{ A(s) \right\} = n \end{cases}$$

L'antitrasformata di una funzione razionale impropria puó contenere impulsi o impulsi di ordine superiore nell'origine t=0 (come si vede facendo la divisione tra numeratore e denominatore). Significa che il sistema, non sollecitato da nessun ingresso e sotto certe condizioni iniziali, produce in uscita un impulso nell'origine.

Un sistema improprio quindi **non é realizzabile** perché non é causale, in quanto l'uscita dipende dai valori futuri. Esempi di sistemi non causali sono:

- anticipatore $y(t) = u(t + t_0)$ l'uscita dipende dai valori dell'ingresso che ancora non sono applicati.
- derivatore $y(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$ per poter fare la derivata dell'ingresso, oltre il limite sinistro $u(0^-)$ (la condizione iniziale), bisogna conoscere anche il limite destro. Se i due limiti non coincidono, si ha una discontinuitá di tipo salto e quindi derivando si ottiene un impulso.

5.3 Stabilitá dei sistemi realizzabili $m \leq n$

Dato un sistema descritto da un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti del tipo 5.1, si distinguono due tipi di stabilitá:

- stabilitá della $y_l(t)$
- stabilitá della $y_f(t)$

5.3.1 Stabilitá della risposta libera

Definizione

Un sistema si dice **semplicemente stabile** nella risposta libera **se e solo se** <u>qualsiasi condizione iniziale finita</u>, $y_l(t)$ é stabile, cioé limitata $\forall t \geq 0$ (non diverge mai).

Se inoltre $y_l(t) \stackrel{t \to \infty}{\longrightarrow} 0$, allora il sistema si dice **asintoticamente stabile**.

Condizioni

- Sistema asintoticamente stabile nella risposta libera se e solo se le radici di A(s) sono $\Re < 0$ con qualsiasi molteplicitá
- Sistema semplicemente stabile nella risposta libera se e solo se le radici di A(s) sono $\Re < 0$ con qualsiasi molteplicitá o $\Re = 0$ con molteplicitá 1.
- se si trova una radice di A(s) con $\Re > 0$ con qualsiasi molteplicitá o $\Re = 0$ con molteplicitá > 1, allora il sistema é instabile nella risposta libera.

Esempi

La stabilitá nella risposta libera si puó trovare facilmente con la regola di Cartesio, se A(s) é un polinomio.

• $A(s) = s^2 + s + 1$ Ho 2 permanenze quindi per la regola di Cartesio, ho 2 radici a parte reale negativa. \Rightarrow sistema asintoticamente instabile nella $y_l(t)$.

- $A(s) = s^2 s + 1$ Ho due variazioni di segno, quindi ho due radici a $\Re > 0 \Rightarrow$ sistema instabile in $y_l(t)$.
- $A(s) = s^3 + s^2 + s = s(s^2 + s + 1)$ sistema semplicemente stabile nella risposta libera, perché ho due radici a $\Re < 0$ (due permanenze) e una radice in zero con molteplicitá 1.
- $A(s) = s^4 + s^3 + s^2 = s^2(s^2 + s + 1)$ Ho una radice a $\Re = 0$ e molteplicitá 2, due radici a $\Re < 0$ (due permanenze) \Rightarrow il sistema é instabile nella risposta libera. Significa che avendo ingressi nulli e condizioni iniziali nulle, abbiamo un uscita infinita \Rightarrow probabilmente fisicamente non esiste.

5.3.2 Stabilitá della risposta forzata

É detta anche stabilitá BIBO (Bounded Input Bounded Output: ingresso limitato ⇒ uscita limitata). In questo caso non c'é distinzione tra stabilitá semplice e asintotica, ma la stabilitá BIBO ci puó essere o non essere.

Definizione

Un sistema SISO (Single Input Single Output) é detto stabile nella risposta forzata se a qualsiasi ingresso limitato corrisponde una $y_f(t)$ limitata.

Condizioni

Un sistema é stabile BIBO se e solo se \nexists poli di T(s) (radici del denominatore di T(s)) a $\Re > 0$.

Cenni dimostrazione

Facciamo vedere con contro-esempi che se non rispettiamo le condizioni, il sistema non é stabile BIBO. Cioé troviamo degli ingressi limitati che fanno divergere l'uscita.

 \exists poli di T(s) a $\Re > 0$. Supponiamo:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$$

$$\begin{cases} s_1 = -1 \\ s_2 = 1 \end{cases}$$

Poiché c'é un polo a $\Re > 0$, allora deve esistere sicuramente almeno un ingresso limitato che produca un'uscita illimitata.

•
$$u(t) = 1(t)$$
 \Rightarrow $U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} \cdot \frac{1}{s} = A \frac{1}{s+1} + B \frac{1}{s-1} + C \frac{1}{s}$$

dove $A, B, C \neq 0$ perché i poli hanno molteplicitá 1.

$$y_f(t) = (Ae^{-t} + \underbrace{Be^t}_{diverge} + 1) \cdot 1(t)$$

• prendiamo come ingresso una funzione razionale strettamente propria, che quindi non contiene impulsi.

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-1}{(s+2)^2}\right\}$$
 $s_1 = -2m_1 = 2 \to \text{ha antitras formata limitata}$

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} \frac{s-1}{(s+2)^2} \quad \Rightarrow \quad y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} \right\}$$

Questo dimostra che non ci devono essere poli a $\Re > 0$ per la stabilitá:

 \exists poli di T(s) a $\Re = 0$ con molteplicitá 1.

Poiché c'é un polo a $\Re=0$ con molteplicitá 1, deve esistere almeno un ingresso limitato per cui l'uscita forzata é illimitata.

 $T(s) = \frac{1}{s^2 + s} = \frac{1}{s(s+1)}$ $\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -1 \end{cases}$

Prendo come U(s) una funzione strettamente propria (altrimenti avrei impulsi nell'origine che non sono limitati), limitata in t e che aumenti la molteplicitá del polo a $\Re=0$ con molteplicitá 1. Per esempio $U(s)=\frac{1}{s}$.

$$Y_f(s) = \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2(s+1)}$$

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2(s+1)} \right\} = A \frac{1}{s} + B \frac{1}{s^2} + C \frac{1}{s+1} = (A + \underbrace{Bt}_{diverge} + Ce^{-t}) \cdot 1(t)$$

dove $B \ e \ C$ sono sicuramente $\neq 0$.

 $T(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$ $\begin{cases} s_1 = 2j \\ s_2 = -2j \end{cases}$

Con questa funzione di trasferimento, il sistema é un oscillatore ideale con frequenza naturale di 2Hz. Modelliamo un ingresso oscillatorio:

$$u(t) = \sin wt \qquad U(s) = \frac{w}{s^2 + w^2}$$
$$Y_f(s) = \frac{1}{s^2 + 4} \frac{w}{s^2 + w^2} = A \frac{2}{s^2 + 4} + B \frac{s}{s^2 + 4} + C \frac{s}{s^2 + w^2} + D \frac{w}{s^2 + w^2}$$

- $-w \neq 2$: abbiamo 4 radici reali distinte con $\Re = 0$ e molt. $= 1 \Rightarrow$ l'uscita é limitata.
- -w=2: abbiamo 2 radici a parte reale nulla con molteplicitá 2. L'uscita diverge.

$$Y_f(s) = A \frac{2}{s^2 + 4} + B \frac{s}{s^2 + 4} + C \frac{4s}{(s^2 + w^2)^2} + D \frac{s^2 - 4}{(s^2 + w^2)^2} =$$

$$= (A \sin 2t + B \cos 2t + Ct \sin 2t + Dt \cos 2t) \cdot 1(t)$$

Questo viene detto fenomeno di **risonanza**: se mettiamo come ingresso una funzione oscillatoria con frequenza la frequenza di risonanza del sistema, allora l'uscita forzata diverge.

5.3.3 Relazioni tra i due tipi di stabilità

Stabilitá asintotica $y_l(t)$ (cioé le radici di A(s) sono a $\Re < 0$) \Rightarrow stabilitá BIBO.

Per dualitá:

Sistema non BIBO (ci sono poli di T(s) a $\Re \geq 0$) \Rightarrow non stabilitá asintotica y_l .

5.4 Rappresentazione dei sistemi lineari

Un sistema SISO pu essere rappresentato in due modi:

- 1. con un'equazione lineare a coefficienti costanti (vedi 5.1).
- 2. con la funzione di trasferimento $T(s) = \frac{\bar{B}(s)P(s)}{\bar{A}(s)P(s)}$.

Dall'equazione differenziale si ottiene univocamente una funzione di trasferimento.

Il passaggio inverso non é univoco perché possiamo introdurre un polinomio P(s) arbitrario.

Esempio

$$T(s) = \frac{1}{s+1}$$
 $\bar{B}(s) = 1$ $\bar{A}(s) = s+1$

Ma se considero i polinomi A(s) e B(s) prima della semplificazione dei fattori comuni:

$$B(s) = 1 \cdot P(s)$$

$$A(s) = (s+1)P(s)$$
 $\forall P(s)$

P(s) = s

$$\begin{array}{ll} B(s) = s \\ A(s) = s^2 + s \end{array} \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = \dot{u}(t) \label{eq:basis}$$

• P(s) = s - 1

$$B(s) = s - 1$$

$$A(s) = s^{2} - 1$$

$$\Rightarrow \qquad \ddot{y}(t) - y(t) = \dot{u}(t) - u(t)$$

• P(s) = 1 scelta standard

$$\begin{array}{ll} B(s) = 1 \\ A(s) = s + 1 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(t) + y(t) = u(t) \label{eq:supersystem}$$


 $\bullet \ P(s)=3$ basta dividere per la costante e si ottiene l'equazione differenziale cercata

$$\begin{array}{ll} B(s) = 3 \\ A(s) = 3s + 3 \end{array} \quad \Rightarrow \quad 3\dot{y}(t) + 3y(t) = 3u(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(t) + y(t) = u(t) \end{array}$$

Quindi la rappresentazione di un sistema con l'equazione differenziale é più completa perché univoca, mentre l'altra introduce arbitrarietá. Il passaggio da T(s) a equazione differenziale é univoco se e solo se é anche specificato l'ordine $n=\bar{n}$ $(\bar{n}=\partial eg\left\{\bar{A}(s)\right\})$ del sistema.

É prassi comune descrivere sistemi dinamici attraverso la funzione di trasferimento T(s). (é lecito se non ci sono parti nascoste). Se non é scontato che non esistano parti nascoste, allora T(s) dá informazioni solo riguardo la risposta forzata, ma nulla della risposta libera. É pericoloso se la parte nascosta non é stabile.

Esempio supponiamo di avere il seguente sistema di cui ci danno la funzione di trasferimento $T(s) = \frac{1}{s+1}$, mentre il sistema 2 é nascosto:



Poiché
$$U_2(s) = 0 \implies Y(s) = Y_f(s) = T_1(s)U_1(s)$$
:

- La risposta forzata é stabile per qualunque ingresso, perché l'unico polo é a $\Re < 0$.
- La risposta libera ha un polo s=1 ($\Re>0$), quindi é instabile se le condizioni iniziali non sono nulle $I_2(s)\neq 0$.

In conclusione la funzione di trasferimento fornita non ci dá alcuna informazione sulla parte nascosta.

5.5 Risposte al gradino di sistemi di ordine 1 e 2

- studiamo questa categoria perché sono approssimazioni diffuse di sistemi reali.
- spesso cercheremo di ricondurci (attraverso controlli) a sistemi di questo tipo, perché li sappiamo rappresentare molto bene e interpretare facilmente.

Studiamo solo la risposta forzata, perché se questa diverge, allora anche la risposta libera divergerá. (se non é stabile BIBO, allora non é neppure stabile nella y_l).

5.6 Sistemi di ordine 1

La funzione di trasferimento di un sistema del 1 ordine strettamente proprio é:

$$T(s) = \frac{b_0}{s + a_0}$$

Se il sistema fosse semplicemente proprio, possiamo ricondurci al caso strettamente proprio. Dividiamo numeratore con denominatore:

$$\tilde{T}(s) = \frac{\tilde{a}_1 s + \tilde{b}_0}{s + \tilde{a}_0} = \tilde{b}_1 + \frac{\tilde{b}_0 - \tilde{b}_1 \tilde{a}_0}{s + \tilde{a}_0}$$

$$Y_f(s) = \underbrace{\tilde{b}_1 U(s)}_{\substack{copia \ amplificata \ dell'ingresso}} + \tilde{T}'(s)U(s)$$

Troviamo la funzione resto $\tilde{T}'(s)$ che é strettamente propria. Quindi possiamo concentrarci solo sul caso di sistema strettamente proprio.

La radice del denominatore é $s_1 = -a_0$:

 $a_0 \le 0$ \Rightarrow instabile BIBO. In particolare se $a_0 < 0$, la risposta forzata avrá andamento esponenziale nel tempo. Se $a_0 = 0$, la risposta forzata evolve come una retta. In entrambi i casi diverge.

•
$$a_0 > 0$$
 \Rightarrow stabile BIBO.

Concentriamoci solo sul caso della risposta stabile.

$$T(s) = \frac{b_0}{s + a_0} = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{1 + \frac{1}{a_0}s} = \frac{k}{1 + s\tau} \qquad k = \frac{b_0}{a_0} \quad \text{guadagno statico}$$
$$\tau = \frac{1}{a_0} \quad \text{costante di tempo}$$

5.6.1 Risposta al gradino

Supponiamo che l'ingresso sia un gradino u(t) = 1(t). Calcoliamo la $y_f(t)$:

$$y_f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ Y_f(s) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \frac{b_0}{s + a_0} \right\} = \dots = \frac{b_0}{s(s + a_0)} = A \frac{1}{s} + B \frac{1}{s + a_0} = A \frac{1$$

Studiamo la risposta forzata:

• valore iniziale:

$$\lim_{t \to 0^+} y_f(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad y_f(0^+) = 0$$

• valore iniziale della derivata, usiamo il teorema del valore iniziale:

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{s \to +\infty} s\mathcal{L}^{-1} \{\dot{y}_f(t)\} = \lim_{s \to +\infty} \frac{sb_0}{s+a_0} = b_0 = \frac{k}{\tau}$$

oppure

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{t \to 0^+} \frac{k}{\tau} e^{-\frac{t}{tau}} = \frac{k}{\tau}$$

 τ puó essere interpretata come il tempo che impiegherebbe $y_f(t)$ ad arrivare al suo valore di regime se continuasse con pendenza come in $t = 0^+$.

• valore di regime, con il teorema del valore finale:

$$y_f(\infty) = \lim_{t \to \infty} y_f(t) = \lim_{s \to 0} sY_f(s) = \lim_{s \to 0} \frac{b_0}{s + a_0} = \frac{b_0}{a_0} = k$$

oppure

$$y_f(\infty) = \lim_{t \to \infty} k(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot 1(t) = k$$

Tempo di assestamento

$$T_a = \inf \left\{ \bar{t} : |y_f(t) - y_f(\infty)| \le 0.05 \cdot y_f(\infty) \quad \forall t > \bar{t} \right\}$$

In questa categoria di sistemi si puó verificare facilmente che: $T_a \cong 3\tau$.

5.7 Sistemi di ordine 2

$$T(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

 $a_0 > 0$ é condizione necessaria per avere:

- stabilitá asintotica e BIBO. Infatti:
 - se $a_0 = 0$ avrei almeno una radice in zero.
 - se $a_0 < 0$ avrei sicuramente una variazione di segno (v. regola di Cartesio) e quindi una radice a $\Re > 0$.
- poli complessi coniugati.

Riscriviamo la funzione di trasferimento raccogliendo a_0 a numeratore e a denominatore:

$$T(s) = \frac{\frac{b_0}{a_0}}{1 + \frac{a_1}{a_0}s + \frac{s^2}{a_0}} = \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} \qquad \begin{cases} k = \frac{b_0}{a_0} & \text{guadagno statico} \\ w_0 = \sqrt{a_0} & \text{pulsazione naturale} \\ \xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}} & \text{coefficiente di smorzamento} \end{cases}$$

I poli del denominatore sono:

$$p_{1,2} = w_0(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})$$

Studiamo i poli per $\xi \geq 0$:

- $\xi = 0$ $p_{1,2} = \pm w_0 \sqrt{-1} = \pm j w_0$ radici puramente immaginarie
- $0 < \xi < 1$ due radici complesse coniugate con $\Re = -w_0 \xi$ e $\Im = \pm w_0 \sqrt{1 \xi^2}$

$$|p_{1,2}| = \sqrt{\Re^2 + \Im^2} = \sqrt{w_0^2 \xi^2 + w_0^2 (1 - \xi^2)} = \sqrt{w_0^2} = w_0$$

cio
é le radici si trovano su una semi circonferenza (solo parte sinistra) centrata nell'origine e di raggio w_0 .

- $\xi = 1$ $p_{1,2} = -w_0$ molt = 2 due radici reali coincidenti
- $\xi > 1$ otteniamo due radici reali

Studiamo i poli per $\xi < 0$:

• troviamo una situazione simmetrica in cui le radici hanno tutte $\Re > 0$.

Quindi ricaviamo che $\xi > 0$ é condizione necessaria e sufficiente per la stabilitá BIBO.

5.7.1 Risposta al gradino

Analizziamo la risposta forzata del sistema al variare di ξ :

La risposta forzata diverge.

$$Y_f(s) = \frac{kw_0^2}{s(s^2 + w_0^2)} = \frac{A}{s} + B\frac{w_0}{s^2 + w_0^2} + C\frac{s}{s^2 + w_0^2}$$
$$A = k \qquad B = 0 \qquad C = -k$$

In uscita otteniamo una cosinusoide non smorzata:

$$y_f(t) = k(1 - \cos(w_0 t)) \cdot 1(t)$$

$$y_f(t) = k \left[1 - \frac{e^{-w_0 \xi t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(w_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t + \arctan \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right) \right] \cdot 1(t)$$

Applichiamo il teorema del valore iniziale:

$$y_f(0^+) = \lim_{t \to 0^+} = \lim_{s \to \infty} sY_f(s) = \lim_{s \to \infty} \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} = 0$$

$$\dot{y}_f(0^+) = \lim_{s \to \infty} s \left[sY_f(s) - y_f(0^-) \right] = \lim_{s \to \infty} \frac{k \ s}{1 + 2\frac{\xi}{w_0} s + \frac{1}{w_0^2} s} = 0$$

cioé parte con pendenza nulla dall'origine.

Vediamo come dipende la risposta forzata dai coefficienti ξ e w_0 :

- w_0 fissato: se ξ é piccolo le oscillazioni si smorzano lentamente.
- ξ fissato: se w_0 é grande, la frequenza aumenta e il grafico risulta piú schiacciato verso l'asse y.





Figure 5.2: Grafici della risposta forzata nel tempo, al variare dei suoi parametri

Parametri

- $y_m k$ sovra-elongazione massima.
- $S_m = \frac{y_m k}{k} = e^{-\frac{\pi \xi}{\sqrt{1 \xi^2}}}$ sovra-elongazione massima relativa. Si puó ricavare che se $\xi > 0.69$, la curva entra nel 5% del valore di regime e non ne esce piú.
- T_r tempo di ritardo: tempo che impiega la curva ad arrivare al 10% del valore di regime.
- T_s tempo di salita: tempo che impiega la curva per passare dal 10% al 90% del valore di regime.
- $T_m = \frac{\pi}{w_0\sqrt{1-\xi^2}}$ tempo di sovra-elongazione massima.
- T_a tempo di assestamento. Se $\xi \leq 0.69$ allora $T_a \cong \frac{3}{w_0 \xi}$. Se volessi un sistema di ordine 2 con $T_a \leq \bar{t}$, dovrei imporre $\underbrace{-w_0 \xi}_{\Re\{p_{1,2}\}} \leq -\frac{3}{\bar{t}}$.



I poli sono entrambi reali e negativi:

$$T(s) = \frac{k}{1 + 2\frac{\xi}{w_0}s + \frac{1}{w_0^2}s} = \frac{k}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)}$$
$$p_1 = -\frac{1}{\tau_1} \qquad p_2 = -\frac{1}{\tau_2}$$

• $\xi=1$ \Rightarrow $\tau_1=\tau_2$ otteniamo 2 poli coincidenti: $p=-\frac{1}{\tau}$ m=2

$$Y_f(s) = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} + C\frac{1}{(s + \frac{1}{\tau})^2}$$

$$y_f(t) = \left[A + Be^{-\frac{t}{\tau}} + Cte^{-\frac{t}{\tau}}\right] \cdot 1(t)$$

• $\xi > 1$

$$Y_f(s) = A\frac{1}{s} + B\frac{1}{s + \frac{1}{\tau_1}} + C\frac{1}{s + \frac{1}{\tau_2}}$$
$$y_f(t) = \left[A + Be^{-\frac{t}{\tau_1}} + Ce^{-\frac{t}{\tau_2}}\right] \cdot 1(t)$$

Nel complesso il sistema si comporta quasi come un sistema del 1 ordine. Osservazioni:

- non esistono sovra elongazioni: la derivata é nulla solo nell'origine
- T_a dipende fortemente dal polo piú "lento" (quello con τ piú grande):

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} << 1 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 0.2 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3.22\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 3.68\tau_2$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = 1 \quad \Rightarrow \quad T_a \cong 4.75\tau_2$$


Spesso si usa il valore $conservativo\colon\thinspace T_a<5\tau_2$

Chapter 6

Algebra dei blocchi

6.1 Connessioni

Le possibili connessioni tra i sistemi sono:



6.2 Connessioni equivalenti

Sono utili **solo** per trovare la funzione di trasferimento totale di un sistema nell'algebra dei blocchi. Non possono essere usate per studiare complessivamente un sistema, perché non tengono conto delle condizioni iniziali e quindi delle risposte libere dei sistemi.



Figure 6.2: Spostamento diramazione a monte di un blocco




Figure 6.3: Spostamento diramazione a valle di un blocco




Figure 6.4: Spostamento nodo sommatore a valle di un blocco




Figure 6.5: Spostamento nodo sommatore a monte di un blocco

Figure 6.6: Accumulo e scambio di nodi sommatori




Figure 6.7: Accumulo e scambio di nodi di diramazione

6.3 Algebra dei blocchi

L'algebra dei blocchi permette di calcolare la funzione di trasferimento T(s) totale di un sistema costituito dall'interconnessione di più sistemi.

Solitamente la risposta forzata di un generico sistema MIMO é: $y=T\underline{u}$.

L'algebra dei blocchi consiste nel considerare tutte le variabili in gioco $(\underline{y}, T, \underline{u})$ come scalari e operare su di essi come se fossero quantitá scalari. Grazie a passaggi algebrici classici, quindi si puó ottenere facilmente la funzione di trasferimento totale.

6.4 Risposta forzata di sistemi interconnessi

La connessione tra piú sistemi produce un nuovo sistema caratterizzato da:

• ingressi:
$$\underline{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \cdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix}$$

• uscite:
$$\underline{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix}$$

• $T_{ij}(s) = T_{y_i u_j}(s)$ funzione di trasferimento tra l'ingresso u_j e l'uscita y_i

Quindi un sistema MIMO non sará caratterizzato da una sola funzione di trasferimento, ma da una matrice di trasferimento:

$$T(s) = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n_u} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n_y1} & T_{n_y2} & \dots & T_{n_yn_u} \end{bmatrix}$$

Questa matrice ha:

- tante colonne quante gli ingressi.
- tante righe quante le uscite.

Quindi la risposta forzata del sistema si ottiene moltiplicando la matrice di trasferimento con il vettore colonna degli ingressi:

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n_u} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n_y1} & T_{n_y2} & \dots & T_{n_yn_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix}$$

6.4.1 Stabilitá BIBO

Definizione

Un sistema é stabile BIBO se e solo se qualsiasi ingresso limitato, allora l'uscita forzata $y_f(t)$ é limitata.

 $y_f(t)$ é un vettore che ha come elementi $y_{f,1}(t), y_{f,2}(t), \dots, y_{f,n_y}(t)$, quindi affinché sia stabile, tutte le componenti devono essere limitate.

Condizioni

Nessuno elemento della matrice di trasferimento T(s), deve avere poli (radici del denominatore) a $\Re \geq 0$.

Esempio

$$T(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

Non é stabile BIBO perché la componente $T_{12}(s)$ ha un polo a $\Re = 0$. Infatti se poniamo un ingresso limitato: $\underline{u}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1(t) \end{bmatrix}$ otteniamo un'uscita illimitata:

$$Y_f(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

- $\frac{1}{s^2}$ nel tempo corrisponde a una rampa (illimitata);
- $\frac{1}{s(s+1)^2}$ nel tempo corrisponde a un gradino e a un esponenziale decrescente (limitata).

6.5 Interconnessione di sistemi SISO

Dati due sistemi:


- $S^{(1)}$: $Y_f^{(1)}(s) = T^{(1)}(s)U^{(1)}(s)$
- $S^{(2)}$: $Y_f^{(2)}(s) = T^{(2)}(s)U^{(2)}(s)$

6.5.1 Serie

$$Y_f(s) = T^{(2)}(s)U^{(2)}(s) = T^{(2)}(s)T^{(1)}(s)U(s)$$

La funzione di trasferimento del sistema complessivo é:

$$T(s) = T^{(2)}(s)T^{(1)}(s)$$



(NB: l'ordine di questo prodotto vale anche per i sistemi MIMO che sono descritti con matrici)

6.5.2 Parallelo

$$Y_f(s) = T^{(1)}(s)U^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)U^{(2)}(s) = \left[T^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)\right]$$
$$T(s) = T^{(1)}(s) + T^{(2)}(s)$$

6.5.3 Retroazione (feedback)

$$y = T^{(1)}(s)e = T^{(1)}(s)(u - v) = T^{(1)}(s)[u - T^{(2)}(s)y] = T^{(1)}(s)u - T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)y$$
$$[1 + T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)] \ y = T^{(1)}(s)u$$

 $\begin{cases} T^{(1)}(s) & \text{funzione di trasferimento in catena diretta} \\ T^{(2)}(s) & \text{funzione di trasferimento in catena inversa} \end{cases}$

In generale sia che v venga sottratto o sommato:


$$T(s) = \frac{T^{(1)}(s)}{1 \pm T^{(1)}(s)T^{(2)}(s)}$$

Loop algebrici

Se tutte le funzioni di trasferimento sono semplicemente proprie, allora si forma un loop algebrico, che rende irrealizzabile la retroazione.

Esempio Entrambe le funzioni di trasferimento sono amplificatori e u(t) = 0, e(t) = 1. Sostituendo i valori e percorrendo la retroazione troveremo che e dovrebbe valere contemporaneamente 1 e - 8.

Infatti y dipende istantaneamente da e, v d. i. da y, e d. i. da v, quindi otteniamo che e dipende istantaneamente da sé stessa, ovvero c'é un loop algebrico.




Esempio

É possibile trovare k per avere un sistema stabile BIBO?

Notiamo subito che non ci sono loop algebrici perché non tutte le funzioni di trasferimento sono semplicemente proprie. Pertanto la funzione di trasferimento é:

$$T(s) = \frac{\frac{1}{s^2+1}}{1+\frac{k}{s^2+1}} = \frac{\frac{1}{s^2+1}}{\frac{s^2+1+k}{s^2+1}} = \frac{1}{s^2+1+k}$$
$$s^2 = -(k+1)$$



Affinché il sistema sia stabile BIBO, non ci devono essere radici a $\Re \geq 0$

•
$$k < -1 \implies s_{1,2} = \pm \sqrt{-(k+1)}$$


•
$$k > -1$$
 \Rightarrow $s_{1,2} = \pm j\sqrt{k+1}$

•
$$k = -1$$
 \Rightarrow $s_{1,2} = 0$

Non esiste alcun k per cui il sistema sia stabile BIBO.


6.6 Esercizio

Calcolare tutte le possibili funzioni di trasferimento del sistema:



• $T_{y_1u_1}(s)$: poniamo $u_2 = 0$. Serie tra $T^{(1)}$ e $T^{(2)}$:

$$T_{serie} = T^{(1)}T^{(2)} = \frac{s+1}{s-1}\frac{1}{s+1} = \frac{1}{s-1}$$




Retroazione tra T_{serie} e $T^{(3)}$:

$$T_{y_1u_1}(s) = \frac{T_{serie}}{1 + T_{serie}T^{(3)}} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{1}{(s+1)(s-1)}} = \frac{\frac{1}{s-1}}{\frac{1}{(s^2 - 1 + 1)(s-1)}} = \frac{s+1}{s^2}$$

Questa funzione di trasferimento é instabile BIBO perché c'é un polo a $\Re = 0$.

 T_{y1u2}(s): poniamo u₁ = 0.
 Calcoliamo la serie nella catena inversa di retroazione:

$$T_{serie}(s) = \frac{-1}{(s+1)^2}$$



Retroazione:

$$T_{y_1u_2}(s) = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{1 - \frac{s+1}{s-1}\frac{-1}{(s+1)^2}} = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{1 + \frac{1}{(s+1)(s-1)}} = \frac{\frac{s+1}{s-1}}{\frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{(s+1)^2}{s^2}$$

Questa funzione di trasferimento é insta-

bile BIBO perché c'é un polo a $\Re=0$. Abbiamo ottenuto una funzione di trasferimento semplicemente propria perché tra u_2 e y_1 in catena diretta c'é una dipendenza istantanea (dato dalla costante):

$$T^{(2)}(s) = \frac{s+1}{s-1} = 1 + \frac{2}{s-1}$$

• $T_{y_2u_1}(s)$:


$$T_{y_2u_1}(s) = \frac{\frac{s+1}{s-1}\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{1}{s^2}$$

• $T_{y_2u_2}(s)$:


$$T_{y_2u_2}(s) = \frac{\frac{1}{s-1}}{\frac{s^2}{(s+1)(s-1)}} = \frac{s+1}{s^2}$$

6.7 Esercizio

Calcolare la funzione di trasferimento del sistema:



Spostiamo il nodo e e otteniamo un nuovo sistema composto da una retroazione e da un parallelo. L'algebra dei blocchi permette di fare queste equivalenze solo per il calcolo della funzione di trasferimento complessiva e non per altri calcoli, perché stiamo introducendo nuovi blocchi, tra cui alcuni irrealizzabili (vedi il blocco di funzione di trasferimento s).



$$T_{yu}(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \left(s + \frac{1}{s} \right) = \frac{s^2 + 1}{s(s+1)}$$

Chapter 7

Equazione di stato

7.1 Equazione di stato

Abbiamo visto che i sistemi MIMO possono essere rappresentati attraverso un sistema di equazioni differenziali o in forma matriciale.

L'equazione di stato é una rappresentazione dei sistemi dinamici (non necessariamente lineare) che mette in relazione ingressi e uscite sfruttando una quantitá (interna al sistema) detta stato del sistema.

Lo stato $\underline{x}(t)$ rappresenta una foto istantanea di S e deve descriverne completamente la situazione. Per determinare $\underline{x}(t)$ per $t \geq t_0$ saranno sufficienti $\underline{x}(t_0^-)$ e $\underline{u}(\tau)$ per $\tau \geq t_0$.

$$\underline{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_y}(t) \end{bmatrix} \qquad \underline{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \cdots \\ u_{n_u}(t) \end{bmatrix} \qquad \underline{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \cdots \\ y_{n_x}(t) \end{bmatrix}$$

$$n_y = \dim(\underline{y}(t)) \qquad n_u = \dim(\underline{u}(t)) \qquad n_x = \dim(\underline{x}(t))$$

Le equazioni per descrivere il sistema in notazione matriciale saranno:

$$\dot{\underline{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t)$$
$$y(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)$$

dove le dimensioni delle matrici sono:

$$A \in \mathbb{R}^{n_x x \ n_x} \qquad B \in \mathbb{R}^{n_x x \ n_u} \qquad C \in \mathbb{R}^{n_y x \ n_x} \qquad D \in \mathbb{R}^{n_y x \ n_u}$$

Si nota dalla seconda equazione che il vettore delle uscite dipende istantaneamente dalla stato (\underline{x}) e dal controllo (\underline{u}) .

Dalla prima equazione invece vediamo che lo stato dipende dinamicamente dallo stato stesso e dal controllo.

Scrivendo esplicitamente le due equazioni otteniamo:

$$\begin{split} \dot{x}_1(t) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ & : \\ \dot{x}_{n_x}(t) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ & + b_{11}u_1(t) + b_{12}u_2(t) + \dots + b_{1n_u}u_{n_u}(t) \\ & : \\ y_1(t) &= c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ & : \\ y_{n_u}(t) &= c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ & : \\ & : \\ y_{n_u}(t) &= c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + \dots + c_{1n_x}x_{n_x}(t) \\ & + d_{11}u_1(t) + d_{12}u_2(t) + \dots + d_{1n_u}u_{n_u}(t) \\ \end{split}$$

7.2 Soluzione dell'equazione di stato

Significa trovare $\underline{x}(t)$ e di conseguenza $\underline{y}(t)$, dati $\underline{x}(t_0^-)$ e $u(\tau)$ per $\tau \in [0, t_0]$. Si dimostra che:

$$\underline{x}(t) = Ce^{At}\underline{x}(0^{-}) + C\int_{0^{-}}^{t} e^{A(t-\tau)}B\underline{u}(\tau)d\tau + D\underline{u}(t)$$

dove:

- $e^{At}\underline{x}(0^-)$ evoluzione libera dello stato. É l'uscita che dipende solo dalle n_x condizioni iniziali, pertanto si chiama vettore delle uscite libere.
- $\int_{0^{-}}^{t} e^{A(t-\tau)} B\underline{u}(\tau) d\tau$ integrale di convoluzione che rappresenta l'evoluzione forzata dello stato.

7.2.1 Come si calcola e^{At}

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{k=\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$$

Per effettuare questo calcolo distinguiamo vari casi:

• $A^k = 0$ per $k \ge \bar{k}$ (matrice nil-potente di ordine \bar{k}): usare la formula esplicitamente.

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^k = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Abbiamo trovato che A é una matrice nil-potente di ordine 2.

$$e^{At} = I + At = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• A é una matrice diagonale:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^k t^k}{k!} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{\lambda_{n_x}^k t^k}{k!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{\lambda_{n_x} t} \end{bmatrix}$$

• Negli altri casi usiamo questa formula che verrá chiarita in seguito:

$$e^{At} = \mathcal{L}\left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

Esempio Ripetiamo il calcolo dell'esercizio precedente con $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} 1(t)$$

7.2.2 Polinomio caratteristico

Data una matrice quadrata A, il polinomio caratteristico é definito come:

$$\phi(s) = det(sI - A)$$

Esempio

$$A = \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{array} \right]$$

$$\phi(s) = \det \left(s \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{array} \right] \right) = \det \left(\left[\begin{array}{cc} s-1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{array} \right] \right) = (s-1)(s-2)$$

Gli autovalori sono: $s_1 = 1$ $s_2 = 2$ entrambi con molteplicitá 1.

Proprietá

 $\phi(s)$ é un polinomio annullante per A se $\phi(A) = [0]$ (matrice nulla).

Esempio

$$\phi(s) = s^2 - 3s + 2$$

$$\phi(A) = A^2 + -3A + 2I = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7.2.3 Polinomio minimo

Il polinomio minimo m(s) é il polinomio annullante, monico e di grado piú basso per A.

Proprietá

$$m(s) \subseteq \cdot \phi(s)$$

 \subseteq · significa che tutte le radici di $\phi(s)$ sono anche radici di m(s), eventualmente con molteplicitá minore.

Per calcolarlo, m(s) é il mcm di tutti i denominatori dei termini non nulli della matrice $(sI - A)^{-1}$.

Esempio

Per fare l'inversa di una matrice diagonale, bisogna invertire i suoi elementi.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$
$$m(s) = mcm(s, s) = s$$

Esempio

Per fare l'inversa di una matrice triangolare, gli elementi sulla diagonale si invertono, gli altri bisogna calcolarli.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$
$$m(s) = mcm(s, s^2, s) = s^2$$

7.3 Trasformata della soluzione dell'equazione di stato

Calcolo la trasformata di $\underline{\dot{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t)$ con la proprietá della derivata:

$$s\underline{X}(s) - \underline{x}(0^{-}) = A\underline{X}(s) + B\underline{U}(s)$$

$$s\underline{X}(s) - A\underline{X}(s) = \underline{x}(0^{-}) + B\underline{U}(s)$$

$$(sI - A)\underline{X}(s) = \underline{x}(0^{-}) + B\underline{U}(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}\underline{x}(0^{-}) + (sI - A)^{-1}B\underline{U}(s)$$

$$(7.1)$$

Analogamente la trasformata della seconda equazione $y(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)$:

$$\underline{Y}(s) = C(sI - A)^{-1}\underline{x}(0^{-}) + [C(sI - A)^{-1}B + D] \underline{U}(s)$$
(7.2)

Da quest'ultima ricaviamo la funzione di trasferimento:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Le matrici associate alle varie risposte con i rispettivi polinomi caratteristici e minimi:

$$X_{l} (n_{x} \times n_{x}) : (sI - A)^{-1} \longrightarrow m(s), \phi(s)$$

$$X_{f} (n_{x} \times n_{u}) : (sI - A)^{-1}B \longrightarrow m_{c}(s), \phi_{c}(s)$$

$$Y_{l} (n_{y} \times n_{x}) : C(sI - A)^{-1} \longrightarrow m_{o}(s), \phi_{o}(s)$$

$$Y_{f} (n_{y} \times n_{u}) : C(sI - A)^{-1}B \longrightarrow m_{co}(s), \phi_{co}(s)$$

Le ultime tre matrici sono combinazioni lineari della prima $(sI - A)^{-1}$, quindi a denominatore non potranno comparire ulteriori termini. Allora per i polinomi si ha:

$$\begin{array}{cccc} & \subseteq \phi_c(s) & & \subseteq m_c(s) \\ \phi_{co}(s) & & \subseteq \phi(s) & & m_{co}(s) & \subseteq m(s) \\ & \subseteq \phi_o(s) & & \subseteq m_o(s) \end{array}$$

Esempio

Dato il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Calcolare x(t) e y(t) quando $x(0^-) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e u(t) = 1(t). Calcoliamo le trasformate delle soluzioni:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0^{-}) + (sI - A)^{-1}B \ U(s) =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^{2}} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^{2}} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + \frac{2}{s^{2}} + \frac{1}{s^{3}} \\ 2\frac{1}{s} + \frac{1}{s^{2}} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} 1 + 2t + \frac{1}{2}t^{2} \\ 2 + t \end{bmatrix} 1(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x = (3 + 3t + \frac{1}{2}t^{2}) 1(t)$$

Chapter 8

Riepilogo

8.1 Trasfromata di Laplace

8.1.1 Proprietá

Linearitá	$f(t) = \alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$
Traslazione in t	$f(t-T) \ 1(t-T) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-sT} F(s)$
Traslazione in s	$e^{at}f(t)$ $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $F(s-a)$
Derivata in t	$\dot{f}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} sF(s) - f(0^{-})$
Derivata n-esima in t	$\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}t^{n}}f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}}$ $s^{n}F(s) - s^{n-1}f(0^{-}) - s^{n-2}f^{(1)}(0^{-}) - \dots - sf^{(n-2)}(0^{-}) - f^{(n-1)}(0^{-})$
Integrale in t	$\int_{0^{-}}^{t} f(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} F(s)$
Derivata in s	$tf(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$
Derivata n-esima in s	$61 t^n f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n} F(s)$

8.1.2 trasformate notevoli

Impulso	$\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} 1$
Doppietto	$\dot{\delta}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s$
Gradino	$\frac{1}{s}$
Rampa	$\frac{1}{s^2}$
Esponenziale	$e^{\sigma t} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-\sigma}$
Seno	$\sin(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{w}{s^2 + w^2}$
Coseno	$\cos(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + w^2}$
Polinomio e seno	$t \cdot \sin(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2ws}{(s^2 + w^2)^2}$
Polinomio e coseno	$t \cdot \cos(wt) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}$