Soluzione numerica delle equazioni alle derivate parziali (PDE)

Laboratorio di Metodi Computazionali e statistici (2022/23)

Fabrizio Parodi

Dipartimento di Fisica

October 17, 2022

F. Parodi (DIFI)

Equazioni differenziali alle derivate parziali

- Quantità come temperatura, pressione, campi em, etc.. variano in maniera continua nello spazio e nel tempo.
- Chiamiamo U(x,y,z,t) un campo generico. Al variare del tempo il valore del campo U(x,y,z,t) in una posizione influenza il campo nei punti vicini. Questo vuol dire che le equazioni dinamiche che descrivono la dipendenza di U dalle quattro variabili deve essere scritta in termini di derivate parziali (Partial Derivative Equation).
- Avendo definito

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \equiv U_{xx} \qquad \frac{\partial U}{\partial x} \equiv U_x$$

l'equazione più generale è (nelle variabili x e y):

$$AU_{xx} + 2BU_{xy} + CU_{yy} + DU_x + EU_y = F$$

←□ → ←□ → ←□ → ←□ → □ → ○

Equazioni differenziali alle derivate parziali

Equazione generale

$$AU_{xx} + 2BU_{xy} + CU_{yy} + DU_x + EU_y = F$$

Ellittiche	Paraboliche	<i>Iperboliche</i>
$d = B^2 - AC < 0$	$d=B^2-AC=0$	$d=B^2-AC>0$
Poisson	Calore/Schrodinger	Onde
$\nabla^2 U = U_{xx} + U_{yy} = f(x, y)$	$U_{xx} = \alpha U_t$	U_{xx} - $U_{tt} = 0$
	$-U_{xx} + VU = U_t$	

F. Parodi (DIFI)

Equazioni differenziali alle derivate parziali (più variabili)

Forma generale

$$\mathcal{L}u = \sum_{i} \sum_{j} a_{ij} \frac{\partial^{2} u}{\partial x_{i} \partial x_{j}} + \text{termini di ordine minore} = 0$$

- Ellittiche: tutti gli autovalori sono positivi o negativi
- Paraboliche: tutti gli autovalori sono positivi o negativi, salvo uno che è nullo
- Iperboliche: c'è un solo autovalore negativo (o positivo)

F. Parodi (DIFI)


Condizioni al contorno

Differenze tra ODE e PDE:

- Molte variabili indipendenti correlate in maniera non banale, non si può applicare un metodo per ogni problema (vedi RK per ODE)
- Le condizioni al contorno sono più complesse (rispetto a ODE)

Condizioni al contorno:

- Dirichlet: le condizioni sono specificate come valore della soluzione sul contorno del dominio.
- Neumann: le condizioni sono specificate come valore della derivata normale della soluzione sul contorno del dominio.
- Cauchy: le condizioni sia sulla soluzione che sulla sua derivata normale.



Equazione di Laplace: soluzioni con serie di funzioni

Equazione di Laplace:

$$\nabla^2 V = V_{xx} + V_{yy} = 0$$

Assumo V(x, y) = A(x)B(y)

$$B(y)A_{xx}(x) + A(x)B_{yy}(y) = 0$$

Divido per V

$$\frac{A_{xx}(x)}{A(x)} + \frac{B_{yy}(y)}{B(y)} = 0$$

che è risolta dal sistema di equazioni

$$\begin{cases}
A_{xx}(x) = -k^2 \\
B_{yy}(y) = k^2
\end{cases}$$

e quindi

$$A(x) = A_0 \cos(kx + \phi)$$
$$B(y) = B_0 e^{-ky}$$

La soluzione generale è data dalla sovrapposizione di infinite funzioni con vettore d'onda k_i eventualmente vincolato dalla condizioni al contorno

$$V(x,y) = \sum_{i=1}^{\infty} C_i cos(k_i x + \phi_i) e^{-k_i y}$$


Equazione di Laplace: soluzioni usando serie di funzioni

- Approccio non ottimale:
 - Le somme sono esatte se infinite, spesso la convergenza non è veloce
 - La somma troncata può essere imprecisa o instabile.
- Spesso per ottenere funzioni "liscie" occorre sommare un numero molto alto di termini, che spesso richiedono più tempo di soluzioni iterative

L'approccio numerico alle PDE è basato su diversi tipi di rappresentazioni o discretizzazioni.

Si può discretizzare per:

- differenze finite, cioè su griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo noi, usando di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali);
- elementi finiti, cio'e suddividendo il dominio in elementi di forma e numero che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio.





• Supponiamo che il problema sia trovare V(x,y), noto $\rho(x,y)$ su un dominio rettangolare con condizioni note su V al contorno (Dirichlet).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- ullet Divido il rettangolo in un reticolo con spaziatura Δ
- Definisco una griglia di $(n_x + 1) \times (n_y + 1)$ punti (di ampiezza $n_x \Delta$ e $n_y \Delta$)¹:

$$x_i = x_0 + (i-1)\Delta$$
 $y_j = y_0 + (j-1)\Delta$ $V(i,j) \equiv V(x_i,y_j)$ $V(i \pm 1,j) \equiv V(x_i \pm \Delta,y_j)$ $V(i,j \pm 1) \equiv V(x_i,y_j \pm \Delta)$

• Allora, riprendendo la definizione di derivata seconda:

$$V_{xx}(i,j) = \frac{V(i+1,j) + V(i-1,j) - 2V(i,j)}{\Delta^{2}}$$

$$V_{yy}(i,j) = \frac{V(i,j+1) + V(i,j-1) - 2V(i,j)}{\Delta^{2}}$$

$$V_{xx}(i,j) + V_{yy}(i,j) = -\frac{\rho(i,j)}{\varepsilon_{0}}$$

F. Parodi (DIFI) Numerical PDE October 17, 2022

¹Gli indici, per coerenza con il software che useremo (Matlab) pvanno da 1=a n. 🛢 🕟 🧵 🛷 🤉

Raccogliendo i termini

$$V(i,j) = \frac{1}{4} \left[V(i+1,j) + V(i-1,j) + V(i,j+1) + V(i,j-1) \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho(i,j) \Delta^2$$

- Potenziale in un punto come media su primi vicini
- Non è la soluzione ma un relazione iterativa. Si parte da una stima iniziale e si itera finchè il potenziale non cambia più
- Si dice che la stima iniziale si è "rilassata" nella soluzione
- È facile verificare che in 3D si ottiene:

$$\begin{split} V(i,j,k) &= \frac{1}{6} [V(i+1,j,k) + V(i-1,j,k) + \\ &V(i,j+1,k) + V(i,j-1,k) + \\ &V(i,j,k+1) + V(i,j,k-1)] + \frac{1}{6\varepsilon_0} \rho(i,j,k) \Delta^2 \end{split}$$



F. Parodi (DIFI) Numerical PDE


- Converge ? Questo non è un vero problema..
- Con che velocità ? Su questo aspetto si può lavorare..
- ullet Il problema è partito dall'espressione del abla in coordinate cartesiane. In caso di soluzione di problemi a simmetria sferica o cilindrica è opportuno scrivere prima il Laplaciano nelle rispettive coordinate.

Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

 Metodo di Jacobi: il potenziale non è modificato finchè non si fa un giro completo su tutta la mappa

$$V(i,j)^{\textit{new}} = \frac{1}{4} \left[V(i+1,j)^{\textit{old}} + V(i-1,j)^{\textit{old}} + V(i,j+1)^{\textit{old}} + V(i,j-1)^{\textit{old}} \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho(i,j) \Delta^2$$






Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

Metodo di Gauss-Seidel: il nuovo valore del potenziale è utilizzato non appena calcolato.
 Ad esempio partendo da sinistra in alto

$$V(i,j)^{new} = \frac{1}{4} \left[V(i+1,j)^{old} + V(i-1,j)^{new} + V(i,j+1)^{old} + V(i,j-1)^{new} \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho(i,j) \Delta^2$$



Svantaggio: le condizioni iniziali non sono più trattate in maniera simmetrica.

Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

 Sopra-rilassamento iterativo (SOR). Si esprime il nuovo valor del campo in termini di residuo.

$$egin{split} V^{\textit{new}}(i,j) &= V^{\textit{old}}(i,j) + r(i,j) \ & r(i,j) &= rac{1}{4} \left[V(i+1,j)^{\textit{old}} + V(i-1,j)^{\textit{new}} + V(i,j+1)^{\textit{old}} + V(i,j-1)^{\textit{new}}
ight] + \ & rac{1}{4 arepsilon_0}
ho(i,j) \Delta^2 - V^{\textit{old}}(i,j) \end{split}$$

Convergenze più rapida può essere ottenuta imponendo

$$V^{new}(i,j) = V^{old}(i,j) + \omega r(i,j)$$

Provare vari ω (normalmente $\omega \in [1,2]$ funziona bene)



Criterio di convergenza

- Siccome non conosciamo la soluzione dobbiamo darci un criterio di convergenza.
- Possiamo calcolare la differenza tra un iterazione e l'altra

$$\Delta_{ij} = |V_{ij}^{n+1} - V_{ij}^n|$$

e chiedere che tutti i valori della matrice Δ siano all'interno di una certa tolleranza.

 È conveniente chiedere che la tolleranza sia espressa in termini assoluti e relativi

$$\Delta_{ij} < \varepsilon_a + |V_{ij}^n|\varepsilon_r$$

dove ε_a e ε_r rappresentano l'errore assoluto e relativo.


• In questo modo, ponendo ad esempio $\varepsilon_r = \varepsilon_a = 0.01$ si impone errore assoluto di 0.01 dove V_{ij} è zero e un errore relativo leggermente maggiore di 0.01 per valore di $V_{ii} > 10$.

F. Parodi (DIFI) Numerical PDE October 17, 2022 15/24

<ロト <部ト < 注 ト < 注 ト

Differenze finite: elettrostatica

Prima applicazione: il condensatore 2D



Propagazione del calore

 Come si propaga il calore o, se volete come cambia con il tempo il campo di temperature?

$$\begin{split} J &= -K \nabla T \\ &- \frac{\partial U}{\partial t} = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{J} \quad \text{equazione di continuità} \qquad dU = C dT \\ &- C \frac{\partial T}{\partial t} = -K \boldsymbol{\nabla}^2 T \\ &\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{K}{C} \boldsymbol{\nabla}^2 T \\ &\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \boldsymbol{\nabla}^2 T \end{split}$$

Propagazione del calore

• Considero il caso di un impulso di calore al centro di una barra conduttrice con estremi (x_1, x_2)

$$T(x, t = 0) = \delta(x - x_0)$$
 $T = 0 \text{ a } x_2 \text{ e } x_1$

• La soluzione (nel caso $x_1=-\infty, x_2=\infty$) è

$$T(x,t) = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)\right] \qquad \sigma = \sqrt{2\kappa t}$$

- La "spike" si allarga con il tempo.
- Attenzione:
 - la soluzione si riferisce ad un picco di temperatura con integrale 1, con temperatura 0 agli estremi
 - se le condizioni sono diverse bisogna modificare la normalizzazione e/o la temperatura minima

◆ロト ◆回 ト ◆ 重 ト ◆ 重 ・ 夕 Q ②

Propagazione del calore: soluzione con serie di funzioni

$$\partial_t T = \kappa \partial_{xx} T$$

Assumo $T(x, t) = T_1(x)T_2(t)$

$$\frac{\partial_t T_2(t)}{T_2(t))} = \kappa \frac{\partial_{xx} T_1(x)}{T_1(x)}$$

che è risolta dal sistema di equazioni

$$\begin{cases} \partial_{xx} T_1(x) = -k^2 \\ \partial_t T_2(t) = -\kappa k^2 \end{cases}$$

e quindi

$$T_1(x) = T_1^0 \cos(kt + \phi)$$
$$T_2(t) = T_2^0 e^{-\kappa k^2 t}$$

La soluzione generale è data dalla sovrapposizione di infinite funzioni con vettore d'onda k_i eventualmente vincolato dalla condizioni al contorno

$$T(x,y) = \sum_{i=1}^{\infty} C_i cos(k_i x + \phi_i) e^{-\kappa k_i^2 t}$$

Propagazione del calore

- Potremmo impostare la stesso metodo già usato per il potenziale. Ma in questo caso il sistema dell'aggiornamento del campo non funziona.. Il campo e noto solo per $t < t_{presente}$
- Discretizzazione

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} \simeq \frac{T(x,t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \simeq \frac{T(x+\Delta x,t) + T(x-\Delta x,t) - 2T(x,t)}{\Delta x^2}$$

$$\frac{T(x,t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t} = \kappa \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \simeq \kappa \frac{T(x+\Delta x,t) + T(x-\Delta x,t) - 2T(x,t)}{\Delta x^2}$$

$$T(m,n+1) = T(m,n) + \frac{\kappa \Delta t}{\Delta x^2} [T(m+1,n) + T(m-1,n) - 2T(m,n)]$$

$$= T(m,n) + \eta [T(m+1,n) + T(m-1,n) - 2T(m,n)]$$

 Metodo esplicito: fornisce una soluzione in termini di valori della temperatura a istanti precedenti.

F. Parodi (DIFI)

Schema di soluzione

Metodo esplicito

$$T(m, n+1) = T(m, n) + \eta [T(m+1, n) + T(m-1, n) - 2T(m, n)]$$


October 17, 2022

21 / 24

F. Parodi (DIFI) Numerical PDE

Propagazione calore lungo una sbarra: condizioni di Cauchy

- La sbarra è isolata
- L'impulso di temperatura è applicato ad un'estremità
- La temperatura è campionata in uno/due punti lungo la sbarra. Misura: T(x, t) con x fissato.



Condizioni:

$$T(x, t_0)$$

 $T(L, t) = T_0 \quad \forall t$
 $T_x(0, t) = 0 \quad \forall t$


• La temperatura è campionata in uno/due punti lungo la sbarra. Misura: T(x,t) con x fissato.

October 17, 2022

Come impostare condizioni di Cauchy $(T(L, t) \in T_x(0, t))$

• T(0,t) (cioè $T_{1,n}$) non è nota

Come impostare condizioni di Cauchy $(T(L, t) \in T_x(0, t))$




• Ma
$$T_x(0,t) = 0$$

$$T_{x}(0,t) = \frac{T(\Delta x,t) - T(-\Delta x,t)}{2\Delta x}$$
$$T(\Delta x,t) = T(-\Delta x,t) \rightarrow T_{2,n} = T_{1,n}$$

 $T_{0,n}$ non esiste ma lo posso creare!



Come impostare condizioni di Cauchy (T(L, t) e $T_x(0, t)$)



Quindi creo una nuova colonna a sinistra per $x=-\Delta x$ (che viene ricalcolata ad ogni turno sulla base di $x=\Delta x$) e la uso per iterare il metodo di risoluzione scelto.

Criterio di stabilità di Von Neumann

Nella soluzione numerica delle equazioni alle derivate parziali è importante assicurarsi che la soluzione non diverga (a seguito dell'evoluzione temporale)

• Una qualsiasi soluzione può, a tempo fissato, essere sviluppata secondo Fourier:

$$T(m,n) = \sum_{i} \alpha(k_i) e^{ik_i m \Delta x}$$

• Inolte, poiché le equazioni sono lineari, si ha, nel tempo:

$$T(m, n+1) = \xi T(m, n)$$

quindi, partendo da n=1, il fattore di amplificazione sarà, ξ^n . Lo sviluppo precedente si può quindi scrivere:

$$T(m,n) = \sum_{i} \xi^{n}(k_{i}) e^{ik_{i}m\Delta x}$$

 Criterio di Von Neumann: per verificare che la soluzione sia stabile basta verificare che lo sia una base generica con k qualsiasi

$$T^{test}(m,n) = \xi(k)^n e^{ikm\Delta x}$$

imponendo che $\xi(k)^n$ non diverga cioè che $|\xi(k)| < 1$.

• Si noti che questo è sempre vero per la soluzione analitica. La soluzione numerica, pur avendo la stessa forma, può deviare e divergere, per problemi di approssimazione numerica, in funzione dei campionamenti Δx o Δt scelti.

F. Parodi (DIFI) Numerical PDE October 17, 2022 24 / 24