Introducción al multithreading con pthreads

Lucas Gabriel Vuotto

Sistemas Operativos \cdot DC \cdot FCEyN \cdot UBA

Segundo cuatrimestre de 2017

Procesos y threads

¿Qué es un proceso?

- Un programa en ejecución.
- Una *instancia* de cierto programa en ejecución.
- Algo elemental en un SO, necesario hasta para poder imprimir "Hola, mundo".


¿Qué es un thread?

- Un proceso "light".
- Un "mini-proceso" dentro de un proceso clásico.
- Algo opcional, que nunca nos hizo falta para poder imprimir "Hola, mundo".

Información asociada con un proceso

Sigamos repasando:


- PID.
- Prioridad (scheduling).
- Privilegios (seguridad).
- Espacio de memoria.
- Archivos y sockets abiertos.
- Dispositivos y otros recursos.
- Estado de los registros.
- Pila de llamados a función.
- ⇒ Un único flujo de control.




Pero a veces eso no alcanza...


- "Un único flujo de control" implica que nuestro programa, en todo momento, está haciendo **tal** (y ninguna otra) cosa.
- ¿Y si queremos poder hacer dos o más cosas a la vez?
- Ya vimos una manera de lograrlo:
 - Multitasking: fork()ear uno o más procesos adicionales.
 - Usar algún mecanismo de IPC adecuado para coordinarlos.
- Ahora veremos otra alternativa:
 - Multithreading: lanzar uno o más threads adicionales.
 - Hace falta una biblioteca de threads (usaremos pthreads).

Concurrencia usando fork() (N procesos distintos con 1 "hilo" c/u)





Concurrencia usando threads (N hilos dentro de un mismo proceso)



¿Por qué querríamos usar concurrencia?

Algunos ejemplos de proyectos que podrían "necesitarla" o aprovecharla:

Servidores como httpd

que deben poder atender pedidos simultáneos de miles de clientes

Clientes como pidgin

capaces de mantener varias conexiones simultáneas a distintos servidores

Shells como bash

que permiten lanzar diversas tareas en background y monitorear su ejecución

Frameworks p/GUI como Swing

que permiten crear múltiples ventanas manejando actualizaciones y eventos

Programas como make

que aprovechan los multiprocesadores compilando varios archivos a la vez

Programas como Photoshop

capaces de aprovechar tales equipos incluso al procesar un único archivo

¿Por qué querríamos evitar la concurrencia?

"INSANITY consists of doing the same thing over and over again, hoping for a different result."

¿Einstein? ¿Franklin? ¿Brown? ¿Mabley? ¿Anonymous?

- El comportamiento de un programa solía ser función de la entrada.
- Procesos interactuando en paralelo ⇒ adiós determinismo.
- Threads interactuando en paralelo \Rightarrow adiós determinismo.
- La entrada, la carga del sistema, el scheduling, la humedad...

Delicias de la vida concurrente

- No-determinismo.
- Race conditions.
- Bugs esquivos.

- Deadlock y livelock.
- Inversión de prioridad.
- Inanición.

- Leer código y deducir "qué hace" se vuelve mucho más difícil.
- Reproducir un bug se vuelve un problema complejo per se.

Y si además la memoria es compartida, las cosas se complican . . .

Delicias de la vida concurrente y promiscua

Usar threads ofrece una gran ventaja:

Pero también tiene un grave problema:

todos comparten los mismos datos

todos comparten los mismos datos

- Cuando la ventaja suena atractiva, ojo con subestimar el problema.
 - Cada dato compartido multiplica los riesgos.
 - Sincronizar correctamente no es fácil.
 - Correcta y eficientemente, menos.
 - Bibliotecas: 1 var. global/estática ⇒ thread-unsafe.
- Si nuestros threads son cuasi-independientes (ej.: httpd),
 el problema no es grave, pero la ventaja tampoco es significativa.
- A mayor nivel de interacción necesario entre nuestros threads, las ventajas aumentan...y los problemas también.

Sugerencias para evitar sudor y lágrimas

- Ahora más que nunca: programación defensivo-paranoica.
 - Teorema: todo lo que "no puede pasar" sí puede pasar.
 - Ante la menor duda, poner un assert().
- Evitar variables compartidas innecesarias.
- Usar nombres precisos. La ambigüedad se paga caro.
- Si la concurrencia es bonus, lujo o capricho, prescindir de ella.
- Considerar bibliotecas que encapsulen parte de la complejidad.
- Hacer los deberes antes de meterse con interacciones entre dos mecanismos complejos: el todo es mucho más feo que sus partes.
 - Por ejemplo: threads y signal handlers, threads que hacen fork(), threads y message-passing, etc.


Siglo XX: Cambalache en el mundo UNIX

2005	PT	Protothreads	Adam Dunkels
2006	PM2 Marcel	User-Level Threads	LaBRI/INRIA Futurs
2000	ST	SGI State Threads Library	Silicon Graphics
1984-2000	CMU LWP	CMU Lightweight Processes	Larry Raper et al
1999-2006	Pth	GNU Portable Threads	Ralf S. Engelschall
1998-2005	NSPR	Netscape Portable Runtime	Netscape Corporation
1997-1998	pmp	Patched MIT Pthreads	Humanfactor
1997-1999	PTL	Portable Thread Library	Kota Abe
1998-1999	uthread	FreeBSD User-Land Threads	John Birrell
1991-1997	Cthreads	A parallel programming library	Greg S. Eisenhauer
1996-1997	OpenThreads	Open Lightweight Threads	Matthew D. Haines
1996-1997	RT++	Higher Order Threads for C++	Wolfgang Schreiner
1996	rsthreads	Really Simple Threads	Robert S. Thau
1996	bb_threads	Bare-Bones Threads	Christopher Neufeld
1998	jkthread	Simple Kernel Threads for Linux	Jeff Koftinoff
1997	NThreads	Threads for Numerical Applications	Thomas Radke
1993	RexThreads	Light-weight Processes for Rex	Stephen Crane
		y muchos más	***

¿Cómo solucionar el cambalache?

HOW STANDARDS PROLIFERATE: (SEE: A/C CHARGERS, CHARACTER ENCODINGS, INSTANT MESSAGING, ETC.)

SITUATION: THERE ARE 14 COMPETING STANDARDS.





Siglo XXI: "Portability" se escribe con P de POSIX

- En 1995, la IEEE logró incorporar los threads al standard.
 Versión vigente: IEEE POSIX 1003.1c (2004).
- pthreads fue un paso crucial hacia la inter-compatibilidad.
 GNU/Linux, *BSD, OS X, AIX, IRIX, Solaris, Cygwin, Symbian ...
- pthreads es una especificación, no una implementación.
 Una API común. Semántica (casi) clara. Implementaciones (casi) intercambiables.
- En 2003, NPTL se afianzó como "la" implementación en Linux.
 Native POSIX Threads Library ("native" implica soporte a nivel del kernel).
- ⇒ El uso de threads se volvió aceptable en muchos más proyectos.

¿Cómo define "thread" el standard vigente?

De la sección Base Definitions de IEEE POSIX 1003.1c:

Thread (3.393) A single flow of control within a process.

Each thread has its own thread ID, scheduling priority and policy, errno value, thread-specific key/value bindings, and the required system resources to support a flow of control.

Anything whose address may be determined by a thread, including but not limited to static variables, storage obtained via malloc(), directly addressable storage obtained through implementation-defined functions, and automatic variables, are accessible to all threads in the same process.

Thread ID (3.394) Each thread in a process is uniquely identified during its lifetime by a value of type pthread_t called a thread ID.

La memoria colectiva

Resumen del modelo de memoria compartida de pthreads:


A priori, todo dato alcanzable por un thread es legalmente accesible.

Cualquier dato visible por dos threads se considera compartido.

El arbitraje de tales accesos es responsabilidad **del programador**.

La API de pthreads permite que cada thread mantenga sus datos privados en un diccionario.

Para más detalles buscar info sobre TLS (thread-local storage).



La API es grande pero el core-azón es chico

```
crear thread pthread_create(thread, attr, startfn, arg)
terminar thread pthread_exit(status)
    esperar exit pthread_join(thread, valptr)

crear atributos pthread_attr_init(attr)
destruir atributos pthread_attr_destroy(attr)
```

Por concisión hemos omitido aquí las demás primitivas (unas 90) y abstraido bastante los tipos de los parámetros (casi todos son punteros-a-eso, etc). Para los detalles escabrosos de cada tipo y función, véase man 3 pthreads

Cómo pasar parámetros y usar atributos

```
crear atributos pthread_attr_init(attr)

crear nuevo thread pthread_create(&thread, attrs, startfun, arg)

attr Atributos. NULL ⇒ todos los attrs en valores por defecto.

startfun Puntero a una función que reciba 1 puntero a void.

No puede ser NULL. (¡Se necesita un punto de entrada!)

arg(s) Instancia de void* que recibirá startfun(void* arg).

Puede ser NULL si startfun() no lo utiliza.
```

Para pasar estructuras más complejas ...

- definimos una struct con campos a gusto
- 2 al crear un thread, le pasamos un puntero-a-eso
- 3 el nuevo thread recibe ese puntero y ...lo castea al tipo del struct.

Cómo compilar código que usa pthreads

Basta con agregar en el Makefile:

Es decir que los comandos pasarán a incluir el flag:

Eso agrega a los caminos de búsqueda de GCC:

- los -I necesarios para hallar los headers (y así poder compilar).
- los $\begin{bmatrix} -L \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$ necesarios para hallar el código objeto (y así poder linkear).

Emoción casi maternal: ¡mi primer thread!

```
holamundo1.c
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
void *hola mundo(void *vargp)
   printf("Hola mundo!\n"):
   return NULL:
int main() {
   pthread_t tid;
   pthread_create(&tid, NULL, hola_mundo, NULL);
   pthread_join(tid, NULL);
   return 0:
```

Funciona, pero con un único thread, esto no resulta muy espectacular, ¿no?

Hilos de baba: ¡mi primer programa con n threads!

holamundo2.c

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#define CANT_THREADS 8
void *hola mundo(void *p minumero)
    int minumero = *((int *) p minumero);
    printf("Hola mundo! Sov el thread nro. %d.\n", minumero);
    return NULL;
int main(int argc, char **argv)
    pthread t thread[CANT THREADS]: int tid:
    for (tid = 0; tid < CANT_THREADS; ++tid)
         pthread create(&thread[tid], NULL, hola mundo, &tid):
   for (tid = 0; tid < CANT_THREADS; ++tid)
         pthread_join(thread[tid], NULL);
    return 0;
```

Pánico y desilusión: ¡mi primera race condition!

- ¿Era tan complicado imprimir hola mundo cinco veces?
- ¿El no-determinismo nos pasó el trapo tan velozmente?
- ¿Dónde está el problema?
- ¿Cómo lo reparamos?

API básica para exclusión mutua

Acá no hay nada demasiado sorprendente.

API básica para variables de condición

```
tipo de datos pthread_cond_t
    crear VC pthread_cond_init(cond, attr)
destruir VC pthread_cond_destroy(cond)

    wait pthread_cond_wait(cond, mutex)
    signal pthread_cond_signal(cond)
broadcast pthread_cond_broadcast(cond)
```

Acá sí hay unas cuántas sorpresas. ¡Leer la documentación!

¿Para qué nacieron las variables de condición?

El problema

```
//THREAD A
listo = false
while (!listo) {
   pthread_mutex_lock(&mi_mutex);
   if (contador >= MAXIMO)
      listo = true;
   pthread_mutex_unlock(&mi_mutex);
}

//THREAD B
while (true) {
   producir();

   pthread_mutex_lock(&mi_mutex);
   contador += 1;
   pthread_mutex_unlock(&mi_mutex);
}
```

Esto anda, pero desperdicia mucho recursos, porque el thread A prácticamente hace busy waiting.

La solución?

```
//THREAD A
listo = false
while (!listo) {
 pthread_mutex_lock(&mi_mutex);
    if (contador < MAXIMO) {
      pthread mutex unlock(&mi mutex):
      pthread_mutex_lock(&otro_mutex);
      pthread_mutex_lock(&otro_mutex);
 listo = true;
 pthread_mutex_unlock(&mi_mutex);
//THREAD B
while (true) {
 producir():
 pthread_mutex_lock(&mi_mutex);
 contador += 1:
  if (contador >= MAXIMO)
    pthread_mutex_unlock(&otro_mutex);
 pthread mutex unlock(&mi mutex):
```

Esto es más rebuscado, y encima tiene una condición de carrera por usar mutexes en lugar de semáforos.

La verdadera solución: variables de condición

La solución

```
//Variable de condición es un tipo de datos
pthread_cond_t cv;
ret = pthread_cond_init(&cv, NULL);
//THREAD A
pthread mutex lock(&mi mutex):
if (contador < MAXIMO)
 pthread_cond_wait(&cv, &mi_mutex);
pthread_mutex_unlock(&mi_mutex);
//THREAD B
while (true) {
 producir();
 pthread_mutex_lock(&mi_mutex);
 contador += 1:
 if (contador >= MAXIMO)
    pthread_cond_signal(&cv);
 pthread_mutex_unlock(&mi_mutex);
```

En realidad, esto tampoco anda (pero creanló por ahora)

¿Qué es una variable de condición?

- Un mecanismo que permite "esperar" hasta que se "cumpla" una condición.
- ② Un tipo de datos que se parece a un semáforo pero NO es un semáforo.
- Un tipo de datos que siempre va de la mano con un mutex, pero NO es un mutex.
- Algo que siempre va de la mano con un predicado, pero NO es un predicado.

Variables de condición

- Una VC siempre se usa en conjunto con un mutex.
- Cuando un thread -que debe tener el mutex ya tomadollama a wait(), suelta el mutex y entra en espera bloqueante.
- Cuando un thread llama a signal(), otro thread en espera, de haberlo, se despierta de su wait() con el mutex ya adquirido.
- Si no hay ningún thread esperando en esa VC, tanto signal()
 como broadcast() se ignoran: no tienen efecto ni se acumulan.

Despertares espúrios y/o programadores dormidos

Pitfall #1: las variables de condición no son semáforos.

Pensarlo hasta entenderlo. ¿Cuál es la diferencia fundamental?

Pitfall #2: el standard nos aclara que . . .

Spurious wakeups from pthread_cond_wait() [...] may occur.

- Los errores por hábito "semaforil" son muy frecuentes.
- Los despertares espúrios son raros pero no imposibles.
- Podemos cubrirnos matando ambos pájaros de un tiro.

Cómo evitar problemas frecuentes

- Se llaman vars. "de condición" porque siempre van asociadas con una.
- Toda VC define un predicado (eso que estamos esperando que suceda).
- ⇒ Retornar de un wait() no implica que el predicado valga true.
- ⇒ El predicado debe ser **reevaluado** tras cada retorno.

Cualca

pthread_mutex_lock(&m)
pthread_cond_wait(&vc, &m)
hacer_algo(...);
pthread_mutex_unlock(&m)

Inseguro

```
pthread_mutex_lock(&m)
if(!condicion)
pthread_cond_wait(&vc, &m)
hacer_algo(...);
pthread_mutex_unlock(&m)
```

Correcto

```
pthread_mutex_lock(&m)
while(!condicion)
pthread_cond_wait(&vc, &m)
hacer_algo(...);
pthread_mutex_unlock(&m)
```

Variables atomicas

C++ posee una biblioteca llamada atomic con las siguientes características:

- Se puede utilizar incluyendo el header < atomic >.
- Provee diversas operaciones para realizar programación concurrente lockfree.
- Se utiliza como un template que se puede instanciar en algunos tipos de datos, por ejemplo: bool, char, int y *T.

Variables atomicas

Member functions

(constructor)	constructs an atomic object (public member function)
operator=	stores a value into an atomic object (public member function)
is_lock_free	checks if the atomic object is lock-free (public member function)
store	atomically replaces the value of the atomic object with a non-atomic argument (public member function)
load	atomically obtains the value of the atomic object (public member function)
operator T	loads a value from an atomic object (public member function)
exchange	atomically replaces the value of the atomic object and obtains the value held previously (public member function)
compare_exchange_weak compare_exchange_strong	atomically compares the value of the atomic object with non-atomic argument and performs atomic exchange if equal or atomic load if not (public member function)

Variables atomicas

Specialized member functions

fetch_add	atomically adds the argument to the value stored in the atomic object and obtains the value held previously (public member function)		
fetch_sub	atomically subtracts the argument from the value stored in the atomic object and obtains the value held previously (public member function)		
fetch_and	atomically performs bitwise AND between the argument and the value of the atomic object and obtains the value held previously (public member function)		
fetch_or	atomically performs bitwise OR between the argument and the value of the atomic object and obtains the value held previously (public member function)		
fetch_xor	atomically performs bitwise XOR between the argument and the value of the atomic object and obtains the value held previously (public member function)		
<pre>operator++ operator++(int) operator operator(int)</pre>	increments or decrements the atomic value by one (public member function)		
operator+= operator-= operator&=	adds, subtracts, or performs bitwise AND, OR, XOR with the atomic value (public member function)		

operator^=

Referencias

- Tutorial del LLNL (muy recomendable).
 https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/
- David R. Butehof, Programming with POSIX threads.
 Addison-Wesley Professional Computing series
- IEEE Online Standards: POSIX.
 http://standards.ieee.org/catalog/olis/arch_posix.html
 http://www.unix.org/version3/ieee_std.html
- Edward A. Lee., The Problem with Threads.
 Technical report, EECS Dept., University of California, Berkeley
 http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-1.pdf



Eso es todo por hoy. ¿Preguntas...?