



# MANUAL DE INSTALACION IIB

# **SERVICIOS BBVA - SILEASING**

Dirigido a: BBVA COLOMBIA EQUIPO DE ENTORNOS





1.	DATOS DE ENTORNO	3
	IDENTIFICACION RUTA DESTINO	
3.	COPIA APLICACION EN BUS VIA FTP/SFTP	4
4.	CREACION RUTA LOGS NUEVA APLICACIÓN	5
5.	DETENER APLICACIÓN LEASINGFLOWS	5
6.	DESPLEGAR NUEVA APLICACION	5
7.	ACTIVACION LOGS DE APLICACIÓN	7
8.	(OPCIONAL) GENERACION BAR CONFIGURACION MO ESPECIFICA	8





### 1. DATOS DE ENTORNO

Datos de entorno maquinas BUS a desplegar.

DE:

82.255.80.226

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows\_de.bar

QA: IP BUS:

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows qa.bar


PR:

IP BUS PR:

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows\_pr.bar

## 2. IDENTIFICACION RUTA DESTINO.

Ingresar via web administrativa del bus según ambiente y validar la ruta de instalacion actual en de la aplicación LeasingFlows y copiarla, así:









# 3. COPIA APLICACION EN BUS VIA FTP/SFTP

Con apoyo de herramienta de preferencia, conectarse al bus en el que se va a desplegar la nueva aplicación segun ambiente y copiar el archivo ".bar" del punto 1 del presente documento, en la ruta destino identificada en el punto 2 del presente manual.



**Nota**: Asegurese de asignar los mismos permisos de lectura, escritura, ejecucion y usuario que la aplicación "Leasing\*.bar" existente en la ruta de instalacion según cada ambiente:








# 4. CREACION RUTA LOGS NUEVA APLICACIÓN

Ahora definiremos la siguiente ruta en caso de que no exista en el bus según ambiente a desplegar: /log/LeasingAsync/

Nota: Validaremos que quede con los mismos permisos que la ruta: /log/pipePS9/SOA/

# 5. DETENER APLICACIÓN LeasingFlows

Mediante Web Administrativa ingresar al Integration Server MB CSOA1, Servidor ClientesLeasing y en aplicaciones dar clic izquierdo sobre la aplicación LeasingFlows y detenerla, asi:



#### 6. DESPLEGAR NUEVA APLICACION

Abra una consola y verifique que el usuario en sesión tenga cargado el profile IIB en sesión, sino lo tiene cargado puede iniciar el masiprofile desde la siguiente ruta:

install dir/server/bin/





Para ambiente desarrollo install\_dir equivale a la siguiente ruta:

opt/IBM/IIBV10/iib-10.0.0.23/server/bin

Ejecutar sobre esta ruta el siguiente comando: ../mqsiprofile

Donde install\_dir corresponde a la ruta en el servidor donde se encuentre instalado nuestro producto IIB V10, desde esta ruta podemos ejecutar los comandos requeridos en el presente manual.

Vía IIB Integration Console o masiprofile ejecutaremos el siguiente comando:

./mqsideploy MBDCSOA1 -e ClientesLeasing -a /de/instaladores/bar/MBCPSOA1/LeasingAsyncFlows de.bar


- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente
- Donde de corresponde al .bar del ambiente en el que estemos desplegando

El cual debe generar una salida como la siguiente:

Validamos que la aplicación se liste como desplegada en la web administrativa asi:







# 7. ACTIVACION LOGS DE APLICACIÓN

Ahora activaremos y desactivaremos los logs de nuestra nueva aplicación LeasingAsyncFlows con los siguientes comandos: Abra una consola y verifique que el usuario en sesión tenga cargado el profile IIB en sesión, sino lo tiene cargado puede iniciar el masiprofile desde la siguiente ruta:

#### Para encenderlos:

./mgsichangetrace MBDCSOA1 -n on -e ClientesLeasing

- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente
- Donde on indica que encenderemos los logs de nuestra aplicación

#### Para apagarlos:

./mqsichangetrace MBDCSOA1 -n off -e ClientesLeasing

- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente





Donde off indica que encenderemos los logs de nuestra aplicación

# 8. (OPCIONAL) GENERACION BAR CONFIGURACION MQ ESPECIFICA.

En caso que se requiera generar un .bar con una configuración MQ o de logs diferente, lo podemos realizar, esto en caso de requerir realizar algún ajuste o cambio en el nombre de las colas, esto se aplica realizando el siguiente procedimiento:

Tomar alguno de los archivos que se requiera según ambiente entregados con los .bar de esta instalación:

- Desarrollo.properties
- Calidad.properties
- Produccion.properties

Ajustar el valor de cualquiera de las propiedades que existen por el nuevo valor que se requiera, asi:

```
Request#RQ_Header_Reply2Q.mqmdReplyToQMgr=QMDCSOA1
Request#AS400_OUT.queueName=QID.SLES.ENVIO.CO
Request#RQ_Header_Reply2Q.mqmdReplyToQ=QL.SOA.PS9.MB.OUT
Request#MQ_PS9_IN.queueName=QL.SOA.PS9.IN
Request#RQ_MQ_Error_Output.queueName=ERROR
Request#RQ_Trace_Error.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
Request#RQ_Trace_IN_OK.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
Request#RQ_Trace_OUT_OK.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
Response#AS400_IN.queueName=QID.SLES.RESP.CO
Response#MQ_PS9_OUT.queueName=QL.SOA.PS9.MB.OUT
Response#RS_Trace_Error.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
Response#RS_MQ_Error_Output.queueName=ERROR
Response#RS_MQ_Error_Output.queueName=ERROR
Response#RS_Trace_In_OK.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
Response#RS_Trace_Out_OK.filePath=/log/LeasingAsync/LeasingTrace.txt
```

En verde el nombre de la propiedad existente y en rojo el valor que podemos personalizar según se requiera.

Después de ajustar nuestro archivo propierties correspondiente, ejecutar el siguiente comando en la terminal con mqsiprofile previamente inicializado:





mqsiapplybaroverride -b /de/instaladores/bar/MBCPSOA1/L<mark>easingAsyncFlows\_XX.bar</mark> -p /de/instaladores/bar/XXXXXXX.properties" -r



Este comando nos modifica la aplicación LeasingAsyncFLows XX.bar actualizando las propiedades de este con los valores indicados en el archivo XXXXXXX.properties, con este nuevo archivo .bar se deben volver a ejecutar los pasos requeridos del presente manual para desplegarlo

Fin del documento.