



MANUAL DE INSTALACION IIB

SERVICIOS BBVA - SILEASING

Dirigido a: BBVA COLOMBIA EQUIPO DE ENTORNOS





1.	DATOS DE ENTORNO	3
	IDENTIFICACION RUTA DESTINO	
3.	COPIA APLICACION EN BUS VIA FTP/SFTP	4
4.	CREACION RUTA LOGS NUEVA APLICACIÓN	5
5.	DETENER APLICACIÓN LEASINGFLOWS	5
6.	DESPLEGAR NUEVA APLICACION	5
7.	ACTIVACION LOGS DE APLICACIÓN	7
8.	(OPCIONAL) GENERACION BAR CONFIGURACION MO ESPECIFICA	8





1. DATOS DE ENTORNO

Datos de entorno maquinas BUS a desplegar.

DE:

82.255.80.226

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows_de.bar

QA: IP BUS:

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows qa.bar


PR:

IP BUS PR:

Pieza a Instalar: LeasingAsyncFlows_pr.bar

2. IDENTIFICACION RUTA DESTINO.

Ingresar via web administrativa del bus según ambiente y validar la ruta de instalacion actual en de la aplicación LeasingFlows y copiarla, así:









3. COPIA APLICACION EN BUS VIA FTP/SFTP

Con apoyo de herramienta de preferencia, conectarse al bus en el que se va a desplegar la nueva aplicación segun ambiente y copiar el archivo ".bar" del punto 1 del presente documento, en la ruta destino identificada en el punto 2 del presente manual.



Nota: Asegurese de asignar los mismos permisos de lectura, escritura, ejecucion y usuario que la aplicación "Leasing*.bar" existente en la ruta de instalacion según cada ambiente:








4. CREACION RUTA LOGS NUEVA APLICACIÓN

Ahora definiremos la siguiente ruta en caso de que no exista en el bus según ambiente a desplegar: /log/LeasingAsync/

Nota: Validaremos que quede con los mismos permisos que la ruta: /log/pipePS9/SOA/

5. DETENER APLICACIÓN LeasingFlows

Mediante Web Administrativa ingresar al Integration Server MB CSOA1, Servidor ClientesLeasing y en aplicaciones dar clic izquierdo sobre la aplicación LeasingFlows y detenerla, asi:



6. DESPLEGAR NUEVA APLICACION

Abra una consola y verifique que el usuario en sesión tenga cargado el profile IIB en sesión, sino lo tiene cargado puede iniciar el masiprofile desde la siguiente ruta:

install dir/server/bin/





Para desarrollo es la siguiente ruta:

opt/IBM/IIBV10/iib-10.0.0.23/server/bin

Ejecutar sobre esta ruta el siguiente comando: ../mqsiprofile

Donde install_dir corresponde a la ruta en el servidor donde se encuentre instalado nuestro producto IIB V10, desde esta ruta podemos ejecutar los comandos requeridos en el presente manual.

Vía IIB Integration Console o masiprofile ejecutaremos el siguiente comando:

./mqsideploy MBDCSOA1 -e ClientesLeasing -a /de/instaladores/bar/MBCPSOA1/LeasingAsyncFlows de.bar


- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente
- Donde de corresponde al .bar del ambiente en el que estemos desplegando

El cual debe generar una salida como la siguiente:

Validamos que la aplicación se liste como desplegada en la web administrativa asi:







7. ACTIVACION LOGS DE APLICACIÓN

Ahora activaremos y desactivaremos los logs de nuestra nueva aplicación LeasingAsyncFlows con los siguientes comandos: Abra una consola y verifique que el usuario en sesión tenga cargado el profile IIB en sesión, sino lo tiene cargado puede iniciar el masiprofile desde la siguiente ruta:

Para encenderlos:

./mqsichangetrace MBDCSOA1 -n on -e ClientesLeasing

- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente
- Donde on indica que encenderemos los logs de nuestra aplicación

Para apagarlos:

./mqsichangetrace MBDCSOA1 -n off -e ClientesLeasing





- Donde MBDCSOA1 corresponde al nombre del bróker destino según ambiente
- Donde ClientesLeasing corresponde al integrationServerName según ambiente
- Donde off indica que encenderemos los logs de nuestra aplicación

8. (OPCIONAL) GENERACION BAR CONFIGURACION MQ ESPECIFICA.

En caso que se requiera generar un .bar con una configuración MQ o de logs diferente, lo podemos realizar, esto en caso de requerir realizar algún ajuste o cambio en el nombre de las colas, esto se aplica realizando el siguiente procedimiento:

Tomar alguno de los archivos que se requiera según ambiente entregados con los .bar de esta instalación:

- Desarrollo.properties
- Calidad.properties
- Produccion.properties

Ajustar el valor de cualquiera de las propiedades que existen por el nuevo valor que se requiera, asi:

```
1 Response#MQ PS9 OUT.queueName = QL.SOA.PS9.MB.OUT
2 Request#AS400_OUT.queueName = QLD.SLES.ENVIO.CO
3 Request#MQ Header Reply2Q.mqmdReplyToQ = QL.SOA.PS9.MB.OUT
```

En verde el nombre de la propiedad existente y en rojo el valor que podemos personalizar según se requiera.

Después de ajustar nuestro archivo propierties correspondiente, ejecutar el siguiente comando en la terminal con masiprofile:

mqsiapplybaroverride -b de/instaladores/bar/LeasingAsyncFlows.bar -p
de/instaladores/bar/Calidad.properties" -r

Este comando nos generara una aplicación en .bar con el nombre escogido, para el ejemplo: LeasingAsyncFlows_XX.bar, con este nuevo archivo ejecutar los pasos requeridos según el presente manual para desplegarlo

Fin del documento.