MANUAL DE USUARIO

Builder de Salidas y Entregas Regulatorias

TÓTAL REPORT® | Aplicación de configuración de salidas regulatorias

Guía de operación para consultar, construir, validar, asociar, versionar y generar salidas configuradas mediante la aplicación.

Control documental	Detalle
Documento	Manual de usuario — Builder de Salidas y Entregas Regulatorias
Revisión documental	4.0
Producto	TÓTAL REPORT®
Destino	Usuarios implementadores, equipos funcionales, soporte y responsables de configuración
Responsable	Andrey Ramirez Ospina - CTO
Referencia	https://total-report-builder-de-salidas-regulatorias.ai.studio




Figura 1. Pantalla principal actual con contexto de trabajo y acciones del catálogo.

Las capturas se obtuvieron de la aplicación publicada y se recortaron para mostrar los controles relevantes. Ilustran configuraciones DEMO en modo consulta; para cambiar una salida publicada debe crear una revisión editable. Los valores y estados dependen del contexto seleccionado.

Índice de consulta

1. Finalidad, alcance y conceptos básicos

2. Acceso y contexto general de trabajo

3. Módulo A. Salidas configuradas

4. Módulo B. Tipos de salida

5. Módulo C. Diseñador de salidas: siete pasos

6. Módulo D. Formatos y asociaciones

7. Módulo E. Versiones y publicación

8. Módulo F. Pruebas y generación

9. Procedimiento completo: nueva salida CSV

10. Procedimiento: revisión de una salida publicada

11. Controles previos, errores frecuentes y recomendaciones

12. Glosario de términos

Anexo Ayudas y pantallas de referencia

Cómo utilizar este manual

Los capítulos 3 a 8 están organizados conforme al menú principal A–F. Para crear una salida nueva, puede avanzar directamente al procedimiento del capítulo 9 y consultar cada módulo cuando sea necesario.

Cada procedimiento indica dónde ingresar, qué configurar y qué verificar antes de continuar. Los ejemplos corresponden a configuraciones DEMO visibles en las capturas; no deben interpretarse como requerimientos normativos oficiales.

Utilice esta guía con la entidad, el periodo, el ambiente y la versión de salida que correspondan a su trabajo. Las capturas ilustran configuraciones DEMO; los nombres, cantidades y estados pueden variar. Consulte las ayudas de la interfaz y compruebe el diagnóstico actual antes de guardar, publicar o generar.

1. Finalidad, alcance y conceptos básicos

El configurador permite definir una salida regulatoria mediante parámetros, construir su estructura, relacionar los campos con los datos de origen, establecer controles, configurar el resultado físico, probar su generación y asociar una versión reutilizable a uno o más formatos regulatorios.

Distinga cuatro elementos: el destino regulatorio y su tipo de transmisión; la estructura del archivo de salida; el informe o fuente que aporta la información; y el lote con registros de una entidad y periodo. El informe de origen puede ser diferente del formato de destino. Una estructura puede diseñarse y guardarse antes de disponer de registros para probarla.

1.1 Conceptos de dominio

Concepto	Descripción de uso
Tipo de salida	Familia o capacidad técnica disponible para producir o validar una clase de archivo: CSV, TXT, XML, AVRO, XBRL, PDF o XLSX.
Salida configurada	Definición versionada de estructura, campos, nombre de archivo, reglas y parámetros de salida.

Concepto	Descripción de uso
Formato regulatorio	Obligación o reporte para el que se prepara y entrega información; mantiene sus validaciones de datos propias.
Tipo de transmisión	Definición de transmisión seleccionable para el formato. Se configura por separado de la modalidad, por ejemplo Inicial, Corrección o Reemplazo.
Canal de entrega	Medio configurado para disponer o transferir el archivo, por ejemplo descarga manual o SFTP.
Origen de información	Informe del sistema o fuente del cliente que aporta la estructura de entrada; el lote identifica los registros de una entidad y periodo. Puede diseñarse sin disponer aún de lote.
Asociación	Vínculo entre formato, modalidad, salida y versión, con parámetros particulares sin duplicar la definición común.

1.2 Flujo general de trabajo

1. En el módulo A, consulte una salida existente o seleccione Crear nueva salida.
2. En el módulo C, complete los siete pasos del diseñador en orden.
3. Complete la revisión y publicación de la versión en el Paso 7 o en el módulo E, conforme a las acciones habilitadas para su perfil.
4. En el módulo D, asocie la versión publicada con los formatos, tipos de transmisión y modalidades correspondientes.
5. En el módulo F, pruebe la asociación y revise validaciones, contenido físico y disponibilidad efectiva de descarga.

2. Acceso y contexto general de trabajo

Ingrese a la dirección publicada. El encabezado de la aplicación presenta los controles de contexto que condicionan las consultas y las operaciones. Antes de configurar o ejecutar una prueba, compruebe que los valores sean los correctos.

Control	Uso y comprobación
Periodo	Periodo seleccionado y su fecha de corte. En las capturas se observa 2026-11 (mensual; corte 2026-11-30).
Ambiente	Contexto de ejecución, por ejemplo QA (Pruebas). No confundir con la publicación efectiva en otro ambiente.
Entidad	Empresa o entidad de datos seleccionada, por ejemplo Entidad DEMO.
Perfil	Rol de operación mostrado; las pantallas de ejemplo utilizan Implementador técnico / regulatorio.
Ayudas (?)	Accesos a explicación contextual junto a filtros, opciones y acciones.
Menú A–F	Acceso a Salidas configuradas, Tipos de salida, Diseñador, Formatos y asociaciones, Versiones y publicación, Pruebas y generación.

Antes de empezar. Una configuración visible en QA no demuestra que la misma versión se encuentre instalada o activa en producción. Igualmente, el valor de periodo del encabezado debe coincidir con el periodo del lote usado en la prueba.

3. Módulo A. Salidas configuradas

Es la pantalla de entrada y consulta. Presenta indicadores del catálogo, un buscador, filtros y una lista de salidas con código, descripción, familia, versión, estado, estructura y asociaciones. Las cantidades mostradas son dinámicas; las capturas incluyen vistas con seis y siete salidas según el momento de la consulta.




Figura 2. Módulo A: catálogo, filtros y operaciones disponibles por salida.

3.1 Localizar y consultar una salida

1. Seleccione A. Salidas configuradas en el menú lateral.
2. Utilice el buscador por nombre, código o entidad reguladora; refine con los filtros de tipo de archivo, estado y organismo supervisor.
3. Revise en la fila la versión vigente y el estado. Confirme si posee formatos regulatorios asociados.
4. Seleccione Consultar para una versión publicada o Editar para un borrador o revisión editable, según las acciones que muestre esa fila.
5. Compruebe el código y la versión antes de entrar al diseñador; podrían existir revisiones distintas de una misma salida.

3.2 Acciones del catálogo

Acción visible	Qué realiza / cuándo utilizarla
Crear nueva salida	Inicia el diseñador con una definición nueva.
Consultar / Editar	Abre en modo consulta una versión protegida o permite trabajar con una revisión editable.
Asociar	Conduce a la vinculación con formatos regulatorios y modalidades.
Crear revisión	Permite iniciar una nueva versión editable cuando la existente no debe alterarse.
Duplicar	Crea otra definición; debe utilizarse solo cuando se necesita independencia real de la configuración de origen.
Exportar JSON	Exporta la información configurada según la implementación disponible.
Descargar Manual	Acceso a documentación. La publicación actual anuncia descarga del manual en PDF.
Restaurar demo	Restablece datos demostrativos: utilícelo solo en entornos autorizados y después de revisar su posible impacto.
Cambios normativos TOTALiA®	Conduce a las funciones de asistencia normativa visibles en la aplicación.




Figura 3. Detalle del listado: estados, formatos asociados y acciones por registro.

3.3 Interpretación de los estados

Una salida Publicada aparece protegida frente a la edición directa y ofrece la creación de una nueva revisión; una salida en Borrador o En revisión puede mostrar Editar dependiendo del perfil y del estado. La existencia de un botón en el catálogo no implica permiso para ejecutarlo en todos los perfiles. Las capturas muestran esta protección: los controles atenuados se habilitan únicamente en una definición editable y según las condiciones de la operación.

4. Módulo B. Tipos de salida

Presenta las familias técnicas de archivo y sus parámetros configurables. La aplicación distingue los tipos que disponen de un generador activo en el navegador frente a los que requieren validación de esquema o capacidades específicas de servidor.



Figura 4. Módulo B: familias técnicas disponibles y panel de capacidades.

4.1 Seleccionar o revisar una familia

1. Ingrese a B. Tipos de salida.
2. Seleccione una familia técnica en la lista izquierda, por ejemplo Archivo Plano Delimitado (CSV).
3. Revise en el panel derecho la extensión, MIME, codificación, validaciones disponibles y posibilidad de descarga.
4. Verifique los parámetros predeterminados que heredarán las nuevas salidas, por ejemplo delimitador y terminador de línea para CSV.

5. Si su perfil lo permite, utilice Registrar Tipo de Salida para una capacidad adicional; no cree una familia nueva únicamente para variar la estructura de un formato regulatorio.

4.2 Disponibilidad de generación por familia

Familia	Lectura operativa de la pantalla
CSV	Aparece como generador de archivo activo; permite configurar codificación, separador de columnas y parámetros relacionados.
TXT	Aparece como generador activo; admite representación posicional/de ancho fijo y configuraciones multirregistro según el tipo.
XML	Aparece como generador activo; considera jerarquía, espacios de nombres y esquemas XSD.
AVRO	Se presenta como validación de esquema (servidor), sin garantizar generación binaria desde el navegador.
XBRL	Se presenta como capacidad especializada de taxonomía/esquema (servidor), no como generación certificada en el navegador.
PDF / XLSX	Son familias disponibles en el catálogo; el alcance de generación física debe confirmarse consultando su ficha y el ambiente.



Figura 5. Detalle de ficha CSV: capacidades activas, parámetros heredables y reglas de archivo.

Criterio de uso. No confunda «soportar la definición o validación del esquema» con «generar un archivo físico descargable». El estado del motor debe confirmarse antes de prometer una entrega.

5. Módulo C. Diseñador de salidas

El diseñador reúne siete pasos consecutivos. En la parte superior, el usuario selecciona la salida y puede conocer si la versión está publicada o es editable. Cada etapa presenta un resumen de qué se está configurando, qué información requiere, qué falta por completar y cuál es la siguiente acción.

5.1 Lectura del estado, contexto y ayudas

Antes de editar, revise el selector de salida, su código, versión y el mensaje de protección. Una versión publicada se consulta sin modificarla directamente; para cambiar estructura, mapeo o reglas se debe crear una revisión en borrador.

El Marco de coherencia operativa distingue Destino regulatorio (formato y transmisión), Estructura de salida (composición del archivo) y Origen de información (informe o fuente y lote). Revise los tres antes de continuar. Los datos disponibles en la fuente no determinan por sí mismos las columnas requeridas por el destino.




Figura 6. Módulo C: versión publicada, protección contra edición, siete pasos y marco de coherencia.

Uso de las ayudas y del estado de avance

Seleccione el icono de ayuda (?) junto a una opción para consultar su propósito, efecto o condición de habilitación. Puede acceder con Tab y abrir con Espacio; Escape cierra la ayuda contextual. Para cerrar el panel de TOTALiA®, utilice Cerrar asistente. Una ayuda no modifica la configuración.

Lea Qué está configurando, Qué información necesita, Qué falta por completar y Siguiente acción. La sección Qué falta puede incluir un mensaje de tarea ya completada; contraste su texto con el diagnóstico. Si necesita generar y falta un lote, vaya al Paso 3 aunque la guía permita continuar al paso siguiente.

El guardado indicado en la publicación es local en el navegador. Guardar borrador no equivale a publicar, instalar en otro ambiente ni transmitir un archivo. Use Exportar JSON cuando necesite conservar una copia de la configuración y revise el alcance antes de restaurar datos DEMO.

5.2 Paso 1. Datos generales

Defina la identidad de la salida: nombre funcional, código identificador, tipo de archivo, organismo supervisor y demás valores visibles. La pantalla adapta propiedades específicas según la familia seleccionada. Para CSV se observan codificación UTF-8, separador decimal y separador de columnas.

1. Seleccione una salida editable o cree una nueva desde el catálogo.
2. Registre el nombre funcional y un código identificador único.
3. Elija el tipo de archivo y complete los datos de regulación y uso.
4. Revise los parámetros técnicos que se habiliten para esa familia. En CSV compruebe especialmente el carácter separador y el decimal.
5. Verifique el estado de avance y utilice Avanzar al Paso 2.




Figura 7. Paso 1: identidad de la salida y parámetros de familia.

Ejemplo de pantalla. Las capturas de referencia utilizan DEMO-CE-02 (v1.4, Publicada). En ese caso los campos están protegidos; una nueva configuración o una revisión será necesaria para editarlos.

5.3 Paso 2. Estructura del archivo

Configure los campos de destino que compondrán el archivo. La pantalla presenta una tabla editable de campos y un inspector lateral con propiedades del campo seleccionado. La vista previa se sincroniza con los cambios de estructura.

1. Abra el Paso 2. Estructura del archivo.
2. Agregue o seleccione una fila de campo y defina nombre técnico y etiqueta funcional.

3. Establezca tipo lógico, longitud máxima, obligatoriedad, formato o máscara y valores por defecto cuando apliquen.
4. Para archivos de posición fija, revise además alineación y relleno. Para CSV, compruebe representación y orden de columnas.
5. Utilice reordenar, duplicar o eliminar campos si la revisión es editable; después, examine la vista previa para detectar separadores, ceros iniciales, fechas y decimales.
6. Valide que la estructura corresponda a las exigencias del destino y avance al Paso 3.




Figura 8. Paso 2: tabla de campos, inspector de propiedades y vista previa física del archivo.

En el ejemplo se observan los campos fecha, identificador, nombre e importe, con tipos Fecha, Texto y Decimal. La vista previa expone filas de muestra y no sustituye la prueba completa de generación.

5.4 Paso 3. Origen de datos y correspondencia de campos

Este paso determina de dónde salen los registros que alimentarán la salida. Es el principal punto de integración funcional: la estructura del archivo de destino puede diferir de la estructura de la fuente. La pantalla incluye trazabilidad del informe de origen, su contrato/versión, la entidad cliente, el periodo y el lote o ejecución utilizado.

Ruta A. Usar un formato generado por TÓTAL REPORT®

1. Seleccione A. Usar un formato generado por TÓTAL REPORT®.
2. Abra Informes del sistema y distinga cuántos informes tienen estructura disponible y cuántos poseen datos para la entidad y el periodo activos. Consulte Ver estructura y, cuando esté disponible, Ver datos. Seleccione como origen el informe adecuado en una versión editable.
3. Revise la versión de la estructura y el lote. Si todavía no hay un lote compatible, puede continuar diseñando; necesitará seleccionar o cargar registros compatibles antes de generar el archivo operativo.

4. Relacione cada campo de la estructura de salida con el atributo de origen correspondiente.
5. Compruebe el indicador de campos asignados y el resultado de la revisión de origen antes de continuar.

Ruta B. Usar fuentes proporcionadas por el cliente

1. Seleccione B. Usar fuentes proporcionadas por el cliente.
2. Elija una modalidad de preparación disponible: importar plantilla/esquema, obtener desde muestra, seleccionar estructura registrada o definir manualmente.
3. Revise y confirme columnas, tipos y propiedades de la estructura. Importar una estructura o inferirla desde una muestra registra campos; no equivale a cargar un lote de registros.
4. En Identificar datos disponibles, utilice Cargar lote de datos (.xlsx / .csv / .txt). Seleccione la fuente registrada, identifique la entidad y el periodo de corte y elija el archivo con los registros. Revise las opciones visibles antes de Validar y registrar lote de datos.
5. Compruebe las validaciones, el lote resultante y su compatibilidad con el contexto. Asigne los campos de origen a la salida y revise las transformaciones. Confirme los identificadores como Texto cuando deban conservar ceros iniciales; una asignación completa no demuestra por sí sola que la correspondencia sea correcta.




Figura 9. Paso 3: cadena de trazabilidad y selección entre Ruta A y Ruta B.

Los catálogos normativos de Colombia y Perú son referencias consultivas sobre formatos que pueden existir. No es obligatorio importarlos íntegramente y no deben utilizarse como datos para alimentar la salida. Para generar se necesitan registros del informe de origen o de una fuente del cliente.

Estructura de fuente muestra y lote

Importar estructura acepta las opciones XLSX, CSV o JSON que muestra la interfaz. Obtener estructura desde archivo de ejemplo admite una muestra XLSX, CSV o TXT y permite revisar encabezados, delimitador y tipos inferidos. Seleccionar una fuente registrada reutiliza sus campos; Definir estructura manualmente permite declararlos uno por uno.

La obligatoriedad o longitud oficial no se deduce de que una muestra venga completa. Confirme los requisitos del destino. Un identificador como 000123 debe conservarse como Texto; la aplicación no puede recuperar ceros que ya se perdieron en el archivo de origen.

Para incorporar registros, utilice la carga de lotes de una fuente registrada. Compruebe cantidad de filas, columnas, tipos, fechas y mensajes antes de registrarlo. Seleccione el lote compatible para la salida y vuelva a revisar el mapeo. Las estructuras sin datos siguen disponibles para diseñar.

5.4.1 Preparar y registrar una estructura de fuente

Antes de empezar, abra un borrador o una revisión editable. En Paso 3 → Elegir origen, seleccione B. Usar fuentes proporcionadas por el cliente. Si la estructura ya existe, utilice Seleccionar una fuente registrada; no registre otra copia de la misma fuente.




Figura 10. Las cuatro opciones de preparación de estructuras del cliente y las fuentes registradas.

1. Para una definición de campos, elija Importar estructura de una fuente. Puede descargar primero la plantilla Excel o CSV de la pantalla.
2. Complete Código de la estructura, Nombre funcional de la fuente y Sección o tabla predeterminada. Use identificadores que permitan reconocerla después en el selector de carga de lotes.

3. Pulse Seleccionar archivo y elija el archivo de definición. Las columnas esperadas que muestra el formulario son nombre_campo, etiqueta_funcional, tipo_dato, longitud, obligatorio, seccion y descripcion. Revise el archivo y los mensajes que aparezcan.
4. Utilice Guardar fuente en el repositorio (Sin alterar salida) si solo necesita registrar su definición. En una salida editable, Guardar y vincular a esta salida permite asociarla a la configuración cuando las condiciones del formulario se cumplan.
5. Compruebe que la fuente quede identificada y que su estructura sea correcta. Esta operación registra campos: todavía no constituye un lote con datos.




Figura 11. Formulario actual para importar la definición de una estructura. No se ha seleccionado ningún archivo.

5.4.2 Obtener la estructura desde una muestra

1. Elija Obtener estructura desde archivo de ejemplo cuando disponga de un archivo con columnas y registros representativos, pero no de una definición de campos.
2. Pulse el selector del archivo de ejemplo y elija XLSX, CSV o TXT según las opciones visibles. Complete el código y nombre de la fuente y revise fila de encabezado, delimitador y codificación.
3. Revise el contenido inspeccionado y confirme cada tipo inferido. Mantenga como Texto los identificadores con ceros iniciales. Revise expresamente fechas ambiguas y separadores decimales.
4. No interprete las filas DEMO o la muestra precargada como lectura de su archivo: compruebe que el contenido presentado corresponda al archivo que eligió.
5. Guarde únicamente después de revisar los tipos. Confirmar tipos y vincular a esta salida requiere una salida editable. Esta ruta obtiene la estructura; cargue por separado el lote si necesita utilizar registros en la generación.




Figura 12. Inferencia desde muestra con opciones de lectura y advertencias sobre interpretación de datos.

5.4.3 Cargar los registros del cliente como un lote

1. En Paso 3, abra Identificar datos disponibles y seleccione Cargar lote de datos (.xlsx / .csv / .txt).
2. En Fuente destino del lote, seleccione expresamente la fuente que registró o la estructura que corresponda a los datos. El formulario puede mostrar por defecto otra fuente: no la dé por correcta sin revisarla.
3. Indique un Código identificador del lote reconocible y confirme Entidad cliente del lote.
4. Complete Periodo de corte y Fecha de corte original. Ambos deben describir los registros del archivo; no cambie el corte de un lote histórico para simular un nuevo periodo.
5. Revise Procedencia del lote y seleccione la opción correspondiente. Para archivos del cliente, utilice Carga de lote de fuente cliente.
6. Pulse Seleccionar archivo y elija el archivo con los registros. Este archivo contiene los datos y no debe ser el listado informativo de formatos regulatorios.
7. Pulse Validar y registrar lote de datos cuando los valores y el archivo sean correctos. Atienda los mensajes del formulario y corrija las columnas, tipos o registros que se señalen.
8. Revise el resultado antes de continuar: identificación del lote, fuente, entidad, periodo y número de filas. Seleccione el lote compatible para la salida mediante la acción que muestre la lista.
9. Abra Asignar campos y revise entrada, transformación, salida y estado por cada campo. Un ejemplo de identificación como 000123 debe conservar todos sus caracteres.
10. Continúe al Paso 6. Compruebe que desaparezca CES-DAT-000 y que exista conformidad de datos antes de generar; resuelva cualquier bloqueo adicional de estructura o del motor.



Figura 13. Formulario real de carga de lote con fuente destino, entidad, periodo, fecha de corte y archivo.




Figura 14. Correspondencias con ejemplos de entrada y salida; el identificador conserva los ceros iniciales.

Puede cancelar el formulario para salir sin registrar el lote. Si solo necesita diseñar la salida, guarde su avance y cargue los datos posteriormente. Registrar una estructura, registrar un lote y guardar una salida son operaciones diferentes.

5.5 Paso 4. Validaciones

Las reglas configuradas sobre la salida controlan su representación y condiciones de generación. En el ejemplo se visualizan validaciones de longitud, preservación de ceros y una precondición de evidencia DAQUE. Las reglas de negocio propias de cada formato se administran separadamente en su perfil de datos.

1. Ingrese al Paso 4. Validaciones.

2. Revise las reglas listadas, sus expresiones declarativas, mensajes y severidad.
3. Confirme que los controles de estructura y archivo sean aplicables a la salida compartida.
4. Compruebe que las reglas regulatorias específicas se resuelvan mediante el perfil de validación del formato (DAQUE), sin incorporarlas indiscriminadamente a la definición común.
5. Analice el resultado actual. Si existen bloqueos, corrija los campos, el origen o las reglas antes de generar.




Figura 15. Paso 4: reglas configuradas, severidad y separación de reglas DAQUE.

Sobre las expresiones. Las expresiones mostradas (p. ej., LEN_CHARS o MATCH_REGEX) son evidencia del modelo de regla de la aplicación. No deben copiarse sin verificar su sintaxis, permisos y compatibilidad en el motor activo.

5.6 Paso 5. Generación y entrega

Defina el nombre físico del archivo mediante un patrón parametrizado, el empaquetado, los archivos que lo componen, el canal de entrega por referencia y el comportamiento cuando el periodo no contenga registros.

1. Abra el Paso 5. Generación y entrega.
2. Configure el patrón de nombre. En el ejemplo se utilizan variables como {entidad}, {formato}, {periodo} y {version}.
3. Compruebe el nombre resultante que la interfaz muestra para el contexto activo.
4. Revise los archivos del paquete; en la captura aparece un único rol Principal (archivo de la salida).
5. Seleccione empaquetado y canal por referencia según los requisitos del destino.
6. Revise las condiciones de cero registros y la información de disponibilidad del canal antes de avanzar.




Figura 16. Paso 5: nombre dinámico, composición del paquete, canal y política de cero registros.

Canal SFTP de ejemplo. La ficha indica que el canal está configurado por referencia, pero no mantiene una conexión externa activa desde el navegador. Elegirlo no significa haber transmitido un archivo.

5.7 Paso 6. Pruebas

El Paso 6 muestra el diagnóstico para la entidad, el periodo y el lote seleccionados. Diferencia la validez de la estructura, la conformidad de datos y la existencia de un archivo físico. Revise el resultado actual aunque una captura del manual muestre un archivo disponible.

1. Ingrese al Paso 6. Pruebas y confirme el lote de datos seleccionado.
2. Compruebe que el periodo/corte de la solicitud coincidan con el periodo y corte del lote.
3. Revise el diagnóstico. Utilice Generar y descargar archivo físico únicamente cuando esté habilitado. Si aparece CES-DAT-000, seleccione o cargue un lote compatible en el Paso 3; no cambie las fechas de un lote histórico para hacerlo coincidir con otro periodo.
4. Revise los resultados de vista previa, validación de configuración, validación DAQUE, archivo físico, descarga en navegador y estado para entrega.
5. Inspeccione el contenido físico y guarde la evidencia. Si el motor genera un archivo, confirme que el descargado coincida con el nombre, formato, columnas y registros esperados.




Figura 17. Paso 6: compatibilidad de corte, matriz de seis dimensiones y archivo físico disponible.

Las seis dimensiones del resultado

Dimensión	Qué debe comprobarse
1. Vista previa	El contenido representado es coherente con la configuración.
2. Validación configuración	Estructura, tipos, longitudes, mapeo y parámetros sin errores bloqueantes.
3. Validación datos (DAQUE)	Perfil de datos aplicado al formato y al contexto correspondientes.
4. Archivo físico	Existencia real del artefacto generado, no solo vista previa o esquema.
5. Descarga en navegador	Disponibilidad efectiva de descarga para el motor y entorno utilizados.
6. Estado para entrega	Habilitación operativa del resultado; no implica aceptación de la autoridad externa.

Cuando no existe un lote compatible

CES-DAT-000 indica que no existe un lote compatible con la entidad y el periodo solicitados. La interfaz conserva la referencia histórica y sus fechas originales, muestra Estructura válida, pendiente de datos y deshabilita la descarga. Vista previa estructural — sin archivo generado es una plantilla de diseño, no un archivo producido.

Una fuente sin lote es diferente de un lote existente con cero filas. La política de cero registros del Paso 5 no sustituye el requisito de un lote compatible. Cambiar el periodo global no convierte los datos históricos en datos del nuevo corte.




Figura 18. Periodo sin lote compatible: plantilla estructural, descarga bloqueada y diagnóstico CES-DAT-000.

5.8 Paso 7. Guardar y publicar

El último paso resume versión, tipo de archivo, estructura, origen, nombre y asociaciones. Diferencie el ciclo Borrador, En revisión, Aprobada y Publicada del uso por asociaciones. Una versión publicada permanece protegida y no se sustituye automáticamente en los formatos que la consumen.

1. Acceda al Paso 7. Guardar y publicar.
2. Revise el resumen de la versión y confirme que los datos de origen, la estructura y las reglas son los correctos.
3. Si la salida está en borrador, conserve la configuración y tramite las transiciones de revisión y aprobación que habilite su perfil.
4. Para versiones publicadas, no edite la definición original. Utilice Crear nueva revisión en borrador cuando necesite cambios.
5. Confirme las asociaciones consumidoras y evite asumir que una versión nueva sustituye automáticamente la que usan los formatos.




Figura 19. Paso 7: ciclo de vida, estado de la versión y formatos asociados.

5.9 Asistencia contextual de TOTALiA

En el diseñador, el panel TOTALiA® Contextual ofrece Indicar siguiente paso, Revisar mi estructura, Sugerir correspondencias, Ayúdame a crear esta salida y Evaluar impacto. Al abrir el asistente también se muestran Explicar errores y Proponer campos. Confirme en la cabecera del panel la salida, versión, tipo y periodo analizados.

1. Para crear, abra Ayúdame a crear esta salida o Proponer campos. Revise los campos sugeridos desde la fuente activa, su tipo y longitud. Son propuestas pendientes de confirmación, no requisitos oficiales del archivo receptor.
2. Para editar, utilice Revisar mi estructura y Sugerir correspondencias. Contraste cada propuesta con el significado del campo y la especificación del destino. Configurar en Paso 3 conduce al mapeo; Asignación confirmada describe una asignación existente y no equivale por sí sola a una validación superada.
3. Para actualizar, consulte Evaluar impacto y los formatos consumidores. Si la versión está publicada, cree una nueva revisión editable antes de aplicar cambios. Para propuestas normativas con valores antes y después, consulte el módulo E.
4. Revise cada cambio antes de usar + Añadir a salida o Aceptar en Borrador. Estas acciones modifican una definición editable. No las utilice solo para consultar una propuesta.

Explicar errores muestra diagnósticos estructurales. Si indica que no hay errores de estructura, revise también la disponibilidad del lote y el diagnóstico del Paso 6: ese mensaje no descarta un bloqueo CES-DAT-000 ni acredita conformidad de datos.

TOTALiA® orienta a partir de las fuentes y reglas disponibles. La publicación no ofrece en este panel un diálogo libre para especificar cualquier obligación ni acredita análisis documental en tiempo real. Las sugerencias desde la fuente deben contrastarse con los campos de destino para evitar duplicar un concepto ya representado con otro nombre.

5.10 Crear una salida con apoyo de TOTALiA

1. En A. Salidas configuradas, seleccione Crear nueva salida e identifique el borrador en el diseñador. Confirme código, tipo de archivo y contexto.
2. Defina los requisitos del archivo de destino y seleccione o registre la fuente en el Paso 3. TOTALiA utiliza la fuente activa para sugerir campos; disponer de columnas de origen no prueba que todas deban incluirse en el destino.
3. Abra Ayúdame a crear esta salida. En Proponer campos, contraste nombre, tipo y longitud sugeridos con la especificación del archivo requerido.
4. En una definición editable, use + Añadir a salida solo para los campos que acepta. Compruebe antes si el mismo concepto ya está representado con otro nombre. La captura muestra una versión publicada para ilustrar la protección; por eso sus acciones aparecen deshabilitadas.
5. Vuelva al Paso 2 para completar orden, secciones y propiedades del archivo; en Paso 3 confirme correspondencias y transformaciones. Complete validaciones y entrega en los pasos siguientes.
6. Utilice Revisar mi estructura y el Paso 6 para comprobar el resultado. Guarde el borrador y tramite la revisión y publicación según las acciones habilitadas.




Figura 20. TOTALiA propone campos desde la fuente activa y protege las versiones publicadas.

5.11 Editar una estructura con apoyo de TOTALiA

1. Abra Editar sobre un borrador o revisión editable. Si solo aparece Consultar, lea el estado y cree una nueva revisión para modificar una versión publicada.
2. Use Revisar mi estructura para consultar los diagnósticos técnicos. Revise cada campo señalado en el Paso 2 y compruebe la especificación del destino antes de cambiarlo.

3. Abra Sugerir correspondencias. Revise la columna de origen, el significado del dato y la transformación; use Configurar en Paso 3 para trabajar sobre esa asignación.
4. No confunda Asignación confirmada con validación superada. Para fechas, concatenaciones o importes, contraste los ejemplos de entrada y salida.
5. Utilice Explicar errores como apoyo estructural y consulte por separado los bloqueos de datos del Paso 6. Guarde los cambios aceptados en la revisión editable y vuelva a probar la salida.




Figura 21. TOTALiA presenta correspondencias existentes y acceso a su configuración en el Paso 3.

5.12 Actualizar una salida publicada con apoyo de TOTALiA

1. Consulte la versión publicada y abra Evaluar impacto para identificar los formatos que la consumen, sus canales, ambientes y versiones referenciadas.
2. Registre la justificación y cree una nueva revisión editable mediante las opciones del diseñador o del módulo E. Compruebe que la versión anterior conserve su estado y sus asociaciones.
3. Para revisar propuestas normativas disponibles, abra E → Asistente de cambio normativo TOTALiA®. Examine la salida objetivo, el valor vigente, el valor propuesto, la fuente de evidencia y los consumidores afectados.
4. Use Inspeccionar en Diseñador para consultar la definición. Acepte individualmente con Aceptar en Borrador únicamente los cambios que ha revisado, o utilice Descartar. Estas acciones no son simples consultas.
5. Revise en el diseñador la nueva estructura y cualquier correspondencia afectada. Vuelva a validar y pruebe los casos que puedan verse afectados por longitudes, tipos, posiciones, nombres o reglas modificadas.
6. Complete revisión, aprobación y publicación según las acciones habilitadas. Actualice expresamente la versión que consume cada asociación cuando corresponda y compruebe su ambiente activo.




Figura 22. Evaluación de impacto sobre los formatos consumidores de una versión publicada.




Figura 23. Propuestas normativas precargadas con valores vigentes, cambios propuestos y decisiones individuales.

En esta publicación, el asistente normativo utiliza fuentes precargadas y escenarios DEMO. No presuponga que puede interpretar cualquier nuevo documento del cliente: la ayuda de alcance indica que la ingesta documental en tiempo real requiere el servicio documental de TOTALiA®.

6. Módulo D. Formatos y asociaciones

En este módulo se vincula una versión de salida ya configurada a formatos regulatorios y modalidades de transmisión. La aplicación permite reutilizar por referencia, sin duplicar la estructura, y presenta un comprobador de compatibilidad y vigencia.




Figura 24. Módulo D: comprobador de compatibilidad, matriz de asociaciones y cadena de referencia.

6.1 Asociar una salida a un formato

1. Ingrese a D. Formatos y asociaciones y seleccione Asociar salida a un formato.
2. Elija el formato regulatorio receptor, tipo de transmisión y modalidad.
3. Seleccione la salida configurada y la versión publicada que sean compatibles con el destino.
4. Establezca el ambiente, la vigencia y los parámetros particulares de esa relación cuando el formulario lo solicite.
5. Revise el canal de entrega referenciado y el perfil de reglas de datos del formato.
6. Guarde la asociación y compruebe que aparezca en la matriz con el estado correcto.

6.2 Comprobar la coincidencia única

El bloque Comprobador de compatibilidad y vigencia permite resolver qué asociación aplica a una combinación de formato, transmisión, modalidad, ambiente y periodo de corte. En el ejemplo aparece “Coincidencia única”; la salida resultante se identifica mediante su código y versión.

1. Seleccione formato, tipo de transmisión, modalidad, ambiente y periodo.
2. Revise el resultado de resolución. Una coincidencia única determina cuál salida aplica.
3. Si existen conflictos de vigencia o asociaciones superpuestas, no elija una relación arbitraria: ajuste vigencias o asociaciones antes de operar.

4. Compruebe los parámetros propios de la asociación, como prefijo u observación, y use Guardar parámetros cuando corresponda.




Figura 25. Detalle del módulo D: matriz, estado de asociaciones y parámetros propios.

Reutilización segura. Modificar una salida compartida puede afectar a varios formatos. El vínculo conserva una versión referenciada; el cambio de versión debe gestionarse explícitamente.

7. Módulo E. Versiones y publicación

Centraliza el estado de las revisiones, la aprobación y publicación, el análisis de consumidores, la creación de variantes y las opciones de activación por ambiente. También contiene la pestaña del asistente de cambio normativo TOTALiA®.




Figura 26. Módulo E: estados, operaciones sobre revisiones, consumidores e historial.

7.1 Crear una revisión de una versión publicada

1. Seleccione E. Versiones y publicación y elija una salida/version en el selector principal.
2. Registre la justificación normativa o técnica del cambio.
3. Seleccione Crear nueva revisión y editar. La aplicación deberá conservar la versión publicada original como protegida.
4. Abra la revisión resultante en el diseñador y aplique las modificaciones necesarias.
5. Pruebe la revisión y tramite En revisión, Aprobada y Publicada conforme a las autorizaciones disponibles.

7.2 Estados y alcance de cada uno

Estado	Tratamiento
Borrador	Configuración editable. No equivale a una salida aprobada o vigente para consumo.
En revisión	Versión sometida a revisión técnica o funcional.
Aprobada	Versión revisada conforme al flujo definido; no se debe confundir con publicación.
Publicada	Versión protegida frente a edición directa; disponible para asociación según reglas vigentes.
Asociada	Indica que una o varias relaciones consumen esa versión. No reemplaza el estado Publicada.

Estado	Tratamiento
Retirada / Descontinuada	Deja de utilizarse según las reglas de ciclo de vida y los consumidores existentes.

7.3 Variantes, duplicación y adopción

Crear variante conserva un vínculo trazable con la definición base y permite particularidades controladas. Duplicar independiente crea otra identidad; debe justificarse para no multiplicar innecesariamente las configuraciones. La tabla de consumidores permite revisar qué formatos utilizan una versión y cuáles deben adoptar una nueva.

7.4 Activación por ambiente

El apartado Activación de versiones por ambiente (QA y Producción) distingue Disponible, Instalada y Activa. Antes de verificar un paquete, instalar, activar o revertir, compruebe salida, versión y ambiente. La publicación de una definición y su activación en un ambiente son operaciones diferentes; revise el historial y los mensajes de cada operación.

7.5 Asistente de cambio normativo TOTALiA®

Abra Asistente de cambio normativo TOTALiA® en el módulo E. La publicación presenta un repositorio normativo precargado y propuestas DEMO con elemento afectado, valor vigente, valor propuesto, sustento documental e impacto en consumidores. Revise cada propuesta antes de Aceptar en Borrador o Descartar. Inspeccionar en Diseñador permite consultar la salida afectada. La aceptación no aprueba, publica ni activa automáticamente la versión.

La ayuda Alcance real de TOTALiA® en esta versión indica que el análisis utiliza fuentes normativas precargadas. La ingesta OCR/NLP en tiempo real de documentos PDF o XSD arbitrarios requiere el servicio documental de TOTALiA®. No interprete las propuestas DEMO como normativa vigente aplicable a su entidad.

8. Módulo F. Pruebas y generación

Permite ejecutar una prueba de generación por formato, transmisión, modalidad, ambiente y corte, consultar su historial y examinar resultados de validación. El resultado mostrado diferencia las operaciones de navegador de los mecanismos externos de entrega.




Figura 27. Módulo F: selección del contexto, pruebas, historial y matriz de resultados.

8.1 Ejecutar una prueba desde el módulo F

1. Abra F. Pruebas y generación.
2. Seleccione el formato regulatorio, el tipo de transmisión, la modalidad, el ambiente y el periodo de corte.
3. Decida si desea incluir casos negativos disponibles en la demostración, como saldo igual a cero o nombre que supera la longitud.
4. Seleccione Ejecutar prueba y generar salida.
5. En el historial, abra la corrida correspondiente y revise el resultado de validación, las seis dimensiones y los diagnósticos detallados.
6. Descargue únicamente si el estado confirma un archivo físico disponible para el motor utilizado.

8.2 Interpretar un resultado sin archivo binario

En la captura del módulo F aparece un caso AVRO con “Validación superada (Sin generador binario en esta versión)”. Esa indicación significa que pueden haberse validado estructura y datos, pero no se creó el archivo físico ni está disponible su descarga desde el navegador. No debe reportarse como “archivo entregado”.

8.3 Diferencia entre generación, descarga y aceptación

Evento	Significado
Generación	El motor produjo efectivamente un archivo físico. Una validación superada o una vista previa sin artefacto no constituye generación.
Descarga	El archivo está disponible y se obtuvo desde el navegador; no acredita envío oficial.
Presentación / radicado	Existe registro de una entrega o radicación. Debe respaldarse con evidencia.
Acuse técnico	Una plataforma receptora registró recepción técnica; no implica aceptación de contenido.
Aceptación del ente	Estado final confirmado por la entidad receptora, si se encuentra soportado documentalmente.

8.4 Información mínima para documentar una corrida

Registre identificador de ejecución, formato y modalidad, salida y versión resuelta, periodo/corte, ambiente, lote de datos, resumen de validaciones, archivo generado o motivo de indisponibilidad y estado de entrega. Conserve evidencias sin exponer información sensible del cliente.

9. Procedimiento completo: creación de una salida CSV

El siguiente recorrido ejemplifica la creación de una nueva salida en un entorno autorizado. Es una guía de operación; los nombres de ejemplo y los datos utilizados son ilustrativos y deben reemplazarse por los de la obligación real.

9.1 Preparación

- Tener definido el formato o documento de especificación que exige el archivo, la jurisdicción y la entidad supervisora.
- Disponer de una estructura de origen o de una fuente del cliente. Para probar la generación física, disponer además de un lote con registros compatibles con la entidad y el periodo.
- Confirmar periodo de corte, entidad, ambiente y perfil del usuario.
- Identificar el motor CSV como generador activo en B. Tipos de salida.

9.2 Secuencia de configuración

1. A → Crear nueva salida. Inicie una configuración en Borrador, con código y nombre distinguibles.
2. C / Paso 1. Seleccione CSV y defina codificación, separador de columnas y separador decimal.
3. C / Paso 2. Cree los campos fecha, identificador, nombre e importe, con tipo, longitud y orden definidos. Compruebe la vista previa.
4. C / Paso 3. Utilice Ruta A si el origen es un informe generado por TÓTAL REPORT®, o Ruta B si los datos proceden del cliente. Asigne los cuatro campos.
5. C / Paso 4. Verifique reglas de longitud, representación y requisitos de evidencia de datos; compruebe el perfil DAQUE cuando aplique.
6. C / Paso 5. Configure patrón de nombre, paquete principal, canal por referencia y política de periodo sin registros.
7. C / Paso 6. Revise corte y lote y las seis dimensiones. Si falta un lote, guarde el avance de diseño y complete los datos en el Paso 3. Cuando la generación esté habilitada, genere y descargue el CSV y compruebe su contenido.
8. C / Paso 7. Revise el resumen, guarde la versión y complete el flujo de revisión/aprobación/publicación habilitado.
9. D. Asocie una versión publicada con los formatos y modalidades de transmisión compatibles.

10. F. Ejecute una prueba por formato asociado para comprobar que su perfil de datos y sus parámetros particulares se aplican correctamente.

9.3 Resultado que debe comprobarse

Control	Resultado esperado
Estructura	Cuatro campos con orden, tipos y representación definidos.
Fuente	Lote y correspondencia de campos confirmados, sin faltantes obligatorios.
Validaciones	Sin bloqueos de estructura ni de datos para la configuración seleccionada.
Artefacto físico	Archivo .csv existente, con contenido acorde a la vista previa y codificación declarada.
Versionamiento	Definición guardada y estado consistente con el flujo de gobierno.
Asociación	Versión referenciada por el formato correcto, sin duplicación involuntaria.

10. Procedimiento: modificar una salida publicada

La modificación de una salida utilizada por otros formatos exige un proceso controlado. La pantalla publicada del ejemplo DEMO-CE-02 (v1.4) informa que está protegida y asociada a dos formatos, por lo que no debe ser alterada directamente.

1. Localice la salida publicada y consulte su versión y formatos consumidores.

2. Registre la justificación del cambio y cree una nueva revisión en borrador.

3. Modifique exclusivamente la nueva revisión: campos, mapeos, reglas o generación.

4. Revise qué asociaciones utilizan la versión anterior y si la modificación es compatible con ellas.

5. Efectúe pruebas con datos representativos, incluidas pruebas negativas de longitud, campos obligatorios y lógica por formato.

6. Complete el proceso de aprobación y publicación correspondiente.

7. Adopte la nueva versión por asociación cuando corresponda. No presuponga actualización automática de los formatos consumidores.

8. Compruebe el ambiente activo y conserve evidencia de la decisión y del resultado de cada prueba.

11. Controles operativos, incidencias y recomendaciones

11.1 Lista de verificación previa a una publicación o entrega

- □ Periodo, fecha de corte, ambiente y entidad correctos.
- □ Versión de salida que se intenta utilizar identificada inequívocamente.
- □ Estructura de destino contrastada con especificación del regulador.
- □ Origen y correspondencia sin campos obligatorios faltantes.
- □ Reglas de archivo y perfil DAQUE del formato verificados por separado.
- □ Nombre, extensión, codificación, empaquetado y canal confirmados.
- □ Evidencia de generación de archivo físico cuando el motor lo permita.
- □ Reutilización y consumidores revisados antes de actualizar referencias.

□ Estado de publicación y ambiente diferenciado de estado de entrega externa.

11.2 Problemas frecuentes

Situación	Verificación / acción sugerida
No aparece Editar	Revise si la versión está Publicada; en ese caso cree una revisión editable.
No puedo avanzar de paso	Consulte el diagnóstico específico. La navegación puede seguir permitida para diseñar aunque falten datos; no confunda avanzar con habilitación de generación o publicación.
No hay campos de origen	Confirme Ruta A/B, estructura de fuente, entidad, periodo, lote y contrato disponible.
El archivo muestra separadores inesperados	Revise codificación, delimitador CSV, separador decimal, comillas y vista previa.
Longitud o tipo inválido	Corrija propiedad de campo y el mapeo; evite truncamiento automático no autorizado.
Bloqueo DAQUE	Revise el perfil de datos correspondiente al formato y el lote, no solo la estructura de salida.
Asociación ambigua	Compruebe coincidencia única para formato, transmisión, modalidad, ambiente y vigencia.
La versión nueva no aparece en el consumidor	Revise publicación y adopción explícita de versión en la asociación.
Validación correcta sin archivo físico	Compruebe capacidad del motor; AVRO/XBRL pueden requerir generación especializada externa.
No puedo descargar	Distinga vista previa, validación, archivo realmente generado y permiso/estado de descarga.
Canal configurado pero no hay transmisión	El canal puede ser una referencia sin conexión activa en el navegador; confirme integración operativa.
Los indicadores del catálogo cambiaron	Los totales reflejan los datos presentes, el ambiente o cambios de demostración; no son cifras fijas del producto.
CES-DAT-000	Seleccione o cargue un lote compatible en el Paso 3. Conserve las fechas y registros del lote histórico.
TOTALiA no muestra errores pero no puedo generar	Explicar errores puede referirse solo a la estructura. Revise lote, conformidad de datos y motor en el Paso 6.
No se cierra el asistente con Escape	Utilice Cerrar asistente TOTALiA® o Cerrar asistente. Escape se utiliza en las ayudas contextuales.

11.3 Información mínima para soporte

Al reportar una incidencia consigne: URL y fecha, captura, módulo/paso, perfil, ambiente, entidad, periodo/corte, código y versión de salida, formato y modalidad, identificador de lote o corrida, acción realizada, resultado esperado, mensaje observado y evidencia no sensible del archivo. No adjunte secretos, credenciales ni información de clientes sin autorización.

12. Glosario

Término	Significado en este manual
Capacidad técnica	Funcionalidad disponible para validar o generar una familia de archivo.

Término	Significado en este manual
Contrato de origen	Estructura/version del conjunto de datos utilizado como entrada.
Corte	Fecha a la que corresponde la información de la obligación.
DAQUE	Motor/perfil de calidad de datos, diferenciado de reglas de estructura de salida.
Destino regulatorio	Formato/obligación y modalidad para los que se prepara una entrega.
Estructura de salida	Campos y composición del archivo físico deseado.
Familia de archivo	Tecnología del archivo: CSV, TXT, XML, AVRO, XBRL, PDF o XLSX.
Generación física	Creación efectiva del archivo, distinta de una previsualización.
Lote	Conjunto identificable de registros de una ejecución/origen determinado.
Mapeo	Relación entre campo del origen y campo de salida.
Perfil	Conjunto de permisos/acciones disponible para el usuario.
Revisión	Nueva versión editable que conserva la publicada anterior sin modificarla.
Ruta A / Ruta B	Origen generado por TÓTAL REPORT® / fuente proporcionada por el cliente.
Salida configurada	Definición física y lógica versionada de una salida reutilizable.
TOTALiA®	Asistencia contextual que propone orientación, sin sustituir aprobación humana.
Vigencia	Periodo de aplicación de una asociación o configuración.
Vista previa	Representación preliminar; puede no implicar archivo físico creado.

Anexo Ayudas y pantallas de referencia

Las figuras corresponden a pantallas actuales de la publicación. Los recortes muestran controles de contexto, fuentes, lotes, correspondencias y asistencia de TOTALiA®. El ejemplo utiliza Entidad DEMO y el periodo 2026-11; la figura de ausencia de lote utiliza 2026-12. No se deben sustituir los registros del cliente por los catálogos normativos de referencia.




Figura 28. Ayuda contextual del periodo y sus efectos sobre la compatibilidad del lote.