.0.1 化学势的引入

热力学能 U 作为特性函数,是以熵 S、体积 V 和各组分的摩尔数 n_1, n_2, \cdots 为特征变量的函数。以下简记各组份的摩尔数为 $\{n_i\}$ 。热力学能作为特性函数的全微分是

$$dU = \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,\{n_i\}} dS + \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,\{n_i\}} dV + \sum_i \frac{\partial U}{\partial n_i} \Big|_{S,V,\{n_{j\neq i}\}} dn_i$$

与由热力学第一、二定律得到的式子

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i} \quad (可逆过程)$$
 (.0.1)

比较,得

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, \{n_i\}}, \quad -p = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, \{n_i\}}, \quad \mu_i \equiv \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, \{n_i \neq i\}}$$

其中 T 是温度,p 是压强, μ_i 是此处引入的,表示由于组份 i 的分子数变化 dn_i 所造成的混合物体系热力学能的变化,称为组份 i 在混合物中的化学势(chemical potential)。由微分关系可进一步导出其他几个特性函数的微分式(可逆过程):

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
(.0.2)

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
(.0.3)

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
(.0.4)

其中 H 是焓, A 是亥姆霍兹自由能, G 是吉布斯自由能。它们的定义是

$$H = U + pV \tag{.0.5}$$

$$A = U - TS \tag{.0.6}$$

$$G = U + pV - TS \tag{.0.7}$$

由式(.0.2)至(.0.4)可见,化学势恰好同时是其他几个特性函数对组份的偏导数:

$$\mu_i = \frac{\partial U}{\partial n_i} \bigg|_{S,V,\{n_{j\neq i}\}} = \frac{\partial H}{\partial n_i} \bigg|_{S,p,\{n_{j\neq i}\}} = \frac{\partial A}{\partial n_i} \bigg|_{T,V,\{n_{j\neq i}\}} = \frac{\partial G}{\partial n_i} \bigg|_{T,p,\{n_{j\neq i}\}}$$
(.0.8)

我们常常考虑体系的平衡状态由 T、p 和 $\{n_i\}$ 确定的过程。此时应考虑的特性函数是吉布斯自由能 $G(T,p,\{n_i\})$ 。由吉布斯自由能的定义 $G\equiv U-TS+pV$,

$$dG = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp$$
 (微分规则)
$$= TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i} - TdS - SdT + dV + Vdp \qquad (代入式(.0.1))$$

$$= \sum_{i} \mu_{i} dn_{i} - SdT + Vdp$$

与式(.0.4)比较得:

$$S = \frac{\partial G}{\partial T}\Big|_{p,\{n_i\}}, \quad V = \frac{\partial G}{\partial p}\Big|_{T,\{n_i\}}, \quad \mu_i = \frac{\partial G}{\partial n_i}\Big|_{T,p,\{n_{i\neq i}\}}$$
(.0.9)

通过类似的方法,可以针对其他特性函数得出类似的关系并再一次确认式(.0.8)。若进一步对共享同一量的偏导数求交叉偏导数,可得到一系列 Maxwell 关系:

$$\frac{\partial S}{\partial p}\Big|_{T,\{n_i\}} = -\frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{p,\{n_i\}}$$

$$\frac{\partial S}{\partial n_i}\Big|_{T,p,\{n_{j\neq i}\}} = -\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\Big|_{p,\{n_i\}}$$

$$\frac{\partial V}{\partial n_i}\Big|_{T,p,\{n_{j\neq i}\}} = \frac{\partial \mu_i}{\partial p}\Big|_{T,\{n_i\}}$$

$$\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j}\Big|_{T,p,\{n_{k\neq j}\}} = \frac{\partial \mu_j}{\partial n_i}\Big|_{T,p,\{n_{k\neq i}\}}$$
(.0.10)

将式(.0.9)重新代入吉布斯自由能的定义中可得:

$$U = G - T \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{p,\{n_i\}} - p \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_{T,\{n_i\}}$$

其他热力学函数也可由 G 导出:

$$H = G - T \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{p,\{n_i\}} \tag{.0.11}$$

$$A = G - p \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_{T,\{n_i\}} \tag{.0.12}$$

.0.2 偏摩尔量

作为广延量的热力学函数 $Z=Z(X,Y,\{n_i\})$,在恒定 $X\setminus Y$ 下是 $\{n_i\}$ 的一次齐函数,即

$$Z(X, Y, \{\lambda n_i\}) = \lambda Z(X, Y, \{n_i\}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

由齐函数的欧拉定理??,在恒定 $X \setminus Y$ 下 Z 总能写成

$$Z = \sum_{i} n_{i} \left. \frac{\partial Z}{\partial n_{i}} \right|_{X,Y,\{n_{j \neq i}\}} = \sum_{i} n_{i} z_{i}$$

其中

$$z_i \equiv \left. \frac{\partial Z}{\partial n_i} \right|_{X,Y,\{n_{i \neq i}\}}$$

称偏摩尔 Z (partial molar Z),是 Z 关于组份 i 的偏摩尔量 (partial molar quantity)。 由齐函数定义易推出,在恒定 X、Y 下, z_i 是 $\{n_i\}$ 的零次齐函数。特别地,当 $\lambda=1/\sum_i n_i=1/n$ 时有

$$z_i(X, Y, \{\lambda x_i\}) = z_i(X, Y, \{n_i\})$$

其中 $x_i \equiv n_i/n$ 是组份 i 在体系中的摩尔分数, $n \equiv \sum_i n_i$ 。上述结论相当于说,偏摩尔量都是强度量。

延续上一段文字的符号设定,Z 直接被 n 除所得到的量叫平均摩尔 Z (mean molar Z)或简称摩尔 Z (molar Z),是体系的 Z 的摩尔量 (molar quantity),记作

$$Z_{\rm m} \equiv \frac{Z}{n}$$

特别地,化学势是各特性函数的偏摩尔量。以吉布斯自由能为例,有 $G = \sum_i n_i \mu_i$ 。对其求微分得

$$dG = \sum_{i} (n_i d\mu_i + \mu_i dn_i)$$

与式(.0.4)比较得

$$-SdT + Vdp - \sum_{i} n_i d\mu_i = 0$$
 (.0.13)

称为吉布斯–杜亥姆方程(Gibbs–Duhem equation)。在恒定 $T \setminus p$ 下,上式变为

$$\sum_{i} n_i \mathrm{d}\mu_i = 0$$

由上述关于 Z 的一般讨论不难推出,一般地,在恒定 $X \setminus Y$ 下,总有

$$\sum_{i} n_i \mathrm{d}z_i = 0 \tag{.0.14}$$

留意到, Maxwell 关系式(.0.10)中含有偏摩尔量,即

$$s_i = -\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right|_{p,\{n_i\}}, \quad v_i = \left. \frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right|_{T,\{n_i\}}$$

.0.3 偏摩尔量的实验测量原理

实验上,我们往往只能测量一个多组份体系的摩尔量 $Z_{\rm m}=Z_{\rm m}\left(X,Y,\{n_i\}\right)$ 随某组份 i 在恒定 X、Y 下的变化。以下推算,使得我们能够通过 $Z_{\rm m}$ 对 x_i 的曲线得出 z_i 。在恒定 X、Y 下, $Z=nZ_{\rm m}$,对其进行微分有

$$d(nZ_{\rm m}) = ndZ_{\rm m} + Z_{\rm m}dn$$

对 $n = \sum_{i} n_i$ 进行微分有

$$\mathrm{d}n = \sum_{i} \mathrm{d}n_{i}$$

上列两式联立起来有

$$n dZ_{\rm m} + Z_{\rm m} \sum_{i} dn_{i} = \sum_{i} z_{i} dn_{i}$$

利用该式求关于 n_i 的偏导(即保持 $\{n_{j\neq i}\}$ 恒定),得到

$$\begin{split} n \left. \frac{\partial Z_{\mathbf{m}}}{\partial n_{i}} \right|_{X,Y,\{n_{j \neq i}\}} + Z_{\mathbf{m}} &= z_{i} + \sum_{j \neq i} z_{j} \left. \frac{\partial n_{j}}{n_{i}} \right|_{n_{j \neq i}} \\ \Leftrightarrow & \left. (1 - x_{i}) \left. \frac{\partial Z_{\mathbf{m}}}{\partial x_{i}} \right|_{X,Y,\{n_{j \neq i}\}} + Z_{\mathbf{m}} &= z_{i} \end{split}$$

利用这一结论,偏摩尔量 z_i 就能由 $Z_{\rm m}$ 对 x_i 的曲线数据,如图.0.1所示般得出。




图 .0.1: 从摩尔量曲线求偏摩尔量的"截距法"。

《物理化学》§4.3 中的"偏摩尔量的求法"之"3. 截距法"介绍了上述方法对于双组份混合物的特例。