在第??章中我们已经介绍了混合物体系的基本热力学关系。我们清楚,仅仅知道各组份纯物质的热力学性质,是无法直接得到它们的混合物体系的热力学性质的。以任一热力学状态函数(广度性质)M为例,已知所有组份i纯物质的 $M_i^*(T,p)^*$,我们朴素地希望,混合物地同性质 $M(T,p,\{n_i\})$ 在任一组成 $\{n_i\}$ 就是以下简单加和

$$M\left(T,p,\left\{ n_{i}\right\} \right)=\sum_{i}n_{i}M_{i}^{\ast}\left(T,p\right)$$

但实际体系往往并不如此。普遍成立的加和性,只有偏摩尔量的加和性。我们于是视上述性质为一种"理想混合物"。

一般的理想混合物的正式定义,会在下一小节给出。本小节对理想气态混合物进行讨论。

单组份理想气体,可归结为以下3条定义:

- 1. 玻义耳定律:pV 是温度的函数;
- 2. 焦耳定律:内能 U 是温度的函数;
- 3. 阿伏伽德罗定律: 同温同压下 1 摩尔的各种气体的体积相等。

这三条不仅完成了单组份理想气体的状态方程,还规定了其完整的热力学性质。如果我们要推广到理想气体混合物,将不得不新增以下3条定义:

- 4. 道尔顿分压定律;
- 5. 混合气体的内能等于分内能之和;
- 6. 混合气体的熵等于分熵之和。

这三条表述的细节有不同的等价版本,但总之,我们不能仅凭前三条定义和道尔顿 分压定律就推广出理想气体混合物的完整热力学性质。以下将作出详细解释。

道尔顿分压定律说的是: 在恒定温度 T 下,若各组份纯物质气态取体积 V 时压强为 p_i ,则它们以组成 $\{n_i\}$ 混合之后,在同温度下取体积 V 时的压强总是 $p = \sum_i x_i p_i$,而不论 $\{n_i\}$ 的具体取值情况。

由道尔顿分压定律可等价地推出分体积定律,表述语言也是相似的。

由条件 1 至 4 是得不出 5 和 6 的。后两条的成立需要再规定理想气体混合物在以下这个实验中的行为。考虑由只透组份 i 的半透膜分隔的封闭系统(可参考《物理化学》图 4.2),半透膜的位置固定且导热。膜左边是气体混合物,右边是组份 i 纯物质(也是气态)。视整个容器内的气体为体系,它与环境保持温度 T 和体积 V 恒定,但不存在物质效换。因此左右两室组份 i 的物质的量满足

$$n_i^{\pm} + n_i^{\pm} \equiv \mathring{\mathbf{r}} \mathfrak{B}, \quad \mathrm{d} n_i^{\pm} = -\mathrm{d} n_i^{\pm}$$

接下来,我们将应用热力学第二定律的最大熵表述,即平衡态下,无约束的广度性质将取使熵最大的值。由于熵是广度性质,有加和性,故体系的熵可写成左、右两室的熵之

更新至 2024-08-11 1

^{*}上标"*"号表示纯物质。

和,即

$$S\left(U,V,\left\{ n_{j}\right\} \right)=S^{\pm}\left(U^{\pm},V^{\pm},\left\{ n_{i}^{\pm}\right\} \right)+S^{\mp}\left(U^{\mp},V^{\mp},\left\{ n_{i}^{\mp}\right\} \right)$$

平衡态下,熵最大的条件是 dS = 0,再考虑到由于理想气体的内能仅与温度有关,故左、右室各自的内能都是恒定的,再加上体积和除组份 i 之外的其他组份也恒定,故有

$$\mathrm{d}S = \frac{\partial S^{\pm}}{\partial n_i^{\pm}} \mathrm{d}n_i^{\pm} + \frac{\partial S^{\pm}}{\partial n_i^{\pm}} \mathrm{d}n_i^{\pm} = \left(\mu_i^{\pm} - \mu_i^{\pm}\right) \mathrm{d}n_i^{\pm} = 0$$

其中用到了式(??)。以上得到

$$\mu_i^{\bar{\pm}} = \mu_i^{\bar{\pi}}$$

此即相平衡条件。至此我们只用到热力学的普适关系式。但是,要继续得出混合物(左室)的热力学性质,还必须具体指出,这时右室的压强会是多少。这对于真实体系而言是不定的。若要定义理想行为,就必须声称:理想气体混合物无论组成 $\{n_i\}$ 是多少,在这种平衡态下能透过半透膜的那个组份在膜两边的分压总相等,即

$$x_i p^{\pm} = p^{\pm}$$

且对任一组份均成立。由这条性质可以推出上列的规定 5 和 6,故可可作为在道尔顿分压定律基础上的新增规定,以代替规定 5 和 6。我们改记膜右室纯物质 i 的性质为带上标"*"的符号,而膜左室的混合物性质为无上标的符号。由于膜右室是单组份理想气体,由 $\mu_i^* = \mu_i^*$ (T,p) 及恒温过程 $\mathrm{d}T = 0$,

$$d\mu_i^* = \frac{\partial \mu_i^*}{\partial T} \bigg|_p dT + \frac{\partial \mu_i^*}{\partial p} \bigg|_T$$
$$= V_i^* (T, p) dp$$
$$= \frac{RT}{p} dp = RT d \ln p$$

因此由相平衡条件 $\mu_i = \mu_i^*$ 和理想气体混合物的规定 $p_i^* = x_i p_i$

$$d\mu_i = d\mu_i^* = RTd\ln p_i^* = RTd\ln (x_i p)$$

以上对所有组份 i 均成立。可见,体系这一特定实验中的性质规定,其实是规定了理想 气体混合物的偏摩尔吉布斯自由能的表达形式。反过来说,只有当一个气体混合物体系 是理想的(即其化学势满足上列形式)时,我们才能定量地确定它在具体实验(特别是直接反映体系状态对组成变化依赖性的半透膜类实验)中将处于的状态。因此,可为理想 气体混合物写下如下定义性的化学势表达式:恒定 T 下,对任意组成 i,

$$\mathrm{d}\mu_i^{\mathrm{ig}} = RT\mathrm{d}\ln\left(x_i p\right) \tag{1}$$

其中上标"ig"表示理想气体。

这一表达式是以微分关系的形式给出的。我们之所以不直接用明显的表达式来定义模型体系,是因为热力学函数的值是不可知的,只有其变化量是可是可知的。用微分表达式来规定规律性,可供我们随时通过式(??)来进行任意状态之间的热力学函数变化量,故有最好的一般性和灵活性。所以我们要习惯用微分关系来定义模型体系的方式。例如,我们可任选某压强 p° 作为参考压强,则理想气体混合物等温等组分压它们过程的化学势变化就是

$$\mu_i^{ig}(T, p, \{n_i\}) - \mu_i^{ig}(T, p^{\circ}, \{n_i\}) = \int_{p^{\circ}}^{p} d\mu_i^{ig}(T, p', \{n_i\})$$

$$= RT \int_{p^{\circ}}^{p} d\ln(x_i p')$$

$$= RT \ln\left(\frac{x_i p}{p^{\circ}}\right)$$
(2)

《物理化学》书上的理想气体混合物化学势的定义式只是具体选择 $p^{\circ}=p^{\circ}$ 作为惯例而已。

式(1)足以给出理想气体混合物的所有热力学性质,以下列出部分。由式(??)和式(??)有,

$$\frac{\partial S^{ig}}{\partial n_i} \bigg|_{T,p,\{n_{j\neq i}\}} = -\left. \frac{\partial \mu_i^{ig} (T,p,\{n_j\})}{\partial T} \right|_{p,\{n_i\}} = -R \ln(x_i p) + R \ln p^{\circ} \tag{3}$$

$$\left. \frac{\partial V^{ig}}{\partial n_i} \right|_{T,p,\{n_{j\neq i}\}} = \left. \frac{\partial \mu_i^{ig} \left(T,p,\{n_j\} \right)}{\partial p} \right|_{T,\{n_j\}} = \frac{RT}{p} \tag{4}$$

恒压恒组份下,又由式(??)和式(??)有

$$\left. \frac{\partial S^{\text{ig}}}{\partial T} \right|_{p,\{n_i\}} = \frac{C_p}{T} \tag{5}$$

$$\left. \frac{\partial S^{\text{ig}}}{\partial p} \right|_{T,\{n_i\}} = \frac{nR}{p} \tag{6}$$

3

故理想气体混合物的熵的完整全微分式是

$$dS^{ig} = \frac{C_p}{T}dT + nRd\ln p + \sum_i (-R\ln(x_i p) + R\ln p^\circ) dn_i$$

恒定 T, p 下,由偏摩尔量加和性,

$$S^{\text{ig}}(T, p, \{n_i\}) = \sum_{i} n_i [-R \ln(x_i p) + R \ln p^{\circ}]$$

更新至 2024-08-11

故同条件下的混合熵变(即把 n_1, n_2, \cdots 纯物质混合为组成是 $\{n_i\}$ 的气体混合物的熵变)

$$\Delta_{\text{mix}} S^{\text{ig}} = S^{\text{ig}} (T, p, \{n_i\}) - S^{*, \text{ig}} (T, p)$$
$$= -R \sum_{i} n_i \left[\ln (x_i p) - \ln p \right]$$
$$= -R \sum_{i} n_i \ln x_i$$

其中利用到纯物质 $x_i = 1$ 。

然后我们推导一下混合吉布斯自由能变。利用偏摩尔量的加和性,

$$\begin{split} \Delta_{\text{mix}}G^{\text{ig}} &= G^{\text{ig}}\left(T, p, \left\{n_{i}\right\}\right) - G^{*, \text{ig}}\left(T, p\right) \\ &= \sum_{i} n_{i}\left(\mu_{i}^{\text{ig}}\left(T, p, \left\{n_{i}\right\}\right) - \mu_{i}^{*, \text{ig}}\left(T, p\right)\right) \end{split}$$

而由式(1),

$$\mu_i^{\text{ig}}(T, p, \{n_i\}) - \mu_i^{*, \text{ig}}(T, p) = RT \int_1^{x_i} d\ln(x_i'p) = RT \ln x_i$$

故有

$$\Delta_{\mathrm{mix}} G^{\mathrm{ig}} = RT \sum_{i} n_{i} \ln x_{i} = -T \Delta_{\mathrm{mix}} S^{\mathrm{ig}} \Rightarrow \Delta_{\mathrm{mix}} H^{\mathrm{ig}} = 0$$

其中后面的等式和结论是与混合熵表达式比较而得。这些都是理想气体混合物的重要 的热力学特征。