在§??中我们已经介绍了混合物体系的基本热力学关系。我们清楚,仅仅知道各组份纯物质的热力学性质,是无法直接得到它们的混合物体系的热力学性质的。以任一热力学状态函数(广度性质)M 为例,已知所有组份 i 纯物质的 $M_i^*(T,p)^*$,我们朴素地希望,混合物的相应性质 $M(T,p,\{n_i\})$ 在任一组成 $\{n_i\}$ 下就是以下简单加和

$$M\left(T, p, \{n_i\}\right) = \sum_{i} n_i M_i^*\left(T, p\right)$$

但实际体系往往并不如此。普适成立的加和性只有偏摩尔量的加和性(式(??)或(??))。 我们知道[†],理想气体除了满足

- 1. 玻意耳定律: pV = 温度的函数;
- 2. 焦耳定律:内能是温度的函数‡;
- 3. 阿伏伽德罗定律: 同温同压下,一摩尔各种气体的体积相等;

这三条之外,还满足道尔顿分压定律。而后者说的就是多组份气体混合物压强的加和性:混合气体的压强等于各组份气体同温同体积下的压强之和,写成式子就是

$$p\left(T,V\right) = \sum_{i} p_{i}^{*}\left(T,V\right)$$

其中 $p_i^*(T,V)$ 是组份 i 纯物质的压强。如果这些组份的纯物质气态都是理想气体,则有 $p_i^*(T,V) = n_i RT/V$,由道尔顿分压定律可得 $p = \sum_i n_i RT/V = nRT/V$,即此时混合后的体系将仍是一个理想气体。上式与本小节开头设想的简单情况很类似,那么这是否给出了理想气体混合物的完整热力学性质呢?

考虑如图1所示的实验。整个体系与环境保持温度为 T。达到平衡时,左侧硬壁缸内的混合气体压强为 p,右侧为一系列品质相同的气球,经过半透膜的分隔,它们各只含有纯气体 i,气球膨胀的大小可反映气球内的压强大小 p_i^* (示意图中显得一样大了)。 p_i^* 各是多少一般将取决于左侧混合气体的组成 $\{x_i\}$ 。

仅靠道尔顿分压定律和基本热力学关系,是无法给出右侧各气球的压强 p_i^* 应是多少的。还需要规定,理想气体混合物在这样的实验中:给定温度 T 的平衡态下,任一能通过半透膜的组份 i,在膜两边的分压相等。写成式子就是:

$$p_i^*(T) = x_i p(T)$$
, 理想气体混合物 (1)

更新至 2024-08-19

^{*}上标"*"号表示纯物质。

[†]见《物理化学》§1.1 之"气体分子运动公式对几个经验定律的说明"。

[‡]亦可见《物理化学》§2.8 式 (2.18)。




图 1: 确定气体混合物行为的实验示意图。整个体系与环境保持温度为 T。达到平衡时左侧硬壁缸内的混合气体压强为 p,右侧为一系列同品质的气球,经半透膜,它们只含有纯气体 i,气球膨胀的大小可反映气球内的压强大小 p_i^* (示意图中显得一样大了)。 p_i^* 各是多少一般将取决于左侧混合气体的组成 $x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots$,但具体取决方式依赖气体混合物的状态方程。理想气体混合物满足 $p_i^* = x_i p$ 。

由于膜右室是单组份理想气体,由 $\mu_i^* = \mu_i^* (T, p)$ 以及恒温过程 dT = 0,

$$d\mu_i^* = \frac{\partial \mu_i^*}{\partial p} \Big|_T dp$$

$$= V_i^* (T, p) dp$$

$$= \frac{RT}{p} dp = RT d \ln p$$

因此由相平衡条件 $\mu_i = \mu_i^*$ 和理想气体混合物的规定(式(1)),

$$d\mu_i = d\mu_i^* = RTd\ln p_i^* = RTd\ln (x_i p)$$

以上对所有组份 i 均成立。可见,体系这一特定实验中的性质规定,其实是规定了理想气体混合物的偏摩尔吉布斯自由能的表达形式。反过来说,只有当一个气体混合物体系是理想的时候,我们才能定量地预测它在实验中的行为(特别是图1的代表性实验)。因此,我们为理想气体混合物写下如下定义性质的化学势表达式:恒定 T 下,理想气体混合物的任意组成 i 的化学势均满足

$$d\mu_i^{ig}(T, p, \{n_j\}) = RT d \ln (x_i p)$$
(2)

其中上标"ig"表示理想气体。

我们分析一下这个式子蕴含的意义。作为一个状态函数,组份 i 在理想气体混合物中的化学势 μ_i^{ig} 自然应是状态参量 $(T,p,\{n_i\})$ 的函数。它在恒定 $T(\mathrm{d}T=0)$ 下的微分式理应形如

$$\mathrm{d}\mu_i^{\mathrm{ig}}\left(T, p, \{n_j\}\right) = \left.\frac{\partial \mu_i^{\mathrm{ig}}}{\partial p}\right|_{T, \{n_j\}} \mathrm{d}p + \sum_j \left.\frac{\partial \mu_i^{\mathrm{ig}}}{\partial n_j}\right|_{T, p, \{n_{k \neq j}\}} \mathrm{d}n_j$$

而式(2)等号右边的微分式 $d \ln (x_i p)$ 可推算至以下形式

$$d\ln(x_i p) = d\ln p + d\ln n_i$$

其中用到了 $x_i = n_i / \sum_j n_j$ 以及体系总摩尔数恒定(封闭系统) $\mathrm{d} n = \sum_i \mathrm{d} n_i = 0$ 。故有

$$\begin{split} \frac{\partial \mu_i^{\text{ig}}}{\partial p} \bigg|_{T,\{n_j\}} &= V_i^{\text{ig}} = RT \operatorname{d} \ln p \\ \frac{\partial \mu_i^{\text{ig}}}{\partial n_j} \bigg|_{T,p,\{n_{k \neq i}\}} &= \left\{ \begin{array}{ll} 0, & j \neq i \\ RT \operatorname{d} \ln n_i, & j = i \end{array} \right. \end{split}$$

理想气体混合物化学势定义式(2)是以微分关系的形式给出的。我们之所以不直接用明显的表达式来定义这个模型体系,是因为热力学函数的绝对值是不可知的,只有其变化量是可知的。用微分表达式来规定规律性,可供我们随时通过式(??)来进行任意状态之间的热力学函数变化量,故有最好的一般性和灵活性。所以我们要习惯用微分关系来定义模型体系的方式。例如,我们可任选某压强 p° 作为参考压强,则理想气体混合物等温等组分压它们过程的化学势变化就是

$$\mu_i^{ig}(T, p, \{n_j\}) - \mu_i^{ig}(T, p^{\circ}, \{n_j\}) = \int_{p^{\circ}}^p d\mu_i^{ig}(T, p', \{n_j\})$$

$$= RT \int_{p^{\circ}}^p d\ln(x_i p')$$

$$= RT \ln\left(\frac{x_i p}{p^{\circ}}\right)$$
(3)

《物理化学》书上的理想气体混合物化学势的定义式只是具体选择 $p^{\circ} = p^{\circ}$ 作为惯例而已。

总结理想气体混合物一共要遵守的定律就是:

- 1. 玻意耳定律: pV = 温度的函数;
- 2. 焦耳定律:内能是温度的函数*;
- 3. 阿伏伽德罗定律: 同温同压下,一摩尔各种气体的体积相等:

更新至 2024-08-19 3

^{*}亦可见《物理化学》§2.8 式 (2.18)。

- 4. 道尔顿分压定律:混合气体的压强等于各组份气体同温同体积下的压强之和。
- 5. 给定温度 T 的平衡态下,任一能通过半透膜的组份 i,在膜两边的分压相等。

式(2)足以给出理想气体混合物的完整热力学性质,以下列出部分。由式(??)和 式(??)有,

$$S_i^{\text{ig}} = -\left. \frac{\partial \mu_i^{\text{ig}} (T, p, \{n_j\})}{\partial T} \right|_{p, \{n_j\}} = S_0 - R\left[\ln x_i + \ln\left(\frac{p}{p^\circ}\right)\right]$$
(4)

$$V_i^{\text{ig}} = \left. \frac{\partial \mu_i^{\text{ig}} \left(T, p, \{ n_j \} \right)}{\partial p} \right|_{T, \{ n_j \}} = \frac{RT}{p} \tag{5}$$

其中 $S_0 \equiv -\left(\partial \mu_i^{\mathrm{ig}}\left(T,p^\circ,\{n_j\}\right)/\partial T\right)_{\{n_i\}}$ 。恒压恒组成下,又由式(??)和式(??)有

$$\frac{\partial S^{ig}}{\partial T}\Big|_{p,\{n_i\}} = \frac{C_p}{T}$$

$$\frac{\partial S^{ig}}{\partial p}\Big|_{T,\{n_i\}} = -\frac{nR}{p}$$
(6)

$$\left. \frac{\partial S^{\text{ig}}}{\partial p} \right|_{T,\{n_i\}} = -\frac{nR}{p}$$
 (7)

故理想气体混合物的熵的完整全微分式是

$$dS^{ig} = \frac{C_p}{T}dT - \frac{nR}{p}dp + \sum_i \left[S_0 - R\ln x_i - R\ln\left(p/p^\circ\right)\right]dn_i$$

恒定 $T \setminus p$ 下,由偏摩尔量加和性,

$$S^{ig}(T, p, \{n_i\}) = \sum_{i} n_i \left[S_0 - R \ln x_i - R \ln (p/p^\circ) \right]$$

故同条件下的混合熵变(即把 n_1, n_2, \cdots 纯物质混合为组成是 $\{n_i\}$ 的气体混合物的熵 变)

$$\begin{split} \Delta_{\text{mix}} S^{\text{ig}} &= S^{\text{ig}} \left(T, p, \{ n_i \} \right) - \sum_i n_i S^{*, \text{ig}} \left(T, p \right) \\ &= \sum_i n_i \left[S_0 - R \ln x_i - R \ln \left(p/p^{\circ} \right) \right] - \sum_i n_i \left[S_0 - R \ln \left(p/p^{\circ} \right) \right] \\ &= - R \sum_i n_i \ln x_i \end{split}$$

其中利用到纯物质 $S_i^{*,ig} = S_i^{ig}(T, p, x_i = 1)$ 。

然后我们推导一下混合吉布斯自由能变。利用偏摩尔量的加和性,

$$\begin{split} \Delta_{\text{mix}} G^{\text{ig}} &= G^{\text{ig}}\left(T, p, \left\{n_{i}\right\}\right) - G^{*, \text{ig}}\left(T, p\right) \\ &= \sum_{i} n_{i} \left(\mu_{i}^{\text{ig}}\left(T, p, \left\{n_{j}\right\}\right) - \mu_{i}^{*, \text{ig}}\left(T, p\right)\right) \end{split}$$

而由式(2),

$$\mu_i^{\text{ig}}(T, p, \{n_j\}) - \mu_i^{*, \text{ig}}(T, p) = RT \int_1^{x_i} d\ln(x_i'p) = RT \ln x_i$$

故有

$$\Delta_{\mathrm{mix}} G^{\mathrm{ig}} = RT \sum_{i} n_{i} \ln x_{i} = -T \Delta_{\mathrm{mix}} S^{\mathrm{ig}} \Rightarrow \Delta_{\mathrm{mix}} H^{\mathrm{ig}} = 0$$

其中后面的等号和结论是与混合熵变的表达式比较而得。这些都是理想气体混合物的 重要的热力学特征。