本节介绍三种刻划混合物组成的方法。考虑一个均一的混合物体系,记 m_i 、 n_i 分别是组份 i 在体系中的质量和物质的量,由可定义以下三种强度性质:

质量分数 (mass fraction): $w_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{m_i}{\sum_j m_j}$

摩尔分数(mole fraction): $x_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_i}{\sum_i n_j}$

浓度(concentration): $c_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_i}{V}$

一般地,完整确定体系的组成需要所有组份的质量或物质的量,记为 $\{m_i\} = \{m_1, m_2, \dots\}$ 和 $\{n_i\} = \{n_1, n_2, \dots\}$ 。

如果采用 $\{w_i\}$ 或 $\{x_i\}$ 来表示组成,虽然利用恒等关系

$$\sum_{i} x_i = \sum_{i} w_i = 1$$

似乎可比使用 $\{n_i\}$ 或 $\{m_i\}$ 少用一个变量来确定体系的组成,但计算 x_i 或 w_i 所需要的分母 $\sum_i n_i$ 和 $\sum_i m_i$ 本身就要求所有 $\{n_i\}$ 和 $\{m_i\}$,因此独立、完整地确定混合物体系组成的变量个数是一定的。

浓度定义中的 V 是混合物体系的体积。它本身又依赖体系的状态,由该体系的状态方程来主导其变化规律。因此浓度也是依赖体系状态的,不是独立反映体系组成的量,因此在热力学理论叙述中不常采用。但是对于远离临界点的凝聚态,体积随温度、压强的变化一般不大,所以在实验上使用广泛。

若记组份 i 的摩尔质量(molar mass)*为

$$M_{\mathbf{w},i} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n_i}{m_i}$$

则易知 x_i 与 w_i 之间有如下关系

$$w_i = x_i \frac{M_i}{\overline{M_w}}$$

其中

$$\overline{M_{\rm w}} \equiv \frac{sum_j n_j M_{{\rm w},j}}{\sum_j n_j} = \frac{\sum_j m_j}{sum_j n_j}$$

是混合物的平均摩尔质量。

在上述讨论中,我们并不明确体系所含组份种类的个数。这是考虑到开放体系不仅 各组份的量可能会变化,就连组份种类数量也可能会变化。

^{*}即平时说的"分子量",但我们考虑的组份的微观最小单元未必是分子。