

移动智能终端补充设备标识体 系统一调用 SDK

开发者说明文档

编写人	移动安全联盟	
文档版本	v1. 13	
SDK 版本	v1. 0. 13	
最新修订日期	2020年 02月 06日	



权利声明

任何单位或个人使用移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK 前,应当仔细阅读本权利声明并确认同意本权利声明所述内容,否则不得使用本 SDK。您理解并承诺,您使用 SDK 的行为,即视为您已了解并完全同意本权利声明的各项内容,且您将基于这些声明承担相应的法律责任与义务。

- 1、移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK 由中国信息通信研究院泰尔终端实验室、移动安全联盟整合提供,知识产权归中国信息通信研究院所有。任何单位或个人未经授权不得修改、复制、发行、出租、传播或翻译 SDK,不得逆向、破解、篡改、二次打包、公开、贩卖 SDK,不得向任何第三方披露 SDK,不得进行二次分发,不得利用 SDK 直接获利或用于其他商业用途,如基于本 SDK 向第三方提供与本 SDK 相似功能。如有违反中国信息通信研究院保留追究其法律责任的权利。
- 2、移动智能终端补充设备标识体系依据电信终端产业协会(TAF)、移动安全联盟(MSA)联合推出的团体标准《移动智能终端补充设备标识规范》开发,移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK 集成设备厂商提供的接口,并已获得相应设备厂商的授权。
- 3、任何单位或个人使用本 SDK 获取相关标识数据,并欲据此标识数据进行使用、分析、交易或其他行为前,应慎重考虑这些行为的合法性、合规性、真实性和安全性等,并采取相应措施。如因未采取措施所导致的信息泄露、权利侵犯、财产毁损、人身伤亡等违法违规行为及因该等行为所造成的损害后果,与中国信息通信研究无关,中国信息通信研究亦不承担任何直接、间接、附带或衍生的损失和责任。
- 4、移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK 由中国信息通信研究院泰尔终端实验室、移动安全联盟共同负责 SDK 的合规管理和后期维护,移动安全联盟官方网站是目前唯一合法发布本 SDK 版本、代码、文档的组织(目前发布地址http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=120),任何其他企业或组织发布的均为非法行为,请仔细甄别。中国信息通信研究院保留追究其法律责任的权利。
 - 5、本次版本为试用版。

中国信息通信研究院 2020年3月17日



一. 覆盖范围

厂商名称	支持版本
华为	全版本
小米	MIUI 10.2 及以上版本
vivo	FuntouchOS 9 及以上版本
OPPO	Color OS 7.0 及以上版本
Lenovo	ZUI 11.4 及以上版本
三星	Android 10版本
魅族	Android 10版本
努比亚	Android 10版本
中兴	Android 10版本
华硕	Android 10版本
一加	Android 10版本
Freeme OS	Android 10版本
Ssui OS	Android 10版本

二. SDK 获取方式

MSA 统一 SDK 下载地址:

移动安全联盟官网: http://www.msa-alliance.cn/

三. 调用方法

- 1、把 miit_mdid_x. x. x. aar 拷贝到项的 libs 目录,并设置依赖,其中 x. x. x 代表版本号。
- 2、将 supplierconfig. json 拷贝到项目 assets 目录下,并修改 边对应内容,特别是需要设置 appid 的部分。需要设置 appid 的部分需要去对应厂商的应用商店 注册自己的 app。
 - 3、设置依赖

implementation files('libs/miit_mdid_x.x.x.aar')

- 4、混淆设置
- -keep class com. bun. miitmdid. core. ** {*;}
- 5、设置 gradle 编译选项,这块可以根据自己对平台的选择进 合 配置 ndk {



```
abiFilters 'armeabi-v7a', 'x86', 'arm64-v8a', 'x86 64', 'armeabi'
   packagingOptions {
   doNotStrip "*/armeabi-v7a/*.so"
   doNotStrip "*/x86/*.so"
   doNotStrip "*/arm64-v8a/*.so"
   doNotStrip "*/x86 64/*.so"
             doNotStrip "armeabi.so"
   6、代码调用
   a、初始化 sdk
   在应用的 application 的 on Create 中方法调用方法:
    public class BunApplication extends Application
        @Override
        public void onCreate()
             super onCreate():
             JLibrary. InitEntry (this);
   JLibrary. InitEntry (base);
   b、获取设备 ID, 有两种方法调用, 事例代码详见附件 MiitHelper. java
   b1:直接调用,由于安卓9以后类加载的限制,所以安卓9以后不建议采
用,如需使用,需要做 MdidSdk. InitSdk 和 JLibrary. InitEntry()不能在一个类
里,还要注意包含这两个调用的类不能有依赖关系。
   private int DirectCall(Context cxt) {
          MdidSdk sdk = new MdidSdk();
         return sdk. InitSdk(cxt, this);
      }
   b2: 反射调用, 它的好处是 android 版本号无关, 缺点是调用时间估计会长,
经过测试跟直接调用在用时上区别不大。
     private int CallFromReflect(Context cxt) {
          return MdidSdkHelper. InitSdk(cxt, true, this);
```



c、初始化 sdk 返加的错误码

表一、错误信息,引用 ErrorCode 类

错误信息	值	说明
INIT_ERROR_MANUFACTURER_NOSUPPORT	1008611	不支持的厂商
INIT_ERROR_DEVICE_NOSUPPORT	1008612	不支持的设备
INIT_ERROR_LOAD_CONFIGFILE	1008613	加载配置文件失败
INIT_ERROR_RESULT_DELAY	1008614	信息将会延迟返回,获 取数据可能在异步线 程,取决于设备
INIT_HELPER_CALL_ERROR	1008615	反射调用失败

四. IdSupplier 接口说明

补充设备标识获取接口包括补充设备标识状态获取接口、匿名设备标识符获 取接口、开发者匿名设备标识符获取接口、应用匿名设备标识符获取接口和关闭 接口。

1、补充设备标识状态获取接口

该接口用于获取移动智能终端是否支持补充设备标识体系,确认支持后,可以继续获取所需设备标识符。

public boolean isSupported()

参数	返回	说明
无	boolean: 是否支持补充设备标识符获取	true 为支持,false 为不支持

2、匿名设备标识符获取接口

String getOAID()

参数	返回	说明
无	String: 返回匿名设备标识符 或空字符串	匿名设备标识符最长 64 位, 返回空字符串表示不支持,异 常状态包括网络异常、appid 异常、应用异常等

3、开发者匿名设备标识符获取接口

String getVAID()

参数	返回	说明
无	String: 返回开发者匿名设备	开发者匿名设备标识符最长

}



标识符或空字符串	64位,返回空字符串表示不 支持,异常状态包括网络异
	常、appid 异常、应用异常等

4、应用匿名设备标识符获取接口

String getAAID()

参数	返回	说明
元	String:返回应用匿名设备标识符或空字符串	应用匿名设备标识符最长 64 位,返回空字符串表示不支 持,异常状态包括网络异常、 appid 异常、应用异常等

5、关闭接口

String shutDown()

参数	返回	说明
无	void	有些厂商使用 bind service 实现的,所以使用完 IdSupplier 对象之后,要调 用该方法释放连接

五. 使用建议

- 1、调用 MdidSdk 的 InitSdk 后, 先检查返回值, 如果返回值是不支持的设备或厂商, 监听器也不会触发, 如果是加载配置文件失败, 联系我们的客服。
- 2、VAID/AAID 在初次调用时生成,生成需要访问网络,请确保网络通畅并可访问公网。
- 3、同一设备中存有多个同一开发者应用,若需在单个应用卸载时保证 VAID 不被重置,需在应用被卸载前,已有另外同一开发者 ID 的应用也读取过 VAID,否则认定该开发者无需使用 VAID,值将被重置。
- 4、部分厂商,若应用未在其开发者平台后台上架,则认定未非法应用,无法 生成 VAID, 手机 LOG 中将会有相关异常值输出。
- 5、在用户手机处于弱网、无法访问公网或非法应用情形下频繁调用 VAID 和 AAID 读取接口,终端会累计其调用次数,并限时限制其读取。
 - 6、由于返回值可能为 null, 使用逻辑判断中建议做判空处理。
 - 7、若有表一中的异常出现,会有相关Log 打出。
- 8、INIT_ERROR_DEVICE_NOSUPPORT 和 INIT_HELPER_CALL_ERROR 这两个暂时不会走回调,后续会调整。

六. F&Q

详情参见《移动智能终端补充设备标识体系统一调用 SDK F&Q》,其他任何 疑问可扫描下方二维码或发送邮件至 msa@caict.ac.cn,注明公司、联系人、问



题详情。





附录一

代码片断 - 初始化 sdk

```
public class BunApplication extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
    }

    @Override
    protected void attachBaseContext(Context base) {
        super.attachBaseContext(base);
        JLibrary.InitEntry(base);
}
```



代码片断 - 调用功能—MiitHelper. java

```
public class MiitHelper implements IIdentifierListener {
       private AppIdsUpdater _listener;
       public MiitHelper(AppIdsUpdater callback) {
           _listener=callback;
       }
       public void getDeviceIds(Context cxt) {
           long timeb=System.currentTimeMillis();
           int nres = CallFromReflect(cxt);
   //
             int nres=DirectCall(cxt);
           long timee=System.currentTimeMillis();
           long offset=timee-timeb;
           if (nres == ErrorCode. INIT ERROR DEVICE NOSUPPORT) {//不支持
的设备
           }else if( nres == ErrorCode.INIT ERROR LOAD CONFIGFILE) {//
加载配置文件出错
           }else if(nres ==
ErrorCode. INIT ERROR MANUFACTURER NOSUPPORT) {//不支持的设备厂商
           }else if(nres == ErrorCode.INIT_ERROR_RESULT_DELAY){//获取
接口是异步的,结果会在回调中返回,回调执行的回调可能在工作线程
           }else if(nres == ErrorCode.INIT HELPER CALL ERROR){//反射调
用出错
```



```
Log. d(getClass().getSimpleName(), "return value:
"+String. valueOf (nres));
       }
       /*
       * 通过反射调用,解决 android 9以后的类加载升级,导至找不到 so 中
的方法
       * */
       private int CallFromReflect(Context cxt) {
          return MdidSdkHelper.InitSdk(cxt, true, this);
       /*
       * 直接 java 调用,如果这样调用,在 android 9 以前没有题,在
android 9以后会抛找不到 so 方法的异常
       *解决办法是和 JLibrary. InitEntry(cxt),分开调用,比如在 A 类中
调用 JLibrary. InitEntry(cxt),在 B 类中调用 MdidSdk 的方法
       *A和B不能存在直接和间接依赖关系,否则也会报错
       * */
      /* private int DirectCall(Context cxt) {
          MdidSdk sdk = new MdidSdk();
          return sdk. InitSdk(cxt, this);
       }*/
       @Override
       public void OnSupport(boolean isSupport, IdSupplier _supplier)
          if(_supplier==null) {
```

return;



```
}
            String oaid= supplier.getOAID();
            String vaid= supplier.getVAID();
            String aaid= supplier.getAAID();
            String udid=_supplier.getUDID();
            StringBuilder builder=new StringBuilder();
            builder.append("support:
").append(isSupport?"true":"false").append("\n");
            builder.append("UDID: ").append(udid).append("\n");
            builder.append("OAID: ").append(oaid).append("\n");
            builder.append("VAID: ").append(vaid).append("\n");
            builder.append("AAID: ").append(aaid).append("\n");
            String idstext=builder.toString();
            _supplier.shutDown();
            if(_listener!=null) {
                _listener.OnIdsAvalid(idstext);
            }
        }
        public interface AppIdsUpdater{
            void OnIdsAvalid(@NonNull String ids);
```