Газовый разряд в неоновой лампе

Бояринцева Н.А. Можаров А.Р.

19 декабря 2023

Теоретическая часть

Газовый разряд

Плазма — четвёртое агрегатное состояние вещества, представляющее собой ионизированный газ. В классическом понимании, плазма представляет собой газ из свободных электронов (электронный газ) и ионов, однако, в широком смысле, плазма может состоять из любых заряженных частиц. Ввиду того, что заряженные частицы в плазме обладают подвижностью, она способна проводить электрический ток.

 Γ азовый разряд — явление протекания электрического тока через газ. Протекание тока через газ становится возможным при ионизации газа. Газовые разряды можно классифицировать:

- 1. По изменения характеристик газа с течением времени
 - (1) *Стационарный* газовый разряд, характеристики которого меняются слабо или вовсе не меняются с течением времени.
 - (2) Hecmauuoнaphый характеристики которого, соответственно, заметно меняются с течением времени.
- 2. По состоянию ионизированного газа
 - (1) $Пробой \ rasa$ нестационарный процесс интенсивной ионизации газа под действием внешнего поля при достижении некоторой пороговой величины.
 - (2) *Неравновесная плазма* плазма, не находящаяся в термодинамическом равновесии, т.е. температура электронного газа намного выше температуры тяжёлых частиц.
 - (3) *Равновесная плазма* (также *максвелловская плазма*) плазма, находящаяся в термодинамическом равновесии.

Причём наиболее распространёнными являются:

- 1. *Коронный* стационарный газовый разряд, наблюдающийся в резко неоднородных полях у тел с большой кривизной поверхности. Пример: огни Святого Эльма.
- 2. *Искровой* нестационарный газовый разряд, наблюдающийся при атмосферном давлении и мощности источника, недостаточной для поддержания стационарного дугового разряда. Пример: *молния*.
- 3. Дуговой стационарный газовый разряд, наблюдающийся при атмосферном давлении. Для стационарности разряда требуется мощности источника, достаточная для поддержания стационарного дугового разряда. В противном случае будет искровой разряд.
- 4. *Тлеющий* стационарный газовый разряд, наблюдающийся при давлении, ниже атмосферного.

Рассмотрим также процесс неупругого соударения электроном с молекулами газа. Все неупругие соударения делятся на два типа:

Первого рода
$$B$$
торого рода $e' + X = X^* + e$ $e' + X = X^+ + e + e$ $X^* = X + \gamma$

Тип неупругого соударения зависит от энергии ударяющегося электрона e'. Если его энергия достаточна или даже превышает энергию ионизации молекулы, то произойдёт соударение второго рода. В противном случае произойдёт соударение первого рода.

В результате соударения первого рода, поступательная энергия движения электрона переходит во внутреннюю энергию молекулы, в результате чего молекула переходит в 6036y электронов молекулы на более высокий энергетический уровень.

Но в результате спонтанного перехода, который рано или поздно происходит ввиду того, что любая система стремится в состояние с наименьшей потенциальной энергией, электрон с более высокоэнергетического уровня перейдёт на уровень с меньшей энергией, испустив при этом квант света γ — фотон.

При неупругом соударении второго рода, ударяющийся электрон просто вышибет один из электронов молекулы, что приведёт к её ионизации. Неупругое соударение второго рода называется ударной ионизацией.

Заметим, что при неупругом соударении обоих родов выполняется закон сохранения энергии.

Тлеющий разряд

Tлеющий разряд — стационарный газовый разряд, зажигающийся в разреженном газе и имеющий xолодный xатод (т.е. не требуется нагревание катода для запуска процесса термоэлектронной эмиссии).

Рассмотрим внутреннюю структуру тлеющего разряда, следуя от катода к аноду, одновременно составляя качественную картину происходящего. Сначала рассмотрим картину уже зажжённого разряда.

Зона, непосредственно прилегающая к катоду, называется астоновым пространством. В этой зоне электроны, вылетевшие с катода, под действием внешнего поля не успели набрать достаточную энергию для возбуждения или ионизации молекул, поэтому в этой зоне нет свечения.

Далее следует *катодное свечение*. Здесь энергии электроном уже достаточно для возбуждения молекул газа, но не достаточно для ионизации. Катодное свечение может иметь несколько слоёв разных цветов.

Следом за ним следует тёмное катодное пространство. Здесь энергии электронов уже достаточно ионизации, соответственно, здесь и зарождается электронная лавина. При чём граница между катодным свечением и тёмным катодным пространством нечёткая.

Астоново пространство, катодное свечение и тёмное катодное пространство вместе образуют зону, именуемую катодным слоем. В тёмном катодном пространстве в результате лавинной ионизации образуются положительные ионы, которые под действием внешнего поля дружно ускоряются и выбивают из катода новые электроны. Таким образом на протяжении катодного слоя от его катодной границы и вплоть до катодной границы тёмного катодного пространства образуется положительный пространственный заряд, причём к тёмному катодному пространству заряд возрастает. В тёмном катодном пространстве при движении к его анодной границе будет преобладать отрицательный заряд.

Далее следует зона *отрицательного свечения*. Здесь лавина электронов, которые находятся в возбуждённом состоянии, переходят в основное состояние, испуская при этом лишнюю энергию в качестве квантов света. В следствии того, что сначала электроны будут испускать фотоны более высоких частот (более высоко-энергетических

уровней), в начале слоя будут наблюдаться спектральные линии более высоких энергий, в отличии от катодного свечения, где сначала наблюдаются спектральные линии более низких частот.

Далее следует фарадеево пространство, в котором происходит плавное возрастание поля после спада в тёмном катодном пространстве до значений положительного столба.

В положительном столбе находится газ, перешедший в состояние неравновесной плазмы, с хаотическим распределением электронов по скоростям, хотя распределение электронов по скоростям имеет смещение в виде скорости дрейфа электронов к аноду. Кроме того, до положительного столба долетает некоторое количество возбуждённых электронов из катодного слоя, что обуславливает его свечение.

Далее, вблизи анода, располагается *анодный слой*. Этому слою соответствует пространство, в котором поле анода начинает ускорять электроны, вытягивая их из положительного столба. В анодном слое выделяются две зоны — *mёмное анодное пространство*, в котором электроны начинают ускоряться полем анода, но их энергии ещё недостаточно для возбуждения молекул газа, и *анодное свечение*, где энергии ускоренных полем анода электронов уже стало достаточно для возбуждения молекул газа, в результате чего наблюдается свечение.

При зажигании заряда первичными электронами будут выступать те электроны, молекулы которых ионизировались в результате естественной ионизации. Для зажигания требуется некоторое напряжение, называемое напряжением зажигания. При этом гаснуть разряд будет при напряжении называемом напряжении гашения. Напряжение зажигания будет строго выше напряжение гашения.

В неоновой лампе катодное свечение будет жёлтого цвета, отрицательное свечение оранжевое, а положительному столбу будет соответствовать красный цвет, причём наибольшую интенсивность будет иметь отрицательно, т.е. оранжевое, свечение.

Релаксационный генератор

Рассчитаем период колебаний генератора. Уравнение цепи для токов имеет вид:

$$C\frac{dU}{dt} + I = \frac{\mathcal{E} - U}{R}$$

При постоянном напряжении на конденсаторе, сила тока в цепи определяется соотношением:

$$I_{\text{ct.}} = \frac{\mathcal{E} - U}{R}$$

Для установления стационарного режима, сопротивление

$$R_{\rm \kappa p.} = \frac{\mathcal{E} - U_{\rm r.}}{I_{\rm r.}}$$

является максимально возможным. При дальнейшем увеличении сопротивления, в системе установятся колебания.

Рассмотрим колебательный режим работы схемы. Заметим, что т.к. лампа и конденсатор соединены параллельно, то напряжения на них совпадают. (На самом деле, чтобы в момент зажигания лампы ток через лампу не превышал значений, при которых электроды лампы разрушатся, последовательно с лампой включён резистор сопротивлением $10~{\rm kOm}$). Если напряжение U на конденсаторе меньше напряжения на зажигания U_3 , то он начинает заряжаться. При напряжении U на конденсаторе больше или равном напряжению зажигания U_3 , конденсатор начнём разряжаться вплоть до установления напряжения напряжения гашения $U_{\rm r}$.

Вычислим период колебаний T генератора. За одно колебания генератор успевает зарядиться за время $\tau_{\rm s.}$ и разрядиться за время $\tau_{\rm p.}$, соответственно, тогда $T=\tau_{\rm s.}+\tau_{\rm p.}$.

При зарядке конденсатора, т.к. лампа не проводит ток, то уравнение уравнение цепи примет вид:

$$RC\frac{dU}{dt} = \mathcal{E} - U$$

Если отсчитывать время от момента, когда на лампе напряжение равно напряжению гашения, то получаем начальное условие $U(0)=U_{\rm r.}$. Тогда решим дифференциальное уравнение с разделяемыми переменными:

$$-RC\frac{d(U-\mathcal{E})}{dt} = U-\mathcal{E}$$

$$\frac{d(U-\mathcal{E})}{U-\mathcal{E}} = -\frac{dt}{RC}$$

$$ln(U(t)-\mathcal{E}) = -\frac{t}{RC} + C_1$$

$$U(t)-\mathcal{E} = C_2 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}, \text{ где } C_2 = e^{C_1}$$

Подставим начальные условия:

$$U_{r} - \mathcal{E} = C_2 \cdot e^0 = C_2$$

Тогда перенеся \mathcal{E} в правую часть и подставив значение константы интегрирования C_2 получим:

$$U(t) = \mathcal{E} - (\mathcal{E} - U_{r.}) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

По прошествии времени зажигания получим $U(\tau_{3.})=U_{3.}$. Подставив это в уравнение получим:

$$U_{\text{3.}} = \mathcal{E} - (\mathcal{E} - U_{\text{r.}}) \cdot e^{-\frac{\tau_{\text{3.}}}{RC}}$$

Преобразуем выражение:

$$\begin{split} U_{\text{3.}} - \mathcal{E} &= -(\mathcal{E} - U_{\text{r.}}) \cdot e^{-\frac{\tau_{\text{3.}}}{RC}} \\ &\frac{\mathcal{E} - U_{\text{3.}}}{\mathcal{E} - U_{\text{r.}}} &= e^{-\frac{\tau_{\text{3.}}}{RC}} \\ &-\frac{\tau_{\text{3.}}}{RC} &= ln\left(\frac{\mathcal{E} - U_{\text{3.}}}{\mathcal{E} - U_{\text{r.}}}\right) \\ &\frac{\tau_{\text{3.}}}{RC} &= ln\left(\left(\frac{\mathcal{E} - U_{\text{3.}}}{\mathcal{E} - U_{\text{r.}}}\right)^{-1}\right) \end{split}$$

Тогда время зарядки τ_3 :

$$au_{3.} = RC \cdot ln\left(\frac{\mathcal{E} - U_{\text{r.}}}{\mathcal{E} - U_{3.}}\right)$$

Найдём теперь время разрядки $\tau_{\rm p.}$. Рассмотрим приближение, при котором вольтамперная характеристика лампы представляет собой линейную зависимость тока от напряжения:

$$I(U) = k \cdot U + b = \frac{U - U_0}{R_0}$$

Тогда уравнение цепи примет вид:

$$C\frac{dU}{dt} + \frac{U - U_0}{R_0} = \frac{\mathcal{E} - U}{R}$$

Пусть:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_0}$$
 $\rho = \frac{RR_0}{R + R_0}$

Тогда уравнение цепи примет вид:

$$C\rho \frac{dU}{dt} + U = \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0}\right)$$

Будем теперь отсчитывать время от момента максимальной зарядки конденсатора. Тогда получим начальное условие U(0)=Uз.. Решив ещё одно уравнение с разделяющимися переменными, получим:

$$U(t) = \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0} \right) + \left(U_{3.} - \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0} \right) \right) \cdot e^{-\frac{t}{C\rho}}$$

После прошествии времени разрядки конденсатора получим $U(\tau_{\rm p.}) = U_{\rm r.},$ тогда:

$$U_{\rm r.} = \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0} \right) + \left(U_{\rm 3.} - \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0} \right) \right) \cdot e^{-\frac{\tau_{\rm p.}}{C\rho}}$$

Тогда получим время разрядки $\tau_{\rm p.}$:

$$\tau_{\rm p.} = C\rho \cdot \ln \left(\frac{(U_{\rm 3.} - U_0)R + (U_{\rm 3.} - \mathcal{E})R_0}{(U_{\rm r.} - U_0)R + (U_{\rm r.} - \mathcal{E})R_0} \right)$$

Однако в данной работе последовательно к лампе включён резистор сопротивлением $R_{3.}=3,3$ кОм. Он нужен для того, чтобы в момент зажигания разряда ток не достигал значений, при которых электроды лампы разрушаются. Однако заметим, что в таком случае вольт-амперная характеристика ламы будет выглядеть несколько иначе, чем указано выше, в результате чего требуется подкорректировать все те формулы, которые были получены с использованием вольт-амперной характеристики лампы.

Вольт-амперная характеристика ламы будет преобразуется в:

$$I(U) = \frac{U - U_0}{R_0 + R_{3.}}$$

Замена ρ примет вид:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_0 + R_3} \qquad \rho = \frac{R(R_0 + R_3)}{R + R_0 + R_3}$$

Решением второго ДУ станет функция:

$$U(t) = \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0 + R_{3.}} \right) + \left(U_{3.} - \rho \left(\frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{U_0}{R_0 + R_{3.}} \right) \right) \cdot e^{-\frac{t}{C\rho}}$$

А время разрядки $au_{
m p.}$ будет вычисляться как

$$\tau_{\rm p.} = C\rho \cdot \ln \left(\frac{(U_{\rm 3.} - U_0)R + (U_{\rm 3.} - \mathcal{E})(R_0 + R_{\rm 3.})}{(U_{\rm r.} - U_0)R + (U_{\rm r.} - \mathcal{E})(R_0 + R_{\rm 3.})} \right)$$

Практическая часть

- 1. Снята ВАХ неоновой лампы.
- 2. Дополнительно проведено определение напряжения зажигания $U_{\rm 3.}$ и напряжения гашения $U_{\rm r.}$ тлеющего разряда в неоновой лампе.
- 3. ВАХ неоновой лампы аппроксимирована линейной зависимостью с помощью метода наименьших квадратов.

$$I(U) = k \cdot U + b = \frac{U - U_0}{R_0}$$
 $k = \frac{1}{R_0}$ $b = \frac{U_0}{R_0}$ $k = 0,00020442 \text{ Om}^{-1}$ $b = -0,023238 \text{ A}$ $R_0 = \frac{1}{k}$ $U_0 = -\frac{b}{k}$ $R_0 = 4892 \text{ Om}$ $U_0 = 113 \text{ B}$




Рис. 1: ВАХ неоновой лампы

| $U_{3.}, B$ | $U_{\text{3.cp.}}, B$ | $U_{r.}, B$ | $U_{\text{r.cp.}}, B$ |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 128 | | 111,83 | |
| 129,87 | $128,\!357$ | 112,91 | $112,\!61$ |
| 127,2 | | 113,09 | |

Таблица 1: Напряжение зажигания и напряжение гашения

- 4. Построена теоретическая и практическая зависимости T(C) на рис. 2.
- 5. Построена теоретическая и практическая зависимости T(R) на рис. 3.
- 6. Построена теоретическая и практическая зависимости $T(\mathcal{E})$ на рис. 4.




Рис. 2: Зависимость T(C)




Рис. 3: Зависимость T(R)




Рис. 4: Зависимость $T(\mathcal{E})$