GSMAP-MATLAB CONVERTER DATA CURAH HUJAN HARIAN (GS-MAT CONVERTER)

Andung Bayu Sekaranom (1,2) dan Emilya Nurjani (1)

Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
 Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada



DAFTAR ISI

1.	URAIAN SINGKAT GS-MAT CONVERTER	2
2.	DESKRIPSI DETAIL	2
3.	MANUAL PENGGUNAAN GS-MAT CONVERTER	4
4.	TAUTAN WEBSITE GS-MAT CONVERTER	7
SOU	JRCE CODE GS-MAT CONVERTER	9
	DAFTAR GAMBAR	
Gan	nbar 1. Contoh data GSMaP yang diunduh melalui tautan	
	ftp://rainmap@hokusai.eorc.jaxa.jp/realtime/daily0.1/00Z-23Z/	2
Gan	nbar 2. Skema tahapan ekstraksi data GSMAP NRT yang dilakukan oleh GS-MAT Converter	3
Gan	nbar 3. Persiapan data dan program untuk melakukan konversi menggunakan GS-MAT Converter	
	didalam satu folder	4
Gan	nbar 4. Contoh program komputer yang tersimpan dalam bentuk script pada 'gsmat_converter.m'	
	beserta file yang akan dikonversi pada current folder MATLAB	5
Gan	nbar 5. Parameter yang menjadi masukan/input pada GS-MAT Converter yang perlu didefinisikan	
_	pada MATLAB	
Gan	nbar 6. Perintah pada MATLAB untuk memanggil GS-MAT Converter sebagai fungsi untuk melakukan	
	konversi dan contoh tampilan pemrosesan data untauk data GSMaP tanggal 1 Januari 2019 – 4	
Can	Januari 2019 nbar 7. Contoh hasil konversi GS-MAT Converter yang menghasilkan file yang dapat dibuka	O
Gan	menggunakan MATLAB	<u>ہ</u>
Gan	nbar 8. Contoh hasil konversi menggunakan GS-MAT Converter yang ditampilkan pada MATLAB	٠
Guii	menghasilkan data curah hujan GSMaP pada koordinat area yang ditentukan oleh batas lintang	
	dan bujur	
Gan	nbar 9. Tampilan dari laman website program komputer GS-MAT Converter pada github	

URAIAN SINGKAT GS-MAT CONVERTER

GSMaP-MATLAB converter data curah hujan harian (GS-MAT converter) merupakan sebuah program yang dapat dijalankan melalui MATLAB untuk melakukan konversi data *Global Satellite Mapping of Precipitation Near Real-Time* (GSMaP-NRT) yang merupakan data *binary* kedalam format MATLAB. Hal yang menjadi unggulan pada program ini adalah kemampuan untuk melakukan batch processing dan ekstraksi data untuk area tertentu. Hal ini berarti bahwa GSMAT converter mampu melakukan konversi data dari banyak file masukan/input hanya dengan satu perintah. Hasil konversi ini terdiri dari file-file data curah hujan satelit sekaligus melakukan ekstraksi data pada lokasi yang ditentukan dan dapat bermanfaat untuk proses analisis lanjutan menggunakan MATLAB.

2. DESKRIPSI DETAIL

Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) merupakan produk estimasi curah hujan berbasis satelit yang mampu memberikan informasi curah hujan per jam secara global dengan resolusi sekitar 0,1 x 0,1 derajat (kurang lebih sekitar 10 km di wilayah tropis). GSMaP adalah produk dari Global Precipitation Measurement (GPM), yang menyediakan informasi curah hujan secara global dengan interval setiap tiga jam. Nilai curah hujan diestimasi menggunakan sensor yang menangkap gelombang mikro pasif multiband dan sensor radiometer inframerah dari GPM dan informasi tambahan dari konstelasi satelit lain. Algoritma estimasi curah hujan pada GPM didasarkan pada model transfer radiasi. Nilai estimasi curah hujan tersebut dikalibrasi dengan pengukuran curah hujan di permukaan yang dihitung berdasarkan optimalisasi akumulasi curah hujan selama 24 jam dari data NOAA/CPC. Data utama dari GSMaP adalah ini berisi produk sementara (near real-time/NRT) yang ditampilkan pada Gambar 1. Data versi NRT secara berkala diganti dengan versi yang diperbarui, yaitu GSMaP_MVK. Meskipun kurang akurat dibandingkan dengan versi MVK, Hasil estimasi versi NRT sangat bermanfaat bagi analisis yang membutuhkan respon cepat, misal saat terjadi kejadian bencana hidrometeorologis. Akan tetapi, versi NRT tersebut sulit dianalisis dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Data masih berformat *binary* yang menyulitkan analisis, terutama menggunakan MATLAB dan bahasa pemrograman lain.
- 2) Data masih mencakup area global dari kutub utara hingga kutub selatan yang berukuran besar untuk dibuka satu-persatu.
- 3) Ekstraksi data pada laman GSMaP sudah tersedia, namun hanya untuk satu titik koordinat dari piksel/grid curah hujan terdekat dari koordinat yang diberikan. Sementara ekstraksi untuk lebih dari satu koordinat perlu dilakukan berulang kali.


	gsmap_gauge.20190101.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
	gsmap_gauge.20190102.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
5	gsmap_gauge.20190103.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
	gsmap_gauge.20190104.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz

Gambar 1. Contoh data GSMaP yang diunduh melalui tautan ftp://rainmap@hokusai.eorc.jaxa.jp/realtime/daily0.1/00Z-23Z/

Dari permasalahan diatas, maka dirancanglah suatu program berbasis MATLAB yang disebut dengan GS-MAT converter. Pada dasarnya GS-MAT Converter memiliki beberapa keunggulan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan diatas, antara lain:

- Konversi data kedalam format MATLAB yang sangat membantu analisis dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan data binary. Variasi analisis yang kompleks pada MATLAB juga dapat dilakukan terhadap data tersebut.
- 2) Data hasil luaran/output dapat dikustomisasi untuk suatu area yang diberikan berdasarkan batas koordinat lintang dan bujur terluar dari area tersebut.
- 3) Mendukung *batch processing*, dengan kata lain program GS-MAT converter dapat melakukan konversi banyak file hanya dengan satu perintah saja.

Tahapan yang dilakukan oleh program GS-MAT Converter dalam melakukan konversi data tersebut mencakup poin-poin yang ditampilkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Skema tahapan ekstraksi data GSMAP NRT yang dilakukan oleh GS-MAT Converter

3. MANUAL PENGGUNAAN GS-MAT CONVERTER

a. Persiapan data

Untuk melakukan konversi data GSMaP, maka pertama-tama seluruh data dengan seri waktu yang berurutan harus sudah diunduh terlebih dahulu dan disimpan dalam 1 folder. Selanjutnya program GS-MAT Converter yang tersimpan dalam file gsmat_converter.m harus diletakan di folder yang sama dengan data yang akan dikonversi. File gsmat_converter.m merupakan fungsi pada MATLAB untuk memanggil program untuk melakukan konversi data GSMaP (Gambar 3).




Gambar 3. Persiapan data dan program untuk melakukan konversi menggunakan GS-MAT Converter didalam satu folder

b. Menjalankan program


Program komputer ini dapat dipanggil melalui MATLAB dengan mendeklarasikan fungsi untuk memanggil program perhitungan neraca air meteorologis tersebut. Langkah langkahnya adalah sebagai berikut

 Program komputer dapat dijalankan dengan membuka MATLAB terlebih dahulu, selanjutnya working directory MATLAB perlu dipindahkan menjadi direktori folder konversi (Gambar 4).



Gambar 4. Contoh program komputer yang tersimpan dalam bentuk script pada 'gsmat_converter.m' beserta file yang akan dikonversi pada current folder MATLAB

ii. Definisikan parameter yang menjadi masukan/input pada GS-MAT Converter pada MATLAB, yang mencakup awal waktu dan akhir waktu konversi, serta batas koordinat yang akan diekstraksi. Variabel yang diperlukan untuk konversi adalah startdate, enddate, minlon, maxlon, minlat, dan maxlat dengan keterangan pada Gambar 5.



Gambar 5. Parameter yang menjadi masukan/input pada GS-MAT Converter yang perlu didefinisikan pada MATLAB


iii. Panggil program dengan mengetikan perintah untuk memanggil fungsi GS-MAT converter pada MATLAB. Sebagai contoh ditampilkan pada gambar berikut:

```
>> gsmat_converter(startdate,enddate,minlon,maxlon,minlat,maxlat)
memproses gsmap_gauge.20190101.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190101.0.1d.daily.00Z-23Z.dat
kembalikan gz data ke gsmap_gauge.20190101.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
memproses gsmap_gauge.20190102.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190102.0.1d.daily.00Z-23Z.dat
kembalikan gz data ke gsmap_gauge.20190102.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
memproses gsmap_gauge.20190103.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190103.0.1d.daily.00Z-23Z.dat
kembalikan gz data ke gsmap_gauge.20190103.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
memproses gsmap_gauge.20190104.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190104.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190104.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
mulai extract data ke gsmap_gauge.20190104.0.1d.daily.00Z-23Z.dat.gz
```


Gambar 6. Perintah pada MATLAB untuk memanggil GS-MAT Converter sebagai fungsi untuk melakukan konversi dan contoh tampilan pemrosesan data untauk data GSMaP tanggal 1 Januari 2019 – 4 Januari 2019

c. Melihat luaran/output program

Hasil koversi dilihat pada folder yang sama dan dapat langsung ditampilkan di MATLAB. Sebagai contoh ditampilkan pada Gambar 7.




Gambar 7. Contoh hasil konversi GS-MAT Converter yang menghasilkan file yang dapat dibuka menggunakan MATLAB.



Gambar 8. Contoh hasil konversi menggunakan GS-MAT Converter yang ditampilkan pada MATLAB menghasilkan data curah hujan GSMaP pada koordinat area yang ditentukan oleh batas lintang dan bujur

4. TAUTAN WEBSITE GS-MAT CONVERTER

Program komputer GS-MAT Converter dapat diakses pada tautan berikut: https://github.com/andungbayu/gsmat converter . Program yang akan diperbarui (*update*) kedepannya juga akan dibagikan melalui tautan yang sama.



Gambar 9. Tampilan dari laman website program komputer GS-MAT Converter pada github

SOURCE CODE GS-MAT CONVERTER

```
1
     function gsmat converter (startdate, enddate, minlon, maxlon, minlat, maxlat)
 2
 3
     % contoh definisi pembacaan waktu
    % startdate=[2019,1,1]; % tahun, bulan, tanggal
% enddate=[2019,1,4]; % tahun, bulan, tanggal
 4
 5
 6
 7
    % program start definition
8
    interval hari=1;
9
10
    % definisi direktori file
11
   file dir="";
    copy_dir="";
12
    extract_dir="";
13
14
15
    % define boundary area
16
    xl=minlon;
17
   xr=maxlon;
18
   yb=minlat;
19
   yt=maxlat;
20
21 % Lat/lon grids and other info of GSMAP
22 xdim=3600;
23 ydim=1200;
24 rs lon=360/xdim;
25
    rs lat=120/ydim;
26
    Lon=0:rs lon:360;
27
    Lat=60:-rs lat:-60;
28
29
    % default data reading
30 ndv=0; % no-data value
31
    scf=1; % Scale factor
32
33
    %-----mulai analisis------
34
35
     % menyusun array waktu untuk membuka file
36
     t start=datenum(startdate);
37
    t end=datenum(enddate);
38
39
     % definisi nilai awal loop
40
     t loop=t start; % info waktu data yang akan dibuka (tgl bulan, tahun)
41
42
     % memulai proses loop untuk membuka setiap file
43
    while t loop<=t end,</pre>
44
         % menyusun nama file
45
46
        str_tanggal=datestr(t_loop,"yyyymmdd"); % tahun (4 digit)
47
48
         % skip file jika data sudah tersedia
49
         outputfile=[copy_dir,"gsmap_",str_tanggal,".mat"];
50
         if ((exist(outputfile))>0),
51
             disp([outputfile," telah diproses"])
52
             t loop=t loop+(interval hari);
53
             continue;
54
         end
55
56
       % ----- ekstrak file -----
57
         % menyusun nama file
58
         filename gz=["gsmap gauge.",str tanggal,"*"];
59
        gzfilefind=[file dir,filename gz];
60
61
        % cek file eksis
62
         if (isempty(dir(gzfilefind))==1),continue;end
63
         gzfileinfo=struct2cell(dir(gzfilefind));
64
      gzfilechar=char(gzfileinfo(1,1));
65
66
         % menyiapkan copy file
67
         filename_ori=gzfilechar(1:length(gzfilechar)-3); % menghapus.gz
68
         extractfile=[extract dir,filename ori];
69
         copyfilegz=[copy dir,filename ori,".copy.gz"];
```

```
70
          gzfile=[file dir,gzfilechar];
 71
 72
          % skip loop apabila file tidak ditemukan
 73
          if ((exist(gzfile)) == 0),
 74
              disp([gzfile," tidak ditemukan"])
 75
              t_loop=t_loop+(interval_hari);
 76
                continue;
 77
          end
 78
 79
          % notifikasi status apabila file ditemukan
 80
          disp(["memproses ",gzfile]);
 81
 82
          % copy untuk unzip data
 83
          disp(["mulai extract data ke ",extractfile]);
 84
          copyfile (gzfile, copyfilegz);
 85
        % skip loop apabila file tidak ditemukan
 86
 87
          if ((exist(gzfile))==0),
 88
              disp([gzfile," tidak ditemukan"])
 89
              t loop=t loop+(interval hari);
 90
                continue;
 91
          end
 92
          gunzip(gzfile,extract dir);
 93
 94
        % kembalikan data
 95
        if ((exist(copyfilegz)) == 0),
 96
              disp([copyfilegz," move file gagal"])
 97
              t_loop=t_loop+(interval_hari);
 98
                continue;
 99
          end
          disp(["kembalikan gz data ke ",gzfile]);
100
101
          movefile (copyfilegz, gzfile);
102
103
          104
          if x1(1)<0 % Convert longitude to the range of [0 360];</pre>
105
            x1(1)=x1(1)+360;
106
          end
107
          if xr(1)<0
108
            xr(1) = xr(1) + 360;
109
          end
110
111
         % find index location
112
          cl=find(xl(1)-Lon>=0,1,'last'); % left column
113
          cr=find(xr(1)-Lon<=0,1,'first')-1; % right column</pre>
114
         rt=find(yt(1)-Lat<=0,1,'last'); % top row
115
         rb=find(yb(1)-Lat>=0,1,'first')-1; % bottom row
116
117
          % define number of row
118
          nr=length(rt:rb); % number of row
119
          nc=length(cl:cr); % number of column
120
          xll=(cl-1)*rs lon; % longitude of lower left corner
121
         yll=60-rb*rs lat; % latitude of lower left corner
122
123
          % read file
124
          fid=fopen(extractfile,'r'); % read
125
          raw=fread(fid,[xdim ydim],'real*4','1'); % double or uint16
126
          fclose (fid);
127
          delete(extractfile);
128
129
          % transpose data and crop
130
         raw(raw<ndv)=NaN;
131
         p=raw(cl:cr,rt:rb);
132
         p=double(transpose(p)/scf);
133
         lat=Lat(rt:rb);
134
         lon=Lon(cl:cr);
135
136
          % simpan file
          outputfile=[copy_dir,"gsmap_",str_tanggal,".mat"];
137
          save(outputfile, "p", "lat", "lon");
138
```