## **P1 L3 ISE:**

Tras la práctica anterior, el servidor ya alojaba vídeos en el directorio /var. Ahora en esta práctica el cliente solicita mayor seguridad y disponibilidad de datos, ya que la información será sensible. Para llevar esto a cabo:

- . Configuramos RAID1 por softawre para tener una copia de los datos.
- . Ciframos el volumen lógico donde se ubicará /var para proteger la información ante accesos no autorizados.

# INSTALACIÓN ALMALINUX

Partimos de una configuración inicial de Alma Linux con un único disco sda que contiene /boot y el grupo de volúmenes lógicos rl con volúmenes lógicos root y swap.

Vamos a comprobar la estructura con **lsblk**:

```
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
NAME
            MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                     0
sda
                          10G
                      0
                           1G
                               0 part /boot
 -sda1
              8:2
                      0
                           9G
                               0 part
  sda2
                      0
                           8G
   -rl-root 253:0
    -rl-swap 253:1
                      0
                           1G
                                       [SWAP]
                      1
                         2.1G
[angelamg@localhost
```

Podemos observar:

-sda: disco principal de 10GB

Sda1(1GB): boot

Sda2 (9 GB): grupo LVM rl

Rl-root (8GB)

Rl-swap (1GB)

-sr0: la unidad del CD con la ISO

Para comenzar con la configuración que se nos ha pedido lo primero que vamos a hacer es añadir los dos discos y confirmamos us presencia ejecutando lsblk de nuevo:

```
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
name
            MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                      И
sda
                           10G
                                0 disk
                      0
                            1G
 -sda1
                                0 part /boot
  sda2
               8:2
                      0
                           9G
   -rl-root 253:0
                      0
                           8G
                      0
                            1G
                                       [SWAP]
    rl-swap 253:1
                      0
                           2G
               8:16
sdc
                      0
                           2G
                         2.1G
                                0 rom
```

### CREAR PARTICIONES CON FDISK

A continuación, se crean las particiones primarias necesarias en cada disco con la herramienta fdisk, una por disco:

### Sudo fdisk /dev/sdb

### Sudo fdisk /dev/sdc

Durante la ejecución de fdisk se siguen los pasos indicados ne le guion:

N: crea nueva partición

P: mostrar tabla de particiones actual

W: escribir los cambios y salir

Esto se hace para antes de crear el RAID1, es necesario preparar los discos físicos (sdb y sdc) para que el sistema los reconozca como unidades utilizables.

Los discos nuevos están vacíos, sin tabla de particiones ni estructura definida, por eso usamos fdisk que nos permite crear y gestionar particiones.

Nuestro objetivo es definir en cada disco una partición primaria que ocupará todo su espacio.

Posteriormente estas particiones db1 y sdc1 serán las que se usarán para formar el dispositivo RAID1 mediante mdadm, el RAID solo puede

trabajar sobre particiones o discos completos por lo que este paso es imprescindible para estructurar el almacenamiento.

## Creación de la partición /dev/sdb1 con fdisk:

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x00d1d99c.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00d1d99c
Command (m for help): n
Partition type
      primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
      extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00d1d99c
          Boot Start
Device
                          End Sectors Size Id Type
                 2048 4194303 4192256 2G 83 Linux
/dev/sdb1
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
  990.5564831 sdb: sdb1
Syncing disks.
[angelamg@localhost ~1$
```

## Creación de la partición /dev/sdc1 con fdisk:

```
[angelamg@localhost ~]$ sudo fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x43b32aa2.
Command (m for help): n
Partition type
       primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
      extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdc: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x43b32aa2
Device
           Boot Start
                          End Sectors Size Id Type
                 2048 4194303 4192256
/dev/sdc1
                                         2G 83 Linux
Command (m for help):
```

Verificación de las particiones creadas con **lsblk**:

```
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
name
            MAJ:MIN RM
                         SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
              8:0
                      0
                          10G
                               0 disk
              8:1
                      0
                           1G
                               0 part /boot
 -sda1
  sda2
              8:2
                      0
                           9G
                               0 part
   -rl-root 253:0
                      0
                           8G
                               0 lvm /
   -rl-swap 253:1
                      0
                           1G
                               0 lvm
                                       [SWAP]
sdb
              8:16
                      0
                           2G
                               0 disk
∟sdb1
              8:17
                      0
                           2G
                               0 part
                      0
                           2G
                               0 disk
              8:32
sdc
 -sdc1
              8:33
                      0
                           2G
                               0 part
              11:0
                      1
                         2.1G
                               0 rom
sr0
```

### **CREAR RAID1 CON MDADM**

Una vez creadas las particiones /dev/sdb1 y /dev/sdc1 se procede a configurar RAID1 por software cuyo objetivo es mantener una copia de seguridad de los datos.

Creamos el dispositivo RAID1 /dev/md0 con este comando:

sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

El parámetro –level=1 indica que será un RAID1 (copia de datos), y --raid-devices=2 especifica que el conjunto está formado por dos discos.

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 mdadm: Note: this array has metadata at the start and may not be suitable as a boot device. If you plan to store '/boot' on this device please ensure that your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use --metadata=0.90

Continue creating array [y/N]? y mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata [ 3529.867926] md/raid1:md0: not clean -- starting background reconstruction [ 3529.867941] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors [ 3529.867960] md0: detected capacity change from 0 to 4188160 mdadm: array /dev/md0 started.

[angelamg@localhost ~1$ [ 3529.879285] md: resync of RAID array md0 [ 3540.154962] md: md0: resync done.
```

## Para verificar el estado del RAID usamos:

## sudo mdadm --detail /dev/md0

```
[angelang@localhost ~]$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
       /md8:

Version : 1.2

Creation Time : Fri Oct 10 12:34:20 2025

Raid Level : raid1

Array Size : 2094080 (2045.00 MiB 2144.34 MB)

Used Dev Size : 2094080 (2045.00 MiB 2144.34 MB)
        Raid Devices : Z
Total Devices : Z
Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Fri Oct 10 12:34:30 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
  onsistency Policy : resync
                     Name: localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID: 7695ccc9:f49b0563:c25fcc6a:fc3b5ce9
Events: 17
                                                   RaidDevice State
                                                                                                /dev/sdb1
                                                                       active sync
                                                                       active sync
 [angelamg@localhost ~1$ ls /dev/
                                                                                       rfkill sdc1
rl sg0
rtc sg1
                                                                                                                        stdin
                                                hugepages
                                                                                                                        stdout
tty
tty0
                                                initctl
                                                                         null
n∨ram
                                                loop-control
```

La salida nos muestra información detallada del dispositivo /dev/md0 confirmando que los dos discos están activos como espejo.

### **CREAR PV DESDE MD0**

Una vez creado el dispositivo RAID1 vamos a integrarlo en la gestión de volúmenes lógicos. Para esto vamos a inicializarlo como physical volumen (PV), es decir una cantidad física que puede formar parte de un grupo de volúmenes.

Comando ejecutado:

## sudo pvcreate /dev/md0

A continuación, se comprueba el estado con los comandos:

sudo pvdisplay

sudo pvs

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo pvcreate /dev/md0
[sudo] password for angelamg:
Physical volume "/dev/md0" successfully created.
[angelamg@localhost ~1$ pvdisplay
WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
/run/lock/lvm/P_global:aux: open failed: Permission denied
[angelamg@localhost ~1$ sudo pvdisplay
      - Physical volume -
  PV Name
                                /dev/sda2
  UG Name
PV Size
                                \mathbf{r}\mathbf{l}
                                <9.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable
                                yes (but full)
  PE Size
                                4.00 MiB
                                2303
  Total PE
  Free PE
                                0
  Allocated PE
                                2303
  PV UUID
                                zxzRO8-fZwL-HfEi-xu1E-tFyS-fbDY-HF5HAx
  "/dev/md0" is a new physical volume of "<2.00 GiB"
   --- NEW Physical volume --
  PV Name
                                /dev/md0
  UG Name
  PV Size
                                <2.00 GiB
  Allocatable
  PE Size
                                0
  Total PE
  Free PE
                                И
  Allocated PE
  PV UUID
                                PxVKV9-3M6L-onXb-eouz-ZnZN-H1rQ-cqqaJF
[angelamg@localhost ~1$ sudo p∨s
                 UG Fmt Attr PSize PFree
lum2 --- <2.00g <2.00g
  /dev/md0
/dev/sda2 rl lvm2 a--
[angelamg@localhost ~]$
                                   <9.00g
```

En la salida de pvdisplay se observa de /dev/md0 aparece como un nuevo volumen físico de 2.00 GiB y todavía no pertenece a ningún grupo de volúmenes (VG Name = None).

Esto confirma que el RAID ha sido reconocido por LVM y esta preparado para ser agrupado dentro de su nuevo grupo de volúmenes.

#### CREAR VG DESDE EL PV

Con el volumen físico /dev/md0 inicilizado se crea un nuevo grupo de volúmenes (VG) llamado vg\_raid1.

Este grupo será el contenedor que gestione el espacio del almacenamiento disponible en RAID1.

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo vgcreate vg_raid1 /dev/md0
[sudo] password for angelamg:
Volume group "vg_raid1" successfully created
[angelamg@localhost ~1$ sudo vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
rl 1 2 0 wz--n- <9.00g 0
vg_raid1 1 0 0 wz--n- <2.00g <2.00g
[angelamg@localhost ~1$
```

Al visualizar con vgs vemos que en la columna de PV Physical Volumes en rl hay un PV (/dev/sda2) y en vg\_raid1 tambien hay uno (/dev/md0).

En LV (logical volumes) en rl hay 2 LV (root y swap) y en vg\_rais1 todavía hay 0 porque aun no hemos creado new\_var.

El grupo rl pertenece al sistema principal y ya tiene dos volúmenes (root y swap), mientras que vg\_raid1 acaba de crearse sobre el RAID /dev/md0 y está vacío, listo para alojar el nuevo volumen lógico que servirá como /var.

### CREAR LV NEW VAR DESDE EL VG

Una vez creaso le grupo de volúmenes vg\_raid1 se procede a generar dentro de él un volumen lógico (LV) denominado new\_var que servirá para alojar el directorio /var.

Comando utilizado:

## sudo lvcreate -n new\_var -L 1.8G vg\_raid1

- -n new var: asigna el nombre del volumen lógico.
- -L 1.8G: indica el tamaño del volumen, ligeramente inferior al tamaño total del grupo (2 GB) para dejar algo de margen interno.

vg\_raid1: nombre del grupo de volúmenes donde se creará.

### Para verificar el resultado usamos sudo lys

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo lvcreate -n new_var -L 1.8G vg_raid1
[sudo] password for angelamg:
Rounding up size to full physical extent 1.80 GiB
Logical volume "new_var" created.
[angelamg@localhost ~1$ sudo lvs
LV UG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
root rl -wi-ao---- <8.00g
swap rl -wi-ao---- 1.00g
new_var vg_raid1 -wi-a---- 1.80g
[angelamg@localhost ~1$
```

En la salida se observan tres volúmenes lógicos:

- -root y swap, pertenecientes al grupo rl,
- -new var, dentro del grupo vg raid1, con un tamaño de 1.8 GiB.

### **ENCRYPTAR CON CRYPTSETUP**

Para garantizar la confidencialidad de la información almacenada en /var se cifra el volumen lógico creado en LUKS. Esto impide que los datos puedan leerse si se extrae el disco o se accede sin autorización.

Se formatea el volumen lógico con LUKS:

## sudo cryptsetup luksFormat /dev/vg\_raid1/new\_var

Se abre el volumen cifrado asignándole un nombre descrptivo:

# sudo cryptsetup luksOpen /dev/vg\_raid1/new\_var vg\_raid1new\_var\_crypt

El volumen se mapea en /dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt, que será el dispositivo cifrado donde más adelante se creará el sistema de ficheros y se montará /var.

Para que el sistema pueda desbloquear automáticamente el volumen cifrado al arrancar, se debe registrar en el fichero /etc/crypttab.

De esta forma se añade al archivo una línea con el identificador UUID del volumen cifrado, como indica el guion:

vg\_raid1-new\_var\_crypt UUID=<UUID\_del\_LUKS> none

```
[angelamg@localhost ~]$ sudo blkid | grep crypto
/dev/mapper/vg_raid1-new_var: UUID="5d36b49f-2de4-4c1b-af22-e7d71530d612" TYPE="<mark>crypto</mark>_LUKS"
[angelamg@localhost ~]$ _
```

### MONTAR EL SISTEMA DE FICHEROS EN /VAR

Una vez configurado el volumen cifrado se crea sobre él un sistema de archivos XFS. Esto permitirá que el volumen pueda almacenar los datos de forma estructurada.

Se ejecutan los siguientes comandos:

## sudo mkfs -t xfs /dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt

Formatea el volumen cifrado con el sistema de archivos XFS.

## sudo mkdir /new var

Crea punto de montaje temporal.

# sudo mount /dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt /new\_var

Monta el volumen cifrado para su comprobación.

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo mkfs -t xfs /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
                                                                   agcount=4, agsize=116992 blks
meta-data=/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt isize=512
                                      sectsz=512
                                                    attr=2, projid32bit=1
                                                    finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
                                      crc=1
                                      reflink=1
data
                                      bsize=4096
                                                     blocks=467968, imaxpct=25
                                      sunit=0
                                                     swidth=0 blks
                                      bsize=4096
          =version 2
                                                     ascii-ci=0, ftype=1
naming
          =internal log
                                      bsize=4096
                                                     blocks=16384, version=2
                                      sectsz=512
                                                     sunit=0 blks, lazy-count=1
                                      extsz=4096
                                                     blocks=0, rtextents=0
realtime =none
[angelamg@localhost ~1$ sudo mkdir /new_var
[angelamg@localhost ~1$ sudo mount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /new_var/
[ 6412.354625] XFS (dm-3): Mounting U5 Filesystem 22ea3b8c-49bf-44ef-b424-6ac92dbb315b [ 6412.407687] XFS (dm-3): Ending clean mount
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
                                                 SIZE RO TYPE
                                   MAJ:MIN RM
                                                                 MOUNTPO INTS
                                      8:0
                                                  10G 0 disk
sda
                                                       0 part
 -sda1
                                      8:1
                                             0
                                                                 ∕boot
                                                   1G
  sdaZ
                                                    9G
                                      8:2
                                              0
                                                        0 part
   -rl-root
                                   253:0
                                                    8G
                                                        0 lvm
                                                                  [SWAP]
    -rl-swap
                                              0
                                                    1G
                                                        0 lvm
                                    253:1
db
                                      8:16
                                                    2G
                                                        0 disk
                                      8:17
                                                   2G
                                                        0 part
  -sdh1
                                              Й
                                      9:0
                                             0
                                                    2G
                                                        0 raid1
     └vg_raid1-new_var 253:2
└vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                                 1.8G
                                                        0 lvm
                                                 1.8G
                                                        0 crypt /new_var
                                      8:32
                                                   2G
                                                        0 disk
dc
                                                   2G
                                      8:33
                                              0
                                                        0 part
  sdc1
                                      9:0
                                              0
                                                    2G
                                                        0 raid1
      -vg_raid1-new_var
                                   253:2
                                              0
                                                 1.8G
                                                        0 lvm
                                                 1.8G
                                                        0 crypt /new_var
       └vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                              0
                                     11:0
                                                 2.1G
                                                        0 rom
[angelamg@localhost ~]$
```

Verificamos el resultado con lsblk que nos muestra el dispositivo vg\_raid1-new\_var\_crypt montado en el punto /new\_var, confirmando que el volumen está operativo y accesible.

Antes de copiar el contenido del directorio /var al nuevo volumen cifrado, se aisla del sistema para evitar conflictos con servicios que estén accediendo a ficheros dentro de /var, esto lo hacemos con el comando:

## sudo systemctl isolate rescue

A continuación, comprobamos el estado general del sistema y los servicios activos con sudo **systemctl status**:

```
localhost.localdomain
    State: running
    Units: 346 loaded (incl. loaded aliases)
    Jobs: 3 queued
   Failed: 0 units
 Since: Fri 2025-10-10 11:35:41 CEST; 4h 8min ago
systemd: 252-51.e19
   CGroup: ,
             -init.scope
└1 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 31
             system.slice
               NetworkManager.service
                L11680 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
               auditd.service
               └11670 /sbin/auditd
               chronyd.service
               L11703 /usr/sbin/chronyd -F 2
               crond.service
                L11727 /usr/sbin/crond -n
               dbus-broker.service
               |-11669 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
|-11678 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id faf5cd8f57c743949618d01e00b37880 --max-bytes 5368
               firewalld.service
                L-11684 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
               rsyslog.service
               └11735 /usr/sbin/rsyslogd -n
               sshd.service
L-11720 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                systemd-hostnamed.service
                └11697 /usr/lib/systemd/systemd-hostnamed
               systemd-journald.service
                └583 /usr/lib/systemd/systemd-journald
                systemd-logind.service
                └11688 /usr/lib/systemd/systemd-logind
                systemd-udevd.service
                  L596 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
             user.slice
              ∟user-1001.slice
                  session-3.scope
|-11728 "login -- angelamg"
                   -12244 -bash
                   -12271 sudo systemetl status
                    -12275 systemctl status
                    12276 less
                  user@1001.service
                  └init.scope
                    [angelamg@localhost ~1$
```

La salida muestra que el sistema se encuentra en estado running con servicios como NetworkManager, firewalld y sshd activos. Esta comprobación confirma que el sistema está estable y preparado

para realizar la copia de datos de forma segura.

Tras esta verificación, se procede a copiar los datos de /var al nuevo volumen montado en /new\_var usando el comando:

## sudo cp -a /var/. /new\_var/

La opción -a (archive) conserva los permisos, propietarios, enlaces y atributos SELinux de los archivos originales.

El punto (/var/.) asegura que se copien todos los contenidos, incluidos los archivos ocultos.

Para verificar la copia, se listan los archivos y sus atributos de seguridad:

### sudo ls -laZ /new\_var

En la salida se observa que todos los directorios y archivos han sido copiados correctamente, manteniendo sus permisos.

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo cp -a /var/./new_var/
[angelamg@localhost ~1$ sudo ls -laZ/new_var/
total 16
                                                                                                          264 Sep 26 17:12
250 Oct 10 13:21
drwxr-xr-x. 19 root root system_u:object_r:var_t:s0
lr-xr-xr-x. 19 root root system_u:object_r:root_t:s0
 rw-r--r--. 1 root root system_u:object_r:etc_runtime_t:s0
                                                                                                           208 Sep 26 17:06 .updated
                                                                                                            6 Nov 3 2024 adm
88 Sep 26 17:07 cache
                     2 root root system_u:object_r:var_t:s0
                    8 root root system_u:object_r:var_t:s0
                                                                                                            6 Apr 25 84:50 crash

18 Sep 26 17:07 db

6 Nov 3 2024 empty

6 Nov 3 2024 ftp

6 Nov 3 2024 games
                    2 root root system_u:object_r:kdump_crash_t:s0
 rwxr-xr-x. 3 root root system_u:object_r:system_db_t:s0
rwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:var_t:s0
rwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:public_content_t:s0
                                                                                                            6 Nov 3 2024 games
18 Sep 26 17:07 kerberos
   wxr-xr-x.
                     2 root root system_u:object_r:games_data_t:s0
                     3 root root system_u:object_r:var_t:s0
     xr-xr-x. 21 root root system_u:object_r:var_lib_t:s0
                                                                                                         4096 Sep 26 17:10 lib
 rwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:var_t:s0
rwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:var_lock_t:s0
rwxr-wxr-xr. 7 root root system_u:object_r:var_log_t:s0
rwxr-wxr-xr. 1 root root system_u:object_r:mail_spool_t:s0
                                                                                                        6 Nov 3 2024 local
11 Sep 26 17:06 lock -> ../run/lock
4096 Oct 10 12:33 log
10 Nov 3 2024 mail -> spool/mail
6 Nov 3 2024 nis
 rwxrwxrwx.
                     2 root root system_u:object_r:var_t:s0
     xr-xr-x.
                     2 root root system_u:object_r:var_t:s0
                                                                                                              6 Nov
                                                                                                                              2024 opt
                    2 root root system_u:object_r:var_t:s0
1 root root system_u:object_r:var_run_t:s0
6 root root system_u:object_r:var_spool_t:s0
8 root root system_u:object_r:tmp_t:s0
                                                                                                             6 Nov 3
                                                                                                                              2024 preserve
                                                                                                         6 Sep 26 17:06 run ->
56 Sep 26 17:07 spool
4096 Oct 10 13:23 tmp
                                                                                                                                                   ../run
  rwxrwxrwx.
                    2 root root system_u:object_r:var_yp_t:s0
calhost ~1$
```

Este paso garantiza que el nuevo volumen contiene una réplica exacta del contenido original de /var, lista para sustituirlo de forma segura.

Una vez copiados los datos se configura el sistema para que el nuevo volumen cifrado se monte en /var durante el arranque.

Editamos el fichero /etc/fstab y se le añade esta línea:

/dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt /var xfs defaults 0 0

```
dev_mapper_vy__raidi-new_var_crypt /var xfs defaults 8 8

# ctc/fstab
# ctc/fstab
# created by anaconda on Fri Sep 26 15:86:28 2825
# fccessible filesysteme, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
# ffter editing this file, run 'systemetl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
# clev_mapper_vrl-root / xfs defaults 8 8

# UNID=deb92147-856f-4be2-8884-f164c9137d4f /boot xfs defaults 8 8

# defa
```

Se actualiza tabla de montajes con **sudo mount -a** y se comprueba el estado antes y después con **lsblk**:

```
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
                                       MAJ:MIN RM
                                                       SIZE RO TYPE
                                                                        MOUNTPO INTS
sda
                                                        10G
                                          8:0
                                                   И
                                                              0 disk
  -sda1
                                          8:1
                                                   0
                                                         1G
                                                              0 part
                                                                        ∕boot
  -sda2
                                                   0
                                                         9G
                                          8:2
                                                              0 part
    -rl-root
                                       253:0
                                                         8G
                                                              0 lvm
    -rl-swap
                                       253:1
                                                   0
                                                         1G
                                                              0 lvm
                                                                         [SWAP]
 db
                                          8:16
                                                   0
                                                         2G
                                                              0 disk
                                                              0 part
  -sdb1
                                          8:17
                                                   0
                                                         2G
   ∟md0
                                                   0
                                                         2G
                                          9:0
                                                              0 raid1
     └vg_raid1-new_var 253:2
└vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                                   0
                                                       1.8G
                                                              0 lvm
                                                   Й
                                                       1.8G
                                                              0 crypt /new_var
                                          8:32
                                                         2G
                                                              0 disk
                                          8:33
                                                   0
                                                         2G
  -sdc1
                                                              0 part
   ∟md0
                                          9:0
                                                   0
                                                         2G
                                                              0
                                                                 raid1
     └vg_raid1-new_var
                                       253:2
                                                   0
                                                       1.8G
                                                              0 lvm
        └vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                                   0
                                                       1.8G
                                                              0 crypt /new_var
                                                      2.1G
                                         11:0
                                                              0 rom
[angelamg@localhost ~1$ mount -a
mount: /var: must be superuser to use mount.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[angelamg@localhost ~1$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
                                       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE
                                                                        MOUNTPO INTS
sda
                                          8:0
                                                   0
                                                        10G
                                                              Й disk
 -sda1
                                          8:1
                                                   0
                                                         1G
                                                              0 part
                                                                         ∕boot
  sda2
                                          8:2
                                                   0
                                                         9G
                                                              0 part
                                                   0
                                                              0 lvm
    -rl-root
                                       253:0
                                                         8G
                                                                         [SWAP]
    -rl-swap
                                       253:1
                                                         1G
                                                              0 lvm
                                                              0 disk
sdb
                                          8:16
                                                   0
                                                         2G
                                                              0 part
  -sdb1
                                          8:17
                                                   0
                                                         2G
                                          9:0
                                                   0
                                                         2G
                                                              0 raid1
   ∟աժն
                                       253:2
                                                       1.8G
                                                              0 lvm
     └-vg_raid1-new_var
                                                   0
        Lvg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                                       1.8G
                                                              0 crypt /var
                                                                         /new_var
                                                   0
                                                         2G
                                                              0 disk
sdc
                                                         2G
  -sdc1
                                          8:33
                                                   Й
                                                              0 part
   ∟md0
                                          9:0
                                                   0
                                                         2G
                                                              0 raid1
     └-vg_raid1-new_var
                                       253:2
                                                   0
                                                       1.8G
                                                              0 lvm
                                                       1.8G
        └vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                                   0
                                                              0 crypt /var
                                                                         /new var
                                        11:0
                                                   1 2.1G 0 rom
sr0
[angelamg@localhost ~1$
```

La salida muestra que el volumen cifrado vg\_raid1-new\_var\_crypt está montado en /new\_var (montaje temporal) y después en /var, confirmando la correcta asociación entre el dispositivo cifrado y el nuevo punto de montaje.

Una vez comprobado que el nuevo volumen cifrado se monta en /var se procede a liberar el espacio del antiguo /var para dejar únicamente el nuevo sistema. Para ello:

1. Comentamos la línea de /eyc/fstab que añadimos antes:

```
#/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /var xfs defaults 0 0

# /etc/fstab

# cetc/fstab

# cetc/fstab

# cetc/fstab

# cetc/fstab

# cetcated by anaconda on Fri Sep 26 15:06:20 2025

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# See man pages fstab(5), findfs(0), mount(0) and/or blkid(0) for more info.

# after editing this file, run 'systemetl daemon-reload' to update systemd

# units generated from this file.

# /dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0

# UNID=de52147-0567-05e2-0004-f164c9137d4f /boot xfs defaults 0 0

# /dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems, by reference and under '/dev/disk/'.

# # Accessible filesystems

# # Accessible filesyst
```

2. Montar antiguo /var y desmontar el volumen cifrado:

### sudo mount -a

## sudo umount /dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt

De esta forma el antiguo /var vuelve a estar disponible para su gestión.

3. Renombramos el antiguo /var

## sudo mv /var /var\_old

Se mantiene una copia de seguridad de su contenido por si fuera necesario restaurarlo más adelante. 4. Descomentamos la línea de /etc/fstab Una vez movido el antiguo directorio, se vuelve a editar /etc/fstab para eliminar el # al inicio de la línea del volumen cifrado:

### sudo vi /etc/fstab

5. Crear un nuevo /var vacio y montar el volumen cifrado:

### sudo mkdir /var

### sudo mount -a

```
[angelamg@localhost ~1$ sudo mkdir ∕var
[angelamg@localhost ~1$ mount -a
mount: /var: must be superuser to use mount.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[angelamg@localhost ~1$ lsblk
                                MAJ:MIN RM
                                                          MOUNTPO INTS
name
                                           SIZE RO TYPE
sda
                                  8:0
                                         0
                                             10G 0 disk
                                         0
 -sda1
                                 8:1
                                              1G Ø part
                                                          ∕boot
                                              9G Ø part
 -sda2
                                 8:2
                                         0
   -rl-root
                                253:0
                                         0
                                              8G
                                                 0 l∨m
                                                 0 lvm
   rl-swap
                                         0
                                              1G
                                                          [SWAP]
                                253:1
                                 8:16
                                         0
sdb
                                              2G
                                                 0 disk
                                         0
∟sdb1
                                 8:17
                                              2G
                                                 0 part
                                         0
  ∟md0
                                  9:0
                                              2G
                                                  0 raid1
    └vg_raid1-new_var
                                253:2
                                         0
                                            1.8G
                                                  0 lvm
      └vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                         0
                                            1.8G
                                                  0 crypt /new_var
sdc
                                 8:32
                                         0
                                              2G
                                                  0 disk
Lsdc1
                                 8:33
                                         0
                                              2G
                                                  0 part
  ∟md0
                                  9:0
                                         0
                                              2G
                                                  0 raid1
                                253:2
    └vg_raid1-new_var
                                         0
                                            1.8G
                                                  0 lvm
      └vg_raid1-new_var_crypt 253:3
                                         0
                                            1.8G
                                                  0 crypt /new_var
                                 11:0
                                         1
                                            2.1G
                                                  0 rom
[angelamg@localhost ~]$
```

El nuevo /var queda ahora montado directamente sobre el volumen cifrado /dev/mapper/vg\_raid1-new\_var\_crypt.

# 6. Verificación:

Se comprueba que los contextos de seguridad del nuevo /var son correctos:

## ls -laZ /var

Si se detectan diferencias, pueden restaurarse con:

sudo restorecon -R /var