Sistemi Operativi

Introduzione

Domenico Talia

DIMES **Università della Calabria**

talia@dimes.unical.it

Obiettivi del corso


• Introdurre i principi di funzionamento e di progetto dei sistemi operativi ed i concetti e i meccanismi fondamentali per la gestione dei processi di elaborazione, della memoria, dell'I/O e del file system su cui sono basati i sistemi operativi moderni.

- Crediti: 9 CFU
 - o 57 ore di lezione
 - 27 ore di esercitazione



Programma

- Concetti fondamentali e Struttura SO
- Gestione dei Processi di elaborazione
- Cooperazione tra Processi e Threads
- Meccanismi di comunicazione e condivisione
- Gestione della Memoria Principale
- Memoria Virtuale
- File System
- Gestione dei dispositivi di Input/Output
- Gestione del disco
- Protezione e sicurezza
- Programmazione concorrente
- SO real time.



Orario delle lezioni

Ogni settimana 6 ore di lezione e 2 ore di esercitazione, normalmente suddivise come segue:

■ Lezioni:

Lunedì 8.30 - 10.30

Martedì 8.30 - 11.30

Venerdì 10.30 -13.30

Ricevimento :

Martedi 17:30 - 19:30

DIMES, cubo 41c, 5° piano.

(oppure su **Teams**)

Email: talia@dimes.unical.it




Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale.

Programmazione concorrente in Java

e domande di teoria.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta




- Propedeuticità:
 - Fondamenti di Informatica

Materiale didattico

- Disponibile su **Teams** e su <u>didattica.dimes.unical.it</u> (in formato PDF).
 - Lucidi delle lezioni
 - Lucidi delle esercitazioni
- Libro di testo:
 - A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, Sistemi operativi:
 Concetti ed esempi 9 o 10 Ed., Pearson Education.







Steve Jobs

Apple

Dennis Ritchie

UNIX e C

Introduzione ai sistemi operativi

- Cos'è un sistema operativo
- Organizzazione di un sistema di calcolo
- Architettura degli elaboratori
- Struttura del sistema operativo
- Attività del sistema operativo
- Gestione dei processi di elaborazione
- Gestione della memoria centrale
- Gestione della memoria di massa
- Protezione e sicurezza
- Sistemi distribuiti: concetti

Che cos'è un sistema operativo?

<u>1ª Definizione</u>: Un Sistema Operativo è un programma che agisce da *intermediario* tra gli utenti e l'hardware di un computer.

- Obiettivi di un sistema operativo:
 - Eseguire i programmi utente e aiutare gli utenti a risolvere i loro problemi tramite il computer
 - Rendere i computer convenienti da usare
 - Usare l'hardware dei computer in modo efficiente




Componenti di un sistema di calcolo

- **Hardware** include le risorse di base:
 - CPU, memoria, dispositivi di I/O
- Sistema operativo
 - Controlla e coordina l'uso dell'hardware tra le varie applicazioni e i vari utenti
- Programmi applicativi definiscono i modi in cui le risorse del sistema sono usate per risolvere i problemi degli utenti
 - Word processor, compilatori, browser Web, database, video games
- Utenti
 - Persone, macchine, altri computer



Componenti di un sistema di calcolo



Sistemi Operativi: Definizioni

2ª Definizione: Un sistema operativo è un allocatore di risorse:

- Gestisce tutte le risorse hardware e software
- Gestisce le richieste in conflitto tra loro in modo da garantire un uso efficiente ed equo delle risorse




3ª Definizione: Un sistema operativo è un programma di controllo:

 Controlla l'esecuzione dei programmi in modo da prevenire errori nell'uso del computer.

Sistemi Operativi: Definizioni

- Il programma sempre in esecuzione nel computer è il kernel (o nucleo) del sistema operativo.
 - Tutto il resto è un insieme di programmi di sistema e/o programmi applicativi.
- Il programma di bootstrap è caricato all'accensione o al riavvio del computer
 - Tipicamente memorizzato in una ROM o EPROM
 - Inizializza lo stato del sistema
 - Carica il kernel del sistema operativo e ne avvia l'esecuzione.

Sistemi Operativi: Diffusione





Sistemi Mainframe

- Obiettivo primario: ridurre il tempo di trasferimento del controllo tra un programma (Job) e l'altro.
- Automatic job sequencing: trasferimento automatico del controllo da un job all'altro. Primo sistema operativo rudimentale.
- Monitor residente (S.O.)
 - controllo iniziale nel monitor
 - Controlla il trasferimento dei job
 - Quando un job è completato il controllo passa al monitor.

Memoria in un sistema Batch semplice

Memoria Centrale

operating system


user program area



Sistema Batch Multiprogrammato

Numerosi programmi (job pool) sono tenuti in memoria contemporaneamente e la CPU è assegnata a loro di volta in volta.

Memoria Centrale





Caratteristiche del S.O. per la Multiprogrammazione

- Routine di I/O (input/output) fornite dal sistema.
- **Memory management** il sistema deve allocare la memoria a più job.
- CPU scheduling il sistema deve scegliere tra più job pronti ad essere eseguiti.
- Allocazione dei devices ai job.

Sistemi Time-Sharing

- La CPU è assegnata di volta in volta a diversi programmi (jobs) che sono tenuti in memoria.
- Un programma caricato in memoria e in esecuzione è detto **processo** (di elaborazione).
- Un programma è copiato dalla memoria al disco e viceversa.
- La comunicazione è interattiva tra utente e sistema.
- Un file system on-line deve essere disponibile agli utenti per accedere dati e codice.



Sistemi Operativi per Calcolatori Diversi

Non esiste un unico sistema operativo che vada bene per tutti i calcolatori esistenti.

- Diversi Sistemi Operativi sono stati progettati e realizzati per differ classi di computer.
 - PC
 - Sistemi Paralleli
 - Sistemi Distribuiti
 - Cluster computer
 - Sistemi Real-time
 - Sistemi mobili
 - Sensori.



Sistemi Desktop - PC

- Personal computers computer dedicato ad un singolo utente.
- I/O devices tastiera, mouse, display, piccola stampante.
- Convenienza e responsabilità.
- Si è potuto usare la tecnologia sviluppata per altri sistemi di elaborazione più complessi.
- Può eseguire differenti tipi di sistemi operativi (Windows, MacOS, UNIX, Linux).

Sistemi Paralleli

■ Multiprocessori: sistemi con più di una CPU e con connessioni brevi e veloci.


Sistemi strettamente accoppiati (*Tightly coupled systems*) i processori condividono la memoria e il clock; la comunicazione

avviene tramite la memoria condivisa.

- Vantaggi:
 - Prestazioni superiori
 - Economicità
 - Affidabilità
 - Graceful degradation
 - ▶ Tolleranza ai guasti




Sistema Multiprocessore : Architettura




Sistemi Paralleli Multiprocessore

- Multiprocessing simmetrico (SMP)
 - Ogni processore esegue una copia identica del sistema operativo.
 - Più processi vengono eseguiti contemporaneamente.
 - Numerosi sistemi operativi supportano sistemi SMP.
- Multiprocessing asimmetrico (AMP)
 - Ogni processore esegue un compito specifico, ad es. ci sono processori master e processori slave.
 - E' più usato in sistemi molto grandi (con un numero molto alto di processori).

Architettura dei sistemi SMP




Architettura dei sistemi AMP



Sistemi Distribuiti


- Distribuiscono l'elaborazione tra diversi calcolatori collegati tra loro.
- Sistemi debolmente accoppiati (Loosely coupled systems)
 - Ogni processore ha la propria memoria locale e la comunicazione avviene tramite una rete. Non esiste memoria condivisa. → MULTICOMPUTER
- Vantaggi
 - Condivisione di risorse
 - Accelerazione dell'elaborazione
 - Affidabilità
 - Comunicazione e distribuzione



Sistemi Distribuiti

- Richiedono una infrastruttura di rete:
 - Local area networks (LAN) or Wide area networks (WAN)
- Possono usare un modello
 - Client-Server oppure
 - Peer-to-Peer.


Architettura client-server



Cluster di computer

- Un cluster di computer è composto da un insieme di computer convenzionali connessi in rete per costituire un singolo sistema parallelo
- Alta affidabilità.
- Basso costo.
- Sistemi cluster usano sistemi operativi ad hoc o sistemi operativi convenzionali (ad esempio Linux) con software di supporto per la comunicazione e condivisione dei dati.

Struttura generale di un cluster



Sistemi Real-Time

- **Sistemi** (in **tempo reale**) con vincoli temporali ben definiti sull'elaborazione e sull'accesso alle risorse.
- Sono spesso usati per controllare dispositivi in applicazioni dedicate come:
 - gestione di macchine o di robot,
 - gestione di immagini in medicina,
 - sistemi di controllo militare,
 - gestione di dati scientifici, ecc.
- Algoritmi di scheduling specifici.


Sistemi portatili-mobili

- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Palmtop, pocket PC
- E-books
- Smartphone
- Sensori
- RFID

Esistono sistemi operativi per queste classi di calcolatori.


- Problemi:
 - Memoria limitata
 - Processori lenti
 - Display piccoli

Migrazione di Concetti e Caratteristiche dei S.O.



Moderno sistema di calcolo

Un insieme di processori (CPU) e controllori di dispositivi (device controllers) connessi attraverso un bus che fornisce l'accesso ad una memoria condivisa.




Moderno sistema di calcolo

- I dispositivi di I/O e la CPU possono eseguire operazioni in modo concorrente
- Ogni device controller è responsabile di un particolare tipo di dispositivo
- Ogni device controller ha un buffer locale
- La CPU muove i dati dalla/alla memoria centrale ai/dai buffer locali
- L'I/O si effettua dal dispositivo al buffer locale del controller
- Il device controller informa la CPU che ha completato la sua operazione generando una interruzione (*interrupt*)

Gestione degli interrupt

- I sistemi operativi sono guidati dagli interrupt (interrupt driven)
- Un interrupt trasferisce il controllo alla <u>routine di servizio</u> ad esso associata mediante il vettore degli interrupt (interrupt vector), il quale contiene gli indirizzi di tutte le routine di servizio
- Il sistema operativo conserva lo stato della CPU a seguito di un interrupt memorizzando i valori dei registri e del program counter
- Durante la gestione di un interrupt, altri interrupt in arrivo sono disabilitati (sospesi) per evitare la perdita dell'interrupt corrente
- Un *trap* è un interrupt software generato da un errore o da una particolare richiesta dell'utente

Diagramma temporale delle interruzioni



Due metodi di gestione dell'I/O

- Sincrono: Dopo che è stata avviata un'operazione di I/O, il controllo ritorna al programma utente soltanto dopo il completamento dell'operazione di I/O
 - Istruzione wait che sospende il processo fino al prossimo interrupt;
 - Ciclo di attesa;
 - Al più una richiesta di I/O per volta.
- Asincrono: Dopo che è stata avviata di I/O, il controllo ritorna al programma utente senza attendere il completamento dell'operazione di I/O
 - System call richiesta al sistema operativo per attendere il completamento dell'operazione di I/O;
 - Tabella di stato dei dispositivi contiene elementi per ogni dispositivo di I/O che indica il suo tipo, indirizzo e stato;
 - Il sistema operativo accede alla Tabella di stato dei dispositivi per determinare lo stato del dispositivo e modificare la sua descrizione.

Due metodi di gestione dell'I/O






Tabella di stato dei dispositivi



Direct Memory Access (DMA)

- Il DMA è usato per dispositivi di I/O capaci di trasmettere dati a velocità vicine a quelle della memoria.
- Il device controller trasferisce blocchi di dati dal buffer direttamente alla memoria centrale senza l'intervento della CPU. Il DMA Controller si occupa di gestire gli interrupt intermedi.
- Viene generato un solo interrupt per blocco, invece che un interrupt per ogni byte trasferito.



Struttura della memoria

- Memoria centrale o principale (*main memory*) celle di memoria accessibili direttamente dalla CPU (oltre ai registri)
- Memoria secondaria (secondary storage) estensione della memoria centrale in modo da fornire una memoria di grandi dimensioni e non volatile




- **Dischi** magnetici piatti di metallo ricoperti di materiale magnetico
 - La superficie dei dischi è logicamente divisa in tracce (tracks), a loro volta suddivise in settori (sectors)
 - Il controllore del disco (disk controller) determina l'interazione tra il dispositivo e il computer

Gerarchie dei dispositivi di memoria

- I dispositivi di memoria possono essere classificati in base a tre parametri principali:
 - Velocità di accesso: (multipli di) byte/secondo
 - Costo: prezzo di un (multiplo di) byte.
 - Volatilità: capacità di mantenere le informazioni anche quando non è alimentata.

Gerarchie dei dispositivi di memoria



Caching: copia dei dati in memorie più veloci; la memoria centrale può essere vista come una cache per la memoria secondaria


Prestazioni dei diversi dispositivi di memoria

Livello	1	2	3	4
Nome	registri	cache	memoria centrale	disco
Dimensione tipica	< 1 KB	< 16 MB	< 16 GB	> 100 GB
Tecnologia	memoria dedicata con porte multiple (CMOS)		CMOS DRAM	disco magnetico
Tempo d'accesso (ns)	0,25 – 0,5	0,5 – 25	80 – 250	5.000,000
Ampiezza di banda (MB/s)	20.000 – 100.000	5000 – 10.000	1000 – 5000	20 – 150
Gestito da	compilatore	hardware	sistema operativo	sistema operativo
Supportato da	cache	memoria centrale	disco	CD o nastro

Caching

- Principio importante, realizzato a diversi livelli in un computer (hardware, sistema operativo, software).
- L'informazione in uso è copiata temporaneamente da memorie più lente a memorie più veloci (cache)
- La cache è controllata prima per verificare se contiene l'informazione di interesse:
 - In caso positivo, l'informazione è acceduta direttamente dalla cache (maggiore velocità d'accesso)
 - Altrimenti, i dati sono copiati nella cache e acceduti da li
- La cache è più piccola della memoria principale
 - La gestione della cache è un importante problema progettuale nei sistemi operativi
 - Dimensione della cache e politiche di sostituzione

Migrazione di un intero A da un disco a un registro



Protezione Hardware

- Un sistema operativo deve impedire che il cattivo funzionamento di un programma influenzi la corretta esecuzione del sistema operativo e di altri programmi.
- L'hardware supporta meccanismi di protezione.
- Approcci alla protezione:
 - Funzionamento Dual-Mode
 - Protezione dell'I/O
 - Protezione della Memoria
 - Protezione della CPU


Funzionamento Dual-Mode

- Fornisce un supporto hardware per differenziare tra due modalità principali di esecuzione delle operazioni:
 - 1. *Modo Utente* esecuzione svolta per conto dell'utente.
 - 2. *Modo Monitor* (o *kernel* o *system*) esecuzione svolta per conto **del sistema operativo**.

Nel modo utente non si possono eseguire istruzioni che possano creare malfunzionamenti.

Funzionamento Dual-Mode

- Si usa un *Bit di modo* per indicare il modo corrente: monitor (0) o user (1).
- Quando avviene un interrupt o una trap il sistema passa al modo monitor.




ATTENZIONE:

Le istruzioni privilegiate possono essere eseguite soltanto nel modo monitor.

Protezione dell'I/O

- Tutte le istruzioni di I/O sono <u>istruzioni privilegiate</u>.
- Bisogna assicurare che un programma utente non possa ottenere il controllo del computer in modo monitor.
- Questo potrebbe succedere se le operazioni di I/O venissero eseguite in modo utente.
- Le system call si usano a questo scopo.


Uso di una System Call per l'I/O




Protezione della Memoria

- Occorre proteggere aree di memoria critiche come il vettore delle interruzioni e le routine di servizio degli interrupt.
- Per proteggere la memoria da usi non corretti si usano due registri per determinare l'intervallo di valori corretto che un programma può accedere:
 - Registro Base contiene l'indirizzo iniziale della memoria che un programma può accedere.
 - Registro Limite contiene la dimensione dell'intervallo.
- La memoria al di fuori dell'intervallo è protetta.

Uso di un Registro Base e di un Registro Limite



Protezione degli Indirizzi Hardware



Protezione Hardware

Quando il sistema operativo è in esecuzione in modo monitor può accedere tutte le celle di memoria.

ATTENZIONE:

Le istruzioni di caricamento e modifica dei registri base e limite vengono eseguite dal sistema operativo in modalità monitor.

Protezione della CPU

- E' fondamentale che un processo utente non usi indefinitamente la CPU.
- Soluzione:
 - Timer per l'invio di un interrupt dopo un dato intervallo di tempo.
 - Il timer è decrementato ad ogni tick del clock.
 - Quando il timer avrà valore 0 viene generato l'interrupt.
- Il Timer viene usato per implementare il time sharing.
- ATTENZIONE: Il caricamento del timer è una istruzione privilegiata.



Meltdown e Spectre



- **Meltdown** sfrutta il fatto che le CPU Intel e ARM eseguono dei controlli a posteriori sui privilegi di accesso delle istruzioni alla memoria e che quindi la CPU può essere forzata ad accedere a locazioni non consentite.
- Durante l'esecuzione di una istruzione che usa dati in memoria, la CPU avvia la verifica sui privilegi di accesso e in parallelo legge i dati dalla memoria.
- Se l'istruzione non ha i privilegi corretti per accedere alla memoria il processore blocca l'istruzione ma comunque l'accesso alla memoria è stato già eseguito e i dati sono stati salvati nella cache.
- Una volta presenti nella cache questi possono essere estratti tramite un altro tipo di attacco.






Meltdown e Spectre



- Spectre è basato sulla predizione delle diramazioni (if, case, while).
- Si può forzare il processore ad accedere ad aree di memoria riservate e una volta che queste **sono state copiate in cache** queste possono essere estratte tramite lo stesso attacco utilizzato da Meltdown.





Mentre l'attacco Meltdown può essere bloccato utilizzando una tecnica chiamata Kaiser, l'attacco Spectre non ha una soluzione singola che consenta di eliminare il problema.