# Sistemi Operativi Real-time

### Sistemi real-time

- Generalità
- Caratteristiche del sistema
- Caratteristiche dei kernel real-time
- Implementazione dei sistemi operativi real-time
- Scheduling real-time della CPU
- Esempio: VxWorks

### **Obiettivi**

- Illustrazione dei requisiti temporali dei sistemi real-time
- Distinzione tra sistemi real-time "hard" e "soft"
- Analisi delle caratteristiche dei sistemi real-time
- Analisi degli algoritmi di scheduling per i sistemi hard real-time

### Generalità sui sistemi real-time

- Un sistema real-time (in tempo reale) richiede che un'operazione o un risultato venga eseguita/prodotto entro un dato intervallo temporale.
- Un sistema embedded è un dispositivo di elaborazione che è inserito in un sistema più grande e più complesso (ad es., un'automobile, un aereo, un elettrodomestico, un robot).
- Un sistema safety-critical è un sistema real-time che in caso di guasto/fallimento può causare risultati catrastofici.
- Un sistema hard real-time guarantisce che i task real-time siano completati entro un tempo determinato.
- Un sistema soft real-time assegna ai task real-time una priorità maggiore rispetto ai task non real-time.


# Caratteristiche tipiche dei sistemi real-time


- Single purpose (singolo scopo).
- Small size (piccole dimensioni).
- Sono economici se prodotti in grandi quantità.
- Specificano requisiti di timing stretti.



# System-on-a-Chip

- Molti sistemi real-time o sistemi embedded sono realizzati usando un approccio che usa un'architettura hardware di tipo system-on-a-chip (SOC).
- I SOC permettono che la CPU, la memoria, la memory-management unit, e le periferiche (es., USB) siano contenuti in un unico circuito integrato.
- Un SOC è di solito meno costoso di un sistema tradizionale bus-based.





### Caratteristiche dei kernel real-time

- Molti sistemi real-time non hanno le stesse caratteristiche dei sistemi desktop standard.
- Alcune moticvazioni:
  - I real-time systems sono in molti casi single-purpose.
  - I real-time systems in molti casi non hanno interfacce per gli utenti.
  - Un desktop PC richiede un insieme di dispositivi hardware che spesso non servono in un sistema real-time.






### Traduzione degli indirizzi nei sistemi real-time

- La traduzione degli indirizzi nei sistemi real-time può avvenire secondo le modalità seguenti:
  - 1. Real-addressing mode: I programmi generano gli indirizzi fisici.
  - 2. Relocation register mode (con registro di rilocazione).
  - 3. Implementando la Memoria Virtuale.


### Traduzione degli indirizzi nei sistemi real-time



# Implementazione dei sistemi real-time

- In generale, i sistemi operativi real-time usano:
  - 1. Scheduling **preemptive** e **priority-based**
  - 2. **Preemptive kernels** (per prelazionare processi in modalità kernel)
  - 3. Minimizzazione della latenza.
- Latenza: intervallo temporale tra l'occorrenza di un evento  $(\mathbf{t_0})$  e l'istante di tempo in cui il sistema gestisce l'evento  $(\mathbf{t_1})$ .

$$L = t_1 - t_0$$



### Latenza relativa all'evento

Latenza: intervallo temporale tra l'occorrenza di un evento  $(\mathbf{t_0})$  e l'istante di tempo in cui il sistema gestisce l'evento  $(\mathbf{t_1})$ .




- Due principali tipi di latenza:
  - Latenza delle interruzioni
  - Latenza di dispatch

tempo


### Latenza relativa alle interruzioni

■ La latenza relativa alle interruzioni considera l'intervallo di *tempo* tra la *notifica dell'interruzione* alla CPU *e l'avvio della routine* di gestione dell'interruzione (ISR).



# Latenza relativa al dispatch

La latenza di dispatch è l'intervallo di tempo necessario per fermare un processo e per avviarne un altro (a causa di un'evento).




La gestione dei conflitti deve effettuare la prelazione dei processi in esecuzione nel kernel e la cessione delle risorse al processo da eseguire.

### Scheduling di processi periodici hard real-time

- I processi periodici richiedono la CPU a intervalli costanti di tempo (periodi).
- Un processo periodico una volta avuto l'accesso alla CPU, esegue per un tempo fissato, ha una scadenza per completare l'esecuzione e un periodo.
- **p** è il periodo
- d è la scadenza


$$0 \le t \le d \le p$$

**t** è il tempo di elaborazione



### Scheduling dei processi: caso $P_2$ con priorità maggiore di $P_1$


- Due processi real-time:  $P_1$  e  $P_2$  con stesso tempo di partenza.
- Periodi :  $P_1 = 50 e P_2 = 100$
- Scadenze = periodi
- Tempi di elaborazione :  $t_1 = 20$  e  $t_2 = 35$
- Supponiamo che la priorità di P<sub>2</sub> sia maggiore della priorità di P<sub>1</sub>:



P<sub>1</sub> non rispetta la scadenza!


### Scheduling con priorità proporzionale alla frequenza

- Se la priorità viene assegnata usando l'inverso del periodo il problema si può risolvere (Rate monotonic scheduling).
- Principio: Assegnare priorità maggiori ai processi che usano più frequentemente la CPU.
- Periodi più brevi = Priorità più alta;
- Periodi più lunghi = Priorità più bassa;
- A P<sub>1</sub> viene assegnata una priorità maggiore di P<sub>2</sub>



# Scadenze non rispettate con lo scheduling con priorità proporzionale alla frequenza

- Due processi:  $P_1$  e  $P_2$
- Periodi :  $P_1 = 50 \text{ e } P_2 = 80$
- Scadenze = periodi
- Tempi di elaborazione :  $t_1 = 25$  e  $t_2 = 35$
- **Rate monotonic scheduling**: priorità di  $P_1$  > priorità di  $P_2$ :



■ Nonostante lo rate monotonic scheduling, P<sub>2</sub> non rispetta la scadenza!

# Scadenze non rispettate con lo scheduling con priorità proporzionale alla frequenza


Nel caso di eventi periodici, se esistono m eventi e se l'evento i arriva con periodo  $P_i$ e richiede  $T_i$  unità di tempo di CPU, il carico di elaborazione può essere gestito solo se:

$$U = \sum_{i=1,m} T_i / P_i \le 1$$

Un sistema real-time che rispetta questo vincolo si dice schedulabile.


# Scheduling EDF (Earliest Deadline First )

- Lo scheduling EDF attribuisce le priorità (dinamica) sulla base delle scadenze:
  - Più vicina è la scadenza, maggiore sarà la priorità;
  - Più lontana è la scadenza, minore sarà la priorità;
- Esempio:
  - $P_1 = 50$  and  $t_1 = 25$
  - $P_2 = 80$  and  $t_2 = 35$
  - Scadenze = periodi



# Scheduling EDF (Earliest Deadline First )

- Lo scheduling EDF non è basato sulla periodicità dei processi (richiesta della CPU a intervalli periodici).
- Lo scheduling EDF richiede che i processi informino lo scheduler della loro prossima scadenza.
- E' uno scheduling ottimale: tutti i processi entro le loro scadenze (se possibile). Nessun altro algoritmo con priorità statiche può fare meglio, ma EDF ha costi di esecuzione non trascurabili.



# Scheduling EDF (Earliest Deadline First )

#### Esempio:

Processo	Tempo di esecuzione	Periodo
P1	1	8
P2	2	5
Р3	3	10

Utilizzazione:

$$U = (1/8+2/5+3/10) = 82,5\%$$

■ Poichè l'utilizzazione è pari all'82,5%, quindi minore del 100%, il sistema è scedulabile con EDF.

# Scheduling a quote proporzionali

- Un *insieme di Q* quote sono assegnate/distribuite tra tutte le applicazioni (processi del sistema).
- Una applicazione riceve N quote, con N < Q</p>
- Questa strategia assicura che ogni applicazione riceverà N/Q del tempo totale della CPU.
- Lo scheduler accetta richieste di esecuzione (con le relative quote) a condizione che il numero di quote richieste siano disponibili (non si usa più del 100% delle quote!).
- Esempio: Se Q = 250 e N = 20 ogni processo potrà ricevere 20/250 = 8% del tempo.

# Scheduling a quote proporzionali


- Esempio: Q = 100 quote a disposizione da ripartire fra i processi A, B e C.
- Se A dispone di 50 quote, B di 15 e C di 20, la CPU è occupata all'85%.
- Lo scheduler opera in sinergia con un meccanismo di controllo dell'ammissione, per garantire che ogni processo possa effettivamente ricevere le quote di tempo Q che gli sono state destinate (altrimenti non viene momentaneamente ammesso nel sistema).

# Esempio di S.O. hard-real time: VxWorks

- VxWorks è un S.O. molto usato per applicazioni real-time in ambito controllo industriale, automotive, sonde spaziali (NASA).
- Ha una struttura basata su un microkernel dedicato alle funzioni principali e alla gestione dei processi.
- Disponibile su molte architetture hardware (Intel, POWER, Arm).







# Esempio di S.O. hard-real time: VxWorks


VxWorks è stato progettato nel 1987 per l'utilizzo in sistemi embedded con vincoli di tempo reale.

#### Applicazioni:

- Sicurezza, aerospazio, difesa,
- dispositivi medici, apparecchiature industriali,
- robotica, energia, trasporto, infrastrutture di rete, automotive, e elettronica di consumo, telescopi, robotica, .... rover NASA Mars.







# Esempio di S.O. hard-real time: VxWorks

VxWorks è stato su Marte 4 volte.



Questa volta insieme a Linux (che gestisce l'elicottero).



### **Microkernel Wind**

- Il microkernel Wind supporta:
  - Processi e threads (chiamati task).
  - Lo scheduling round-robin non-preemptive e preemptive (con 256 livelli di priorità).
  - La gestione degli interrupts (con latenza di interrupt e dispatch limitati) per rispettare vincoli real-time.
  - Inter-process communication con shared memory e semafori, con scambio messaggi e segnali.

### **VxWorks: Dimensioni e Caratteristiche**

- Nella versione minima VxWorks occupa uno spazio di circa 36 KB incluso il Board Support Package;
- Un'installazione che include il supporto per applicazioni di alto livello, rete e file system può raggiungere i 600 KB.
- Dalla versione 6.0, VxWorks ha introdotto, oltre alla modalità di esecuzione dei task 'Kernel Mode', anche la modalità 'User Mode' indicata con il termine RTP (Real-Time Processes).
- Questa aumenta i tempi di latenza e peggiora le funzionalità real-time, ma consente la virtualizzazione dei processi con la possibilità di una maggiore protezione del sistema operativo e una maggiore facilità di utilizzo grazie alla gestione automatica e protetta delle risorse.

